# 시스템 보안

# 어셈블리어 실습 - 1












- 실습 준비
  - SASM(SimpleASM) 설치: https://dman95.github.io/SASM/english.html



Download .exe for Windows


Download .zip for Windows

Download for Linux

Installing on Mac: link 1, link 2

#### • 실습 - 준비

- SASM Builtin functions




#### "io.inc" macro library for NASM

SASM includes crossplatform input/output library "io.inc". To use it you need to add directive %include "io.inc" (%include "io64.inc" for x64) to the beginning of your program.

Macro name	Description
PRINT_UDEC size, data	Print number data in decimal representation. size -
PRINT_DEC <i>size, data</i>	number, giving size of <i>data</i> in bytes - 1, 2, 4 or 8 (x64). <i>data</i> must be number or symbol constant, name of variable, register or address expression without size qualifier (byte[], etc.). PRINT_UDEC print number as unsigned, PRINT_DEC — as signed.
PRINT_HEX size, data	Similarly previous, but data is printed in hexadecimal representation.
PRINT_CHAR ch	Print symbol <i>ch. ch</i> - number or symbol constant, name of variable, register or address expression without size qualifier (byte[], etc.).
PRINT_STRING data	Print null-terminated text string. data - string constant, name of variable or address expression without size qualifier (byte[], etc.).
NEWLINE	Print newline ('₩n').
GET_UDEC size, data GET_DEC size, data	Input number data in decimal representation from stdin. size – number, giving size of data in bytes – 1, 2, 4 or 8 (x64). data must be name of variable or register or address expression without size qualifier (byte[], etc.). GET_UDEC input number as unsigned, GET_DEC — as signed. It is not allowed to use espregister.
GET_HEX size, data	Similarly previous, but data is entered in hexadecimal representation with 0x prefix.
GET_CHAR data	Similarly previous, but macro reads one symbol only.
GET_STRING data, maxsz	Input string with length less than <i>maxsz</i> . Reading stop on EOF or newline and "\text{\pin}" writes in buffer. In the end of string 0 character is added to the end. \text{\tex{\tex

General purpose registers are not modified during execution of the above macros.


- 실습 준비
  - SASM Debugging




#### • 비트 수에 따른 레지스터 따른 명칭

- EAX, EBX, ECX, EDX는 32비트 레지스터로 앞의 E는 '확장된(Extended)'을 의미
   64비트 레지스터는 RAX, RBX, RCX, RDX 등으로 앞의 R은 'Register'를 의미하는 것으로 알려져 있음
- EAX, EBX, ECX, EDX 레지스터는 오른쪽 16비트를 각각 AX, BX, CX, DX 16비트 레지스터로 사용 가능하고, 16비트의 왼쪽 8비트 상위(high) 부분과 오른쪽 8비트 하위(low) 부분을 8비트 레지스터로 사용 가능 AH/AL, BH/BL, CH/CL, DH/DL

3	31 16	15	8비트	8	7	8비트	0	16비트	32비트	4
		: :	AH			AL		АХ	EAX	
			ВН			BL		ВХ	EBX	
			СН			CL		CX	ECX	31
			DH			DL		DX	EDX	





- 함수(Function)? 프로시저(Procedure)?
- C언어와 같은 프로그래밍 언어에서의 함수(Function)를 어셈블리언어에서는 프로시저(Procedure)라고 부름

```
C 언어에서의 함수

int calc()
{
    int sum = 1;
    sum += 1;
    return sum;
}
```

#### NASM 에서의 프로시저

```
calc:

mov eax, 1

inc eax


ret
```

#### MASM 에서의 프로시저

```
calc PROC
    mov eax, 1
    inc eax
    ret
calc ENDP
```


※ 어셈블리(Assembly)는 언어, 어셈블러(Assembler)는 컴파일러를 의미 어셈블러에는 여러가지 종류가 있으며 각 어셈블러마다 지원 플랫폼과 문법이 다름 GAS(GNU Assembler), MASM(Microsoft Macro Assembler), NASM(Netwide Assembler) 등

- 실습 준비(32bit)
  - SASM Options



※ NASM(Netwide Assembler)Mode는 x86(32bit)로 설정

- 실습 준비(32bit)
  - SASM Builtin functions & macro



- 실습 상수 및 변수 정의 (1/2)
  - SASM에서 아래 코드를 입력하여 결과를 확인, const\_variable\_define.asm

```
%include "io.inc"
; equ 숫자 상수 선언, 코드 내에서 변경 불가능
const_1 equ 0x1000
; %define은 c언어의 define과 같은 의미
%define PTR [ebx + 1]
section .bss
                    ; 데이터(초기화 되지 않은 데이터) 영역임을 선언
               ; byte 변수 선언
; word 변수 선언
   bss1 resb 1
   bss2 resw 1
                    ; dword 변수 선언
   bss3 resd 1
section .data
   var1 db 0x12
                 ; byte 변수 선언
                 ; word 변수 선언
   var2 dw 0x1234
   var3 dd 0x12345678
                    ; dword 변수 선언
section .text
global CMAIN
CMAIN:
1 PRINT_HEX 1, [var1] ; 변수 크기에 따른 출력 방법
PRINT_HEX 2, [var2]
NEWLINE
3 PRINT_HEX 4, [var3]
   NEWLINE
   NEWLINE
```



- 12
- 2 1234
- **3** 12345678

• 실습 - 상수 및 변수 정의 (2/2)

```
PRINT_HEX 4, [bss3] ; .bss에 선언된 변수들은 기본적으로 0으로 초기화 됨
   NEWLINE
   NEWLINE
   mov al, [var1]
                    ; .data에 선언된 변수들의 값으로 .bss 변수들의 값 설정
   mov [bss1], al
   mov ax, [var2]
   mov [bss2], ax
   mov eax, [var3]
   mov [bss3], eax
   PRINT_HEX 1, [bss1] ; .bss 변수들의 값 출력
   NEWLINE
   PRINT_HEX 2, [bss2]
   NEWLINE
   PRINT HEX 4, [bss3]
   NEWLINE
   NEWLINE
   mov bx, const_1
                    ; .bss에 선언된 변수 값을 const_1 상수 값으로 설정
   mov [bss2], bx
5 PRINT_HEX 2, [bss2]
   NEWLINE
   NEWLINE
   mov ebx, bss3
                    ; ebx 레지스터에 bss3 변수의 주소를 설정
6 PRINT_HEX 2, PTR
                    ; define으로 정의한 PTR("[ebx + 1]")을 이용해서 출력
   NEWLINE
   xor eax, eax
   ret
```







**4** 12345678

**6** 1000

**6** 3456

#### • 실습 - 메모리 저장 순서 확인

- SASM에서 아래 코드를 입력하여 결과를 확인, memory\_littel\_endian.asm

```
%include "io.inc"
                       ; 데이터(초기화 된 데이터) 영역임을 선언
section .data
   var1 dw 0x1234
   var2 dd 0x5555555
section .text
                       ; 코드 영역임을 선언
global CMAIN
CMAIN:
PRINT_HEX 1, [var1]
                       ; 1바이트 출력
   NEWL THE
2 PRINT_HEX 2, [var1]
                       ; 2바이트 출력
   NEWLINE
                       ; 4바이트 출력 (변수 경계를 넘어서 출력됨)
   PRINT_HEX 4, [var1]
   NEWLINE
   mov eax, 0x56789abc
   mov [var2], eax
                       ; eax에 저장된 값으로 var2 변수 값 변경
                       ; var2의 값 4바이트 출력
   PRINT_HEX 4, [var2]
   NEWLINE
   PRINT_HEX 4, [var1]
                       ; var1의 값 4바이트 출력
   NEWLINE
                       ; 종료 코드 설정 (0은 정상 종료)
   xor eax, eax
   ret
```

- 실제 메모리에는 var1, var2 순서로 데이터가 저장되는데,
   리틀 엔디안 방식으로 저장되기 때문에 아래와 같이 저장
- 초기 상태 : <mark>34 12</mark> 55 55 55 55
- var2 변수의 값을 변경한 이후 상태 : 34 12 bc 9a 78 56



- **1** 34
- 2 1234
- **3** 55551234
- 4 56789abc
- 9abc1234

#### • 실습 - 문자열 처리

- SASM에서 아래 코드를 입력하여 결과를 확인, hello\_world.asm

```
%include "io.inc"
section .data
   msg1 db 'Hello World!', 0xd, 0x00 ; char* msg = 'Hello World!\n'
   ; 문자열 길이를 자동 계산 하는 매크로 'equ $ -'는
   ; 계산하고자 하는 문자열 변수 정의 바로 다음 라인에 코드를 작성해야 함
  ; $ 문자가 시작하는 주소에서 문자열이 시작하는 주소를 뺀 값으로 계산하기 때문
  msg1 len egu $ - msg1
   msg2 db 'Hello', 0x0d, 'World!', 0x0d, 0x00
section .text
global CMAIN
CMAIN:
                     ; msg1 변수의 문자열 출력
   PRINT_STRING msg1
   mov ax, msg1_len
                     ; msg1 변수의 문자열 길이 출력
   PRINT_DEC 2, ax
   NEWLINE
   PRINT_STRING msg2
                     ; msg2 변수의 문자열 출력 (문자열 중간에 '\n' 문자 포함)
   xor eax, eax
   ret
```

- 문자열 길이를 계산해 주는 매크로 이용
 '₩n'과 NULL 문자까지 길이에 포함되기 때문에
 문자열 길이 라기 보다는 문자열을 저장하고 있는
 배열의 크기



hello world! 14 hello world!

- 실습 배열과 반복 루프 (jmp 명령어 이용)
  - SASM에서 아래 코드를 입력하여 결과를 확인, array\_for\_loop\_jmp.asm

```
%include "io.inc"
section .data
     array db 1,2,3,4,5 ; byte array [5] = \{1, 2, 3, 4, 5\}
section .text
global CMAIN
CMATN:
     ;초기화 부분
                               ; 배열에서 데이터를 읽어올 때 사용할 레지스터 초기화
; 읽어온 데이터를 더해주기 위한 레지스터 초기화
; 배열의 크기 설정.
; array 배열의 주소 설정
     mov eax, 0
     mov edx, 0
     mov ecx, 5
     mov esi, array
for:
                                 배열에서 첫 번째 데이터를 읽음 (데이터 크기가 바이트기 때문에 al에 저장)
읽어온 값을 더해줌
다음 데이터를 읽기 위해서 주소 증가
반복 횟수 감소
반복할 구간으로 점프 (ecx 값이 0이면 점프하지 않음)
합산된 죄종 값 출력
     mov al, esi
     add edx, eax
     add esi.
     dec ecx
     jnz for
    PRINT_DEC 2, edx
                               ; 종료 코드 설정
     xor eax, eax
     ret
```

- 실습 배열과 반복 루프(loop 명령어 이용)
  - SASM에서 아래 코드를 입력하여 결과를 확인, array\_for\_loop\_loop.asm

```
%include "io.inc"
section .data
    array [dd] 1,2,3,4,5; int array [5] = \{1, 2, 3, 4, 5\}
section .text
qlobal CMAIN
CMAIN:
    ;초기화 부분
                       ; 배열에서 데이터를 읽어올 때 사용할 레지스터 초기화
; 읽어온 데이터를 더해주기 위한 레지스터 초기화
; 배열의 크기 설정
   mov eax, 0
   mov edx, 0
   mov ecx, 5
                        ; array 배열의 주소 설정
   mov esi, array
for:
                          배열에서 첫 번째 데이터를 읽음
읽어온 값을 더해줌
다음 데이터를 읽기 위해서 주소 증가
    mov eax, esi
    add_edx_eax
    addlesi. 4
                          반복 명령 (ecx에 지정된 값 만큼 반복)
    loop for
                        ; 합산된 최종 값 출력
    PRINT DEC 2, edx
                        ; 종료 코드 설정
   xor eax, eax
    ret
```

- 실습 함수 호출과 스택(프롤로그, 에필로그)
  - 스택 프레임(Stack Frame)이란 함수가 호출될 때, 그 함수만의 스택 영역을 구분하기 위하여 생성되는 공간이 공간에는 함수와 관계되는 지역변수, 파라미터가 저장되며, 함수 호출 시 할당되며, 함수가 종료되면서 소멸
  - 이 영역을 표현하기 위해 함수 프롤로그(Prolog)와 함수 에필로그(Epilog)라는 것을 수행

- x86 함수 프롤로그와 에필로그

```
      Function
      Prologue
      함수 프롤로그는 함수가 호출될 때 함수 시작 부분에서 실행되는데, 스택과 레지스터를 준비하는 몇 줄의 코드로 구성

      push
      ebp
      ; Save the stack-frame base pointer (of the calling function).

      mov
      ebp, esp
      ; Set the stack-frame base pointer to the current location on the stack.

      sub
      esp, N
      ; Grow the stack by N bytes to reserve space for local variables.


      ;
      ; Function
      Epilogue
      함수 에필로그는 함수가 종료되어 리턴 하려고 할 때 실행되며, 함수가 호출되기 전의 스택 및 레지스터를 복원하기 위한 몇 줄의 코드로 구성

      mov
      esp, ebp
      ; Put the stack pointer back where it was when this function was called.

      pop
      ebp
      ; Restore the calling function's stack frame.


      ret
      ; Return to the calling function.
```

- 실습 함수 호출과 스택 정리 (1/3)
  - SASM에서 아래 코드를 입력하여 결과를 확인, function\_stack.asm




#### 실습 - 함수 호출과 스택 정리 (2/3)

※ 프로시저로 전달되는 파라메터 참조: 32bit에서는 주소가 4byte 크기




일반적인 함수의 스택 프레임 (Stack Frame) 구조 예시



eax(4byte), edx(4byte) 순서로 읽기 - 스택 구조이기 때문에 입력된 순서의 역순으로 참조

• 실습 - 함수 호출과 스택 정리 (3/3)



#### 실습 – 레지스터(Caller-save, Callee-save)

- 함수 내에서 또 다른 함수 호출 시에는 레지스터 간의 충돌을 고려하여 Windows의 컴파일러들은 아래와 같은 규칙을 사용
- Caller-save 레지스터(scratch 레지스터 혹은 volatile 레지스터라고 부르기도 함)는 함수 내에서 제약 없이 마음대로 쓸 수 있는 레지스터 레지스터의 사용이 이를 호출한 이전 함수에 어떠한 영향도 미치지 않는 레지스터들
- Callee-save 레지스터는 이를 호출한 함수에 영향을 미칠 수 있기 때문에 해당 레지스터를 사용 전에 반드시 저장하고 사용해야 하는 레지스터 해당 함수가 끝났을 때에는 반드시 이전 값으로 되돌려 주어 이 함수를 호출한 함수에 어떠한 영향을 미쳐서도 안 되는 레지스터들

Platform	Caller-save 레지스터	Callee-save 레지스터			
x86 Windows	EAX, ECX, EDX, ST(0)~ST(7), XMM0~XMM7	EBX, ESI, EDI, EBP			
x64 Windows	RAX, RCX, RDX, R8~R11, ST(0)~ST(7), XMM0~XMM5, High half of XMM6~XMM15	RBX, RSI, RDI, RBP, R12~R15, XMM6~XMM15			

```
push ebp
mov ebp, esp
push ebx ; ebx, esi, edi 를 백업
push esi
push edi

mov esi, 1
mov edi, 2
lea ebx, [esi+edi]

pop edi ; 백업한 값을 다시 복구
pop esi
pop ebx
pop ebp
ret
```

※ 해당 규약을 따르지 않아도 코드는 작동을 하겠지만, 의도치 않은 오류가 발생할 가능성이 있으므로 규약을 지켜야 함

QA







