

Volten Gym

Ponerle IP fija a la computadora de recepcion

Sucursal Tres Cantos

Este cambio NO reinicia la computadora, NO corta el internet, y se puede deshacer en 30 segundos si algo sale distinto a lo esperado. No hace falta llamar a nadie mientras se sigan los pasos en orden.

Por que hacer esto

La computadora de recepcion recibe su direccion de red (su "IP") de forma automatica, y el router se la puede cambiar en cualquier momento sin avisar (por ejemplo, despues de un corte de luz o un reinicio del router). El aparato facial esta configurado para buscar al puente en UNA direccion fija -- si la IP de la computadora cambia, el aparato deja de encontrarlo y se desconecta solo, sin que nadie haya tocado nada. Eso fue exactamente lo que paso durante toda la instalacion inicial.

Ponerle una IP FIJA a esta computadora (que nunca cambie sola) evita que esto vuelva a pasar. Es un seguro para el futuro, no una reparacion urgente -- el sistema ya funciona sin esto.

1. Anota los datos actuales de la red

Paso 1. Abre la ventana de comandos

Menu Inicio > escribe "cmd" > Enter.

Paso 2. Escribe este comando

```
ipconfig /all
```

Busca la seccion de la conexion que SI esta usando esta computadora (WiFi o Ethernet -- la que diga "Estado: Conectado" o traiga una IP). Anota estos 4 datos exactos, tal como aparezcan:

- Direccion IPv4 (ejemplo: 192.168.100.55)
- Mascara de subred (normalmente 255.255.255.0)
- Puerta de enlace predeterminada (ejemplo: 192.168.100.1 -- es la IP del router)
- Servidores DNS (uno o dos numeros parecidos a la puerta de enlace)

OJO: estos 4 datos son importantes -- sin ellos no se puede continuar con seguridad. Si algo no queda claro, mejor toma una foto de la pantalla del cmd antes de seguir.

2. Elige la IP fija

Usa este numero (ya verificado que esta libre y fuera del rango que reparte el router en esta sucursal):

```
192.168.100.150
```

Debe usar la MISMA "Mascara de subred", "Puerta de enlace" y "DNS" que anotaste en el paso anterior -- solo la IP cambia.

OJO: si cuando termines la pantalla de Wifi/Red muestra un signo de exclamacion o "sin acceso a internet", casi siempre es porque la Mascara, Puerta de enlace o DNS se copiaron mal. Revisalos letra por numero contra lo que anotaste en el Paso 1.

3. Configurar la IP fija en Windows

Es seguro: este cambio se aplica al instante, sin reiniciar la computadora. Si algo no se ve bien, se revierte con un clic (ver la seccion "Si algo sale mal" al final).

Paso 1. Abre la configuracion de red

Menu Inicio > Configuracion (el icono de engrane) > Red e Internet.

Paso 2. Entra al adaptador correcto

Si usan WiFi: clic en "Wi-Fi" y luego en el nombre de la red conectada. Si usan cable: clic en "Ethernet".

Paso 3. Busca "Asignacion de IP"

Vas a ver "Asignacion de IP: Automatica (DHCP)". Dale clic a "Editar" justo al lado.

Paso 4. Cambia a Manual

En el menu que se abre, cambia de "Automatica (DHCP)" a "Manual". Se van a abrir varios campos para llenar -- activa el interruptor de "IPv4".

Paso 5. Llena los campos

Con los datos que anotaste:

Direccion IP: 192.168.100.150
Longitud del prefijo de subred: 24
Puerta de enlace: (la que anotaste, ej. 192.168.100.1)
DNS preferido: (el que anotaste)

"Longitud del prefijo de subred: 24" es el equivalente moderno de la mascara 255.255.255.0 -- si tu mascara anotada era distinta, usa esta tabla:

255.255.255.0	-> 24
255.255.0.0	-> 16
255.0.0.0	-> 8

Paso 6. Guarda

Dale clic en "Guardar". La pantalla puede parpadear un segundo (es normal, esta aplicando el cambio) y ya.

Confirmar que quedo bien

Paso 7. Verifica

Abre otra vez cmd y escribe:

```
ipconfig
```

Se ve bien si: la "Direccion IPv4" ahora dice 192.168.100.150 (o el numero que hayan usado), y sigue habiendo internet normal (abre cualquier pagina web para confirmar).

4. Actualizar el aparato facial con la nueva IP

Como la IP de la computadora cambio de la vieja (la que tenia por DHCP) a la nueva fija (192.168.100.150), hay que avisarle al aparato UNA sola vez.

Paso 1. Entra al menu Servidor del aparato

En la pantalla tactil del facial, ve a Servidor (la misma pantalla donde se configuro todo el dia de la instalacion).

Paso 2. Actualiza estos 2 campos

Cambia la IP vieja por la nueva en:

Nombre de Dominio: 192.168.100.150/iclock/cdata
IP Servidor: 192.168.100.150

Todo lo demas (Puerto: 80, Ratificar servidor: Si, etc.) se queda exactamente igual, no lo toques.

Paso 3. Reinicia el aparato

Desconectalo de la corriente, espera 10 segundos, y conectalo de nuevo.

Paso 4. Confirma que conecto

En la carpeta del puente, abre "log_conexiones" y ve al final (Ctrl + Fin). Debe seguir viendo renglones "POST /iclock/cdata" con la hora de ahorita.

Se ve bien si: el aparato sigue registrando accesos igual que antes -- ahora ya no deberia perder la conexion aunque pase un corte de luz o se reinicie el router.

5. Si algo sale mal (revertirlo)

Este cambio se deshace exactamente igual de facil que se hizo:

- Regresa a Configuracion > Red e Internet > Wi-Fi (o Ethernet) > el nombre de la red > Editar.
- Cambia de "Manual" de vuelta a "Automatico (DHCP)" y Guardar.
- La computadora vuelve a pedirle una IP al router como antes -- sin fallas ni reinicios.

Si haces esto, recuerda volver a poner la IP VIEJA (la de DHCP) en el aparato facial otra vez, o se va a desconectar de nuevo.

Documento generado el 16 de julio de 2026, para la sucursal Tres Cantos, con los datos de red confirmados durante la instalacion del Face ID ese mismo dia.