
Creature3D 编辑器使用说明

吴财华

1. 如何打开编辑器:

创建一个 Creature 3D 的快捷方式,选中该快捷方式,鼠标右键打开属性界面。



在目标栏里的最后输入 Editor。点确定。运行该快捷方式,就可以打开编辑器。

2. 编辑器交互方式说明:

进入编辑器 3D 窗口后,按 F1、F2 键显示编辑器界面。编辑器采用 WSAD+鼠标的交互方式。

以下简要介绍一下功能按键:

- ~: 按一下,显示帧率,再按一下,显示一些渲染参数
- h: 隐藏选中的模型,再按一下,全部显示被隐藏的模型
- v: 聚集到当前选中的模型

按住Ctrl 键可以实现复选

- F11: 截图(截图输出目录是 output/photos)
- F12: 录制视频,录制视频前请先安装 ffdshow。(录制时选择合适的编码。有一些编码

并不支持, 视频输出目录是 output/movie)


3. 编辑器启动界面说明:

启动界面的控件有:场景列表、对应场景缩略图、显示设置、编辑模式、退出在场景列表里选择某个场景,然后点编辑模式就可以进入 3D 场景。

其中 NewScene 是打开一个全新的空场景。

场景文件存放在目录下的 scene 文件夹,请不要删除里面的 NewScene.crs。 进入 3D 场景后,按 ESC 键可弹出退出对话框。


4. 场景界面:



ReferencePos:0,0,0 CameraPos:0.39598,7.348272,2.643363

ReferencePos 表示当前选中模型的位置 CameraPos 表示当前相机位置

5. 快速移动相机位置



在这个界面输入位置参数,点移动,即可快速移动相机位置。

6. 载入界面

该界面的功能如下:

- 1.可以在该界面输入场景名,保存场景。或者双击场景名,选择路径
- 2.可改变网格参数
- 3.可添加模型,模型文件保存在 data 文件夹下。

7. 属性界面:

选择类型有:

"Root": 拾取模型的根节点

"Object": 拾取模型

"Mesh": 拾取模型的绘制单元

"Character": 拾取角色

"Group": 拾取组节点

"TSNode": 拾取渲染方式节点

"DOFNode": 拾取DOF节点

"Sequence": 拾取序列帧节点

"MatrixSeq": 拾取带矩阵的序列帧节点

"MultiSwitch": 拾取开关节点

"LOD": 拾取LOD节点

"PagedLOD": 拾取动态调动节点

"Volume": 拾取Volume节点

"MatterGroup": 拾取物理组节点

"ViewMatter": 拾取bot类型节点

"TerrainTile": 拾取地形

"MatrixNode": 拾取矩阵节点

"Box": 拾取物理节点BOX类型

"Sphere": 拾取物理节点球类型

"CCvlinder": 拾取物理节点,圆柱体

"Mesh": 拾取物理节点,网络物理模型 选中 MatrixNode 类型节点,可以使用平移 旋转、缩放,来改变矩阵。使用时可用键盘 方向键辅助。旋转时,按方向键可锁定没次

45 度角的旋转幅度。 缩放时需要在相对应的栏里输入比例值,

然后鼠标点击一下模型就可实现缩放。


模型文件 Path: 双击或者输入可以实现将该模型另存为。

命名:对节点命名。

插入节点: 是指给当前选中的节点插入一个 父节点。

删除节点:是删除当前选中的节点,使用 删除节点功能可以删除模型文件里的部分 模型

矩阵归一:将释放当前所选中的模型所包含



的所有矩阵信息。

Load: 载入Des 脚本,Des 脚本在

script\Des 文件夹下。

隐藏: 隐藏选中的模型

PickChild: 拾取子节点,用于模型合并

显示所有:显示所有隐藏的模型

模型合并:将当前选择的模型和平成一个模型。

开启物理:选择模型的物理节点,开启物理。

Lights 列表:显示该模型受到影响的所有光源,双击可以将光源添加到排除光源列表

AvoidLS: 该模型排除的光源,双击可以将光源从该列表移除

NeedLS: 该模型必须有影响的光源,用于自动无法选取的光源,通过 Pick 按钮,到场景里拾取光源

复制: 复制所有选中的模型

删除:删除所有选中的模型,只能是"Root"拾取状态

修改:修改当前选中的模型

保存:保存当前选中的模型

注意:

- 1. 对于包含物理节点的模型,要改变模型矩阵时,应该选中该模型的物理节点
- 2. 以 Root 方式选中模型时,改变模型矩阵操作是,如果当前选中的节点不是矩阵类型 节点这系统会会自动插入一个"MatrixNode"节点。
- 3. 可以复选方式, 然后一起改变所有被选中模型的矩阵。
- 4. 对于本身包含有"MatrixNode"节点,但是"MatrixNode"节点并是该模型的 Root 节点时,要改变模型的矩阵,应当以"MatrixNode"选择方式,选中该模型的"MatrixNode"节点。
- 5. 对于 LOD 节点和 PagedLOD 类型节点。应该给其命名,避免与其它的 LOD 节点和 PagedLOD 同名。
- 6. 插入节点会插入一个"Group"类型节点。需要给该节点赋予特殊类型或者指定特殊用途时请为其载入 Des 脚本。关于 Des 脚本的意义将再后文详细描述。

8. 光源界面

Creature 3D 引擎使用的是实是光照系统。当一个模型受到过多的实时光源影响,会造成一定的性能消耗。系统默认有一盏太阳光源,为点光源。该光源的参数可以在这个界面进行设置。Creature 3D 引擎并不支持平行光源。另外引擎提供了天光支持,天光参数在场景的后期界面上可以设置。

光源模型是一个三棱锥体。太阳光源 在场景里不显示模型。当场景刚载入时 光源模型是隐藏状态的。激活光源编辑 界面后,光源模型就会显示。在这个界面 可以改变光源位置。其中缩放矩阵,在这 里是没有意义的。

与上一个界面类似,你通过可以给光源载 入 Des 脚本,通常比如光源的位置抖动、 色彩变化、以及亮度变化,都需要通过 相应的 Des 脚本实现。

通过坐标位置栏, 你可以手动输入光源的位置。

Creature3D 支持位光源的每个颜色分量设定不同的色彩。

光源的衰减参数里,Constant 是常数衰减,值越小,光源越亮。


Linear 是线性衰减,光源亮度与距离成 正比。

Quadratic 是二次线性衰减,光源的亮度 与距离的平方成正比。

如果没有指定 Linear 和 Quadratic 参数 那么光源的亮度是不随距离衰减的。 这样所有受光模型都会受到该光源影响。 比如太阳光源。

Cutoff、Dropoff 是聚光灯独有的参数 距离:是指该光源的作用范围。这个值是 根据光源参数计算出来的。

最低亮度: 是值该光源对模型可造成影响 的最低亮度。



9. 粒子界面

这个界面目前没有作用。粒子系统的参数 请通过脚本设置。

粒子系统保存在\script\Particle 目录下。

关于添加粒子系统到场景里面的方法是, 先创建一个辅助节点。然后再给该辅助节 点载入粒子的 Des 脚本。

10. 角色界面

通过角色界面可以查看当前选中角色的所有动作情况。

11. 材质界面

Creature 3D 引擎支持非常复杂的次世代材质系统。在 Creature 3D 的材质系统里,你可以给单个模型最多赋值16 个通道的贴图并可以通过参数随意改变这些通道的色调、亮度以及色彩。

打开: 打开一个材质

吸取:吸取目标材质到当前选择的模型

修改:修改当前模型的材质

保存:保存当前模型的材质


可以打开材质球,将复杂的材质保存。 下次某个模型需要用到该材质时,再 载入相应材质球,从材质球上吸取。 材质球保存在目录下的 mat 文件夹里

载入	属性	光源	粒子	材质	
当前选	蜂:				
	ap (DT1)				
DT2					
DT3					
Norma	1 (NT1)				
NT2					
NT3					
ST1					
ST2					
ST3					
ET1 N	T4 扭曲	1			
ET2 D	T4 扭曲	1			
ET3 S	T4 扭曲				
UV批对	贴图				
Color	Weight				
EnvMaj	o (Cube)				
烘焙》					
Ambie	nt:	Diff	use:	Specu	ılar:
			<u> </u>	╡┌──┐┟	
إلـــا			<u> </u>	╣┖╌╟	
P	1		-1.4	_	
Emiss	ive:		Shin	iness:	
l l		-ter TC	mz H-	修改	10 ±
╙┈╟	==	打开	吸収	100	保任
4					
					6

12. 辅助界面


这个界面用来载入辅助模型。如 Volume、碰撞体、以及其它辅助模型。 它们有个特点就是在游戏场景里并不 真实显示的。

比如要往场景里添加粒子的时候。就 需要用到一个辅助模型。



13. 动画界面

这个界面是用来制作路径动画的具体如何制造可参考示例。



X 屋 M 平 M 和 型 A TIT

14. 3DUI 界面

Creature3D 支持 3DUI 和 2D 窗口式 2 种类型 UI。

这个界面是用来设计 3DUI 的。 3DUI 采用和普通模型一致的文件格 式存储保存在 uidata 文件夹下。 建议采用 2DUI。2DUI 制作简便,并 且拥有丰富的控件库可以使用。 Creature3D 的 2DUI 是采用 GDI 方式 绘制的。目前所有控件代码均是我个 人独立设计的。其中 EditBox 控件的 功能不如 windows 的 Edit 控件。 Creature3D 的控件优势在于制作便利。 通过脚本就可以使用。

7747	//	ノロが	4天 1	OI		
UI模	型列	表:				
					,	
					ļ	_
缩略	图:					¥
-141	1121.					
						- 1
		添加	模型			
		添加	模型			
		添加	模型			
		添加	模型			

15. 地形界面

这个界面是用于想场景里添加地形的 控件意义如下:

当前选择: 指定当前地形的文件路径 可以更改以实现另存为功能。

网格: 这里的数值将影响到地形的 三角面数量。请不要使用太大的数值 否则将影响地形的渲染输入。一般 用于显示的地形, 100×100 即可, 用于物理体的地形,50×50即可。 面积: 地形的面积

高度图: 地形的高度图, tga 格式 海拔: 设定地形的最大高度 如果需要更改地形, 请通过更改高度 图, 然后重新生成地形的方式实现。

26	Creature3D	(灵畏)游戏引擎
卦 》 屋 朴 ·	光源 粒子	中形
当前选择:		也形
网格:	X	
面积:	X	
高度图:		
海拔:		
生成地形	修改地形	保存地形
显示/隐藏	网格:	

16. 后期界面

这个界面是用来处理场景后期特效的 一般一个场景制作完成后,就可以通 过这个界面实现后期效果调整。 在这个界面有如下功能:

- 1. 环境色: 环境色是改变场景整体的环境色调。
- 2. 亮度:设定环境色的亮度
- 3. 雾效的设计: 开启雾后需要重新加载场景,雾效才能起作用。雾效起作用后,我们通过调整雾的参数,就可以看到场景的实时变化了。雾的参数有雾颜色、开始位置(参赛0到1直接)、结束位置(参赛0到1直接,通常设定为1)、雾浓度。
- 4. 场景最大深度: 这个值会影响到雾的启止距离。

雾的开始位置×场景最大深度=雾的 实际开始距离。

同理结束距离也是如此。

另外下面的景深模糊效果也会受到场景最大深度参数的影响。

- 5. NearClip 和 FarClip: 场景的近剪裁面和远剪裁面
- 6. 运动模糊参数:

需要在显示设置里开启运动模糊,这 个参数才会起作用。


- 7. UpperSkyColor 与 LowerSkyColor 这两个是天光参数。影响所有可接受实时光源的模型。
- 8. 景深模糊参数:

需要显示设置里开启景深模糊特效。 必须同时打开 HDR 并且关闭 FSAA 后 景深模糊效果才能起作用

	载入	属性	光源	粒子	后其	月	
0	环境	色:		肝启雾。 통颜色:		重新加勢 后才能起 第一多多	作用 数:
	亮度:					star	
	场景 大深				[densi	
		cClip:	<u> </u>	arClip):	\neg	
		显示证 运动机		运动模 糊参数			
	Upper	SkyCo	lor:	Lower	rSkyC	olor:	
	亮度:			亮度:[
		显示设 景深模		景深模 糊参数			
		修			保存均相关	易景来 设置	
	开启		\neg	开启地		7	
:	撞检	测: l		面检测	: ∟	_	

17. 开关节点设定界面

列表上罗列了场景里所有的 MultiSwitch 节点。这个界面是用来设定 MultiSwitch 类型节点的参数的。这种类型节点的功能 是根据一个值来控制显示/隐藏哪些模型。通过 PickChild 和 RemoveChild 可以增加 和删除 MultiSwitch 的子节点




18. LOD 节点设定界面

列表上罗列了场景里所有的 LOD 节点 LOD 是更具模型与相机的距离判定如何 如何显示的。


CenterModer:模型中心点模式,通才采用模型中心。

LOD 的创建方式是,通过属性界面,将某个模型的节点转换成 LOD 类型,并命名刚转换的 LOD 模型,在场景里是不显示的。需要到这个界面从 LOD 列表找到该 LOD。然后设定其 LOD 岂止距离。当相机进入到岂止距离范围内后,模型就可以自动显示。通过 PickChild 和 RemoveChild 可以增加和删除 LOD 的子节点



19. PagedLOD 节点设定界面

与 LOD 节点类似,不过该类型的节点有 个特殊功能,就是其子节点是以独立文件 形式保存的。模型文件会根据系统需求 动态加载和卸载。



20. 小结

本文简要介绍了编辑器的各个界面。具体制作还需要参考相应的示例模型 另外关于 Des 脚本以及 material 格式材质的介绍,将另外详细描述。

Des 脚本保存目录是: script\Des

material 格式材质的脚本保存目录是: media\materials\scripts

material 格式材质在发布版本时是经过 cook 的。实际使用时需要建立一个. material 文件,可以用文本编辑工具编辑内容。然后用过 cook 工具转换成 cook 格式文件。然后存放到 media\materials\scripts 目录下,然后在 Des 目录下创建一个相应的 des 脚本,就可以使用了。

实际游戏制作中还需要用到:

BatchConvertPageFile.exe:将 flt 格式模型转换成 cre 格式模型(引擎的默认模型格式)。 3DMAX 和 MAYA 均自带有 flt 格式导出插件。

ConvertImage.exe: 图片格式互转工具

以及 cook 工具和骨骼动画导出插件(支持 3DMAX、MAYA 的骨骼动画导出)

第三方软件需求:

3DMAX 或者 MAYA 和 Creator 软件(一款编辑 flt 格式模型的软件)

Photoshop, 带 DDS 插件

ATI 的 TheCompressonator 工具软件。