#### IV

14 марта 2020

Адреса, переменные и память Углублённое расследование

# Адрес переменной (повторение)

Каждая переменная любого типа в C++ связана с сопоставленным ей блоком в оперативной памяти. Длина блока изменяется в байтах, для разных типов - различна.

**Адресом** переменной называют **номер первого байта** из блока, который отведён под неё. Это целое положительное число.

У переменной можно узнать адрес, в которой она располагается, с помощью оператора - &

```
1 int scale = -4;
2 double rate = 2.64;
3
4 printf("Адрес rate: %p \n", &rate);
5 printf("Адрес scale: %p \n", &scale);
```

Возможный вывод:

```
Aдрес rate: 0x7fffb2dc22a0
Aдрес scale: 0x7fffb2dc2280
```

# Адрес переменной (повторение)

Более того, у каждой переменной или типа можно узнать **длину блока** в байтах с помощью оператора **sizeof** 

```
int scale = -4;
double rate = 2.64;

printf("Size of int: %zu\n", sizeof(int));
printf("Size of double: %zu\n", sizeof(rate));


int arr[14];
size_t arr_size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
printf("array has %zu elements\n", arr_size);
```

#### Возможный вывод:

```
Size of int: 4
Size of double: 8
array has 14 elements
```

# Адрес переменной (повторение)

Как адрес выглядит графически: переменная **scale** имеет адрес равный **0xB3** и состоит из четырёх байт.



Указателем (pointer) называют тип данных, переменные которого предназначены для хранения адресов других объектов (переменных фундаментальных, специальных или пользовательских типов) и манипуляций с ними[адресами]. Указатели в С++ являются типизированными.

Синтаксис объявления указателя

```
<тип_данных> * <имя_переменной>;
```

Указателем (pointer) называют тип данных, переменные которого предназначены для хранения адресов других объектов (переменных фундаментальных, специальных или пользовательских типов) и манипуляций с ними[адресами]. Указатели в С++ являются типизированными.

Синтаксис объявления указателя

```
<тип_данных> * <имя_переменной>;
```

```
1 int * p_int; // указатель на int
2 char* p_char; // указатель на char
3 double *p_double; // указатель на double
```

Операции с указателями: **присвоение значения** «=» Указателю может быть присвоено значение (адрес в памяти) либо с помощью операции взятия адреса у переменной, либо копированием значения из другого указателя.


```
1 int *p_sc, scale = -4;
2
3 p_sc = &scale;
4 int *p2 = p_sc;
```

**1-я строка:** определяем указатель на целое **p\_sc** и переменную целого типа **scale**.

**3-я строка:** присваиваем указателю **p\_sc** значение, равное адресу ячейки памяти, в которой находится переменная **scale**.

**4-я строка:** присваиваем указателю **p2** значение, которое находится в указателе **p\_sc**.

В памяти картина следующая. Обратите внимание, сама по себе **p\_sc** - просто переменная, со своим адресом.



#### Размер переменной указателя

Независимо от того, какого типа указатель, количество байт выделяемых под *переменную-указатель* всегда одинаково. Этот размер совпадает с размером типа **size** t.

Существует специальное значение для указателей, которое означает, что сама переменная-указатель не содержит реальный адрес какого-либо объекта. Для обозначения такого значения в C++ (начиная со стандарта C++11) применяется ключевое слово nullptr, равное некоторой константе типа nullptr\_t. Она известна как нулевой адрес. Сам указатель с таким значением называют нулевым указателем.

```
1 int *p2 = nullptr;
2
3 // Как—нибудь меняем р2 ...
4
5 if (p2 != nullptr) {
6 printf("All right, continue\n");
7 }
```

Существует специальное значение для указателей, которое означает, что сама переменная-указатель не содержит реальный адрес какого-либо объекта. Для обозначения такого значения в C++ (начиная со стандарта C++11) применяется ключевое слово nullptr, равное некоторой константе типа nullptr\_t. Она известна как нулевой адрес. Сам указатель с таким значением называют нулевым указателем.

```
1 int *p2 = nullptr;

2

3 // Как—нибудь меняем p2 ...

4

5 if (p2 != nullptr) {
6  printf("All right, continue\n");
7 }
```

Правило для работы с указателями: переменная-указатель всегда должна быть *инициализирована*. Ей надо или присвоить реальный адрес переменной, или *нулевой адрес*.

#### Когда С++ гарантирует нулевое значение


Если переменная-указатель объявлена в глобальной области видимости и явно не инициализирована, она получает значение равное нулевому указателю nullptr.

Операции с указателями: **разыменование** «\*» - получение самой переменной, адрес которой сохранён в указателе, для операций чтения или изменения её значения.

\*<имя\_переменной\_указателя>;

```
1 int scale = 4;
2 int *p_sc = &scale;
4 // Вывод 4 на экран
5 printf("p sc points to value: %d\n", *p_sc);
6 // При разыменовании переменная—указатель
7 // участвует в арифметических выражениях
8 int rate = (*p sc) + 15;
10 // изменяем значение scale
11 *p sc = 15;
12 // Печатаем 15
13 printf("scale = %d\n", scale);
```

#### Схематично разыменование можно показать так:



◆ロト ◆園 ト ◆ 恵 ト ◆ 恵 ・ 釣 ९ @

Операции с указателями: разыменование
Предупреждение: разыменование не инициализированной переменной-указателя чрезвычайно опасно в коде на C++.
Тоже самое верно и для указателей, которым присвоен нулевой указатель — nullptr.
Так никогда не делать!

# Указатели как параметры функций


Переменные-указатели, как и обычные переменные С++, могут использоваться в качестве параметров функций.

 при передаче указателя в функцию по значению создаётся отдельная переменная-указатель, в неё копируется адрес передаваемого;

```
1 void pass_pointer_by_value(int *pointer);
2 int scale = 10;
3 int *p1 = &scale;
4 pass_pointer_by_value(p1);
```

- для передачи указателя по ссылке указывается знак амперсанда ««» после символа «\*»;
- 5 void pass\_pointer\_by\_ref(int \*& pointer);
- кроме того, с помощью оператора взятия адреса «**&**» из переменной можно «сделать» указатель.
- 6 pass\_pointer\_by\_value( &scale );


#### Вспомним, как массив располагается в памяти



#### Сходства и различия указателей и массивов

- [+] Имя переменной-массива (выше **vec**) является указателем на его первый элемент (хранит в себе его адрес)
- [+] Массивы, при передаче в функцию *по значению*, фактически ведут себя как указатели
- [-] Переменной-массиву **нельзя** присвоить никакой другой адрес (в отличии от переменной-указателя)
- [-] Указатель может быть использован в качестве возращаемого значения из функции, массив нет


```
1 // С прошлой лекции
2 void show_array(int* arr, size_t count);
3 ...
4 int vec[4] = {4, 3, 5, 55};
5 show_array(vec, 4);
6 // Можно делать так:
7 int *p_vec = vec;
```



Операции с указателями: сложение с целым числом: результатом операции прибавления целого числа  ${\bf n}$  к указателю является новый указатель, значение которого смещено на  ${\bf n}*{\rm sizeof}(<{\rm type}>)$  байт (вправо или влево зависит от знака  ${\bf n}$ ).

Операции с указателями: сложение с целым числом: результатом операции прибавления целого числа  ${\bf n}$  к указателю является новый указатель, значение которого смещено на  ${\bf n}*{\rm sizeof}(<{\rm type}>)$  байт (вправо или влево - зависит от знака  ${\bf n}$ ).

Смещение происходит блоками, размер которого определяется типом указателя (указатель на **int**, указатель на **double**, указатель на **char** и другие типы).



Также определены операции инкремента / декремента / вычитания целых чисел

```
1 short vec[4] = \{4, 3, 5, 55\};
2 short *p_vec = vec;
3
4 // Прибавляем единицу — указываем на второй \leftarrow
     элемент
5 p vec++;
6
7 // теперь — на третий
8 p vec += 1;
10 // и обратно, к первому элементу массива
11 p_vec -= 2;
```

Операции с указателями: индексация

Индексация указателя выполняет два действия:

- Сместиться на количество блоков, равных индексу, от текущего адреса
- 2 Разыменовать полученный в результате смещения адрес

```
int vec[4] = {4, 3, 5, 55};
int *p_vec = vec;

if (p_vec[2] == *(p_vec + 2)) {
   printf("Values are equal\n");

}

printf("Forth element: %d\n", *(vec + 3));
```

Операции с указателями: вычитание однотипных указателей Результатом вычитания является целое число (как положительное, так и отрицательное), показывающее количество блоков памяти между двумя адресами.

Операции с указателями: **вычитание однотипных указателей** Результатом вычитания является целое число (как положительное, так и отрицательное), показывающее количество блоков памяти между двумя адресами.

# Константные указатели

```
1 int my_number = 1331, scale = 88;
```

Переменные-указатели могут быть объявлены как константные. Можно выделить три случая:

**Указатель на константную переменную:** нельзя менять значение переменной через указатель

```
2 const int *p1 = &my_number;
3 *p1 = 132; // !Ошибка компиляции!
4 p1 = &scale; // Всё ок, поменяли адрес
```

 Константный указатель: нельзя менять адрес, сохранённый в указателе

```
5 int * const p2 = &my_number;
6 *p2 = 132; // Βcë οκ
7 p2 = &scale; // !Уже не получится!
```

**6** Константный указатель на константную переменную: выполняются оба предыдущих условия

```
8 const int * const p3 = &my_number;

9 *p3 = 132; // !Ошибка компиляции!

10 p3 = &scale; // !Снова ошибка!
```

Указатели и динамическое управление памятью

# Формализация инициализации І

Инициализация локальных переменных.

Инициализация по умолчанию (default initialization)

```
1 int value_n;
2 int cookies[10];
```

- инициализация начальным значением
  - Инициализация значением по умолчанию (value initialization)

```
3 int value_n{};
4 int *ptr{}; // Значение в ptr -> nullptr
```

Для фундаментальных типов и указателей — происходит присвоение нулевых значений.

• Прямая инициализация (direct initialization)

```
5 int value_n{101};
6 int *ptr{ &n };
```

# Формализация инициализации II

• Инициализация копированием (copy initialization)

```
7 int value_n = 255552;
8 int *ptr = &n;
9 int *other = nullptr
```

Инициализация составных типов (list initialization)

```
10 int happy_digits[] = {5, 8, 7, 4, 9};
11 int other_digits[10] {1, 2, 3};
```

Для **глобальных** переменных, к которым в явном виде не применяется никакая из форм инициализации, вызывается инициализация значением по умолчанию.

### Что входит в понятие динамическое управление памятью?

- Язык С++ предоставляет операторы для создания объектов (в смысле С++)/массива объектов, время жизни которых определяется вручную
- Операторы выделяют динамический блок памяти под нужное количество объектов и применяют к каждому элементу инициализацию
- Динамический блок памяти принадлежит запущенной программе до тех пор, пока не будет «удалён». Под удалением подразумевается либо вызов соответствующего оператора для возращения памяти в ОС, либо завершение работы программы.
- Доступ к динамическим блокам осуществляется только при помощи указателей

Оператор **new** - запрос динамической памяти у ОС на один объект заданного типа. Размер выделенного блока совпадает с размером типа данных. При успешном выполнении, оператор возращает **адрес выделенного блока**.

```
new <тип>{<значение для инициализации>};
  new <тип>(<значение для инициализации>);
1 int *p1 = new int; // инициализация по умолчанию
2 *p1 = 89;
3 printf("Value of dynamic int obj is %d\n", *p1);
5 // инициализация значением по имолчанию
6 int *p2 = new int{};
7 printf("Value pointed by p2 is %d\n", *p2);
8
9 int *p3 = new int{101}; // прямая инициализация
10 bool is_101 = *p3 == 101;
```

Оператор **delete** - возращение блока динамической памяти обратно ОС, выделенной под один объект конкретного типа

delete <переменная-указатель>;

```
1 int *p1 = new int;
2 *p1 = 89;
3 delete p1;
4 // !Недопустимо, ошибка времени выполнения!
5 //delete p1;
6
7 p1 = nullptr;
8 delete p1; // Безопасно
9 delete p1; // Сколь угодно раз подряд
```

**Правило хорошего тона**: для указателя на динамический блок памяти **обязателен** вызов оператора **delete**.

Оператор **new**[]: выделение блока динамической памяти под массив заданного размера конкретного типа

new <тип>[<размер\_массива>] {<инициализация>};

```
1 size_t elems_count;
2 printf("Enter array size: ");
3 scanf("%zu", &elems_count);
4
5 int *dyn_array = new int[elems_count];
6 for (size_t i = 0; i < elems_count; i++) {
7   dyn_array[i] = i + 1;
8 }</pre>
```

Выделяется массив под заданное с консоли количество элементов, к массиву применяется *инициализация по умолчанию*. Затем происходит работа с ним.

Оператор **new**[]: инициализация массивов начальными значениями

```
1 int *arr1 = new int[10]{};
2 bool is_zero = p1[0] == 0;
3 // is_zero здесь равен true
4
5 double *arr2 = new double[12] {1.0, 2.0, 3.0};
6 is_zero = arr2[4] == 0.0;
7 // олять true
```

Oператор delete[]: возращение памяти, веделенной под массив

delete[] <переменная-указатель>;

Повторение: безопасно применять операторы delete/delete[] можно только к указателю, который хранит *нулевой адрес* (значение nullptr).

Многомерные указатели: указатели, как и массивы, могут иметь условную размерность. Она определяется количеством знаков \* перед названием переменной. Например, общая форма создания двумерного указателя:


Разбор такого набора звёзд делается справо налево:

my\_arr\_2d это указатель (первая звёздочка справа) на тип int\*, то есть - обычный одномерный массив других указателей на int. Если к этому массиву применяется оператор индексации вида my\_arr\_2d[1], то получаем возможность работать с одиночным указателем на int.

#### Многомерные указатели: двумерный массив

```
1 size t rows, cols;
3 print("Enter cols and rows numbers: ");
4 scanf("%zu %zu", &rows, &cols);
5
6 int **matrix 2d = new int*[rows];
7
8 for (size_t i = 0; i < rows; ++i) {</pre>
  // Каждое разыменование многомерного
10 // указателя выкидывает один знак '*'
matrix 2d[i] = new int[cols];
12 }
```

#### Схематичное изображение двумерного массива 4х5 в С++



Многомерные указатели: работа с двумерным массивом

```
1 for (size t i = 0; i < rows; ++i) {
2 for (size t j = 0; j < cols; ++j) {
3
      matrix_2d[i][j] = rand_a_b() + (i + j);
5 }
6 // paбoma c matrix 2d
8 // Возврат памяти в ОС
9 for (size t i = 0; i < rows; ++i) {
10 // Удаление каждой строки
delete[] matrix 2d[i];
12 }
13 // Удаление массива указателей
14 delete[] matrix 2d;
```

#### Указатели в С++. Резюме

- Манипулируют адресами в оперативной памяти.
- Арифметические операции работают по отдельным правилам, отличным от операций с целыми числами.
- Доступен оператор индексации
- Всегда следует инициализировать указатели.
- Нулевой адрес nullptr.
- Являются единственным способом в C++ работать с динамическими массивами различных размерностей без привлечения стандартной библиотеки.
- Значение указателя может быть возвращено из функций.
- Выделение и высвобождение динамической памяти должно находиться в одной области видимости.

Если в процессе написания кода программы возникает необходимость создания больше одного динамического массива, неплохим решением будет вынос подзадач по выделению/высвобождению памяти в отдельные функции (та самая декомпозиция).

Для этого продумываем интерфейс функций:

- какие параметры передавать?
- нужно ли возвращаемое значение?

Если в процессе написания кода программы возникает необходимость создания больше одного динамического массива, неплохим решением будет вынос подзадач по выделению/высвобождению памяти в отдельные функции (та самая декомпозиция).

Для этого продумываем интерфейс функций:

- какие параметры передавать?
- нужно ли возвращаемое значение?

```
1 int* allocate(size_t count);
2 // vs
3 void allocate(int *& ptr, size_t count);
```

Далее реализуем функции для выделения/высвобождения памяти для одномерных, двумерных и трёхмерных массивов типа int

#### Одномерный случай

```
void allocate(int *& ptr, size_t count)

{
   ptr = new int[count];

}

void deallocate(int *& ptr)

{
   delete[] ptr;
   ptr = nullptr;

}
```

```
Двумерный случай
```

```
1 void allocate(int **& ptr, size_t rows,
                 size t cols)
2
3 {
4
    ptr = new int*[rows];
5
    for (size t i = 0; i < rows; i++) {</pre>
6
7
    ptr[i] = new int[cols];
8
9 }
10
11 void deallocate(int **& ptr, size t rows)
12 { if (ptr == nullptr) { return; }
    for (size t i = 0; i < rows; i++) {
13
      delete[] ptr[i];
14
15
  delete[] ptr;
16
    ptr = nullptr;
17
18 }
```

#### Трёхмерный случай

```
void allocate(int ***& ptr, size_t rows,
                  size t cols, size t layers)
   { ptr = new int**[rows];
4
     for (size t i = 0; i < rows; i++) {
 5
       ptr[i] = new int*[cols];
6
       for (size_t j = 0; j < cols; j++) {</pre>
7
         ptr[i][j] = new int[layers];
8
9
10 }
11
12 void deallocate(int ***& ptr, size_t rows,
13
                    size t cols)
     if (ptr == nullptr) { return; }
15
     for (size t i = 0; i < rows; i++) {
16
       for (size t 1 = 0; 1 < cols; 1++) {
17
         delete[] ptr[i][j];
18
19
       delete[] ptr[i];
20
21
     delete[] ptr;
22
     ptr = nullptr;
23 }
```

И пример применения функций:

```
1 {
2
    const size t rows = 4, cols = 5;
3
    int** my matrix = nullptr;
    allocate(my matrix, rows, cols);
4
5
6
    printf("Matrix %zu x %zu\n", rows, cols);
    for (size t i = 0; i < rows; ++i) {
7
8
      for (size t j = 0; j < cols; ++j) {
        my matrix[i][j] = pow(0.5, i + j);
9
        printf("%d ", my_matrix[i][j]);
10
11
      printf("\n");
12
13
    printf("\n");
14
15
    deallocate(my matrix, rows);
16
17 }
```

#### Утечка памяти: как появляется?

```
double get_complex_rate(size t count)
2 {
3
    if (count == 0) {
      return 0.0;
4
5
6
7
    double *arr = new double[count], rate;
    // Сложная обработка массива
8
    // и нет вызова оператора delete
9
10
11
    return rate;
12 }
13
14 get_complex_rate(5000000);
15 get_complex_rate(222000);
```

# Утечка памяти: исправление и внимательность

```
double get_complex_rate(size t count)
2 {
    if (count == 0) {
      return 0.0;
4
5
6
7
    double *arr = new double[count], rate;
    // Сложная обработка массива
8
9
   delete[] arr;
10
    return rate;
11
12 }
13
14 get complex rate(90000);
15 get complex rate(1500000);
```

Пример - изменение размера одномерного массива

```
1 void reallocate(int *&ptr, size t sz, size t new_sz)
2 {
3
     if (ptr == nullptr) { return; }
4
     if (sz == new_sz) { return; }
5
6
    size t least_sz = (sz < new_sz) ? sz : new_sz;</pre>
7
8
    int *new_arr = new int[new_sz];
9
     for (size_t i = 0; i < least_sz; i++) {</pre>
10
    new_arr[i] = ptr[i];
11
12 delete[] ptr;
    ptr = new arr;
13
14 }
15
16 int *my_arr = new int[40];
17 //Расширить динамический массив ту arr до 65 элементов
18 reallocate(my_arr, 40, 65);
```

Указатель на функцию (function pointer)

**Указатель на функцию** - указатели специального типа, позволяющие использовать функции языка как переменные. Их основные характеристики:

- позволяют передавать функции как аргументы в другие функции (без возможности быть параметром со значением по умолчанию);
- позволяют объявлять массивы функций, одинаковых по типу возращаемого значения и со совпадающим списком аргументов;
- позволяют делать отложенный вызов функций;
- не требуют разыменования;
- не требуют явного присвоения адреса существующей функции.

#### Общий синтаксис:

#### Пример:

```
1 // Создаём указатель на функцию, которая
2 // Возвращает значение muna double u
3 // имеет один параметр muna double
4 double (*func_ptr)(double) = nullptr;
5 //....
6 double arg = 3.14 / 2;
7 func_ptr = sin; // указываем на sin us <cmath>
8 printf("sin(%.4f) = %.7f\n", arg, func_ptr(arg));
9
10 func_ptr = log; // указываем на log us <cmath>
11 printf("log(%.4f) = %.7f\n", arg, func_ptr(arg));
```

Уже было: передача функции сравнения в функцию сортировки

```
1 bool my compare(int left, int right)
2 {
3
    return abs(left) > abs(right);
4
5 }
6
7 int arr1[] = {3, 1, 5, 4, 3, 2,}
                  1, 8, 4, 76, 4, 67 };
8
9 std::sort(arr1, arr1 + 12, my_compare);
10
11 printf("After sorting: ");
12 for (int elem : arr1) {
printf("%d ", elem);
14 }
15 printf("\n");
```

Прокачаем одномерный allocate

```
1 void allocate_with_init(int *& ptr, size t count,
       void (*init)(int *, size t))
2
3 {
    ptr = new int[count];
4
5
    if (init != nullptr) { init(ptr, count) }
6
7 }
8
9 void seq from one(int *ptr, size t count)
10 {
11
    for (size t i = 0; i < count; i++) {
      ptr[i] = i + 1;
12
13
14 }
15
16 int *arr_1d = nullptr, *other_1d = nullptr;
17 allocate with init(arr 1d, 10, seq from one);
18 allocate with init(other 1d, 10, nullptr);
```