COM实用入门教程

二讲

主讲人: 阙海忠

VC知识库网站 (www.vckbase.com) 拍摄制作

本讲要点:

- •一、内存资源何时释放;
- •二、引用计数的原理;
- 三、AddRef与Release的实现与使用;
- 四、引用计数的优化。

内存资源何时释放

在上一节的例子中,我们用到了new CA()与delete pA。我们知道我们创建了一个组件,最终在不用这个组件的时候,是应该把它销毁了。不过,什么时候才是"不用这个组件的时候"呢?

```
假设上例中,我们可能会把pIUnknown传给CB类的成员变量。如: if(...) //可能为真,也可能为假
```

CB * pB = new CB(pIUnknown);

我们怎么知道何时我们不会再用到这个pA所指向的组件?当然,你可能会回答"在主函数的最后面执行delete pA,因为那时pA一定不用了。"

内存资源何时释放

在主函数的最后面执行delete pA确实是一个可行的办法。但却不是好办法。因为这样子最终是释放了pA的内存资源,不过却不是"及时"(在pA所指的组件不用时)地释放内存资源。如果一个程序,所有的资源在不用时都没有及时释放,这个程序在运行中所占用的内存将是巨大的。如何解决这个问题呢?这就需要引用计数技术。

这一讲, 主要讲解如下要点:

- •一、内存资源何时释放;
- •二、引用计数的原理;
- 三、AddRef与Release的实现与使用;
- 四、引用计数的优化。

引用计数的原理

- 引用计数技术就是用来管理对象生命期的一种技术。
- 对象O可能同时被外界A, 外界B, 外界C引用。也就是说外界A, 外界B, 外界C可能都在使用对象O。
- 每次当对象被外界引用时, 计数器就自增1。
- 每次当外界不用对象时, 计数器就自减1。

引用计数的原理

- 在计数值为零时,对象本身执行delete this,销毁自己的资源。
- 引用计数使得对象通过计数能够知道何时对象不再被使用,然后及时地删除自身所占的内存资源。
- IUnknown接口的AddRef与Release就是引用计数的实现方法。

这一讲, 主要讲解如下要点:

- •一、内存资源何时释放;
- •二、引用计数的原理;
- 三、AddRef与Release的实现与使用;
- 四、引用计数的优化。

AddRef与Release的实现

• 查看Section2Demo1关于AddRef与Release的实现。

AddRef的 意义与使用

- AddRef, 使组件的引用计数自增1。
- 在返回之前调用AddRef。比如组件的构造函数, QueryInterface函数。
- 在赋值之后调用AddRef。比如pIX3 = pIX2,这时需要pIX3->AddRef();

Release的意义与使用

- Release, 使组件引用计数自减1, 如果引用计数为零, 释放本身的内存资源。
- 在接口使用完之后,调用Release。
- 查看Section2Demo1,关于AddRef与Release的使用,并适当注释一些AddRef或Release查看CA的析构函数是否运行或会不会出现对无效指针(野指针)的操作。

这一讲, 主要讲解如下要点:

- •一、内存资源何时释放;
- •二、引用计数的原理;
- 三、AddRef与Release的实现与使用;
- 四、引用计数的优化。

```
刚才的例子中,我们看到了
if (SUCCEEDED(hr))
        IX *pIX3 = NULL;
        pIX3 = pIX2;
        pIX3->AddRef();
        pIX3 \rightarrow Fx1();
       pIX3->Fx2();
        pIX3->Release();
        pIX3 = NULL;
```

• 对于pIX2与pIX3来说,都是同一个接口,生命期是一样的,这个接口在一个块({})中,执行了一次的AddRef,一次的Release,其实就相当于没有执行AddRef,与Release的效果。是否可以优化为下一页的代码呢?

- 这种优化可行吗?答案是可行的!因为这种优化符合了引用计数优化的"局部变量原则"
- 引用计数的优化原则:
 - 一、输入参数原则:
 - □ 输入参数指的是给函数传递某个值的参数。在函数体中将会使用这个值但却不会 修改它或将其返回给调用者。在C++中,输入参数实际上就是那些按值传递的参 数。
 - □ 对传入函数的接口指针,无需调用AddRef与Release
 - 二、局部变量原则

对于局部复制的接口指针,由于它们只是在函数的生命期内才存在,因此无需调用AddRef与Release

```
• 输入参数原则:
void Fun(IX *pIXParam)
                       //参数传递存在赋值过
 程
    //pIXParam->AddRef(); //可优化,注释掉
    pIXParam->Fx1();
    pIXParam->Fx2();
    //pIXParam->Release();//可优化,注释掉
```

```
• 局部变量原则:
void Fun(IX *pIX)
      IX *pIX2 = pIX;
      //pIX2->AddRef();
                            //可优化,注释掉
      pIX2 \rightarrow Fx1();
      pIX2 \rightarrow Fx2();
      //pIX2->Release(); //可优化, 注释掉
```

```
• 以下代码可以优化吗?
void Fun(IX **ppIX)
      (*ppIX)->Fx1();
      (*ppIX)->Fx2();
      (*ppIX)->Release();
                             //可以优化吗?
      *ppIX = m_pIXOther;
                            //可以优化吗?
      (*ppIX)->AddRef();
      (*ppIX)->Fx1();
      (*ppIX)->Fx2();
```

- 答案是否定的!因为它不是输入参数原则,而是输入-输出参数原则。此原则下,引用计数不能优化!
- //以上两句务必要运行,因为*ppIX 与m_pIXOther不一个属性同一个组件。
- //比如假设*ppIX是指向第一次的new CA(),而m_pIXOther却是指向 第二次的new CA()。
- //或者*ppIX是指向new CA(),而m_pIXOther是指向new CZ(),CA与CZ的共同点,只是都继承了IX接口而已。

• 引用计数,带来了高效的内存资源管理方法,能及时地释放不再使用的资源。但却带来了编码的麻烦。在后续的讲解中,会讲到对引用计数的封装,也就是智能指针,到时组件的客户不再编写AddRef与Release代码,也不需要编写delete代码,便可以方便,舒心地进行内存资源的管理。

回顾

- 这一讲,主要讲解如下要点:
- 一、内存资源何时释放;
- 二、引用计数的原理;
- 三、AddRef与Release的实现与使用;
- 四、引用计数的优化。