Boost 库的 pool 提供了一个内存池分配器,用于管理在一个独立的、大的分配空间里的动态内存分配。

Boost 库的 pool 主要适用于快速分配同样大小的内存块,尤其是反复分配和释放同样大小的内存块的情况。使用 pool 内存池主要有以下两个优点:

- 1. 能够有效地管理许多小型对象的分配和释放工作,避免了自己去管理内存而产生的内存碎片和效率低下问题。
- 2. 告别程序内存泄漏的烦恼,pool 库会在内部对内存自动进行管理,避免了程序员一不小心而造成的内存泄漏问题。

pool 库主要提供了四种内存池接口,分别是

pool、object_pool、singleton_pool 和 pool_allocator/fast_pool_allocator

1. pool

pool 是最简单也最容易使用的内存池类,可以返回一个简单数据类型(POD) 的内存指针。它

pool 很容易使用,可以像 C 中的 malloc()一样分配内存,然后随意使用。除非有特殊要求,否则不必对分配的内存调用 free()释放, pool 会很好地管理内存。例如:

view plaincopy to clipboardprint?

#include <boost/pool/pool.hpp>

using namespace boost;

int main()

{

2. object_pool

}

object_pool 是<mark>用于类实例(对象)的内存池</mark>,它的功能与 **pool** 类似,但会在析构时对所有已经分配的内存块调用析构函数,从而正确地释放资源。

malloc()和 free()函数分别分配和释放一块类型为 ElementType*的内存块,同样,可以用 is_from()来测试内存块的归属,只有是本内存池分配的内存才能被 free()释放。但它们被调用时并不调用类的构造函数和析构函数,也就是说操作的是一块原始内存块,里面的值是未定义的,因此我们应当尽量少使用 malloc()和 free()。

object_pool的特殊之处是 construct()和 destroy()函数,这两个函数是 object_pool的真正价值所在。construct()实际上是一组函数,有多个参数的重载形式(目前最多支持 3 个参数,但可以扩展),它先调用 malloc()分配内存,然后再在内存块上使用传入的参数调用类的构造函数,返回的是一个已经初始化的对象指针。destory()则先调用对象的析构函数,然后再用 free()释放内存块。

这些函数都不会抛出异常,如果内存分配失败,将返回 0。

object_pool 的用法也是很简单,我们既可以像 pool 那样分配原始内存块,也可以使用 construct()来直接在内存池中创建对象。当然,后一种使用方法是最方便的,也是本书所推 荐的。

```
下面的代码示范了 object_pool 的用法:
#include <boost/pool/object_pool.hpp>
using namespace boost;
struct demo_class //一个示范用的类
{
public:
 int a,b,c;
 demo_class(int x = 1, int y = 2, int z = 3):a(x),b(y),c(z){}
};
int main()
{
 object_pool<demo_class> pl; //对象内存池
 demo_class *p = pl.malloc(); //分配一个原始内存块
 assert(pl.is_from(p)); //p 指向的内存未经过初始化
 assert(p->a!=1 || p->b != 2 || p->c !=3);
 p = pl.construct(7, 8, 9); //构造一个对象,可以传递参数
 assert(p->a==7);
 object_pool<string> pls; //定义一个分配 string 对象的内存池
 for (int i = 0; i < 10; ++i) //连续分配大量 string 对象
 {
   string *ps = pls.construct("hello object_pool");
```

```
cout << *ps << endl;
}
//所有创建的对象在这里都被正确析构、释放内存
```

3. singleton_pool

singleton_pool 与 pool 的接口完全一致,可以分配简单数据类型 (POD) 的内存指针,但它是一个单件,并提供线程安全。

singleton_pool 主要有两个模板类型参数(其余的可以使用缺省值)。第一个 Tag 仅仅是用于标记不同的单件,可以是空类,甚至是声明。第二个参数 RequestedSize 等同于 pool构造函数中的整数 requested_ size,指示 pool 分配内存块的大小。

singleton_pool 的接口与 pool 完全一致,但成员函数均是静态的,因此不需要声明 singleton_pool 的实例 ,直接用域操作符::来调用静态成员函数。因为 singleton_pool 是单件,所以它的生命周期与整个程序同样长,除非手动调用 release_memory()或 purge_memory(),否则 singleton_pool 不会自动释放所占用的内存。除了这两点, singleton_pool 的用法与 pool 完全相同。

下面的代码示范了 singleton pool 的用法:

spl::release_memory();

```
#include <boost/pool/singleton_pool.hpp>
using namespace boost;
struct pool_tag{}; //仅仅用于标记的空类
typedef singleton_pool<pool_tag, sizeof(int)> spl; //内存池定义
int main()
{
    int *p = (int *)spl::malloc(); //分配一个整数内存块
    assert(spl::is_from(p));
```

//释放所有未被分配的内存

singleton_pool 在使用时最好使用 typedef 来简化名称,否则会使得类型名过于冗长而难以使用。如代码中所示:

typedef singleton_pool<pool_tag, sizeof(int)> spl;

用于标记的类 pool_tag 可以再进行简化,直接在模板参数列表中声明 tag 类,这样可以在一条语句中完成对 singleton_pool 的类型定义,例如:

typedef singleton_pool<struct pool_tag, sizeof(int)> spl;

singleton_pool 为单例类,是对 pool 的加锁封装,适用于多线程环境,其中所有函数都是静态类型。它的模版参数有 5 个,

tag: 标记而已,无意义;

RequestedSize: block 的长度;

UserAllocator: 分配子,默认还是 default_user_allocator_new_delete:

Mutex: 锁机制,默认值最终依赖于系统环境,linux 下是 pthread_mutex,它

是对 pthread_mutex_t 的封装;

NextSize: 内存不足的时候,申请的 block 数量,默认是 32。

最全面的使用 singleton_pool 类似这样:

typedef

boost::singleton_pool<singleton_pool_tag,sizeof(CStudent),default_user_allo cator_new_delete,details::pool::default_mutex,200> global; 它暴露的函数和 pool 相同。

4) pool_allocator/fast_pool_allocator

stl::allocator 的替换方案。两者都是基于 singleton_pool 实现,实现了 stl::allocator 要求的接口规范。两者的使用相同,区别在于 pool_allocator 的内部实现调用了 ordered_malloc 和 ordered_free,可以满足对大量的连续内存块的分配请求。 fast_pool_allocator 的内部实现调用了 malloc 和 free,比较适合于一次请求单个大内存块的情况,但也适用于通用分配,不过具有一些性能上的缺点。因此推荐使用后者。

```
#include <boost/pool/pool_alloc.hpp>
#include <vector>
typedef struct student_st
{
char name[10];
int age;
}CStudent;
int main()
{
 std::vector<CStudent *,boost::fast_pool_allocator<CStudent *> > v(8);
 CStudent *pObj=new CStudent();
 v[1]=pObj;
 boost::singleton_pool<boost::fast_pool_allocator_tag,sizeof(CStudent
*)>::purge_memory();
 return 0;
}
```

fast_pool_allocator的模版参数有四个: 类型, 分配子, 锁类型, 内存不足时的申请的 block 数量, 后三者都有默认值, 不再说了。

它使用的 singleton_pool 的 tag 是 boost::fast_pool_allocator_tag。

总结:

boost::pool 小巧高效,多多使用,

boost::singleton_pool 多 线 程 环 境 下 使 用 , 不 要 使 用 两 者 的 ordered_malloc/orderd_free 函数。

boost::object_pool 不建议使用,可以改造后使用。

pool_allocator/fast_pool_allocator 推荐使用后者。用于与 STL 关连。。