BkWin 界面框架使用说明 张晓晅 2009/12/13

一、简单说明

1. 使用 XML 定义界面

窗口分为三部分: header、footer、body,至少应该包含一个部分,header 的空白部分是可以拖动的,窗口 resize 时 header 和 footer 高度不变,body 自 适应

所有 xml 格式采用 utf-8 编码,或使用 ATL::CW2A 类由 Unicode 字符串转换

2. 资源统一管理

提供了 BkBmpPool、BkFontPool、BkString 管理界面中用到的位图、字体、字符串资源,头文件放置在 bkres 目录下

BkBmpPool和 BkFontPool 一般情况下不需要调用

BkBmpPool 会根据资源 ID 自动加载对应的位图资源,退出时一起释放

BkString 需要加载 xml 资源

- 3. 实现了对话框模式和流模式
- 3.i. 对话框模式 使用 pos 属性定位,嵌套采用 dlg 标签
- 3.ii. 流模式 类似 html 的流式排版,在部分情况下会比较麻烦,除非需要,不建议使用
- 二、 XML 格式
 - 1. skin 定义
 - 1.i. Xml 实例

skin 用于定义一些固定的图片绘制格式

所有 skin 均包含 name 属性,在 style 和若干控件中指定,下面就不描述了在应用程序开始时通过 BkSkin::LoadSkins 方法加载指定资源 ID 的 skin 定义 xml,资源分类必须为**"BKRES"**

skin 包含 Normal/Hover/Pushdown/Disable 四种状态,当 skin 使用了 ImageList 时,ImageList 中的图片必须按照此顺序水平排列

1.ii. skins 标签

无属性,包含若干可能的皮肤格式

1.iii. button 标签

定义一个很像 vista 按钮的样式,使用贴图就用不到了

1.iv. imgframe 标签

定义一个四角不变,中间一像素宽(高)四向拉伸的 frame 样式 skin

属性:

<u></u>	
属性名:	说明
src	位图资源ID
mode	none: 不透明
	mask: 透明色
	alpha:alpha 通道透明,需要 32 位 RGBA 位图
maskco	如果 mode=mask,则指定透明色,默认 FF00FF ■
lor	
subwid	如果图片资源是 ImageList,用这个参数指定 ImageList 中单
th	个图片的宽度
crbg	Frame 中间填充的背景颜色(十六进制 RRGGBB 格式)
top	Frame 上界高度(px)

left Frame 左界宽度(px) part all:整个frame(默认)

top: 不包含底部边框

middle: 只有垂直中部边框 bottom: 不包含头部边框 left: 不包含右边框

center: 只有水平中部边框

right: 不包含左边框

1.v. imghorzex 标签

定义一个左右不变,中间一像素宽水平拉伸的 frame 样式 skin

属性:

属性名: 说明 位图资源 ID src mode none: 不透明 mask: 透明色 alpha: alpha 通道透明,需要 32 位 RGBA 位图 (目前版本可 能有 bug,未实验) maskco 如果 mode=mask,则指定透明色,默认 FF00FF lor 如果图片资源是 ImageList,用这个参数指定 ImageList 中单 subwid th 个图片的宽度 left Frame 左界宽度(px)

1.vi. imglist 标签

定义一个图片列表样式 skin, 一般用于 img 和 imgbtn 控件

属性:

ᅼ	- •	
	属性名:	说明
Ī	src	位图资源ID
	mode	none:不透明 mask:透明色 alpha:alpha通道透明,需要 32 位 RGBA 位图
	maskco lor	如果 mode=mask,则指定透明色,默认 FF00FF 🔼
	subwid th	如果图片资源是 ImageList,用这个参数指定 ImageList 中单个图片的宽度

2. style 定义

2.i. Xml 实例

Style 用于定义控件的样式,包括使用的 skin、文字对齐方式、字体、文字 颜色、背景色、鼠标指针形状等

流模式还可以指定边距、行间距、行内控件间距等等

在应用程序开始时通过 BkStyle::LoadStyles 方法加载指定资源 ID 的 Style 定义 xml,资源分类必须为"BKRES"

2.ii. class 标签

定义一个样式

属性:

馬 土 •	
属性名:	说明
name	Style 的名字,用于控件的 class 属性
skin	指定使用的 skin,如果指定了有效的 skinname,crbg 属性被
	忽略
textmo	文字对齐方式,即 DrawText 的最后一个参数,格式为十六进
de	制不加"0x"
crbg	背景色,默认不填充背景

crtext 默认情况下文字颜色,默认为 000000 即黑色 crhover 鼠标移上去时的文字颜色,默认同 crtext crdisabl 控件不可用时的文字颜色,默认 CCCCCC

ed

font 字体, 4 位 16 进制数, 默认宋体 12 点字(0000), 前两位为字

号,正值增大,负值缩小,大字体设置下字号不会改变

后两位 01 斜体、02 下划线、04 粗体,可叠加

hoverfo 鼠标移上去时的字体,格式同 font

nt

x- 水平边距(流模式)

margin

y- 垂直边距(流模式)

margin

margin 边距(流模式),设置这个值会同时修改 x-margin 和 y-margin

spacing 行内控件间距(流模式)

linespac 行距(流模式)

ing

cursor 鼠标移上去时的鼠标指针样式

arrow: 普通指针(默认)

hand: 手型

3. string 定义

3.i. Xml 实例

定义应用程序中用到的字符串

在应用程序开始时通过 BkString::Load 方法加载指定资源 ID 的 Style 定义 xml,资源分类必须为"BKRES"

后加载的字符串表会覆盖先加载的表中相同 ID 的字符串,此特性可用于 OEM 订制

4. 窗口框架

4.i. 框架实例

默认采用流式排版还是对话框式排版,是在调用时由使用哪种窗口类决定的, 具体请见 Classes 节

4.ii. layer 标签

定义一个窗口

属性:

_属性名:	说明
title	窗口标题文字,如果设置 appwin=1,则显示在任务栏
height	窗口高度(px)
width	窗口宽度(px)
appwin	1 对应 WS EX APPWINDOW
resize	1 对应 WS MAXIMIZEBOX WS MINIMIZEBOX
nobord	1 对应 WS POPUP WS SYSMENU 以及
er	WS EX TOOLWINDOW WS EX TOPMOST
	0 对应 WS_OVERLAPPED WS_SYSMENU

4.iii. header/footer/body 标签

定义窗口的一部分

width

属性:

属性名: 说明 **height** 高度(px), body 必须为 full, header 和 footer 可定义

宽度(px),必须为full

5. 控件

5.i. 公用属性说明

属性名: 说明:

class 指定一个 Style Name

id 指定控件的 Command ID,用于消息响应和显示控制,在同一

个窗口内必须唯一

href 指定一个链接或者应用程序,用 shell 的 open 操作打开,且不会

再通知 click 消息

width 指定控件的宽度

0: 自适应文字宽度(默认)

full: 流模式或对话框模式但未指定宽度时会延伸到右边框,对话

框模式不建议使用

height 指定控件的高度

0: 自适应文字高度(默认)

full: 流模式或对话框模式但未指定高度时会延伸到底边框,对话

框模式不建议使用

pos 定义控件位置

格式为"left,top,right,bottom",四个数值用半角逗号分隔,正

值为左(上)对齐,负值为右(下)对齐

right 和 bottom 可省略,此时控件大小由 width 和 height 属性

控制

不建议流模式下使用

float 控件浮动,用于居中、居右、居下

align 水平对齐方式

流模式下,如果float=1,此值生效

left: 居左(默认) center: 水平居中

right: 居右 valign 垂直对齐方式

半耳が1771以

流模式下,如果 float=1,此值生效

top: 居上(默认) middle: 垂直居中 bottom: 居下

注: div 标签也包含此属性,用于定义 div 内每行控件的垂直对齐模式,如果 float=1,div 的该属性用于控制 div 本身,如想控制内部控件垂直对齐模式,请再嵌套一个 div 并设置 valign 属性

show 默认是否显示

5.ii. 控件的 InnerText 可包含预定义字符串,用法为%str#strid#%

例:

定义字符串表

定义窗口

<text>%str1% - 设置</text>

٠..

则指定位置会显示"AppName - 设置"

5.iii. text 标签

定义一个文字控件

以指定字体、前景色和背景色在窗口绘制一段文本

可以用于制作超链接

5.iv. link 标签

就是 text,在 header 中,text 标签会被认为是空白位置可以拖动,使用 link 标签可以用来制作 header 上的超链接

5.v. button 标签

按钮,其实跟text一样,只是一般会指定一个带 skin 的 style

5.vi. img 标签

在窗口上显示图片

属性:

属性名: 说明

skin 指定 imglst

sub 指定当前显示的是 imglst 中的第几个图片,-1 则表示全部

5.vii. imgbtn 标签

图片按钮,使用 4 张图片的 ImageList,如果确定不会被 Disable,图片资源中可以只包含前三种状态,用来节省生成的程序大小

属性只有 skin,此控件会根据 Hover/Pushdown/Disable 状态切换 Sub Image

5.viii. progress 标签

进度条控件,用于显示一个进度条

属性:

<u> </u>	
属性名:	说明
bgskin	指定进度条背景 skin
posskin	指定进度条进度 skin
min	最小值
max	最大值
value	现在的值
showper	是否在正中间用文字显示 xx%,用 crtext 和 crbg 防止显示
cent	不清楚

5.ix. realwnd 标签

用于控制一个真实窗口的显示、隐藏

只有一个参数 ctrlid,用于绑定对应 DlgItemID 的控件

要绑定的真实窗口要指定 BkWin 窗口的 View 窗口为父窗口,比如在OnInitDialog 时 创 建 要 绑 定 的 窗 口 , 父 窗 口 参 数 必 须 为GetViewHWND(),而不能直接用 m_hWnd

5.x. check 标签

复洗钮

目前不能选择皮肤,自动套用 XP 以上的 Theme

5.xi. radio 标签

单选钮

目前不能选择皮肤,自动套用 XP 以上的 Theme

属性:

属性名: 说明

group 分组名,同一组的单选钮最多同时只能被选中一个,全局唯一标识,不能重复

5.xii. icon 标签

用于显示一个图标

属性:

属性名: 说明

src指定图标资源 idoem是否 oem 图标

1: 是,用于加载 IDI INFORMATION 等系统图标

2: 否,加载当前资源模块的图标

size 图标大小, 16/32/48/64 等等

注意:由于 Windows API 一向的 bug,如果某 ICON 资源同时包含 16*16 和 32*32,则 size 指定 16 时,绘制的会是32*32 缩小后的图标,所以 16*16 的图标需要单独放置一份

5.xiii. spacing/br/hr 标签

用于流模式下绘制空白、换行、直线,就不详细解释了

5.xiv. div 标签

流模式容器,流模式下的 header/footer/body 其实就是 div 也可以用于对话框模式下嵌套一个使用流模式排版的区域

属性:

属性名: 说明

onlydrawc 子控件只用于绘图,不响应鼠标消息 hild

5.xv. dlg 标签

对话框模式容器,对话框模式下的 header/footer/body 其实就是 dlg 也可以用于流模式下嵌套一个对话框模式排版的区域

属性名: 说明

onlydrawc 子控件只用于绘图,不响应鼠标消息 hild

5.xvi. tabctrl 标签

显示一个 tab 控件,标签页的内容用 tab 标签表示

属性:

属性名: 说明

cursel 当前选中的tabpage,从0开始

tabwidt tab 标签的宽度

h

tabskin tab 标签的 Skin Name

frameski tabpage 客户区的 Skin Name

n

tableft 第一个 tab 标签和左边的间距

tabspaci tab和tab之间的间距,负值则重叠

ng

frameto tabpage 客户区的位置,负值则和标签区域有重叠

g

5.xvii. tab 标签

暂时是 div 标签,所以 tab 内需要使用对话框式排版时要嵌套 <dlg pos="0,0,-0,-0"></dlg>

___ width 和 height 必须是 full

属性:

属性名: 说明

title tab 标签标题

onlydrawc 子控件只用于绘图,不响应鼠标消息 hild

三、 Classes

1. CBkRichWinImpl

实现一个使用 BkWin 排版的窗口。

最简单的实例如下:

在实例中,CBkRichWinImpl 的第一个模板参数必须和派生类相同,第二个模板参数使用默认表示使用对话框模式排版

构造函数可以指定窗口使用的模板资源 ID,也可以在后面调用 Load 方法加载 BK_NOTIFY_MAP 和 BK_NOTIFY_MAP_END 宏用于处理消息 IDC_RICHVIEW_WIN 是 CBkRichWinImpl 中 View 的 DIgCtrlID,直接使用 CBkRichWinImpl 的时候必须使用 IDC RICHVIEW WIN

目前可以处理的消息包括:

1.i. BKNM COMMAND

根据控件的 id 属性分发 click 消息

1.ii. BKNM_TAB_SELCHANGE

tabctrl 切换页面时触发消息 根据 tabctrl 的 id 属性分发

1.iii. BKNM MOUSEHOVER

鼠标移到窗口时触发消息

和 BKNM_MOUSELEAVE 主要可以用于 pop 窗口消失时间的处理

注意:这两个消息没有根据 id 属性分发

1.iv. BKNM MOUSELEAVE

鼠标移出窗口触发消息

主要方法说明(具体参数见头文件定义):

安万広说明(具体多数见)	
_ 方法名:	_ 说明
Load	加载指定资源 ID 的 xml 模板,资源必须为 BKRES 类型
GetViewHWND	获得 BkRichView 窗口句柄,用于创建 realwnd 标签
	控制的子窗口
SetPanelXml	重新设置某个 div 或 dlg 标签的内容,可以使用资源 ID
	或 xml 字符串(utf-8 编码)
SetItemText	设置 button、text 的文字
FormatText	<u>, </u>
SetItemAttribute	设置控件的某个属性,属性名用 utf-8 编码(其实跟 ansi
SetItemIntAttrib	一样)
ute	值 可 以 是 utf-8 字 符 串 , 也 可 以 试
SetItemDWordAt	int、DWORD、COLORREF
tribute	mid Briotist Coconnici
SetItemColorAttr	
ibute	
GetItemRect	获得某个控件的区域,可以用来控制 PopupMenu 的位
Getiteiiiiteet	T
GetItemCheck	返回/设置 check 或 radio 是否被选中
SetItemCheck	应日/ 改量 CHECK 以Tudio 定日 版选中
IsItemVisible	返回/设置控件是否可见
SetItemVisible	应问(以直注计定口引光
IsitemEnable	返回/设置控件是否可用
EnableItem	应凹/ 以直江广走口引用
SetTabCurSel	设置 tabctrl 当前显示的页面 id,从 0 开始
Recomposeltems	度量 tabeth 当前亚尔的负面 td,从 0 开始 重新排版,主要用于流模式
Redraw	里利班版,工安用丁加侯式 重绘窗口,不重新排版
SetWindowCapti	里坛窗口,小里利排版 设置窗口标题,在 Load 之后 Create 之前调用,可以动
<u>-</u>	这直窗口标题,在 Load 之后 Create 之前调用,可以动态改变窗口标题,以前用于合作版本的,可以忽略
on DontShowWindo	
	在 OnInitDialog 时调用,可以不显示窗口、不抢焦点,
W	为包含界面的流程提供后台模式非常实用
Create	创建非模态窗口
DoModal	模态创建窗口并调用
EndDialog	关闭窗口,和 MFC 和 WTL 不同的是,非模态窗口也可
	以调用

大部分方法都包含 ultemID 和 bRedraw 参数 ultemID 是需要获取/设置信息的控件的 id 属性 bRedraw 用于设置是否立即重绘窗口,一般设置成 TRUE 就可以了有三个地方比较特殊

- i. Create 或 DoModal 之前,如果已经 Load 了 xml 模板,这时候窗口还没创建,必须设置为 FALSE
- ii. OnInitDialog 时,窗口虽然已经创建,但是还没有进行第一次绘制,所以画了也没用,为了节省时间,都设置成 FALSE 吧
- iii. 连续大量控件设置操作,最好最后一次操作再使用 TRUE,或者都用 FALSE,最后 RecomposeItems 或 Redraw

注意: Redraw 时 DC 需要引用 HBITMAP,因为做了资源收集,所以如果多个线程同时 Select 同一个 HBITMAP,会导致绘图失败,所以涉及到界面的调用比如窗口创建、设置控件属性,最好都在同一个线程,不要直接在回调中使用上表中的方法

泡泡窗口如果必需要使用独立线程,尽量使用独立图片。以后可以考虑在 HBITMAP上加锁

另外 CBkRichWinImpl 响应了回车和 ESC 键,可以和普通对话框一样处理 OnOK 和 OnCancel,默认什么都不做

2. CBkSimpleRichDlg

构造传入一个 Xml 模板资源 ID,以此模板创建一个对话框,DoModal 后点击任何 button 或 imgbtn 均导致窗口消失并返回点击的按钮 ID 属性值,对于简单提示窗口很有效

OnOK和OnCancel也会分别返回IDOK和IDCANCEL

3. CBkRichViewImpl

BkWin 的真正实现所在,可以在普通对话框中创建实例,也可以直接使用 CBkRichWinImpl 来创建整个对话框

在普通对话框中使用时,在消息循环内加入一行

MSG BK NOTIFY(#BK RICH VIEW ID#)

即可处理 BkWin 分发的消息

#BK_RICH_VIEW_ID#为 CBkRichViewImpl::Create 时传入的 DlgCtrlID,用于当对话框中包含多个 BkRichView 时区分

主要方法和 CBkRichWinImpl 类似

四、 新的资源定义方式(091225 新增)

新提供了一种定义资源的方式,使用步骤如下:

- 1. 添加 bkres\bkres.rc 到工程
- 2. 在公用头文件引用 bkres\bkres.h
- 3. 在工程目录下新建 bkwinres.rc2,以下面格式定义资源即可,会比使用 VS 资源 编辑器的方式简单