QT 原理2 信号槽的连接

存储结构

在 QObject 中,有个成员 d_ptr

```
class Q_CORE_EXPORT QObject
{
protected:
    QScopedPointer<QObjectData> d_ptr;
};
```


这个成员是个智能指针,指向的数据类型是 QObjectData ,实际上指向的是其子类 QObjectPrivate ,这个类被我删减了很多,目的为了使结构更加清晰,然后只突出主体结构:

```
class Q_CORE_EXPORT QObjectPrivate : public QObjectData
public:
   typedef void (*StaticMetaCallFunction)(QObject *, QMetaObject::Call, int, void **);
   //单向链表的节点,保存了信号的发送对象,接收对象以及接收对象中的接收的函数
   struct Connection
      QObject *sender; //发送信号的对象
      QObject *receiver; //接受信号的对象
      StaticMetaCallFunction callFunction; //接受信号的对象的qt_static_metacall函数
      Connection *nextConnectionList; //下面的单向链表中指向下一个节点的指针
   };
   // 每个信号可以有多个槽函数连接,这个链表简单的认为是一个保存多个槽函数的单向链表
   struct ConnectionList {
      ConnectionList() : first(0), last(0) {}
      Connection *first; //链表的头节点
      Connection *last; //链表的尾节点
   };
public:
   //保存信号的数组,每个信号的id为数组的下标索引
   QObjectConnectionListVector *connectionLists;
};
```

上面类中的注释写的很清楚,下面说一下整体的设计思路。

单个类

先拿单个类来说,因为一个信号可以有多个槽函数连接,所以对于单个信号来说,槽函数使用链表来存起来,这样当信号来的时候,遍历链表,并调用每个槽函数就可以了。但是对于一个类来说,可以有多个信号,QT使用数组存储信号,每个信号有个id,这个id就是数组中的下标索引。所以,实际上数组中元素是槽函数链表。




继承类

每个类都是有父类的,而父类也是有信号槽的,那么父类的信号槽该如何存储呢?

一种解决方案是每个类有自己的信号数组,但是这样做就需要把子类的数组和父类的数组联系起来,这样实现信号的查找,不过这样会比较麻烦。

第二种解决方案是,子类和父类共用一个信号数组,这样查找信号的时候就可以在同一个数组中查。不过这样会有另外一个问题,就是信号的id怎么分配?QT采用的办法是祖宗类的第一个信号id为0,

然后从祖宗类往子类依次增加。



信号的id

信号的id是值得说一个东西,它其实有个类内的id,还有一个全局id。全局id很简单,就是信号在信号数组中的id,那么类内id是什么呢?其实就是信号在静态成员 qt_meta_data_CStudent 中位于注释 signals 后面的索引值。

```
static const uint qt_meta_data_CStudent[] = {
    // signals: name, argc, parameters, tag, flags
        1,        1,        34,        2, 0x06 /* Public */, //SetAgeSig
        4,        2,        37,        2, 0x06 /* Public */, //SetSexSig

// slots: name, argc, parameters, tag, flags
        7,        1,        42,        2, 0x0a /* Public */,
        8,        2,        45,        2, 0x0a /* Public */,
};
```

比如 SetAgeSig 是在 qt_meta_data_CStudent 的第一个信号,所以它的id为0,而 SetSexSig 的id为1,同样的槽函数也有类似的id。这个id值我称之为类内id,也叫做相对偏移id。为什么说这个呢,是因为当信号被发送的时候,使用的是类内id而非全局id

```
// SIGNAL 0
void CStudent::SetAgeSig(int _t1)
{
    void *_a[] = { nullptr, const_cast<void*>(reinterpret_cast<const void*>(&_t1)) };
    QMetaObject::activate(this, &staticMetaObject, 0, _a);
}
```


```
// SIGNAL 1
void CStudent::SetSexSig(bool _t1, int _t2)
{
    void *_a[] = { nullptr, const_cast<void*>(reinterpret_cast<const void*>(&_t1)),
const_cast<void*>(reinterpret_cast<const void*>(&_t2)) };
    QMetaObject::activate(this, &staticMetaObject, 1, _a);
}
```

而Qt则需要拿着这个类内id去找全局id,因为只有拿到全局id才可以从信号数组中拿到槽函数链表。

那么如何从类内id转换到全局id?

其实很简单,只要用这个类内id加上所有父类的信号的个数即可。

globalId = localId + countOfParentSigs



比如上图中,子类中有个信号X,它的类内id为0,父类信号的个数为2,则信号X的全局id为3 (2+1=3)。

代码

自己跟踪 connect 函数和信号的发射函数即可。

其它资源

老外实现的信号槽

sigslot是信号槽的一个非常精炼的C++实现,作者是Sarah Thompson,sigslot实现只有一个头文件sigslot.h,跨平台且线程安全。在WebRTC中,sigslot .h是其基础的事件处理框架, 在多个模块的消息通知,响应处理中被使用。

sigslot库官网

boost库的信号槽