异常处理

SetUnhandledExceptionFilter 当发生异常时,此函数的回调函数会被触发接管异常

```
LPTOP_LEVEL_EXCEPTION_FILTER SetUnhandledExceptionFilter(
    LPTOP_LEVEL_EXCEPTION_FILTER lpTopLevelExceptionFilter  // 异常处理回调函数
);
```

回调函数

```
LONG UnhandledExceptionFilter(
   _EXCEPTION_POINTERS *ExceptionInfo
);

// 返回值

// EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER = 1, 异常已经处理

// EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH = 0, 异常要交给上级处理

// EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION = -1, 异常已经处理了且可以继续执行
```

参数结构

关于exception

```
typedef struct _EXCEPTION_RECORD {
                       ExceptionCode; // 异常编码
 DWORD
 DWORD
                       ExceptionFlags;
                                        // 构成链表,后续异常记录
 struct _EXCEPTION_RECORD *ExceptionRecord;
                      ExceptionAddress;
                                        // 异常发生的地址
 PVOID
 DWORD
                       NumberParameters;
                                        // 后续ExceptionInformation有几
项,柔性数组
 ULONG_PTR
                       ExceptionInformation[EXCEPTION_MAXIMUM_PARAMETERS];
// 只对访问类异常才有意义,第一个元素标明读/写(0/1),第二个元素标明访问的目标地址
} EXCEPTION_RECORD;
```

关于context

```
typedef struct _CONTEXT {

//

// 这个标志值控制上下文记录的内容
//
```

```
// 如果上下文记录作为输入参数使用,
// 那么每个上下文记录的部分被设置的标志值控制,
// 它假定上下文记录部分包含有效的上下文。
// 如果该上下文记录正在用来修改线程上下文,
// 那么仅有该线程上下文的部分将被修改。
//
// 如果上下文记录作为输入输出参数来捕获线程上下文,
// 那么只有那些与设置的标志相对应的线程的上下文部分将会被返回。
//
// 上下文记录从来都不仅作为输出参数使用。
//
DWORD ContextFlags;
// 如果 ContextFlags 设置为 CONTEXT_DEBUG_REGISTERS,
// 这个部分被指定或返回。
// 注意: CONTEXT_DEBUG_REGISTERS 没有被包含在 CONTEXT_FULL 中。
//
DWORD
     Dr0;
DWORD Dr1;
DWORD Dr2;
DWORD Dr3;
DWORD
     Dr6;
DWORD Dr7;
// 如果 ContextFlags 设置为 CONTEXT_FLOATING_POINT,
// 这个部分被指定/返回。
//
FLOATING_SAVE_AREA FloatSave;
// 如果 ContextFlags 字包含 CONTEXT_SEGMENTS,
// 这个部分被指定/返回。
//
DWORD
     SegGs;
DWORD SegFs;
DWORD
      SegEs;
DWORD
     SegDs;
// 如果 ContextFlags 字包含 CONTEXT_INTEGER,
// 这个部分被指定/返回。
//
     Edi;
DWORD
DWORD
     Esi;
DWORD
      Ebx;
DWORD
     Edx;
DWORD
      Ecx;
DWORD
     Eax;
// 如果 ContextFlags 字包含 CONTEXT_CONTROL,
```

```
// 这个部分被指定/返回。
   //
   DWORD Ebp;
   DWORD Eip;
                        // MUST BE SANITIZED
// MUST BE SANITIZED
   DWORD SegCs;
   DWORD EFlags;
   DWORD Esp;
   DWORD SegSs;
   //
   // 如果 ContextFlags 字包含 CONTEXT_EXTENDED_REGISTERS,
   // 这个部分被指定/返回,且这个格式和上下文是特殊处理器。
   //
   BYTE
          ExtendedRegisters[MAXIMUM_SUPPORTED_EXTENSION];
} CONTEXT;
```

GetThreadContext、SetThreadContext可以获取/设置context环境

```
BOOL SetThreadContext(
HANDLE hThread, //目标线程的句柄
CONST CONTEXT * lpContext //Context指针);

BOOL GetThreadContext(
HANDLE hThread, //目标线程的句柄
CONST CONTEXT * lpContext //Context指针);
```

不过在获取和设置时需要记得 SuspendThread 挂起线程,设置完成后才 ResumeThread 激活线程