数组

一维数组定义

```
      类型标识符 数组名[元素个数]

      // 定义

      int n[5];

      // 初始化

      int n[5] = { 0 };
      // 全部初始化为0

      int n[5] = { 1 };
      // 第一个元素为1, 其他全部为0

      int n[5] = { 1, 2, 3 };
      // 前三个元素为1、2、3, 其他全部为0
```

元素个数是个编译期间可以确定的值——常量、常量表达式 (C99支持变长数组) 针对于编译期间可以确定的值——常量、常量表达式,编译器可以进行**常量折叠**的优化

在编译期就自动将其求值,而不给其分配存储空间

连续性和一致性

- 存储空间连续
- 存储的类型一致

下标访问

```
// []内是整型常量或者变量
int index = 3;
n[3] = 1;
n[index] = 1;

// 另类不建议用
3[n] = 1;
index[n] = 1;
```

下标访问内部的计算规则: (int)array_address + sizeof(type) * index 比如访问**0x00400000**内存的值:

```
int array[ARRAY_SIZE];
array[(0x00400000 - (int)array) / sizeof(int)];
```

定位程序的入口点的地址

```
环境使用Visual Studio 2017, 关闭随机地址, 所以程序加载基址为 0x00400000
地址: 0x00400000
0x00400000 4d 5a 90 00 03 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
                                                   MZ?.....
0x00400010 b8 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
                                                   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e8 00 00 00
          0e 1f ba 0e 00 b4 09 cd 21 b8 01 4c cd 21 54 68
                                                   ..?..?.?!?.L?!Th
                    72 6f 67 72 61 6d 20 63 61 6e 6e 6f
          69
            73 20
                 70
                                                   is program canno
          74 20 62
                 65 20
                      72 75 6e 20 69 6e 20 44 4f
                                             53 20
                                                   t be run in DOS
          Ed Ef E4 E5 20 Md Md Ma 24 MM MM MM MM MM MM MM
看到标记 0x00905a4d 表明基址定位是正确的,然后从基址这里下数60Byte
地址: 0x00400000
0×00400000
          4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
                                                     MZ?....
?.....@.....
          0x00400020
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 e8 00 00 00
                                                     . . . . . . . . . . . . ? . . .
          0e 1f ba 0e 00 b4 09 cd 21 b8 01 4c cd 21 54 68
                                                      ..?..?.?!?.L?!Th
                  70 72 6f 67
0x00400050
          69 73 20
                             72 61 6d 20 63 61 6e 6e 6f
                                                     is program canno
          74 20 62 65 20 72 75 6e 20 69 6e 20 44 4f 53 20
                                                     t be run in DOS
a√aa/aaa7a  6d 6f 64 65 25 ad ad a∍ 24 aa aa aa aa aa aa aa aa
                                                     modo
取这里的值在加上基址得 0x004000e8, 在转到这个地址上
地址: 0x004000E8
x004000E8 | 50 45 00 00 4c 01 08 00 e0 88 9c 5c 00 00 00 00
                                                      PE..L...???\....
          00 00 00 00 e0
                       00 03 01 0b 01 0e 10
                                          00
                                            54 00 00
                                                      ....?.....T...
                                                      .>.....9.....
0x00400108
          00 3e 00 00 00 00 00 00 39 13 01 00 00
                                            10 00 00
          00 10 00 00 00 00 40 00 00 10 00 00 00
                                            02 00 00
0x00400118
0x00400128
               00 00 00 00
                          00 00 06 00 00 00 00
                                            00 00 00
0x00400138
          00 f0 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 03 00 00 81
          0x00400148
          AA AA AA AA 1A AA AA AA AA AA AA AA AA
0~00/00150
看到标记 0×00004550 表明定位成功,然后往下数两行半,即40Byte
地址: 0x004000E8
                                                     PE..L...???\....
0x004000E8 50 45 00 00 4c 01 08 00 e0 88 9c 5c 00 00 00 00
          00 00 00 00 e0 00 03 01 0b 01 0e 10 00 54 00 00
                                                      .....?......T...
0x004000F8
                  00 00 00 00
                            00 39 13 01 00 00 10
                                                      .>.....9.....
                  00 00 00 40
                            00 00 10 00 00 00 02 00
                                                      ......@.....
0x00400118
          00 10 00
                            00 06 00 00 00 00 00
0x00400128
          06 00 00
                    00
                       00
                         00
                  00
                                               00
                                                 00
          00
            f0 01
                  00
                    00
                       04 00
                            00 00 00 00 00 03 00
                                               00
                                                 81
0x00400148
          00
            00 10
                  00 00 10 00 00 00 00 10 00 00 10
                                               00
                                                 00
            MM
得到的 0x00011339 在加上基址 0x00400000 得 0x00411339 就是第一条指令处
```

_RTC_GetErrDesc (0412E40h)

mainCRTStartup (04121B0h)

这样就定位了程序的入口点

然后在汇编里转到这个地址验证

mainCRTStartup:

00411334 E9 07 1B 00 00

00411339 E9 72 0E 00 00

__scrt_narrow_argv_policy::configure_argv:

其他

寻路算法

A*,在寻路过程中加入决策值,决策从那边走到终点的距离最近 (不一定最优)

算法类函数设计

UI和逻辑分离

伪随机函数srand和rand

经典代码: srand((unisgned int)time(NULL))

以时间作为随机种子,时间在增加所以产生的伪随机数可以被预测下一次的趋势——是增加的