
# **Instalación Manual Agente Nessus**

- 1.- Descargarse el msi de acuerdo al Sistema Operativo.
- 2. Iniciar con la instalación





3.- Aceptamos los terminos y le damos siguiente hasta las opciones de configuración.




Key: 062543e9dbf0914cb3f7d8271b07357b889be38426263a207ba18a92ece97acb Server: cloud.tenable.com:443 Groups: **grupo** 

#### Instalamos!!!








## **Troubleshooting**


1. Validamos que el servicio se encuentre ejecutando en el Host.



2. Validar que el Host pueda comunicarse con la consola cloud de tenable.

Host: cloud.tenable.com

Puerto: 443



- 3. Verificar el estado del agente Nessus.
- Ingresar a un CMD como administrador y colocarse en la ruta del agente nessus.
- "C:\Program Files\Tenable\Nessus Agent"
- Ejecutar el comando "nessuscli.exe agent status".
- Validar que en Linked to diga: cloud.tenable.com:443, de no ser así realizar el enlace manual del Host.

### Comando sin comillas:

"nessuscli.exe agent link -key=062543e9dbf0914cb3f7d8271b07357b889be38426263a207ba18a92ece97acb -host=cloud.tenable.com --port=443 --groups=**grupo**"

\*Nota: asegurarse de que el comando no tenga saltos de linea, todo el comando es una misma linea.

```
C:\Program Files\Tenable\Nessus Agent>nessuscli.exe agent status
:Running: Yes
Linked to: cloud.tenable.com:443
Link status: Connected to cloud.tenable.com:443
!Last successful connection with controller: 5 secs ago
Proxy: None
Plugin set: (null)
:Scanning: No (0 jobs pending)
Last scanned: Never
!Last connect: 1633554290
Last connection attempt: 1633554290


C:\Program Files\Tenable\Nessus Agent>___
```

Estado correcto

```
C:\Program Files\Tenable\Nessus Agent>nessuscli.exe agent status
Running: Yes
Linked to: None
Link status: Not linked to a manager
Proxy: None
Plugin set: (null)
Scanning: No (0 jobs pending)
Last scanned: Never
Last connect: Never
Last connection attempt: Never
C:\Program Files\Tenable\Nessus Agent>_
```

Estado incorrecto

- 4. Eliminar el TAG y volver a enlazar el Host.
- Ingresar al registro de windows y elimitar el registro "TAG" de Tenable en la ruta: "Computer\ HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Tenable".



Volver a enlazar con el comando sin comillas:

"nessuscli.exe agent link -key=062543e9dbf0914cb3f7d8271b07357b889be38426263a207ba18a92ece97acb -host=cloud.tenable.com --port=443 --group=Excellia Palmas"

\*Nota: asegurarse de que el comando no tenga saltos de linea, todo el comando es una misma linea.

### Grupos

A continuación se encuentran los siguientes grupos para instalar los agentes por empresa:

### 1. Grupo Ransa:

Ransa Perú: Excellia\_Ransa

Ransa Colombia: Excellia\_Ransa\_COLRansa Ecuador: Excellia Ransa ECU

o Ransa Honduras: Excellia\_Ransa\_HON

o Ransa El Salvador: Excellia Ransa ES

o Ransa Guatemala: Excellia Ransa GT

### 2. Grupo Primax:

Primax Perú: Excellia Primax

Primax Ecuador: Excellia Primax ECU

### 3. Grupo Romero:

Centinela: Excellia Centinela

Chira: Excellia Chira

o Excellia: Excellia\_Cogesa

• Palmas: Excellia\_Palmas

o Romex: Excellia Romex

• Equilibra: Excellia Equilibra

Sati: Excellia\_SATITisur: Excellia Tisur

o Tramarsa: Excellia\_Tramarsa

Samay: Excellia Samay

GRIO: Excellia GRIO

#### **Para Servidores:**

o Excellia: Servidores Cogesa

o Primax Ecuador: Servidores Primax ECU

• Primax Perú: Servidores Primax Lumen

Ransa Colombia: Servidores Ransa COL

Ransa El Salvador: Servidores Ransa ES

Ransa Guatemala: Servidores Ransa GT

Ransa Honduras: Servidores Ransa HON

Ransa EEUU: Servidores Ransa Azure

Romex: Servidores Romex

Tisur: Servidores Tisur

Palmas: Servidores Palmas

o Chira: Servidores Caña Brava

Equilibra: Servidores Equilibra

o Ransa Perú: Servidores Ransa Peru

Romex: Servidores Romex

Tramarsa: Servidores Tramarsa

Samay: Servidores Samay


### Elevar caso a nivel 2

Dentro de la información requerida para una revisión más profunda de algún problema entregar la siguiente información.

- 1. Prueba de que el Host alcanza la consola en la nube cloud.tenable.com.
- 2. Prueba de la eliminación del TAG y re enlace del Host.
- 3. Entregar el archivo backend.log ubicado en "C:\Program Files\Tenable\Nessus Agent".
- 4. Indicar el nombre del Host (comando hostname) y la naturaleza del problema encontrado.

### Desinstalación

1. Eliminar el programa de Windows.



2. La desinstalación no cubre la eliminación del TAG, esto ya que Tenable asume que luego puede volver a ser integrado el Host al TenablelO, de ser requerido, eliminar el TAG.

