
ACTIVIDAD PREVIA


Leer y simular los temas de los enlaces <u>apuntadores y</u> <u>arreglos</u> y <u>estructuras</u> en C, traer dudas para discutir, entre mas pregunten mejor pues habrá quiz en la plataforma de este tema y sera habilitado al otro dia durante 24 horas (de ser posible con 2 intentos como máximo).



VARIABLES Y MEMORIA








APUNTADORES

- Almacena una posicion de memoria.
- Operadores:
 - &: Dirección (obtiene dirección)
 - *: Desreferencia (declaración, accede al lugar apuntado).

```
short i = 5;
short *ptr = &i;
                      ptr
                                    i = *ptr
short *ptr = &i;
                                            103
                       103
                          Variable tipo apuntador
                           Variable normal
```



APUNTADORES - CAPTANDO EL CONCEPTO

Ejemplo: Dado el fragmento de código mostrado a continuación, y teniendo en cuenta que:

- Suponga que i y j son de 4 bytes y ocupan las direcciones base 1000 y 1004.
- El apuntador p ocupa las direccione base 2000.
- Así mismo la arquitectura es de 64 bits por lo que el espacio ocupado por el apuntador sera de 8 bytes.

Muestre la ejecución paso a paso del código anterior resaltando la evolución en memoria.

```
int main() {
   int i,j;
   int *p;
   p = &i;
   *p = 5;
   return 0;
}
```

CAPTANDO EL CONCEPTO

- Suponga que i y j son de 4 bytes y ocupan las direcciones base 1000 y 1004.
- El apuntador p ocupa las direccione base 2000.
- Así mismo la arquitectura es de 64 bits por lo que el espacio ocupado por el apuntador sera de 8 bytes.

```
int main() {
   int i,j;
   int *p;
   p = &i;
   *p = 5;
   return 0;
}
```

Dirección					
	0	1	2	3	
1000					
1004					
1008					
					•
2000					
2004					
2008					•
		_			•

Nombre

Solución online

APUNTADORES - CAPTANDO EL CONCEPTO

Ejemplo: Para el siguiente código suponga lo siguiente:

- Suponga que i y j son de 4 bytes y ocupan las direcciones base 1000 y 1008.
- Los apuntadores p, q y r ocupan las direcciones base 2000, 3000 y 4000.
- Así mismo la arquitectura es de 32 bits por lo que el espacio ocupado por el apuntador será de 4 bytes.

Muestre la ejecución paso a paso del código anterior resaltando la evolución en memoria.

```
int main() {
  int i;
  int *p, *q, *r;
  p = &i;
  q = &i;
  r = p;
  return 0;
}
```

CAPTANDO EL CONCEPTO

- Suponga que i y j son de 4 bytes y ocupan las direcciones base 1000 y 1008.
- Los apuntadores p, q y r ocupan las direcciones base 2000, 3000 y 4000.
- Así mismo la arquitectura es de 32 bits por lo que el espacio ocupado por el apuntador será de 4 bytes

```
int main() {
  int i;
  int *p, *q, *r;
  p = &i;
  q = &i;
  r = p;
  return 0;
}
```

Dirección				
	0	1	2	3
1000				
1004				
1008				
2000				
3000				
4000				


Nombre

Solución online

NOTAS IMPORTANTES SOBRE APUNTADORES

 Los apuntadores deben ser inicializados a una posición de memoria antes de ser usado, sino habrá error.

ERROR: Use of uninitialised value of size 8 (Stopped running after the first error. Please fix your code.)



ERROR: Invalid write of size 4 (Stopped running after the first error. Please fix your code.)

Ejcución online

Ejcución online

NOTAS IMPORTANTES SOBRE APUNTADORES

 Los apuntadores deben ser inicializados a una posición de memoria antes de ser usado, sino habrá error.

```
1 int main() {
2   int a;
3   int *p = &a;
4   *p = 6;     // a = 6;
5   *p = a + *p;   // a = a + a;
6   return 0;
7 }
```

Ejcución online

```
1 int main() {
2   int a;
3   int *p;
→ 4   p = &a;
5   *p = 6;  // a = 6;
6   *p = a + *p;  // a = a + a;
7   return 0;
8 }
```

```
Ejcución online
```

Ejcución online

 Por valor: Sobre copias de las variables pasadas como parámetros a la función.

```
tipo_retorno f(tipo_1 vName_1,...,tipo_N vName_N)
```

```
void swap(int i, int j) {
  int k = i;
  i = j;
  j = k;
}
```

 Por referencia: Directamente sobre la variable pasada como parámetro haciendo uso de apuntadores.

```
tipo_retorno f(tipo_1 *pName_1,...,tipo_N *pName_N)
```

```
void swap(int *i, int *j) {
  int k = *i;
  *i = *j;
  *j = k;
}
```

Analizando las diferencias

Item analizado	Llamada por valor	Llamada por referencia
Declaración	<pre>void swap(int i, int j);</pre>	<pre>void swap(int *i, int *j);</pre>
Definición	<pre>void swap(int i, int j) { int t = i; i = j; j = t; }</pre>	<pre>void swap(int *i, int *j) { int t = *i; *i = *j; *j = t; }</pre>
Invocación	int v1 = 1, v1 = 2; swap(v1, v2);	int $v1 = 1$, $v2 = 2$; swap(&v1, &v2);

```
void swap1(int, int);
void swap2(int *, int *);
int main() {
  int a = 3, b = -5;
 // a = 3, b = -5
  swap1(a, b);
 // a = 3, b = -5
  swap2(&a, &b);
 // a = -5, b = 3
 return 0;
void swap1(int a, int b) {
  int c;
 c = a;
  a = b;
 b = c;
void swap2(int *a, int *b) {
 int c;
 c = *a;
  *a = *b;
  *b = c;
```

Ejecución online

• Analizar el siguiente código:

```
void A(int, int *);
int main() {
 int a1, a2, a3;
 int *p1 = &a1;
 int *p2 = &a2;
 int *p3 = p1;
 *p3 = a3;
 // a1 = ____, a2 = ____, a3 = ____
 A(*p3, &a3);
 // a1 = ____, a2 = ___, a3 = ___
 A(a1, p2);
 // a1 = ____, a2 = ____, a3 = ____
 A(*p1, p2);
 // a1 = , a2 = , a3 =
void A(int a, int *b) {
 a += 1;
 *b = 2*a;
```

Comprendiendo lo anterior responda falso o verdadero para cada uno de los casos siguientes en los que se invoca la función mostrada a continuación:

```
void f(int *p1, int *p2, int z) {
   ...
}
```

Caso 1: ____

int
$$x = 3$$
, $y = 4$, $z = 1$; $f(&x, &y, z)$;

Caso 2: ____

```
int x = 3, y = 4, z = 1; f(&x, &y, &z);
```

```
void f(int *p1, int *p2, int z) {
    ...
}
```

Caso 3: ____

```
int x = 3, y = 4, z = 1;
int *xp = &y;
f(xp, &y, z);
```

Caso 5: ____

```
int x = 3, *y, z = 1;

y = &z;

f(&x, &y, y);
```

Caso 4: ____

```
int x = 3, *y, z = 1;

y = &z;

f(&x, &y, y);
```

Caso 6: ____

```
int x = 3, *y, z = 1;
y = &z;
int *zz = y;
f(zz, y, *y);
```

VECTORES Y APUNTADORES

- Los vectores manejan el mismo método de indexación que java u otros lenguajes. Pero a diferencia de java (que necesita el new), es posible asignar en la declaración el espacio de memoria. Esto dependerá del problema.
- Formas de declaración:
 - o Forma 1:

```
tipo arrayName[TAM] = {valor1, valor2, ...};
```

Forma 2:

```
tipo arrayName[] = {valor1, valor2, ...};
```

Forma 3;

```
tipo arrayName[TAM];
```

VECTORES Y APUNTADORES

- El acceso para procesar los elementos del array es similar al de cualquier lenguaje como java:
 - Ejemplo: Hacer un programa que llene un arreglo de 10 elementos con los multiplos del 10 (1, 10, 20, etc.).

```
#include <stdio.h>
#define TAM 10
int main() {
  int A[TAM];
  int num = 1;
  // Inicializando el arreglo
  for(int i = 0; i < TAM; i++) {</pre>
   A[i] = 10*num;
    num++;
  // Imprimiendo el arreglo
  printf("A = [");
  for(int i = 0; i < TAM; i++) {</pre>
    printf("%d ", A[i]);
  printf("]");
  return 0;
```

FUNCIONES Y ARRAYS

• Es posible pasar arreglos como argumentos de funciones.

Item	Forma	
Definición de la función de la función	<pre>return_type function_name (data type array[],) { local declarations; function statements; }</pre>	
Declaración de la función	<pre>return_type function_name (data type arrayParam[],);</pre>	
Invocación de la función	<pre>[return_type var =] function_name (arrayArg[],);</pre>	

Item	Forma
Definición de la función de la función	<pre>return_type function_name (data type array[],) { local declarations; function statements; }</pre>
Declaración de la función	return_type function_name (data type arrayParam[],);
Invocación de la función	<pre>[return_type var =] function_name (arrayArg[],);</pre>

Ejemplo: Caso con una función para imprimir un vector.

Declación	Declaración	Invocación
<pre>void imprimirVector(int V[],int tam) { printf("["); for(int i = 0; i < tam; i++) { printf("%d ", V[i]); } printf("]\n"); }</pre>	<pre>void imprimirVector(int [],int);</pre>	<pre>int A[5] = {-1,10,4,8,33}; imprimirVector(A,5);</pre>

APUNTADORES Y ARREGLOS

 Como las variables sencillas, los apuntadores también pueden ser empleados para manipular arreglos

```
#include <stdio.h>
int V[4];
int main() {
 printf("%d\n", sizeof(int));
 printf("%p\n",V);
  int *p1 = V;
  *p1 = 3;
  int *p2 = &V[0];
 p2 += 2;
  *p2 = 1;
 p1 = p2 - 1;
  *p1 = -(*p2);
  *(p2 + 1) = 2;
  return 0;
```

APUNTADORES Y FUNCIONES

- Un array como tal es un apuntador. Por lo tanto es posible hablar de una equivalencia entre la forma de acceder a los elementos de un vector por medio de apuntadores:
- Para el caso, sea A un vector, la siguiente tabla muestra la relación entre la forma de acceso usando notación apuntador o notación vector.

Notación subíndice	Notación apuntador
&A[0]	A
&A[i]	A + i
A[0]	*A
A[i]	*(A + i)

NOTACIÓN SUBÍNDICE .VS. NOTACIÓN APUNTADOR


Item	Empleando subindices	Empleando apuntadores
Declaración	<pre>void imprimirVector(int V[],int tam);</pre>	<pre>void imprimirVector(int *V,int tam);</pre>
Definición	<pre>void imprimirVector(int V[],int tam) { printf("["); for(int i = 0; i < tam; i++) { printf("%d ", V[i]); } printf("]\n"); }</pre>	<pre>void imprimirVector(int *V,int tam) { printf("["); for(int i = 0; i < tam; i++) { printf("%d ", *(V + i)); } printf("]\n"); }</pre>
Invocación	<pre>int A[] = {1, 2, 3}; imprimirVector(A, 3);</pre>	<pre>int A[] = {1, 2, 3}; imprimirVector(A, 3);</pre>


NOTACIÓN SUBÍNDICE .VS. NOTACIÓN APUNTADOR


- Hacer una función que sume todos los elementos de un vector:
 - a. Empleando la notación subíndices.
 - b. Empleando la notación apuntador.
- Pruebe el correcto funcionamiento de está pasando un vector arbitrario.
- Para imprimir puede emplear la función imprimir Vector previamente analizada.


 Es posible poner apuntar un apuntador a un apuntador, lo cual se indica con la cantidad de asteriscos colocados en la declaración del apuntador, así la declaración realizada en las siguientes líneas de código:

```
char ch; /*Un caracter*/
char *pch; /*Un apuntado a un dato tipo caracter*/
char **pch; /*Un apuntador a un apuntador a un caracter*/
```









```
#include <stdio.h>
int main() {
  char ch;
  char *pch, **ppch;
  char ***pppch = &ppch;
 pch = \&ch;
 ppch = &pch;
  ***pppch = 'A';
  **ppch = *pch + 1;
  ch = **ppch + 3;
  return 0;
```

Ejecución online

APUNTADORES A VOID

- Un apuntador genérico o void pointer es un tipo especial de apuntador que puede apuntar a cualquier tipo de dato.
- No puede ser desreferenciado directamente por lo que es necesario un casting para hacer que el apuntador generico pueda apuntar a un tipo de dato concreto (el cual si puede ser referenciado).
- En si el cast es de la forma:

```
/* Declaracion de variables*/
 tipo1 var1 1, var1 2,...;
 tipoN varN 1, varN 2,...;
 /* Declaracion apuntador generico*/
 void *ptr;
 /* Referencia a una variable tipo tipo1 */
 ptr = &var1 1; // var es una variable
                // de cualquier tipo
 /* Desreferencia a una variable tipo tipo1*/
 var1 2 = *((tipo1 *)ptr); // cast
 /* Referencia a una variable tipo tipoN */
 ptr = &varN 1; // var es una variable
                // de cualquier tipo
 /* Desreferencia a una variable tipo tipo1*/
 varN 2 = *((tipoN *)ptr); // cast
```

APUNTADORES A VOID

```
#include <stdio.h>
int main() {
  int a = 5;
  double b = 3.1415;
 void *vp;
 vp = &a;
 printf("a = %d\n", *((int *)vp)); // Cast a (int *)
 vp = \&b;
 printf("b = %lf\n", *((double *)vp)); // Cast (double *)
  return 0;
```

Ejecución online