MI01 – Automne 2011

IA32 – Sous-programmes et interfaçage avec le C

Stéphane Bonnet

Poste: 52 56

Courriel: stephane.bonnet@utc.fr

Plan du cours


- Les sous-programmes
- Passage de paramètres
- Structure d'un programme C
- La fonction C

Les sous-programmes


- Il s'agit de l'équivalent en assembleur des fonctions du langage C.
- Les compilateurs C transforment les fonctions en sous-programmes et utilisent les mécanismes du processeur pour y faire appel et revenir à l'instruction qui suit l'appel.

- L'utilisation de fonctions/sous-programmes permet de :
 - Structurer un programme
 - Éviter la répétition d'instructions identiques
 - Réduire le nombre d'instructions du programme
 - Réutiliser de séquences d'instructions sous la forme de bibliothèques de sous programmes

- Appelés par un programme d'appel
- A la fin du sousprogramme, il faut revenir à l'instruction qui suit l'appel dans le programme d'appel.



 On peut imbriquer les appels : faire appel dans un sous-programme à un autre sousprogramme.



Un sous programme peut être :

– Réentrant :

→ Il peut être interrompu et appelé par le programme qui l'a interrompu

– Récursif :


→ Il s'appelle lui-même. Il doit alors aussi être réentrant.

- Pour être utile, un sous-programme doit pouvoir travailler sur des informations variables en fonction du contexte
- La nature et le nombre de ces informations doivent être bien définis
- Ce sont les arguments d'entrée et de sortie du sous-programme.


- L'appel à un sous-programme se fait par l'instruction CALL <adresse>
- Pour pouvoir revenir au programme d'appel, il faut conserver l'adresse de l'instruction qui suit le CALL. C'est l'adresse de retour.
- Quand le processeur a lu et décodé l'instruction CALL, le pointeur de programme (EIP) a été autoincrémenté. Il pointe sur l'instruction suivant le CALL. L'adresse de retour est donc contenue dans EIP au moment de l'exécution du CALL.

- Lors de l'exécution du CALL, le contenu de EIP est remplacé par l'adresse de la première instruction du sous-programme.
- Il faut sauvegarder cette adresse de retour. Le processeur, avant d'exécuter le CALL, va donc sauvegarder le contenu de EIP dans la pile.

Avant recherche et décodage du CALL




Après recherche (fetch) du CALL




Segment de pile (SS) 14


Sauvegarde de l'adresse de retour



Segment de pile (SS) ₁₅

Exécution du CALL






Segment de pile (SS) 16


- Le retour de sous-programme se fait au moyen de l'instruction RET.
- Lorsqu'il lit et décode l'instruction RET, le processeur s'attend à ce que le pointeur de pile ESP pointe sur l'adresse de retour.
- L'exécution du RET consiste donc à dépiler l'adresse de retour et à la transférer dans le pointeur d'instruction (EIP).
- RET effectue l'opération inverse de CALL.

Avant le RET



Segment de pile (SS) 18

Après le RET



Segment de pile (SS) 19

- On a alors la situation suivante :
 - Le pointeur de pile contient la même valeur qu'avant l'exécution du CALL
 - Le pointeur d'instruction pointe sur l'instruction qui suit le CALL.
- Avant l'exécution du RET, il faut s'assurer que le pointeur de pile ESP pointe bien sur l'adresse de retour, quelque soient les opérations qu'on aurait pu faire sur la pile dans le sous-programme.

Remarques


- La pile n'a pas une taille infinie : on ne peut donc pas imbriquer infiniment les sousprogrammes, puisque l'adresse de retour est stockée à chaque fois.
- En particulier, lors de l'utilisation de sousprogramme récursifs, il faut prendre garde à ne pas provoquer de débordement de pile (stack overflow).

MI01 - A08 22

- Plusieurs solutions pour échanger des données entre le programme d'appel et le sous-programme :
 - Par zones de mémoire partagées
 - Par des registres
 - Par la pile

Exemple

- Nom : sous-programme TRANSFERT
- Fonction: transférer le contenu d'une zone mémoire (DEPART) vers une autre zone mémoire (ARRIVEE). Les deux zones sont dans le même segment DS.
- Arguments d'entrée :
 - Taille de la zone à transférer (32 bits)
 - Adresse 32 bits de la zone DEPART
 - Adresse 32 bits de la zone ARRIVEE



Algorithme (C)

```
/* On copie les blocs en
partant de la fin pour pouvoir
utiliser une comparaison avec 0
*/
char *d = depart;
char *a = arrivee;
int i = taille;
while(i-- >= 0) {
    a[i] = d[i];
}
```

Algorithme équivalent

```
/* On copie les blocs en
partant de la fin pour pouvoir
utiliser une comparaison avec 0
*/
char *d = depart;
char *a = arrivee;
int i = taille;
boucle: i = i - 1;
if (i < 0) goto fini;
a[i] = d[i];
goto boucle;
fini:
```

Passage d'arguments par la mémoire

 L'utilisateur sait que les arguments sont placés en mémoire avant l'appel et connaît les adresses correspondantes.

TAILLE	6000
DEPART	6004
ARRIVEE	6008

Passage d'arguments par la mémoire

Sous-programme :

```
TRANSFERT
           PROC
           MOV
                   ESI, [DEPART]
           MOV
                   EDI, [ARRIVEE]
           MOVZX
                   ECX, [TAILLE]
                                    ; compteur i
boucle:
           DEC
                   ECX
                   fini
           JTi
           MOV AL, [ESI + ECX]
           MOV [EDI + ECX], AL
           JMP
                   boucle
fini:
           RET
TRANSFERT
           ENDP
```

Programme principal

- Taille du bloc : 16 octets (0Fh)
- Adresse de départ : 4000h
- Adresse d'arrivée : 5000h

```
DEBUT: MOV [DEPART], 4000h ; Adresse initiale MOV [ARRIVEE], 5000h ; Adresse finale MOV [TAILLE], 0Fh ; Taille du bloc CALL TRANSFERT
```

Passage d'arguments par la mémoire

• Inconvénients :

- Rend le sous-programme non réentrant : s'il est interrompu et relancé par un autre programme d'appel, le contenu de TAILLE, DEPART et ARRIVEE sera changé, ce qui rendra ces arguments incohérents lors du retour à son exécution.
- On impose au sous-programme l'utilisation de zones de mémoire fixes pour ses arguments, ce qui manque de souplesse pour l'écriture du programme d'appel.

Ce mécanisme revient à utiliser des variables globales

Passage d'arguments par registres

- Dans ce cas on utilise des registres pour le passage des arguments.
- Dans l'exemple, on suppose que avant l'appel :
 - ESI contient l'adresse de départ
 - EDI contient l'adresse d'arrivée
 - ECX contient la taille du bloc.

Passage d'arguments par registres

Sous-programme :

```
TRANSFERT PROC
boucle: DEC ECX
JL fini
MOV AL, [ESI + ECX]
MOV [EDI + ECX], AL
JMP boucle
fini:
RET
TRANSFERT ENDP
```

Programme principal

Taille du bloc : 16 octets (0Fh)

Adresse de départ : 4000h

Adresse d'arrivée : 5000h

```
DEBUT: MOV ESI, 4000h ; Adresse initiale MOV EDI, 5000h ; Adresse finale MOV ECX, OFh ; Taille du bloc CALL TRANSFERT END DEBUT
```

Passage d'arguments par registres

Avantages :

- Pas de transfert mémoire pour préparer les arguments → appels plus rapides
- Pas de transfert mémoire pour récupérer les arguments dans le sous-programme → moins d'instructions et sous-programme plus rapide.

Inconvénient :

 Le nombre d'arguments est limité au nombre de registres généraux du processeur.

- On positionne sur la pile les arguments dans un ordre déterminé.
- Le sous-programme y accède en les lisant directement dans la pile (sans les dépiler)
- C'est le mécanisme utilisé en général par les compilateurs de haut niveau (langage C, C++, Pascal...)
- Dans l'exemple, on suppose qu'on empile dans l'ordre : DEPART, ARRIVEE et TAILLE.

Début du programme principal

Taille du bloc : 16 octets (0Fh)


Adresse de départ : 4000h

Adresse d'arrivée : 5000h

```
DEBUT: PUSH 4000h ; Adresse initiale
PUSH 5000h ; Adresse finale
PUSH DWORD OFh ; Taille du bloc
CALL TRANSFERT
...
```


 Les différents arguments sont empilés, puis le programme appelle le sous-programme transfert.

Structure de la pile avant le CALL




Segment de pile (SS)

• Structure de la pile après le CALL



Ou chercher les arguments ?




 Le sous programme lit ses arguments en utilisant un déplacement par rapport au pointeur de pile. Ainsi, pour copier la taille du bloc dans ECX, on écrira :

MOV ECX, [ESP + 4].

- MAIS : ESP peut varier pendant l'exécution du sous-programme!
 - si on empile des données, le déplacement par rapport à ESP des arguments change.
 - Par exemple, on suppose que lors de l'exécution du sous-programme, on rencontre l'instruction
 PUSH AX. (AX contient FFAAh)

Ou chercher les arguments ?



38

- Après le PUSH AX, l'adresse de l'argument TAILLE devient ESP+6, alors qu'elle valait ESP+4 avant.
- Il est difficile de tenir compte de l'évolution du pointeur de pile lors de l'accès aux arguments.
 Afin de résoudre ce problème, on construit un cadre de pile (stack frame) qui permet d'avoir une référence fixe sur la pile.


Cadre de pile

- Stocker dans un registre la valeur du pointeur de pile ESP après l'appel au sous-programme.
- On utilise en général EBP : le segment par défaut associé dans l'adressage indirect est SS (segment de pile), et non DS.
- A l'entrée du sous-programme, on ajoute :

```
PUSH EBP ; Sauvegarder l'ancien ; contenu de EBP MOV EBP, ESP
```

Cadre de pile

Construction du cadre de pile



Cadre de pile

- L'adresse de TAILLE est maintenant EBP+8. Elle reste invariante quelque soient les opérations subséquentes sur la pile (PUSH, POP...).
- On a donc à calculer les déplacements qu'une fois pour toutes

Sous-programme :

```
TRANSFERT
             PROC
                     NEAR
             PUSH
                     EBP
                               ; Construction du cadre de pile
             MOV
                     EBP, ESP
             MOV
                     ESI, [EBP + 16]
                                        ; Adressage indirect avec déplacement
                     EDI, [EBP + 12]
                                       : Adresse finale
            MOV
            VOM
                     ECX, [EBP + 8]
                                        ; Taille du bloc à transférer
boucle:
            DEC
                     ECX
                     fini
             ,TT,
                     AL, [ESI + ECX]
             MOV
                     [EDI + ECX], AL
             MOV
                     boucle
             JMP
fini:
            RET
TRANSFERT
            ENDP
```

Programme principal

Taille du bloc : 16 octets (0Fh)

Adresse de départ : 4000h


Adresse d'arrivée : 5000h

```
4000h
                                         : Adresse initiale
DEBUT:
             PUSH
                      5000h
                                         ; Adresse finale
             PUSH
             PUSH
                      000Fh
                                         ; Taille du bloc
             CATITI
                      TRANSFERT
                                         ; Enlever les arguments de la pile
             ADD
                      ESP, 12
             END
                      DEBUT
```

- Lors du retour au programme d'appel, il faut retirer les arguments devenus inutiles de la pile.
- Deux solutions :
 - soit on demande au sous-programme de le faire,
 - soit on laisse le programme d'appel le faire.
- L'utilisation de la technique appropriée est essentielle si on veut inclure des sousprogrammes assembleur dans un programme écrit en langage de haut niveau.


- Suppression des arguments par le sousprogramme
 - On utilise la forme RET n de l'instruction RET, ou n est le nombre d'octets à supprimer de la pile après dépilage de l'adresse de retour et retour au programme d'appel.
 - Exemple : sous-programme TRANSFERT

TRANSFERT	PROC	
	PUSH	EBP
	•••	
	POP	EBP
	RET	12
TRANSFERT	ENDP	




- Suppression des arguments par le programme d'appel
 - Dans ce cas, après le retour du sous-programme, il suffit d'incrémenter le pointeur de pile du nombre d'octets à supprimer.
 - C'est la convention utilisé par les compilateurs C.
 - Dans l'exemple :

```
; Adresse initiale
DEBUT:
           PUSH
                  4000h
                                : Adresse finale
           PUSH
                 5000h
                000Fh
           PUSH
                                 Taille du bloc
           CALL
                 TRANSFERT
                 ESP, 12
                                ; Enlever les arguments
           ADD
                                ; de la pile
           END
                  DEBUT
```



Segment de pile (SS) avant ADD ESP.12



Segment de pile (SS) après ADD ESP,12

Attention aux registres!

- PROBLEME : Le programme d'appel peut utiliser des registres qui sont aussi utilisés par un sous-programme.
- CONSEQUENCE: Un sous-programme doit sauvegarder l'ensemble des registres qu'il utilise, afin de rendre son appel transparent pour le programme d'appel
- MAIS : Ceci ne s'applique pas pour les registres utilisés comme arguments du sous-programme.
- MAIS: On peut aussi s'en passer. Dans ce cas il faut documenter exactement les registres utilisés dans le ssp, pour permettre au programme d'appel de faire les sauvegardes éventuelles.

Sauvegarde / restitution du contexte

- EXEMPLE: TRANSFERT, utilise ESI, EDI et ECX, modifie DF dans les drapeaux
- Il faut sauvegarder tous ces registres. A cette fin:
 - au début du sous programme, on empile les registres utilisés,
 - avant le RET, on les dépile dans l'ordre inverse.
- On parle de sauvegarde de contexte

Sauvegarde / restitution du contexte

```
TRANSFERT
                PROC
                PUSH
                        EBP
                                            ; Construction du cadre de pile
                        EBP, ESP
               VOM
Empilage des
                PUSH
                        ESI
                                            ; Empiler le registre des drapeaux
                PUSH
                        EDI
    registres
                PUSH
                        ECX
      utilisés
                        ESI, [EBP + 16]
                                            ; Adressage indirect avec déplacement
                VOM
                                            : Adresse finale
               MOV
                        EDI, [EBP + 12]
               MOV
                        ECX, [EBP + 8]
                                            ; Taille du bloc à transférer
  boucle:
                        ECX
               DEC
                        fini
                JL
               MOV
                        AL, [ESI + ECX]
               VOM
                         [EDI + ECX], AL
                JMP
                        boucle
  fini:
               RET
Dépilage des
                POP
                        ECX
                POP
                        EDI
     registres
                POP
                        ESI
      utilisés
                                            ; Restitution de EBP sauvegardé
                POP
                        EBP
                        12
               RET
  TRANSFERT
               ENDP
```

Lien avec les langages de haut niveau : exemple du C

Un programme C

- Un ensemble de fonctions écrites par le programmeur
- Un code de démarrage fourni avec le système/compilateur chargé :
 - des initialisations (mise à zéro des zones de données, pointeurs de pile...)
 - d'appeler une fonction spécifique du programme (main)
- Un code de terminaison fourni avec le système/compilateur chargé de mettre fin au programme.
- La compilation et le lien de ces éléments => image exécutable sous forme d'un fichier

Types d'images exécutables


- Dépendent du système d'exploitation
- Trois types répandus pour l'IA32
 - PE (Portable Executable) => MS Windows
 - ELF32 (Executable and Linkable Format) => Linux, xBSD...
 - Mach-O (Mach Object) => Mac OS X
- Fondamentalement similaires, on y retrouve
 - Un entête (type, l'architecture cible, les différentes sections de l'image...)
 - Une suite de sections (le code exécutable, les données, les symboles non résolus, informations de débogage...)
- EIP initial peut être implicite. Toujours 08048000h sous Linux par exemple.

Un programme C: compilation

Fichier source

```
char str[13] = "Hello,world\n\0";
int main(void)
{
   printf(str);
   return(0);
}
char str[13] = "Hello,world\n\0";
extrn
   .data
   _str
   .code
   ; int m
   publications
```

Compilation




(En réalité, un fichier objet est un fichier binaire après assemblage ; il contient les mêmes informations mais encodées)

```
Fichier objet
```

```
printf:near
extrn
.data
 str db "Hello,world",13,0
. code
; int main(void)
public main
main proc
               near
 push ebp
 mov ebp, esp
   printf(str);
 push offset str
  call printf
  add
      esp, 4
    return(0);
       eax,eax
  xor
      ebp
 pop
  ret
 main
       endp
```

Construction de l'image 1/3



Construction de l'image 2/3

0000000

000000D

00000000


00000001

00000013

00000014

00001A54

Fichier objet utilisateur



Bibliothèque C


```
.data
. code
public printf
printf proc near
 push
        ebp
; Code printf
  ret
printf endp
```

En-tête

Hello,world\n\0 push ebp mov ebp,esp 0000003 push str 00000008 call printf 000000D add esp, 4 00000010 eax, eax xor 00000012 pop ebp ret push ebp ... code printf ... ret

- Regroupement des données dans le segment de données, du code dans le segment de code.
- Les adresses logique des symboles (noms de variables, de fonction...) sont fixées.

Construction de l'image 3/3



- Ajout du code de démarrage fourni par le compilateur
- Résolution des références externes (édition de liens proprement dite)
- Création de l'entête (taille des segments, adresses logique de départ...)



Image exécutable complète, prête à être chargée par l'OS

Chargement et exécution

- 1. Lecture de l'entête
- 2. Allocation de la mémoire (données et code)
- 3. Chargement des sections de données dans le segment de données
- 4. Chargement des sections de code dans le segment de code
- 5. Initialisation de la pile et des registres
- 6. Branchement à l'adresse de EIP initial

Exécution

Programme C

```
int main(void) 1
{
    printf(str); 2
    return(0); 7
}

int printf(char *fmt,...) 3
{
    int nchars; 4
    /* Code de printf */ 5
    return(nchars); 6
}
```

>00000000 00000001 0000003 80000008 ►0000000D 0000010 00000012 00000013 0000014 00001A54 00001A55 00001FE0 00001FE6 >00001FEC

Segment de code

```
push ebp
mov
     ebp,esp
push 00000000
call 00000014
add esp, 4
                     11
     eax, eax
                     12
xor
pop
     ebp
                     13
ret
                     14
push ebp
... code printf ...
ret
                     10
mov esp, Offffffeh
call 00000000
                     17
```

Exécution

- Normalement, le code s'exécute en séquence.
- Les fonctions regroupent des tâches spécifiques dans des blocs de programme réutilisables :
 - L'appel de fonction transfère le contrôle au code de la fonction
 - Le retour de fonction permet de reprendre automatiquement l'exécution à l'instruction qui suit l'appel.
- En C, tout est fonction : c'est la construction fondamentale du langage.

- On n'utilise en général plus l'assembleur pour construire des programmes complets
- Utilisations:
 - Programmation système
 - Pilotes de périphériques
 - Optimisation de procédures critiques (jeux, traitement du signal...)
 - Systèmes embarqués contraints (taille mémoire / contraintes temporelles / architecture inadaptée)
- Dans ces cas, on va devoir appeler des sousprogrammes assembleur à partir de code de plus haut niveau comme le langage C.
- Il faut que le code assembleur se conforme aux conventions du langage d'appel.

- Une fonction C c'est :
 - un identifiant, constante symbolique dont la valeur est l'adresse de la première instruction de la fonction
 - 0, 1 ou plusieurs paramètres
 - une valeur de retour (qui peut être ignorée)
 - des instructions qui peuvent faire ou non usage de variables locales.

Exemple 'C' : échange de deux variables. On a deux fonctions : *main* et *echange*

```
void echange(int *a, int *b)
  int temp;
  temp = *a;
  *b = temp;
                               int main(void)
                                 int a = 0;
                                 int b = 1;
                                 echange(&a, &b);
                                 return(0);
```

Comment le compilateur traduit ces fonctions ?

La fonction main

_main	proc	near	
;	int main	(void)	
	push	ebp	Construction du cadre de pile
	mov	ebp,esp	
	sub	esp,8	Réservation d'espace sur la
;	{		•
<i>;</i>	int a =	= 0;	pile pour variables locales
	xor	eax,eax	Initialisation de a et b
	mov	dword ptr [ebp-4],eax	
;	int b =	= 1;	
	mov	dword ptr [ebp-8],1	
<i>;</i>	; echange(&a, &b);		
	lea	edx,dword ptr [ebp-8]	Préparation de l'appel
	push	edx	
	lea	ecx,dword ptr [ebp-4]	(empilage des paramètres)
	push	есх	
	call	_echange	Appel et nettoyage de la pile
	add	esp,8	Tipper et riette yage de la plie
;	return	(0);	Calcul de la valeur de retour
	xor	eax,eax	Calcal ac la valcal ac l'elcal
;	}		
	add	esp,8	Destruction du cadre de pile
	pop	ebp	•
	ret		et retour à l'appelant
_main	endp		

- main a deux variables locales (a et b)
 - Les variables locales (ou automatiques) ont la même durée de vie que la fonction.
 - Elles sont crées au moment de l'entrée dans la fonction
 - Elles sont détruites lors du retour à l'appelant
- Le moyen de plus simple est d'utiliser la pile pour les stocker.
- Elles peuvent aussi prendre place dans des registres.

```
FFFE
                                                        Adr. Retour
main
       proc
                near
                                                        Ancien EBP
       int main(void)
                             EBP
                                       ESP
                                                 FFFC
       push
              ebp
                                                 FFF8
                                                             33
                                                             33
              ebp,esp
                                                 FFF4
       mov
                                                             33
              esp,8
                                                 FFF0
       sub
                                                             33
                                                 FFEE
                                                             ??
         int a = 0;
                                                 FFEC
                                                             33
                                                 FFE8
       xor
              eax,eax
                                                 FFE4
                                                             33
       mov
              dword [ebp-4],eax
                                                             33
         int b = 1;
                                                 FFE0
              dword [ebp-8],1
       mov
       • • •
                                                 0000
                                                             33
       pop
              ecx
       pop
              ecx
                                               Pile (mots de 32 bits)
       pop
             ebp
       ret
main
       endp
```

On vient de créer le cadre de pile : ESP pointe sur l'emplacement de sauvegarde de EBP.

```
Adr. Retour
                                                 त्रप्रम
                                                                      EBP+4
main
       proc
                near
                                                         Ancien EBP
       int main(void)
                             EBP
                                                 FFFC
                                                                      EBP
       push
              ebp
                                                 FFF8
                                                              33
                                                                      EBP-4
                                                                      EBP-8
              ebp,esp
                                                 FFF4
                                                              3.5
       mov
                                       ESP
                                                              33
                                                 0777
       sub
              esp,8
                                                 FFEE
                                                              33
                                                              33
          int a = 0;
                                                 FFEC
                                                              33
                                                 FFE8
       xor
              eax,eax
              dword [ebp-4],eax
                                                              33
       mov
                                                 FFE4
                                                              33
          int b = 1;
                                                 FFE0
              dword [ebp-8],1
       mov
       ...
                                                  0000
                                                              33
       add
              esp, 8
              ebp
       pop
                                                Pile (mots de 32 bits)
       ret
       endp
main
```

On réserve la place pour deux entiers de 32 bits après le cadre de pile : c'est l'emplacement des variables locales

```
Adr. Retour
                                                FFFE
                                                                     EBP+4
main
       proc
               near
       int main(void)
                             EBP
                                                FFFC
                                                        Ancien EBP
                                                                     EBP
                                                         0000000
       push
              ebp
                                                FFF8
                                                                     EBP-4
                                                                     EBP-8
              ebp,esp
                                                FFF4
                                                             3.5
       mov
                                      ESP
                                                FFF0
                                                             33
              esp,8
       sub
                                                FFEE
                                                             ??
                                                             ??
         int a = 0;
                                                FFEC
                                                             33
                                                FFE8
       xor
              eax,eax
              dword [ebp-4],eax
                                                             ??
       mov
                                                FFE4
                                                             33
         int b = 1;
                                                0377
              dword [ebp-8],1
       mov
       •••
                                                0000
                                                             33
       add
              esp, 8
              ebp
       pop
                                               Pile (mots de 32 bits)
       ret
main
       endp
```

L'adresse de la variable locale a est EBP-4, on la met à 0

```
Adr. Retour
                                                FFFE
                                                                    EBP+4
main
       proc
               near
       int main(void)
                             EBP
                                                FFFC
                                                       Ancien EBP
                                                                    EBP
                                                                    EBP-4
       push
              ebp
                                                FFF8
                                                         0000000
                                                FFF4
                                                         0000001
                                                                    EBP-8
              ebp,esp
       mov
                                      ESP
                                                            33
              esp,8
                                                FFF0
       sub
                                                FFEE
                                                            33
                                                            ??
         int a = 0;
                                                FFEC
                                                            33
                                                FFE8
       xor
              eax,eax
                                                            33
       mov
              dword [ebp-4],eax
                                                FFE4
                                                            33
         int b = 1;
                                                0377
              dword [ebp-8],1
       mov
       ...
                                                0000
                                                            33
       add
              esp, 8
              ebp
       pop
                                               Pile (mots de 32 bits)
       ret
       endp
main
```

L'adresse de la variable locale b est EBP-8, on la met à 1

```
FFFE
                                                       Adr. Retour
                                                                     EBP+4
main
       proc
               near
                                      ESP
       int main(void)
                             EBP
                                                FFFC
                                                        Ancien EBP
                                                                     EBP
       push
              ebp
                                                FFF8
                                                         0000000
                                                                     EBP-4
                                                         0000001
                                                                     EBP-8
              ebp,esp
                                                FFF4
       mov
                                                             33
              esp,8
                                                0777
       sub
                                                             33
                                                तत्रप्रम
                                                             3.
         int a = 0;
                                                FFEC
                                                             33
                                                FFE8
       xor
              eax,eax
                                                             33
       mov
              dword [ebp-4],eax
                                                FFE4
                                                             33
         int b = 1;
                                                0377
              dword [ebp-8],1
       mov
                                                 0000
                                                             33
       add
              esp, 8
              ebp
       pop
                                               Pile (mots de 32 bits)
       ret
main
       endp
```

En ajustant ESP, on revient à la situation initiale : les deux variables locales sont détruites, et on peut détruire le cadre de pile et revenir à l'appelant.

Passage de paramètres

_main	proc	near	
;	int main(void)	
	push	ebp	Construction du cadre de pile
	mov	ebp,esp	
	sub	esp,8	Réservation d'espace sur la
;	{		•
<i>;</i>	int a =	0;	pile pour variables locales
	xor	eax,eax	Initialisation de a et b
	mov	dword ptr [ebp-4],eax	initialization do a ot b
;	int b =	·	
	mov	dword ptr [ebp-8],1	
;	echange		
	lea	edx,dword ptr [ebp-8]	Préparation de l'appel
	push	edx	
	lea	ecx,dword ptr [ebp-4]	(empilage des paramètres)
	push	ecx	
	call	_echange	Appel et nettoyage de la pile
	add	esp,8	Typer of hetteyage ac ta pile
;	return(0);	Calcul de la valeur de retour
	xor	eax,eax	Calcal ac la valcal ac l'etcal
;	}		
	add	esp,8	Destruction du cadre de pile
	pop	ebp	•
	ret		et retour à l'appelant
_main	endp		

Passage de paramètres

 Les paramètres sont empilés dans l'ordre du dernier au premier

 Facilite la gestion de fonctions avec un nombre variable de paramètres (ex. printf)


Valeur de retour

_main	proc	near	
;	int main((void)	
	push	ebp	Construction du cadre de pile
	mov	ebp,esp	
	sub	esp,8	Réservation d'espace sur la
;	{		
;	int a =	= 0;	pile pour variables locales
	xor	eax,eax	Initialisation de a et b
	mov	dword ptr [ebp-4],eax	initialisation ac a ct b
;	int b =	: 1;	
	mov	dword ptr [ebp-8],1	
;	echange(&a, &b);		
	lea	edx,dword ptr [ebp-8]	Préparation de l'appel
	push	edx	
	lea	ecx,dword ptr [ebp-4]	(empilage des paramètres)
	push	ecx	
	call	_echange	Appel et nettoyage de la pile
	add	esp,8	Typer of flottoyage de la plic
;	; return(0);		Calcul de la valeur de retour
	xor	eax,eax	Calcul de la valeur de l'etodi
;	}		
	add	esp,8	Destruction du cadre de pile
	pop	ebp	•
	ret		et retour à l'appelant
_main	endp		

La fonction main

- On remarque que:
 - les variables locales sont stockées sur la pile;
 - les paramètres d'une fonction sont passés par la pile;
 - les paramètres sont supprimés de la pile par le programme qui réalise l'appel;
 - la valeur de retour d'une fonction est placée dans EAX avant l'instruction RET.
- Ce sont les conventions d'appel utilisées par la plupart des compilateurs C (Visual C, gcc...) sur IA32
- On doit les respecter pour intégrer des sousprogrammes en assembleur à un programme C (et vice-versa)

Structure de la pile d'une fonction C



Segment de pile 32 bits (SS)

Attention aux variables locales

```
#include <stdio.h>
                                 main
                                           proc
                                                    near
int main(void)
                                           int main(void)
                                           push
                                                      ebp
                                                      ebp, esp
                                           mov
  char tab[4];
                                           add
                                                      esp, 4
  gets(tab);
                                           lea
                                                      eax, dword ptr [ebp-4]
                                           push
                                                      eax
                                           call
                                                      gets
  return(0);
                                                      eax, eax
                                           xor
                                           sub
                                                      esp,4
                                                      ebp
                                           pop
                                           ret
                                  main
                                           endp
```

Le langage C ne vérifie pas la taille des tableaux. Dans ce programme, tab est alloué sur la pile...

Débordement de buffer

Que se passe-t-il si gets lit plus de 4 caractères ?

- gets peut modifier des espaces sur la pile qui sont hors du tableau.
- On parle de débordement de buffer (buffer overflow). C'est une des erreurs les plus courantes en C, responsable de beaucoup de failles de sécurité dans les systèmes et réseaux.
- Si on construit « intelligemment » l'entrée, on peut obtenir l'exécution d'un code arbitraire...