# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №4 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студент гр. 9382	 Павлов Р.В.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2021

#### Постановка задачи.

Цель работы: В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определенные вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания, аппаратура компьютера передает управление по соответствующему адресу вектора прерывания. Обработчик прерываний получает управление и выполняет соответствующие действия.

В лабораторной работе № 4 предлагается построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определенные интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определенным значением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

# Функции и структуры данных:

Название процедуры	Описание процедуры	
main	Вызов реализованных процедур, загрузка и выгрузка прерываний	
print_string	Вывод на экран указанной строки	
inter	Реализация обработчика прерывания	
is_loaded	Проверка на наличие прерывания в памяти	
is_tounld	Проверка на флаг выгрузки	
load	Загрузка прерывания в память	
unload	Выгрузка прерывания из памяти	
loaded	Флаг наличия прерывания в памяти	
tounld	Флаг выгрузки	
msg_loading	Сообщение об успешной загрузке	
msg_loaded	Сообщение об уже загруженном прерывании	

msg_unloading	Сообщение об успешной выгрузке
msg_unloaded	Сообщение об отсутствии
	прерывания в памяти

#### Последовательность действий:

Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1. Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 2. При выполнении тела процедуры накапливать общее суммарное число прерываний и выводить на экран. Для вывода на экран следует использовать прерывание int 10h, которое позволяет непосредственно выводить информацию на экран.

Шаг 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания ICh установлен. Работа прерывания должна отображаться на экране, а также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 3. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 4. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для того также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 5. Ответьте на контрольные вопросы.

## Ход работы.

1. Был реализован пользовательский обработчик прерываний от таймера, который хранится в памяти после завершения программы резидентно. На экран выводится количество вызовов прерывания. При запуске обработчик помещается в память и хранится там до указания выгрузки.



2. Осуществлена проверка памяти:

```
      C:\>lab4.exe
      1386 вызовов

      Прерывание загружено в память
      1386 вызовов

      C:\>lab3
      Доступный размер памяти: 644336 байт

      Размер расширенной памяти: 246720 байт
      5008; Размер: 16
      6айт; SC/CD:

      Блок№ 001 Адрес: 016F; PSP: 0000; Размер: 64
      6айт; SC/CD:
      500к№ 502 Адрес: 0176; PSP: 0040; Размер: 256
      6айт; SC/CD:

      Блок№ 004 Адрес: 0187; PSP: 0192; Размер: 144
      6айт; SC/CD:
      6айт; SC/CD:

      Блок№ 005 Адрес: 0191; PSP: 0192; Размер: 4400
      6айт; SC/CD: Lab4

      Блок№ 006 Адрес: 02A5; PSP: 02B0; Размер: 144
      6айт; SC/CD:

      Блок№ 007 Адрес: 02AF; PSP: 02B0; Размер: 644336
      6айт; SC/CD: Lab3

      C:\>
      644336
      6айт; SC/CD: Lab3
```

Видно, что обработчик помещён в память.

3. Повторный запуск программы привёл к выводу на экран сообщения о том, что обработчик уже находится в памяти.

```
3247 вызовов
C:>>lab4.exe
Прерывание загружено в память
C:\>lab3
Доступный размер памяти: 644336 байт
Размер расширенной памяти: 246720 байт
БлокМ 001 Адрес: 016F; PSP: 0008; Размер: 16
БлокМ 002 Адрес: 0171; PSP: 0000; Размер: 64
БлокМ 003 Адрес: 0176; PSP: 0040; Размер: 256
                                                         байт; SC/CD:
                                                         байт; SC/CD:
                                                         байт; SC/CD:
Блок№ 004 Адрес: 0187; PSP: 0192; Размер: 144
                                                        байт; SC/CD:
БлокМ 005 Адрес: 0191; PSP: 0192; Размер: 4400 байт; SC/CD: LAB4
Блок№ 006 Адрес: 02A5; PSP: 02B0; Размер: 144 байт; SC/CD:
БлокМ 007 Адрес: 02AF; PSP: 02B0; Размер: 644336 байт; SC/CD: LAB3
C:\>lab4.exe
Прерывание уже загружено
C:\>_
```

4. Программа запущена с параметром -u, обработчик удалён из памяти, что видно на скриншоте ниже.

```
Размер расширенной памяти: 246720 байт
Блок№ 001 Адрес: 016F; PSP: 0008; Размер: 16
                                                          байт; SC/CD:
БлокМ 002 Адрес: 0171; PSP: 0000; Размер: 64
                                                          байт; SC/CD:
БлокМ 003 Адрес: 0176; PSP: 0040; Pазмер: 256
БлокМ 004 Адрес: 0187; PSP: 0192; Размер: 144
БлокМ 005 Адрес: 0191; PSP: 0192; Размер: 4400
                                                          байт; SC/CD:
                                                          байт; SC/CD:
                                                          байт; SC/CD: LAB4
Блок№ 006 Адрес: 02A5; PSP: 02B0; Размер: 144
                                                          байт; SC/CD:
БлокМ 007 Адрес: 02AF; PSP: 02B0; Размер: 644336 байт; SC/CD: LAB3
C:\>lab4.exe
Прерывание уже загружено
C:\>lab4.exe -u
Прерывание выгружено из памяти
C:\>lab3
Доступный размер памяти: 648912 байт
Размер расширенной памяти: 246720 байт
БлокМ 001 Адрес: 016F; PSP: 0008; Размер: 16
БлокМ 002 Адрес: 0171; PSP: 0000; Размер: 64
                                                          байт; SC/CD:
                                                          байт; SC/CD:
БлокМ 003 Адрес: 0176; PSP: 0040; Размер: 256
                                                          байт; SC/CD:
Блок№ 004 Адрес: 0187; PSP: 0192; Размер: 144
                                                          байт; SC/CD:
Блок№ 005 Адрес: 0191; PSP: 0192; Размер: 648912 байт; SC/CD: LAB3
C:>>_
```

#### Ответы на контрольные вопросы.

#### Сегментный адрес недоступной памяти

- 1. На первый и последующие байты памяти, недоступные программе.
- 2. Она находится за блоком памяти, выделенным программе.
- 3. Туда можно что-то записать, но делать этого не стоит.

## Среда, передаваемая программе

- 1. Среда это область памяти, в которой хранится массив строк вида «имя = значение» (переменных среды), которые служат вызываемой программе параметрами.
- 2. Среда создаётся при загрузке MS DOS, копируется при загрузке программы в память до передачи управления этой программе.

**3.** Переменные среды берутся из командного файла **autoexec.bat**, который также выполняется при запуске ОС и отвечает за настройку параметров среды.

# Выводы.

В результате выполнения лабораторной работы был исследован интерфейс управляющей программы и загрузочных модулей, изучены некоторые фрагменты структуры PSP, исследована среда программы.

# приложение а. исходный код

• имя файла : lab4.asm

```
Astack segment stack
      dw 64 dup(?)
Astack ends
data segment
      loaded db 0
      tounld db 0
      msg loading db "Прерывание загружено в память",10,13,"$"
      msg_loaded db "Прерывание уже загружено",10,13,"$"
      msg unloading db "Прерывание выгружено из памяти",10,13,"$"
      msg_unloaded db "Нет загруженного прерывания",10,13,"$"
data ends
code segment
      assume cs:code, ds:data, ss:Astack
      inter proc far
            jmp init
            routdata:
            counter db "0000 вызовов"
            id dw 2228h
            save_cs dw 0
            save ip dw 0
            save psp dw 0
            save ax dw 0
            save ss dw 0
            save sp dw 0
            substack dw 64 dup(?)
            init:
                  mov save_ax, ax
                  mov save sp, sp
                  mov save ss, ss
```

```
mov ax, seg substack
      mov ss, ax
      mov ax, offset substack
      add ax, 128
      mov sp, ax
      push ax
      push bx
      push cx
      push dx
      push si
      push es
      push ds
      mov ax, seg counter
     mov ds, ax
mov ah, 03h
mov bh, 0h
int 10h
push dx
mov ah, 02h
mov bh, Oh
mov dx, 0141h
int 10h
mov si, offset counter
add si, 3
mov cx, 4
increase:
     mov ah, [si]
      cmp ah, '9'
         jl increaseD
      sub ah, 9
      mov [si], ah
      dec si
      loop increase
```

```
increaseD:
     cmp cx, 0
      je reset
     inc ah
     mov [si], ah
reset:
push es
push bp
mov ax, seg counter
mov es, ax
mov bp, offset counter
mov ah, 13h
mov al, 1h
mov bl, 2h
mov bh, 0
mov cx, 12
int 10h
pop bp
pop es
pop dx
mov ah, 02h
mov bh, Oh
int 10h
pop ds
pop es
pop si
pop dx
рор сх
pop bx
pop ax
mov sp, save_sp
mov ax, save_ss
mov ss, ax
mov ax, save_ax
```

```
mov al, 20h
      out 20h, al
      iret
inter endp
inter_end:
is_loaded proc
      push ax
      push bx
      push si
      mov ax, 351ch
      int 21h
      mov si, offset id - offset inter
      mov ax, es:[bx + si]
            ax, id
      cmp
            jne is_loaded_ret
      mov loaded, 1
      is_loaded_ret:
            pop si
            pop bx
            pop ax
            ret
is_loaded endp
is_tounld proc
      push ax
      push es
      mov ax, save_psp
      mov es, ax
      cmp byte ptr es:[82h], '-'
            jne is_tounld_ret
      cmp byte ptr es:[83h], 'u'
            jne is_tounld_ret
```

```
mov tounld, 1
      is_tounld_ret:
            pop es
            pop ax
            ret
is_tounld endp
load proc
     push ax
      push bx
      push cx
      push dx
      push es
      push ds
      mov ah, 35h
     mov al, 1ch
      int 21h
      mov save_cs, es
      mov save_ip, bx
      mov ax, seg inter
      mov ds, ax
     mov dx, offset inter
      mov ah, 25h
     mov al, 1ch
      int 21h
      pop ds
      mov dx, offset inter_end
      mov cl, 4h
      shr dx, cl
      add dx, 100h
      xor ax, ax
      mov ah, 31h
      int 21h
      pop es
```

```
pop dx
      pop cx
      pop bx
      pop ax
      ret
load endp
unload proc
      cli
      push ax
      push bx
      push dx
      push ds
      push es
      push si
      mov ah, 35h
      mov al, 1ch
      int 21h
      mov si, offset save_cs
      sub si, offset inter
      mov ax, es:[bx + si]
      mov dx, es: [bx + si + 2]
      push ds
      mov ds, ax
      mov ax, 251ch
      int 21h
      pop ds
      mov ax, es: [bx + si + 4]
      mov es, ax
      push es
      mov ax, es:[2ch]
      mov es, ax
      mov ah, 49h
      int 21h
      pop es
```

```
mov ah, 49h
      int 21h
      sti
      pop si
      pop es
      pop ds
      pop dx
      pop bx
      pop ax
      ret
unload endp
print_string proc near
      push ax
      mov ah, 09h
      int 21h
      pop ax
      retn
print_string endp
main proc
      push ds
      xor ax, ax
      push ax
      mov ax, data
      mov ds, ax
      mov save_psp, es
      call is_loaded
      call is_tounld
      cmp tounld, 1
            je to_unload
      cmp loaded, 1
            jne to_load
      mov dx, offset msg_loaded
```

```
call print_string
      jmp main_ret
      to_load:
            mov dx, offset msg_loading
            call print_string
            call load
            jmp main_ret
      to_unload:
            cmp loaded, 1
                  jne not_to_unload
            mov dx, offset msg_unloading
            call print_string
            call unload
            jmp main_ret
      not_to_unload:
            mov dx, offset msg_unloaded
            call print_string
      main_ret:
                 ax, 4c00h
            mov
            int
                 21h
main endp
```

code ends
end main