
# Thomas no cocoll ges racirencos om racirencos i. 3-ci mogyes

Тирини процесс характеризует совокупность:

- набора испаниянацияся конанд
- ассалированных с нии ресурсов
- текущего можента выполнения

находянциося под управлением ОС, но термины "процесс" и "программа" не жвивалентны, пак как для исполнения программы может организовываться несколько процессов, в рамках одного процесса может исполняться несколько программ, в рамках процесса может исполняться код, опсутствующий в программе.

Псидненными имкле процесса можно представить в виде следующей схемы.



"Каждый працесс UNIX имеет контекст, под которым понимается вся информация, требуемая для описания працесса. Эта информация сохранияется, когда выполнение працесса присстанавливается, и восстанавливается, когда планировлям предсставляет працессу выполненые ресурсы.

Контекст процесса можно разделить на несколько основных частей.

- 1) PCB (Fraces Control Block) ими системных контекст, который отвечает за состояние процесса, данные для планирования использования процессора и управления памятью, учётную информацию и сведения об устройствах ввода-вывода, связанных с процессом. Так же в состав системного контекста входит так называемый регистровый контекст, который отвечает за программный счетим и содержимое регистров.
- 1.) Гальзовательский контекст, который отвесает за код и данные в адреснои пространстве. Операции над процессами

Одноразовые: создание процесса и завершение процесса

Многорадовые: дапуск и приостановка процесса, блокирование и радблокирование процесса, изменение приоритета

Togrobrice orucarine organici.

- 1) Cozganue mayecca:
  - Торождение нового РСВ с состоянием процесса "пождение"
  - Трисвоение идентидрикационного ночера
  - Bugarerine recyrcol ng recyrcol regumens unu ng recyrcol CC
  - Занесение в адресное проспранство кода и установка значения программного счетчика
  - Occirarine zanovierius PCB
  - Изменение состояния процесса на "готовность"
- L) 3abenurereue ryroyecca:
  - Изменение состояния процесса на "закончие исполнение"
  - Octoborgeneue recyrcol
  - Ocucrica cooniberionibyracijus zeererinob b PCB
  - Сохранение в РСВ информации о причинах завершения

- 3) Banyck nnapecca:
  - Выбор одного из пражесов, находяннихся в состоянии "готовность"
  - Изменение состояния выбранного процесса на "исполнение"
  - Obecnererue manurux в операпивной памяни информации, теобходинай для его выпамения
  - Восстановление значений регистров
  - Лередата управления по адресу, на который указывает программный стептик
- 4) Fruocnariobra nroyecca:
  - ullet Явтонатическое сохранение программного степисика и тасти регистров (работа hardware)
  - Tenegara ynnabeerius no creinaeuriouy agrecy (natoma hardware)
  - Coxparieriue guriaiurceckai raemu peruenpoloro u cuemeurioro konnekemol l
  - Облаботка препывания
  - Изменение состояния процесса на "готовность"
- 5) Brokyrobarine majecca:
  - Сохранение контекста процесса в РСВ
  - Облаботка системного выдова
  - Беревод процесса в состояние "отидание"
- 6) Sazateoxupobarene rpoyecca:
  - Умочнение мого, какое именно событие правашью
  - Гроверка намичим процесса, ожидающего этого события
  - Tepelog congaraciero npajecca l coemosicue "romobicomo"
  - Обработка празашедшего события

# Koonerayus nrayeccob

«Кооперапивные или взаилюдействучание процессы — это процессы, которые влияют на поведение друг друга путем обмена информацией.

Tyrrcures Koonepaynu npageccob.

• Товьшение скорости решения задах

- Совичестиное использование данных
- Модульная конструкция какой-либо системы
- Des ygotensa patonisi naiszolanieses

## Kameronuu chegend bzauwogevienbus:

- · Curralhebre
- · Karealbresse
- · Paggereenar naurne

Сигнальные, Тередается минимальное компсество информации — один бит, "да" ими "нет". Используются, как правило, для извеляния процесса о наступлении какого-мобо события. Степень воздействия на поведение процесса, получившего информацию, минимальна, все зависит от того, знает ми он, что означает полученный сигнал, надо ми на него реагировать и каким образом.

"Канальные, "Обильние" пражесов происходит через минии связи, предоставленные операционной системой, и наполинает обильние модей по телефону, с помощью записок, писем или объявлений. Объем передаваемой информации в единицу времени ограничен пропускной способностью миний связи. С увеличением комичества информации возрастает и возможность влияния на поведение другого происса.

Разделяемых память. Ява ими более процессов могут совместно использовать некоторую область адресного пространства. Созданием разделяемой памяти занимается операционная система (если, конесню, ее об этом попросят). Использование разделяемой памяти для передаси/получения информации осуществляется с помалью средств объчных языков программирования, в то время как сигнальным и канальным средствам коммуниками для этого необходимы специальные системные вызовы. Разделяемая память представляет собой намболее быспрый способ взаимодействих пранесов в одной вычислительной системе.

## Жмановка свези между пра**л**ессали

Различеном два способа адресации: прялую и непрялиую, в случае прялой адресации взаимодействующие процессы непосредственно обизаются друг с другом, при каждой операции обмена данными явно указывая имя ими номер процесса, которому информация предназначена ими от которого она должна быть получена. Если и процесс, от которого данных исходят, и процесс, принимающий данные, указывают имена своих партнеров по

взаимодействию, то такая схема адресации называется симметричной прямой адресацией. Ни один другай працесс не может вмешаться в працедуру симметричного прямого общения двух працессов, перехватить посманные ими подменить ожидаемые данные, Если томыко один из взаимодействующих працессов, например передачаемый, указывает имя своего партнера по кооперации, а вторай працесс в качестве возможного партнера рассматривает мобай працесс в системе, например ожидает получения информации от произвольного источника, то такая схема адресации называется асимметричной прямой адресацией.

Три непрямаї адресации данные поменаются передающим процессом в некоторый процессом процессом в некоторый процессом процессом тередающий свой адрес, откуда они могут быть датем изъяты каким-мобо другим процессом. Тримером такого объекта может служить объекная доска объявлений или рекламная газета. Три этом передающий процесс не знает, как именно идентирицируется процесс, который получит информацию, а принимающий процесс не имеет представления об идентирикаторе процесса, от которого он должен ее получить.

Три использовании прямой адресации связь между процессами в классиссеской операционной систем устанавливается автоматически, без дополнительных инициализирующих действий, Единственное, сто нужно для использования средства связи, — это знать, как идентирицируются процессы, усаствующие в общене данными.

Три использовании непрямой адресации инициализация средства связи может и не требоваться, Информация, которой должен обладать процесс для взаимодействия с другими процессами, это некий идентирикатор промежуточного объекта для хранения данных, если он, конечно, не является единственным и неповторимыми в высмемтельной системе для всех процессов.

#### Направленность сведи,

Тод однонаправленной связью мы будем понимать связь, при которой каждый процесс, ассолированный с ней, может использовать средство связи мибо только для прижих информации, мобо только для ее передаси. Три двунаправленной связи каждый процесс, усаствующий в общении, может использовать связь и для прижих, и для передаси данных. В комиченкамиснных системах принято называть однонаправленную связь симплексной, двунаправленную связь с поосередной передасей информации в разных направлениях—полудутлексной, а двунаправленную связь с возможностью одновременной передаси информации в разных направлениях— дуплексной. Трямая и непрямая адресамия не имеет непосредственного отношения к направленности связи.

# Буренизация

Может ми миних связи сохраниямь информацию, переданную однии процессом, до ее получения другим процессом ими помещения в процессумочных объект? Каков объем этой информации? Иньим словами, речь идет о том, обладает ми канал связи бурером и каков объем этого бурера, Зресь можно выделить три принципиальных варианта.

Бурер нумевой выкоспы или опсупенвует. Никакая информация не может сохранянься на минии связи. В этом случае пражес, посьмающий информацию, должен ожидать, пока пражес, принимающий информацию, не соблаговолит ее получить, прежде чем заниматься свомим дальнейшими делами (в реальности этом случай никогда не реализуртся).

Бурер ограниченной викоспи. Размер бурера равен п, то еспь миния связи не может хранить до момента получения более чем п единим информации. Если в момент передачи данных в бурере хватает места, то передачимий процесс не должен ничеело ожидать. Информация просто копируется в бурер. Если же в момент передачи данных бурер заполнен ими места недостаточно, то необходино задержать работу процесса отправителя до появления в бурере свободного пространства.

Буррер неограниченняй викоспи, Бжорепически это возможно, но практически вряд ми реализучно, Бражес, посылающий информацию, никогда не окдет окончания ее передачи и привна другим пражессии.

Три использовании канального средства связи с непрямой адресацией под вликостью бурера объесно понимается комиссетво инерормации, которое может быть полемерно в промежуточный объект для хранения данных.

# Tiornox bloga/bs/boga u cootaesereus

Суплествует две модели передачи данных по каналам связи — поток ввода-вывода и сообщения, Три передаче данных с помаслыю потоковой модели операции передачи/привма информации вообиле не интересуются содержимым данных. Тролесс, прочитавиный 100 байт из линии связи, не знает и не может знать, были ли они переданы одновременно, т. е. одним куском или порциями по 10 байт, пришли они от одного процесса или от разных. Ванные представляют собой простой поток байтов, без какой-либо их интерпретации со стороны системы, Тримерами потоковых каналов связи могут служить ріре и ННО, описанные ниже. Одними из наибалее простых способов передачи информации между працессами по миниям связи является передача данных через ріре (канал, трубу ими, как его егле называют в митературе, конвейер). Тредставили себе, что у нас есть некоторая труба в вычислительной системе, в один из концюв которай працессы могут "сливать" информацию, а из другого конца принимать полученный поток. Такай способ реализует потоковую модель ввода/вывода. Информацией о расположеним трубы в операционной системе обладает только працесс, создавший ее. Этой информацией он может поделиться исключительно со свомии наследниками — працессами-детьми и их потошками. Тоэтому использовать ріре для связи между собай могут только розоновниные працессы, миналим обливо предка, создавшего данный канал связи.

Если разрешить процессу, создавиему трубу, сообщать о ее местомахожденим в системе другим процессам, сделав вход и выход трубы каким-либо образам видимыми для всех остальных, например, зарегистрировав ее в операционной системе под определенными именем, мы получим объект, который принято называть FiPO или именованный pipe. Именованный pipe может использоваться для организации связи между мобыми процессами в системе.

В модели сообилений процессы намагают на передаваемые данные некоторую структуру, весь поток информации они разделяют на отдельные сообиления, вводя между данными, по крайней мере, границы сообилений, все сообиления могут иметь одинаковый фиксированный размер ими могут быть переменной длины. В высмемительных сметемах метользуются размобразные средства связи для передаси сообилений: осереди сообилений, sockets (гнезда) и т. д.

И потоковые лични связи, и каналы сообщений всегда имеют бурер конесней длины. Когда мы бурем говорить о выкости бурера для потоков данных, мы бурем измерять ее в байтах. Когда мы бурем говорить о выкости бурера для сообщений, мы бурем измерять ее в сообщениях. Надежность средств связи,

Способ коммуникации стипается надежным, если при облене данными выполняются тетыре условия:

- Не происходит потери информации.
- Не происходит повреждения инерормации,
- · He nosbesence enureer unopopulation.
- Не нарушается порядок дачных в прогрессе общена,

Осевидно, сто передаса данных серез разданявную панять является надежным способом связи. Ть, сто мы сохраниям в разданявной памяти, будет сситано другими процессами в первозданном виде, если, конестю, не произойдет сбоя в питании компьютера.

#### Humu ucrosseesus (threads)

Нитью испаннения или просто нитью (в англаздычнай литературе испальзуются терлине thread) надывают абтракцию внутри понятиля "працесс". Нити працесса разделяют его программный код, глобальные переменные и системные ресурсы, но катдая нить имеет собственный программный ссетсик, свое содержимое регистров и свой стек, Теперь працесс представляется как совокупность взаммодействующих нитей и выделенных ему ресурсов, Працесс, содержамий всего одну нить исполнения, идентичен працессу в том смыле, который мы употреблями ранее. Такие працессы надываются "традимонные працессы". Иногда нити надывают облегсенными працессами или мини-працессами, так как во многих отнамениях они подобны прадимонными працессами. Нити, как и працессы, могут порождать нитипотомоми, правда, только внутри своего працесса, и переходить из одного состояния в другое. Состояния нитей аналогичны состояниями традимонных працессов.

#### Тланирование процессов

Тиминрование заданий используется в качестве долгосрочного планирования процессов. Оно отвечает за порождение новых процессов в системе, определяя ее степень мультипрограммирования, т. е. компчество процессов, одновременно находящихся в ней.

Тиминование использования процессора применяемся в качестве краткосрочного планирования процессов. Оно проводится, к примеру, при обращении исполняющегося процесса к успусаточвами ввода-вывода или просто по завершении определенного интервала времени.

в некоторых высислительных системах бывает выходно для повышения производительности временно удалить какай-либо частично выполнившийся процесс из оперативной палияти на диск, а позме вернуть его обратно для дальнейшего выполнения. Такая процедура в англоязычной литературе получила название этарріпо, что можно перевести на русский язык как "перекачка", хотя в специальной литературе оно употребляется без перевода — свопинг. Когда и какай из процессов нужно перекачать на диск и вернуть обратно, решается дополнительным процессов — среднесрочным.

для каждого уровня планирования процессов можно предложить линого различных алгоритив, выбор конкрепиного алгоритию определяться классом задах, ремаемых вычислительной системой, и целями, которых мы хотим достичь, использум планирование. Устану таких целей можно отнести следующие:

Справедливость — гарантировать каждолу заданию или процессу определенную часть времени использования процессора в компьютерной системе, стараясь не допустить возникновения ситуации, когда процесс одного пользователя постоянню занимает процессор, в то время как процесс другого пользователя драктически не начинал выполняться.

- Эрфективность постараться занять пражесор на все 100% рабочего времени, не
  позволяя ему простамать в ожидании пражесов, готовых к исполнению. В реальных
  вычислительных системах загрузка прожесора колеблется от 40 до 90%.
- Сокраняние полного времени выполнения (turnaraind time) обеспесить минимальное время между стартом пражеса или постановкой задания в осередь для загрузки и его завершением.
- Сокраничение времени ожидания (waiting time) сокрамить время, которое проводят
  пражесы в состоянии готовность и задания в осереди для загрузки.
- Сокраицение времени опислика (георопое time) минимизировать время, которое пребуется процессу в интерактивных системах для ответа на запрос пользователя.

## Faracienysi rearcyobarcus

для осученествления планирования алгоритивы должны опираться на какие-либо характеристики, или как их называют, параметры планирования, Тараметры планирования сученествуют двух типов: статические и динамические,

 $\mathcal{K}$  стапитеским параметрам высмеминельной сметелы можно отнести предельные значения ее ресурсов (размер оперативной памяти, максимальное комплество памяти на диже для осуществления свопинга, комплество подключенных устройств ввода-вывода и т. n.). Винамические параметры сметелы описывают комплество свободных ресурсов на данный момент.

для крапкосрочного планирования нам понадобится ввести вые два диналических параменра. Деяпельность мобого процесса можно представить как последовательность миклов

использования процессора и ожидания завершения операция ввода-вывода. Промежуток времени непрерывного использования процессора несит название CPV вигеt, а промежуток времени непрерывного ожидания ввода-вывода - i/O вигеt.

# Bonnecrisiaisee u riebonnecrisiaisee nsarigiobarine

Невыпесняние планирование. Три такои режине планирования правес занинает столько правесорного времени, сколько ещу необходино. Три этом переключение процессов возникает только при желании самого исполнянилегося правеса передать управление (для ожидания завершения операции ввода-вывода или по окончании работы). Этот метод планирования относительно просто реализурем и достаточно эффективен, так как позволяет выделить бальную часть правессорного времени для работы самих правессов и до минимума сократить запраты на переключение контекста. Однако при невытеснянием планировании возникает проблема возможности полного захвата правесора одним провессом, который выедетвие каких-либо причин (например, из-за амибки в програмие) зацикливается и не может передать управление другому правессу. В такой ситуации спасает только передагрузка всей высисительной системы.

Вытеснячине планирование. В этом режиме планирования працесс может быть приостановлен в мобой момент исполнения. Операционная система устанавливает специальный таймер для генерации сигнала прерывания по истечении некоторого интервала времени — кванта. Тосле прерывания процессор передается в распоряжение следураниего працесса. Временные прерывания помогают гарантировать приеменос время отклика процессов для пользовать ест, работанамия в диалоговом режиме, и предотвращают завысание" компьютерной системы из-за замикливания какай-мобо программы.

#### Aeropunus nearcyobarcus

First-Come, First-Served (FCFS)

Тросписиими алгоритмиом планирования является алгоритм, который принять ободначать абревиатурой PCFS по первым буквам его английского названия — First-Come, First-Served (первым примел, первым обслужен). Тредставим себе, что процессы, находящиеся в состояним готовность, выспроены в очередь. Когда процесс переходит в состояние готовность, он, а точнее, ссылка на его РСв поменлается в конец этой очереди, выбор нового процесса для исполнения очуществляется из начала очереди с удалением оттуда ссылки на его РСв.

Flancai arropumus bestopa nparecca ocyresecroberem mebernecressarsee nnarupobarue, Fiparecc, narycubunai b cloe pacnopromerue npareccop, zarunaem ero go nomecerus mengresero CRV burst. Flore omoro gus besnarrerus bestopaemos moberi nparecc uz marana ocepegu.

Raind Rolin (RR)

Модирикацией алгоритма FCFS является алгоритми, получивший название Raind Robin (Raind Robin — это вид детской карусели в США) или сокраиленно RR. То сути дела, это тот же самый алгоритми, только реализованный в режиме вытесняющего планирования. Можно предетавить себе все листество готовых працессов организованными имклически — працессы сидят на карусели. Карусель вранлается так, что каждый процесс находится около працессора небольной риксированный квант времени, обычно 10-100 милличекунд. Тока працесс находится рядом с працессором, он получает працессор в свое распорлжение и может исполнятыся.

Shortest-job-First (SIF)

Три рассиопрении алгоритмов PCFS и RR мы видели, насколько существенным для них является порядок расположения працессов в осереди працессов, готовых к исполнению. Если короткие задачи расположеные в осереди быте к ее началу, то общая працеодительность этих алгоритмов значительно возрастает. Если бы мы знали время следующих СР виче для працессов, находящихся в состояним готовность, то могли бы выбрать для исполнения не працесс из начала очереди, а працесс с минимальной длительностью СР вичет. Если те таких працессов два или бальше, то для выбора одного из них можно использовать уте известный нам алгоритми PCFS. Изантование времени при этом не применяется. Описанный алгоритми получил название "кратчайшая работа первай" или Siortest iol First (SF).

SF-алгориты краткосрочного планирования люжет быть как вытеснячаний, так и невытеснячаний. Три невытеснячаней SF — планировании працессор предоставляется избранной працессор на все необходилюе виу время, незавлению от событий, пракходячних в высисительной системе. Три вытеснячаний SF — планировании учитывается появление новых працессов в очереди готовых к исполнению (из числа вновь родившихся или разбложированных) во время работы выбранного працесса. Если CR вигэт нового працесса менене, чем останиям CR вигэт у исполнячанием, то исполнячанийся працесс вытесняется новым.

# Inuquinente reactificative

Тлеанирование с использованием приоритетов может быть как вытесняющим, так и невытесняющим, три вытесняющем планировании працесс с более высоким приоритетом, появившийся в осереди готовых процессов, вытесняет исполняющийся процесс с более нидким приоритетом. В слусае невытесняющего планирования он просто становится в насало осереди готовых процессов. Давайте рассиоприм примеры использования различных режимов приоритетного планирования.

## Mexarengues curexporengamen

## Cenagogisi

Свиарор представляет собой целую первиничую, принимающую неоприцательные значения, доспуп любого процесса к которой, за исключением момента ее инициализации, может осуществляться только через две атомарные операции. Р (от датского слова рговетеп — проверять) и V (от verhopen — увеличивать). Классическое определение этих операций выпледит следующим образом.

P(S): noxa S == 0 nnounce Teorengence;

 $S = S - I_i$ 

V(S): S = S + 1;

#### Moreumonsi

Мониторы представленом собой пит данных, который может быть с успехом внедрен в объектно-ориентированных языки программирования. Монитор обладает собственными переменными, определяющими его состояние, значения этих переменных извне могут быть изменены только с помощью вызова функций-методов, принадметачних монитору. В свою очередь, эти функции-методы могут использовать в работе только данные, находящиеся внути монитора, и свои параметры. На аботрактном уровне можно описать спруктуру монитора следующими образом.

monitor monitor\_name {

```
onwareve breynperereux neperereresx;

vaid nur(...) \( \) ...

y

vaid nur(...) \( \) ...

y

f

teck verenmaregainer

breynperereux neperereresx;

y
```

Здесь функции пи,..., пл представленом собой функции-методы монитора, а блок инициализации внутренних переменных содержит операции, которые выполненном один и только один раз: при создании монитора или при самом первом вызове какой-мибо функции-метода до ее исполнения,

важной особенностью мониторов является то, что в мобой момент времени только один процесс может быть активен, т. е. находиться в состояним готовность ими исполнения, внутри данного монитора. Тоскольку мониторы представляют собой особые конструкцим языка программирования, компилятор может отмичить выдов функции, принадлежанный монитору, от выдовов других функций и обработать его специальными образом, добавив к нему пролог и этилог, реализучаний взамможенносения. Так как обязанность конструирования механизма взамможенной возможена на компилятор, а не на программиста, работа программота при использовании мониторов существенно управлется, а вероятность возникновения ашибок становится меньше.

Cootesereus

Bus прямаї и непрямаї адресации доспаточно двух примитивов, чтобы описать передачу сообщений по миним связи — send и гесеіve, в смучае прямаї адресации мы будем обозначать их так:

senol (P, message) — nonement cooteserve message nporeccy P; receive (Q, message) — nonement cooteserve message on nporecca Q.

В слугае непрямой адресации мы будем ободнатамь их мак: send(A, message) — посмать сообщение message в постовый янык A; receive(A, message) — получить сообщение message из постового яныка A.

Триминивы send и гесей е уже имеют скрытый от наших глад механидм взаимомсключения, волее того, в большинстве систем они уже имеют и скрытый механидм блокировки при стении из пустого бурера и при записи в полностью заполненный бурер. Надо отметить, сто, несмотря на простоту использования, передача сообилений в пределах одного компьютера происходит существенню медленнее, чем работа с семарорамм и мониторами.