Åo Hóa bằng Proxmox

1. Hướng dẫn cài đặt cơ bản.

- Download iso burn ra usb.
- Khởi động máy, chọn boot từ USB bạn sẽ thấy:

Proxmox VE 6.1 (iso release 1) - http://www.proxmox.com/




Welcome to Proxmox Virtual Environment


Install Proxmox VE
Install Proxmox VE (Debug mode)
Rescue Boot
Test memory

Chon Install Proxmox VE

- Agree
- Chọn ổ cứng bạn muốn cài đặt Proxmox




- Next next điền 1 số thông tin cá nhân, password email
- Chọn card điền, hostname, IP..




- − Next > Install. Phần cài đặt sẽ hoàn thành sau khoảng 5p.
- Bạn có thể truy cập vào host tại https://IP:8006.

User: root


Password: ban vừa tạo.



Bạn không cần lo lắng về cảnh báo subcription



Và đây là giao diện quản trị của Proxmox (mình đã add 3 node sẵn mặc định 1 cái thôi nhé)



2. Hướng dẫn thêm ổ cứng trên Proxmox

• fdisk -1 // sẽ xuất hiện danh sách các ổ cứng: vd /dev/sdb 200gb

```
Disk /dev/sdb: 200 GiB, 214748364800 bytes, 419430400 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

cfdisk /dev/dsb → định dang ổ cứng, sẽ xuất hiện /dev/sdb1



Nhập dung lượng cho phân vùng

```
Partition size: 200G_

May be followed by M for MiB, G for GiB, T for TiB, or S for sectors.


Partition UUID: 35E830E7-EC5B-404E-BBE9-D3468FBC1731
Partition type: Linux filesystem (0FC63DAF-8483-4772-8E79-3D69D8477DE4)

[ Delete ] [ Resize ] [ Quit ] [ Type ] [ Help ] [ Write ] [ Dump ]

Write partition table to disk (this might destroy data)
```

- pvcreate /dev/sdb1
- vgcreate ten /dev/sdb1


• Sang quản lý giao diện




https://www.youtube.com/watch?v=wzBz4GYqw-Y


3. Hướng dẫn cài máy ảo lên Proxmox

3.1 Úp file Iso cài hệ điều hành lên Storage




3.2 sau khi upload file iso lên storage ta tiến hành cài máy ảo






Chọn các thông số Cpu, ram, Ô cứng cho server theo nhu cầu sử dụng



Bấm Start máy ảo để tiến hành cài đặt, bấm noVNC để remote vào máy ảo.



Đến đây cài như bình thường nhé :d


4. Proxmox High Availability


High Availability có nghĩa là "độ sẵn sàng cao". Về cơ bản, khi 1 máy chủ bị hỏng, HA có thể quản lý các máy chủ còn lại di chuyển các VM, Containers sang các node khác, giảm thiểu thời gian chết ít nhất có thể.

Để setup chức năng HA trên Proxmox, điều quan trọng nhất là tất cả máy ảo phải được chứa trên shared storages (bài này mình sẽ lấy FreeNas làm storage)

Khi 1 node không thể liên hệ được vì nhiều lý do khác nhau (server hỏng phần cứng, dây mạng đứt v.v..) thì Proxmox HA sẽ chờ đợi 60s trước khi các node còn lại bắt đầu bỏ phiểu rằng node này đã bị down hay chưa. Sau đó, HA di chuyển VM sang các node khác.

4.1 Cài đặt FreeNas làm storage ()





Chọn ổ cứng để cài hệ điều hành bằng phím cách Điền thông tin cần thiết next mặc định cho đến khi finish nhé

Giao diện FreeNas sau khi hoàn thành


```
FreeBSD/amd64 (freenas.local) (ttyv0)
Console setup

    Configure Network Interfaces

2) Configure Link Aggregation
3) Configure VLAN Interface
4) Configure Default Route
5) Configure Static Routes
6) Configure DNS
7) Reset Root Password
8) Reset Configuration to Defaults
9) Shell
10) Reboot
11) Shut Down
The web user interface is at:
http://192.168.244.150
https://192.168.244.150
Enter an option from 1-11:
```


4.2 cấu hình FreeNas


Mở trình duyết web đăng nhập bằng IP




Các thông số cơ bản như IP, giờ, card mạng các bạn tự mò nhé :D

Vào Storage > Pools > ADD






Mình có add 2 ổ cứng 100Gb, chọn 2 ổ cứng rồi chọn mũi tên sang phải




Stripe tương đương raid 0, Mirror tương đương raid 1


- Sau đó chúng ta sẽ tạo Zvol




Cấu hình dịch vụ iSCSI




Tab Target Global Configuration




Tab Portals > ADD




Qua tab Initiators > ADD




Qua tab Authorized Access để mặc định



Tab Target > ADD > Điền các thông số như hình



Tab Extents > ADD > Điền tên và chọn thông số như hình



Tab > Associated Targets > ADD > Chọn thông số như hình




4.3 Cấu hình Cluster

Để chạy được HA thì phải có tối thiểu 3 node, mình sẽ hướng dẫn trên node 1 node 2 và 3 làm tương tự nhé


Datacenter > Nod1 > Shell
 Dán 2 câu lệnh này vào shell:
 root@node1:~# apt-get update
 root@node1:~# apt-get install ifupdown2

- Tao Cluster


Vào Datacenter > Cluster > Create Cluster




Sau khi tạo Cluster thành công ta vào Join Information để copy thông tin code qua node 2 và node 3



- Sang Node 2 Join vào Cluster đã tạo ở Node 1





- Làm tương tự cho node 3, kết quả là thấy được 3 node trên Datacenter




- Cài đặt CEPH (trên cả 3 node)


Datacenter > Ceph > install







- Thêm FreeNas chạy iSCSI vào Datacenter (chỉ làm trên 1 node, 2 node còn lại sẽ tự nhận)




. ID: tên tùy ý

. Portal: IP FreeNas

. Target: nếu thông tin chính xác sẽ có thông tin lúc mình tạo bên FreeNas


Qua tab Backup bo tick Keep all backups



4.4 Cài VM lên Node 1 sử dụng storage là iSCSI


Mình sẽ cài VM lên node1

Quá trình cài bình thường như cài trên local nhưng đến phần chọn Hard Disk thì chúng ta sẽ chọn Storage là iSCSI




4.5 Bật HA trên Datacenter

Tai node1 > Datacenter> HA > Add



Chọn VM muốn chạy HA (làm trên node1 node2 và node 3 sẽ tự động nhận)



Giờ tới màn hấp dẫn nhất nè Test ẻm nó nhé

VM đang ở trên Node1 giờ mình tắt Node1 đi thì sau khoản 3 phút có thể hơn tùy cấu hình nữa ở đâu mình làm Lab nên hơi lâu. Thì VM sẽ tự động chuyển sang Node2 hoặc Node3. Chúc các bạn thành công nhé!

Delete node ra khỏi cluter

Pvecm delnode <name_host>

pvecm nodes