**=**Q

下载APP



# 05 RWMutex: 读写锁的实现原理及避坑指南

2020-10-21 晁岳攀

Go 并发编程实战课 进入课程 >



讲述:安晓辉

时长 26:46 大小 24.52M



你好,我是鸟窝。

在前面的四节课中,我们学习了第一个同步原语,即 Mutex,我们使用它来保证读写共享资源的安全性。不管是读还是写,我们都通过 Mutex 来保证只有一个 goroutine 访问共享资源,这在某些情况下有点"浪费"。比如说,在写少读多的情况下,即使一段时间内没有写操作,大量并发的读访问也不得不在 Mutex 的保护下变成了串行访问,这个时候,使用 Mutex,对性能的影响就比较大。

怎么办呢? 你是不是已经有思路了,对,就是区分读写操作。



我来具体解释一下。如果某个读操作的 goroutine 持有了锁,在这种情况下,其它读操作的 goroutine 就不必一直傻傻地等待了,而是可以并发地访问共享变量,这样我们就可以

**将串行的读变成并行读**,提高读操作的性能。当写操作的 goroutine 持有锁的时候,它就是一个排外锁,其它的写操作和读操作的 goroutine,需要阻塞等待持有这个锁的 goroutine 释放锁。

这一类并发读写问题叫作 ⊘ readers-writers 问题,意思就是,同时可能有多个读或者多个写,但是只要有一个线程在执行写操作,其它的线程都不能执行读写操作。

Go 标准库中的 RWMutex (读写锁) 就是用来解决这类 readers-writers 问题的。所以,这节课,我们就一起来学习 RWMutex。我会给你介绍读写锁的使用场景、实现原理以及容易掉入的坑,你一定要记住这些陷阱,避免在实际的开发中犯相同的错误。

## 什么是 RWMutex?

我先简单解释一下读写锁 RWMutex。标准库中的 RWMutex 是一个 reader/writer 互斥锁。RWMutex 在某一时刻只能由任意数量的 reader 持有,或者是只被单个的 writer 持有。

RWMutex 的方法也很少, 总共有 5 个。

**Lock/Unlock:** 写操作时调用的方法。如果锁已经被 reader 或者 writer 持有,那么, Lock 方法会一直阻塞,直到能获取到锁; Unlock 则是配对的释放锁的方法。

RLock/RUnlock: 读操作时调用的方法。如果锁已经被 writer 持有的话, RLock 方法会一直阻塞, 直到能获取到锁, 否则就直接返回; 而 RUnlock 是 reader 释放锁的方法。

RLocker: 这个方法的作用是为读操作返回一个 Locker 接口的对象。它的 Lock 方法会调用 RWMutex 的 RLock 方法,它的 Unlock 方法会调用 RWMutex 的 RUnlock 方法。

RWMutex 的零值是未加锁的状态,所以,当你使用 RWMutex 的时候,无论是声明变量,还是嵌入到其它 struct 中,都不必显式地初始化。

我以计数器为例,来说明一下,如何使用 RWMutex 保护共享资源。计数器的 **count++操作是写**操作,而获取 count 的值是**读**操作,这个场景非常适合读写锁,因为读操作可以并行执行,写操作时只允许一个线程执行,这正是 readers-writers 问题。

在这个例子中,使用 10 个 goroutine 进行读操作,每读取一次,sleep 1 毫秒,同时,还有一个 gorotine 进行写操作,每一秒写一次,这是一个 **1** writer-**n** reader 的读写场景,而且写操作还不是很频繁(一秒一次):

```
■ 复制代码
 1 func main() {
       var counter Counter
       for i := 0; i < 10; i++ { // 10 reader
           go func() {
 5
               for {
6
                   counter.Count() // 计数器读操作
 7
                   time.Sleep(time.Millisecond)
8
               }
9
           }()
       }
10
11
12
      for { // ─↑writer
           counter.Incr() // 计数器写操作
13
           time.Sleep(time.Second)
15
       }
16 }
17 // 一个线程安全的计数器
18 type Counter struct {
            sync.RWMutex
19
       mu
       count uint64
21 }
22
23 // 使用写锁保护
24 func (c *Counter) Incr() {
     c.mu.Lock()
25
26
     c.count++
      c.mu.Unlock()
27
28 }
29
30 // 使用读锁保护
31 func (c *Counter) Count() uint64 {
32
      c.mu.RLock()
      defer c.mu.RUnlock()
33
34
       return c.count
35 }
```

可以看到,Incr 方法会修改计数器的值,是一个写操作,我们使用 Lock/Unlock 进行保护。Count 方法会读取当前计数器的值,是一个读操作,我们使用 RLock/RUnlock 方法进行保护。

Incr 方法每秒才调用一次,所以,writer 竞争锁的频次是比较低的,而 10 个 goroutine 每毫秒都要执行一次查询,通过读写锁,可以极大提升计数器的性能,因为在读取的时候,可以并发进行。如果使用 Mutex,性能就不会像读写锁这么好。因为多个 reader 并发读的时候,使用互斥锁导致了 reader 要排队读的情况,没有 RWMutex 并发读的性能好。

如果你遇到可以明确区分 reader 和 writer goroutine 的场景,且有大量的并发读、少量的并发写,并且有强烈的性能需求,你就可以考虑使用读写锁 RWMutex 替换 Mutex。

在实际使用 RWMutex 的时候,如果我们在 struct 中使用 RWMutex 保护某个字段,一般会把它和这个字段放在一起,用来指示两个字段是一组字段。除此之外,我们还可以采用匿名字段的方式嵌入 struct,这样,在使用这个 struct 时,我们就可以直接调用 Lock/Unlock、RLock/RUnlock 方法了,这和我们前面在 ② 01 讲中介绍 Mutex 的使用方法很类似,你可以回去复习一下。

## RWMutex 的实现原理

RWMutex 是很常见的并发原语,很多编程语言的库都提供了类似的并发类型。RWMutex 一般都是基于互斥锁、条件变量(condition variables)或者信号量(semaphores)等并发原语来实现。**Go 标准库中的 RWMutex 是基于 Mutex 实现的。** 

readers-writers 问题一般有三类,基于对读和写操作的优先级,读写锁的设计和实现也分成三类。

Read-preferring:读优先的设计可以提供很高的并发性,但是,在竞争激烈的情况下可能会导致写饥饿。这是因为,如果有大量的读,这种设计会导致只有所有的读都释放了锁之后,写才可能获取到锁。

Write-preferring: 写优先的设计意味着,如果已经有一个 writer 在等待请求锁的话,它会阻止新来的请求锁的 reader 获取到锁,所以优先保障 writer。当然,如果有一些 reader 已经请求了锁的话,新请求的 writer 也会等待已经存在的 reader 都释放锁之后才能获取。所以,写优先级设计中的优先权是针对新来的请求而言的。这种设计主要避免了 writer 的饥饿问题。

**不指定优先级**:这种设计比较简单,不区分 reader 和 writer 优先级,某些场景下这种不指定优先级的设计反而更有效,因为第一类优先级会导致写饥饿,第二类优先级可能

会导致读饥饿,这种不指定优先级的访问不再区分读写,大家都是同一个优先级,解决了饥饿的问题。

Go 标准库中的 RWMutex 设计是 Write-preferring 方案。一个正在阻塞的 Lock 调用会排除新的 reader 请求到锁。

RWMutex 包含一个 Mutex,以及四个辅助字段 writerSem、readerSem、readerCount 和 readerWait:

```
1 type RWMutex struct {
2 w Mutex // 互斥锁解决多个writer的竞争
3 writerSem uint32 // writer信号量
4 readerSem uint32 // reader信号量
5 readerCount int32 // reader的数量
6 readerWait int32 // writer等待完成的reader的数量
7 }
8
9 const rwmutexMaxReaders = 1 << 30
```

我来简单解释一下这几个字段。

字段 w: 为 writer 的竞争锁而设计;

字段 readerCount: 记录当前 reader 的数量 (以及是否有 writer 竞争锁);

readerWait: 记录 writer 请求锁时需要等待 read 完成的 reader 的数量;

writerSem 和 readerSem: 都是为了阻塞设计的信号量。

这里的常量 rwmutexMaxReaders, 定义了最大的 reader 数量。

好了,知道了 RWMutex 的设计方案和具体字段,下面我来解释一下具体的方法实现。

# RLock/RUnlock 的实现

首先,我们看一下移除了 race 等无关紧要的代码后的 RLock 和 RUnlock 方法:

■ 复制代码

```
func (rw *RWMutex) RLock() {
       if atomic.AddInt32(&rw.readerCount, 1) < 0 {</pre>
3
               // rw.readerCount是负值的时候,意味着此时有writer等待请求锁,因为writer优;
4
           runtime_SemacquireMutex(&rw.readerSem, false, 0)
5
       }
6
7
   func (rw *RWMutex) RUnlock() {
8
       if r := atomic.AddInt32(&rw.readerCount, -1); r < 0 {</pre>
9
           rw.rUnlockSlow(r) // 有等待的writer
10
11
12
   func (rw *RWMutex) rUnlockSlow(r int32) {
13
       if atomic.AddInt32(&rw.readerWait, -1) == 0 {
14
           // 最后一个reader了, writer终于有机会获得锁了
15
           runtime_Semrelease(&rw.writerSem, false, 1)
16
17
```

第 2 行是对 reader 计数加 1。你可能比较困惑的是, readerCount 怎么还可能为负数呢? 其实, 这是因为, readerCount 这个字段有双重含义:

没有 writer 竞争或持有锁时,readerCount 和我们正常理解的 reader 的计数是一样的;

但是,如果有 writer 竞争锁或者持有锁时,那么,readerCount 不仅仅承担着 reader 的计数功能,还能够标识当前是否有 writer 竞争或持有锁,在这种情况下,请求锁的 reader 的处理进入第 4 行,阻塞等待锁的释放。

调用 RUnlock 的时候,我们需要将 Reader 的计数减去 1(第 8 行),因为 reader 的数量减少了一个。但是,第 8 行的 AddInt32 的返回值还有另外一个含义。如果它是负值,就表示当前有 writer 竞争锁,在这种情况下,还会调用 rUnlockSlow 方法,检查是不是 reader 都释放读锁了,如果读锁都释放了,那么可以唤醒请求写锁的 writer 了。

当一个或者多个 reader 持有锁的时候,竞争锁的 writer 会等待这些 reader 释放完,才可能持有这把锁。打个比方,在房地产行业中有条规矩叫做"**买卖不破租赁**",意思是说,就算房东把房子卖了,新业主也不能把当前的租户赶走,而是要等到租约结束后,才能接管房子。这和 RWMutex 的设计是一样的。当 writer 请求锁的时候,是无法改变既有的 reader 持有锁的现实的,也不会强制这些 reader 释放锁,它的优先权只是限定后来的 reader 不要和它抢。

所以, rUnlockSlow 将持有锁的 reader 计数减少 1 的时候, 会检查既有的 reader 是不是都已经释放了锁, 如果都释放了锁, 就会唤醒 writer, 让 writer 持有锁。

## Lock

RWMutex 是一个多 writer 多 reader 的读写锁,所以同时可能有多个 writer 和 reader。那么,为了避免 writer 之间的竞争,RWMutex 就会使用一个 Mutex 来保证 writer 的互 斥。

一旦一个 writer 获得了内部的互斥锁,就会反转 readerCount 字段,把它从原来的正整数 readerCount(>=0) 修改为负数(readerCount-rwmutexMaxReaders),让这个字段保持两个含义(既保存了 reader 的数量,又表示当前有 writer)。

我们来看下下面的代码。第 5 行,还会记录当前活跃的 reader 数量,所谓活跃的 reader,就是指持有读锁还没有释放的那些 reader。

```
func (rw *RWMutex) Lock() {

// 首先解决其他writer竞争问题

rw.w.Lock()

// 反转readerCount, 告诉reader有writer竞争锁

r := atomic.AddInt32(&rw.readerCount, -rwmutexMaxReaders) + rwmutexMaxRead

// 如果当前有reader持有锁,那么需要等待

if r != 0 && atomic.AddInt32(&rw.readerWait, r) != 0 {

runtime_SemacquireMutex(&rw.writerSem, false, 0)

}
```

如果 readerCount 不是 0,就说明当前有持有读锁的 reader, RWMutex 需要把这个当前 readerCount 赋值给 readerWait 字段保存下来(第 7 行),同时,这个 writer 进入阻塞等待状态(第 8 行)。

每当一个 reader 释放读锁的时候(调用 RUnlock 方法时), readerWait 字段就减 1, 直到所有的活跃的 reader 都释放了读锁, 才会唤醒这个 writer。

## **Unlock**

当一个 writer 释放锁的时候,它会再次反转 readerCount 字段。可以肯定的是,因为当前锁由 writer 持有,所以,readerCount 字段是反转过的,并且减去了 rwmutexMaxReaders 这个常数,变成了负数。所以,这里的反转方法就是给它增加 rwmutexMaxReaders 这个常数值。

既然 writer 要释放锁了,那么就需要唤醒之后新来的 reader,不必再阻塞它们了,让它们开开心心地继续执行就好了。

在 RWMutex 的 Unlock 返回之前,需要把内部的互斥锁释放。释放完毕后,其他的writer 才可以继续竞争这把锁。

```
■ 复制代码
1 func (rw *RWMutex) Unlock() {
       // 告诉reader没有活跃的writer了
3
       r := atomic.AddInt32(&rw.readerCount, rwmutexMaxReaders)
4
5
       // 唤醒阻塞的reader们
       for i := 0; i < int(r); i++ {
6
7
           runtime_Semrelease(&rw.readerSem, false, 0)
8
9
       // 释放内部的互斥锁
       rw.w.Unlock()
10
11 }
```

在这段代码中,我删除了 race 的处理和异常情况的检查,总体看来还是比较简单的。这里有几个重点,我要再提醒你一下。首先,你要理解 readerCount 这个字段的含义以及反转方式。其次,你还要注意字段的更改和内部互斥锁的顺序关系。在 Lock 方法中,是先获取内部互斥锁,才会修改的其他字段;而在 Unlock 方法中,是先修改的其他字段,才会释放内部互斥锁,这样才能保证字段的修改也受到互斥锁的保护。

好了,到这里我们就完整学习了 RWMutex 的概念和实现原理。RWMutex 的应用场景非常明确,就是解决 readers-writers 问题。学完了今天的内容,之后当你遇到这类问题时,要优先想到 RWMutex。另外,Go 并发原语代码实现的质量都很高,非常精炼和高效,所以,你可以通过看它们的实现原理,学习一些编程的技巧。当然,还有非常重要的一点就是要知道 reader 或者 writer 请求锁的时候,既有的 reader/writer 和后续请求锁的reader/writer 之间的 (释放锁/请求锁)顺序关系。

有个很有意思的事儿,就是官方的文档对 RWMutex 介绍是错误的,或者说是 ⊘不明确的,在下一个版本(Go 1.16)中,官方会更改对 RWMutex 的介绍,具体是这样的:

A RWMutex is a reader/writer mutual exclusion lock.

The lock can be held by any number of readers or a single writer, and

a blocked writer also blocks new readers from acquiring the lock.

这个描述是相当精确的,它指出了 RWMutex 可以被谁持有,以及 writer 比后续的 reader 有获取锁的优先级。

虽然 RWMutex 暴露的 API 也很简单,使用起来也没有复杂的逻辑,但是和 Mutex 一样,在实际使用的时候,也会很容易踩到一些坑。接下来,我给你重点介绍 3 个常见的踩坑点。

# RWMutex 的 3 个踩坑点

# 坑点 1: 不可复制

前面刚刚说过,RWMutex 是由一个互斥锁和四个辅助字段组成的。我们很容易想到,互 斥锁是不可复制的,再加上四个有状态的字段,RWMutex 就更加不能复制使用了。

不能复制的原因和互斥锁一样。一旦读写锁被使用,它的字段就会记录它当前的一些状态。这个时候你去复制这把锁,就会把它的状态也给复制过来。但是,原来的锁在释放的时候,并不会修改你复制出来的这个读写锁,这就会导致复制出来的读写锁的状态不对,可能永远无法释放锁。

那该怎么办呢?其实,解决方案也和互斥锁一样。你可以借助 vet 工具,在变量赋值、函数传参、函数返回值、遍历数据、struct 初始化等时,检查是否有读写锁隐式复制的情景。

# 坑点 2: 重入导致死锁

读写锁因为重入(或递归调用)导致死锁的情况更多。

我先介绍第一种情况。因为读写锁内部基于互斥锁实现对 writer 的并发访问,而互斥锁本身是有重入问题的,所以,writer 重入调用 Lock 的时候,就会出现死锁的现象,这个问题,我们在学习互斥锁的时候已经了解过了。

```
■ 复制代码
 1 func foo(l *sync.RWMutex) {
       fmt.Println("in foo")
       l.Lock()
       bar(l)
4
       l.Unlock()
 5
6 }
7
8 func bar(l *sync.RWMutex) {
9
       l.Lock()
       fmt.Println("in bar")
10
       l.Unlock()
12 }
13
14 func main() {
15
       l := &sync.RWMutex{}
16
       foo(l)
17 }
```

运行这个程序, 你就会得到死锁的错误输出, 在 Go 运行的时候, 很容易就能检测出来。

第二种死锁的场景有点隐蔽。我们知道,有活跃 reader 的时候,writer 会等待,如果我们在 reader 的读操作时调用 writer 的写操作(它会调用 Lock 方法),那么,这个 reader 和 writer 就会形成互相依赖的死锁状态。Reader 想等待 writer 完成后再释放锁,而 writer 需要这个 reader 释放锁之后,才能不阻塞地继续执行。这是一个读写锁常见的死锁场景。

第三种死锁的场景更加隐蔽。

当一个 writer 请求锁的时候,如果已经有一些活跃的 reader,它会等待这些活跃的 reader 完成,才有可能获取到锁,但是,如果之后活跃的 reader 再依赖新的 reader 的话,这些新的 reader 就会等待 writer 释放锁之后才能继续执行,这就形成了一个环形依赖: writer 依赖活跃的 reader -> 活跃的 reader 依赖新来的 reader -> 新来的 reader 依赖 writer。



这个死锁相当隐蔽,原因在于它和 RWMutex 的设计和实现有关。啥意思呢? 我们来看一个计算阶乘 (n!) 的例子:

```
■ 复制代码
 1 func main() {
       var mu sync.RWMutex
       // writer,稍微等待,然后制造一个调用Lock的场景
5
       go func() {
           time.Sleep(200 * time.Millisecond)
           mu.Lock()
           fmt.Println("Lock")
8
           time.Sleep(100 * time.Millisecond)
           mu.Unlock()
           fmt.Println("Unlock")
11
      }()
12
13
       go func() {
14
           factorial(&mu, 10) // 计算10的阶乘, 10!
15
16
       }()
17
```

```
select {}
18
19 }
20
21 // 递归调用计算阶乘
  func factorial(m *sync.RWMutex, n int) int {
23
       if n < 1 { // 阶乘退出条件
24
           return 0
25
26
       fmt.Println("RLock")
27
       m.RLock()
28
       defer func() {
29
           fmt.Println("RUnlock")
30
           m.RUnlock()
       }()
31
32
       time.Sleep(100 * time.Millisecond)
33
       return factorial(m, n-1) * n // 递归调用
34
```

factoria 方法是一个递归计算阶乘的方法,我们用它来模拟 reader。为了更容易地制造出死锁场景,我在这里加上了 sleep 的调用,延缓逻辑的执行。这个方法会调用读锁(第 27 行),在第 33 行递归地调用此方法,每次调用都会产生一次读锁的调用,所以可以不断地产生读锁的调用,而且必须等到新请求的读锁释放,这个读锁才能释放。

同时,我们使用另一个 goroutine 去调用 Lock 方法,来实现 writer,这个 writer 会等待 200 毫秒后才会调用 Lock,这样在调用 Lock 的时候,factoria 方法还在执行中不断调用 RLock。

这两个 goroutine 互相持有锁并等待,谁也不会退让一步,满足了"writer 依赖活跃的 reader -> 活跃的 reader 依赖新来的 reader -> 新来的 reader 依赖 writer"的死锁条件,所以就导致了死锁的产生。

所以,使用读写锁最需要注意的一点就是尽量避免重入,重入带来的死锁非常隐蔽,而且 难以诊断。

# 坑点 3: 释放未加锁的 RWMutex

和互斥锁一样,Lock 和 Unlock 的调用总是成对出现的,RLock 和 RUnlock 的调用也必须成对出现。Lock 和 RLock 多余的调用会导致锁没有被释放,可能会出现死锁,而 Unlock 和 RUnlock 多余的调用会导致 panic。在生产环境中出现 panic 是大忌,你总不

希望半夜爬起来处理生产环境程序崩溃的问题吧? 所以,在使用读写锁的时候,一定要注意,不遗漏不多余。

## 流行的 Go 开发项目中的坑

好了,又到了泡一杯宁夏枸杞加新疆大滩枣的养生茶,静静地欣赏知名项目出现 Bug 的时候了,这次被拉出来的是 RWMutex 的 Bug。

## **Docker**

## issue 36840

❷ issue 36840修复的是错误地把 writer 当成 reader 的 Bug。 这个地方本来需要修改数据,需要调用的是写锁,结果用的却是读锁。或许是被它紧挨着的 findNode 方法调用迷惑了,认为这只是一个读操作。可实际上,代码后面还会有 changeNodeState 方法的调用,这是一个写操作。修复办法也很简单,只需要改成 Lock/Unlock 即可。

```
✓ 4 ■■■■ vendor/github.com/docker/libnetwork/networkdb/delegate.go 
         @@ -21,8 +21,8 @@ func (nDB *NetworkDB) handleNodeEvent(nEvent *NodeEvent) bool {
   21
21
   22
                 nDB.networkClock.Witness(nEvent.LTime)
22
23
    23
24
                 nDB.RLock()
                 defer nDB.RUnlock()
     24 +
                 nDB.Lock()
     25
                 defer nDB.Unlock()
26
   26
27
     27
                 // check if the node exists
28
    28
                 n, _, _ := nDB.findNode(nEvent.NodeName)
```

## **Kubernetes**

## issue 62464

⊘ issue 62464就是读写锁第二种死锁的场景,这是一个典型的 reader 导致的死锁的例子。知道墨菲定律吧?"凡是可能出错的事,必定会出错"。你可能觉得我前面讲的 RWMutex 的坑绝对不会被人踩的,因为道理大家都懂,但是你看,Kubernetes 就踩了这个重入的坑。

这个 issue 在移除 pod 的时候可能会发生,原因就在于,GetCPUSetOrDefault 方法会请求读锁,同时,它还会调用 GetCPUSet 或 GetDefaultCPUSet 方法。当这两个方法都请

求写锁时,是获取不到的,因为 GetCPUSetOrDefault 方法还没有执行完,不会释放读锁,这就形成了死锁。

```
func (s *stateMemory) GetCPUSetOrDefault(containerID string) cpuset.CPUSet {
59
                  s.RLock()
60
                  defer s.RUnlock()
61
                  if res, ok := s.GetCPUSet(containerID); ok {
62
63
      60
65
      62
                  return s.GetDefaultCPUSet()
66
     63
          }
      64
           func (s *stateMemory) GetCPUAssignments() ContainerCPUAssignments {
     65
      66
                  s.RLock()
      67
                  defer s.RUnlock()
      68
                  return s.assignments.Clone()
      69
      70
            func (s *stateMemory) SetCPUSet(containerID string, cset cpuset.CPUSet) {
                  s.Lock()
                  defer s.Unlock()
                  s.assignments[containerID] = cset
79
      76
                  glog.Infof("[cpumanager] updated desired cpuset (container id: %s, cpuset: \"%s\")", containerID, cset)
80
81
     78
82
     79
          func (s *stateMemory) SetDefaultCPUSet(cset cpuset.CPUSet) {
83
     80
                  s.Lock()
                  defer s.Unlock()
84
     81
```

## 总结


在开发过程中,一开始考虑共享资源并发访问问题的时候,我们就会想到互斥锁 Mutex。因为刚开始的时候,我们还并不太了解并发的情况,所以,就会使用最简单的同步原语来解决问题。等到系统成熟,真正到了需要性能优化的时候,我们就能静下心来分析并发场景的可能性,这个时候,我们就要考虑将 Mutex 修改为 RWMutex,来压榨系统的性能。

当然,如果一开始你的场景就非常明确了,比如我就要实现一个线程安全的 map, 那么, 一开始你就可以考虑使用读写锁。

正如我在前面提到的,如果你能意识到你要解决的问题是一个 readers-writers 问题,那么你就可以毫不犹豫地选择 RWMutex,不用考虑其它选择。那在使用 RWMutex 时,最需要注意的一点就是尽量避免重入,重入带来的死锁非常隐蔽,而且难以诊断。

另外我们也可以扩展 RWMutex,不过实现方法和互斥锁 Mutex 差不多,在技术上是一样的,都是通过 unsafe 来实现,我就不再具体讲了。课下你可以参照我们 ⊘上节课学习的方法,实现一个扩展的 RWMutex。

这一讲我们系统学习了读写锁的相关知识,这里提供给你一个知识地图,帮助你复习本节课的知识。



# 思考题

请你写一个扩展的读写锁,比如提供 TryLock,查询当前是否有 writer、reader 的数量等方法。

欢迎在留言区写下你的思考和答案,我们一起交流讨论。如果你觉得有所收获,也欢迎你把今天的内容分享给你的朋友或同事。

# Go并发编程实战课

鸟窝带你攻克并发编程难题

晁岳攀(鸟窝) 前微博技术专家 知名微服务框架 rpcx 的作者



新版升级:点击「 ? 请朋友读 」,20位好友免费读,邀请订阅更有<mark>现金</mark>奖励。

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 04 | Mutex: 骇客编程, 如何拓展额外功能?

下一篇 06 | WaitGroup: 协同等待, 任务编排利器

## 精选留言 (9)





**Junes** 

交一下作业,我就不贴完整代码了,分享一下核心思路:

获取两个关键变量,大致思路是根据起始地址+偏移量, // readerCount 这个成员变量前有1个mutex+2个uint32 readerCount := atomic.LoadInt32((\*int32)(unsafe.Pointer(uintptr(unsafe.Pointer(... 展开٧







**Gopher** 

2020-10-23

作业思路

和mutex的扩展思路一样,通过unsafe获取指针,在进行偏移获取到reader数量,不等于 0直接返回,否则尝试lock







### 那时刻

2020-10-23

请问老师一个关于select{}问题,

```
func foo() {
   fmt.Println("in foo")
}...
展开 >
```

作者回复: 现在版本的go运行时过于智能了,会把这个场景"误报"成死锁,其实我们的本意是让程序hang在这里。

可以改成sleep, waitgroup或者从命令行读取数据等的方式阻塞主goroutine





#### **Ethan Liu**

2020-10-21

区分reader和writer的场景,可不可以用channel来实现?如果可以的话,与使用RWMutex有什么区别?







### Yayu

2020-10-23

老师好,请问"原语"的意思是什么?原子性语句吗?

展开~

作者回复:基础性数据结构,英语是primitive,不是原子性语句哈





#### Linuxer

2020-10-22

试着回答一下课后题,初学GO,请各位大佬指点 const { READ = 0 WRITE = 1

}...

展开٧





## 橙子888

main函数结尾 select {} 直接报死锁

2020-10-21

又是一个需要花时间消化的章节,理解读写锁的原理之后,再参考之前 Mutex 章节扩展的实现,写一个扩展的读写锁应该不难,惊讶地发现已经有大佬给出答案了……



凸

**6**