# 熔断 - 限流 - 降级

- 💡 本期精彩内容:
- 熔断、限流、降级,各自要解决什么问题
- 限流常见算法有哪些
- 熔断、限流、降级的核心思想是什么

## 熔断


## 场景

- 服务端出现问题
  - 。 服务指标: 响应时间、错误率、连续错误数等,设置一个阈值,持续超过阈值触发熔断
  - 。 硬件指标: CPU、内存、网络IO

### 目的

- 服务端恢复需要时间, 服务端需要歇一歇
- 避免全调用链路崩溃,不能把请求再发给 Server 了,一堆积带来其他服务也出问题

### 手段



• 熔断器直接抛出熔断的异常响应,三个状态切换,决定是否处于熔断状态

## 流程

- 1. Server 被监控到异常,触发熔断,熔断器抛出熔断的异常响应
- 2. Client 收到异常,利用负载均衡重新选择节点,后续请求不再打到被熔断的节点
- 3. 一段时间后, Client 再对这个节点重新请求, 如果正常响应, 则缓慢对这个节点放开流量, 如果仍然是熔断, 则继续执行 Step 2, 如此循环

#### 参考:

https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/msp-n-p/dn589784(v=pandp.10) https://www.cloudwego.io/zh/docs/kitex/tutorials/service-governance/circuitbreaker/

## 限流

## 场景 & 目标


• 突发的流量增大, 使系统崩溃。

• 判断指标: 节点当前连接数、QPS 等


## 手段

### 静态算法


• 令牌桶:系统以恒定速率产生令牌并把令牌放到桶里,每个请求从桶里拿到令牌才会被执行,反之被限流。



- 漏桶: 令牌桶的特殊情况, 令牌桶的桶容量为 0 就是漏桶。系统匀速产生令牌, 没被取走也不会积攒下来。系统处理请求是均匀的。
  - 。 对比: 令牌桶允许积攒令牌,可以解决偶发的流量突变。令牌桶的容量不能设置太大,否则达不到限流效果。




• 固定窗口: 固定时间段内, 只执行固定数量的请求。



• 滑动窗口: 类似于固定窗口, 只是滑动窗口会随着时间线挪动窗口。

。 窗口时间以秒为单位更合适,用分钟为单位时,不能保证分钟内的请求是均匀分布的,还是会有系统崩溃的可能。



#### 参考:

https://betterprogramming.pub/4-rate-limit-algorithms-every-developer-should-know-7472cb482f48

### 动态算法: BBR

类似于 TCP 的拥塞控制,根据一系列指标来判定是否需要触发限流。

## 流程

- 在中间件记录流量和阈值,并在中间件中实现限流算法。
- 对于偶发性的触发限流,只要在超时范围内,可以同步阻塞等待请求被处理。
- Server 的某个节点触发了非偶发性限流, Client 利用负载均衡调低该节点的权重, 尽量少向这个节点发请求。
  - 。 区别于熔断的不再发请求,限流仍然会发请求,只是降低频率。

## 延伸

- 如何确定阈值?
  - 。 阈值太低,导致资源被闲置; 阈值太高,导致系统撑不住而崩溃。
  - 。 上线后看监控,根据业务峰值 QPS 来约定阈值。

。 上线前做压测, 找准限流的阈值。

## 降级

## 场景 & 目的

• 系统出现故障后的补救措施,或可预见的故障前的应对措施,来保证整体的可用性。

## 手段

- 考虑停用部分监控埋点、日志上报等观测类中间件。
- 根据业务场景判断, 停用边缘服务, 返回服务繁忙之类的响应。
- 对于有缓存的接口,降级时只查缓存,不查 DB,没命中缓存则返回错误的响应。

# 核心思想

- 如何判断节点的健康状态? 是否需要熔断/限流/降级?
  - 。 通过监控看指标: QPS、连接数、节点负载等
- 熔断/限流/降级后, 怎么恢复?
  - 。 熔断限流搭配负载均衡,等节点恢复正常后,再重新选择
  - 。 降级有时是手动恢复