X36PJC 6. přednáška

Pole, ukazatele

Minulá přednáška

- Namespace
- Datové typy z STL
 - String
 - Vector
 - Iterace (Iterátory)

Pole

- Složený datový typ
- · Umožňuje ukládat prvky stejného typu.
- Nemůžeme libovolně měnit jeho velikost.
- Velikost pole se specifikuje při jeho deklaraci.
- Pole si nepamatuje svoji velikost.
- Prvky v poli jsou indexovány od nuly.

Pole

- Přístup k jednotlivým prvkům pomocí indexu.
- Alokace pole:
 - statická, pokud je velikost známa v době překladu,
 - dynamická.

```
int stat_pole [5]; //statická alokace
int *dyn_pole = new int[5](); //dynamická alokace
```

Statická Pole

- Nové pole je definováno
 - identifikátorem (název),
 - typem uložených prvků a
 - velikostí.
- Typ prvku pole libovolný, kromě:
 - referencí,
 - funkcí (ale mohou být ukazatele na funkci).
- Prvkem pole může být opět pole (vícerozměrná pole).

Statická Pole - Velikost

- Velikost musí být známa v době překladu
- Může být dána konstantím výrazem, konstantou, hodnotou z výčtu (enumerator)

Statická Pole - Příklad

```
const unsigned buf_size = 512, max files = 20;
int staff_size = 27; // nekonstantní
const unsigned sz = get size(); // konstantní
hodnota, není známa v době překladu
char input_buffer[buf_size]; // ok: Proč?
fileTable[max files + 1]; // ok: Proč?
double salaries[staff_size]; // chyba: Proč?
int test scores[get size()]; // chyba: Proč?
int vals[sz]; // chyba: Proč?
```

Statická Pole - Inicializace

- Pole můžeme inicializovat explicitně takto const unsigned int velikost = 3; int pole[velikost] = {1, 2, 3};
- Při explicitní inicializaci nemusíme uvádět velikost pole

```
int pole[] = \{1, 2, 3\};
```

Statická Pole - Inicializace

- Pokud pole neinicializujeme pak záleží kde je pole alokováno.
- Prvky pole alokovaného mimo tělo funkce jsou inicializovány na "0" (platí pro vestavěné typy).
- Prvky pole alokovaného uvnitř funkce nejsou inicializovány (platí pro vestavěné typy).
- Pokud pole uchovává prvky typu třída pak
 - prvky pole jsou inicializovány implicitním konstruktorem, pokud třída nemá implicitní konstruktor pak musí být prvky inicializovány explicitně.

Statická Pole – Pole znaků

 Pole typu char mají speciální inicializátor – řetězec

```
char ca1[] = {'C', '+', '+'}; // velikost pole 3
char ca2[] = {'C', '+', '+', '\0'}; // velikost pole 4
char ca3[] = "C++"; // velikost pole 4
```

 Pole ca2 a ca3 jsou stejná, pole ca1 nelze vytvořit pomocí řetězce

Ukazatele

- Ukazatel je abstrakce adresy ve vyšším programovacím jazyce.
- Proměnná obsahuje adresu, na které se nachází zpřístupňovaná data:
 - proměnná,
 - objekt,
 - funkce,
 - jiný ukazatel.

Ukazatele

- Deklarace proměnné typu ukazatel: int * dataPtr;
- Vyhradí v paměti prostor pro adresu:
 - typ. 4B pro 32-bit prostředí,
 - typ. 8B pro 64-bit prostředí.
- Proměnná dataPtr je ukazatel, který může ukazovat na hodnotu typu int.
- Deklarací není nastavena adresa dataPtr zatím ukazuje "někam do paměti".

Ukazatele - Operace

- dereference (*) zpřístupnění místa, kam ukazatel směřuje
- adresa (&) získání adresy paměťového místa (pořízení ukazatele)

```
int a = 10;
int *p_a = &a; // p_a ukazuje na a
int x = *p_a; // proměnná x je inicializována
hodnotou p_a
```

Ukazatele - Inicializace

```
int ival = 1024;
int *pi = 0; // pi je incilizováno na 0 – null v Javě
int *pi2 = & ival; // pi2 inicializováno na adresu
                      ival
int *pi3; // ok, pi3 je neinicializováno
pi = pi2; // pi a pi2 ukazují na ival
pi2 = 0; // pi2 je NULL
```

Ukazatele - Incializace

na string

Ukazatele

- Vždy ukazatel inicializujte na adresu proměnné, pokud to je možné.
- Pokud to není možné, inicializujte ukazatel na nulu (NULL, 0) – pak lze kontrolovat.
- Statisticky je neinicializovaný ukazatel jedna z nejčastějších chyb – překladač ji neodhalí.

Ukazatel - Hodnoty

- Ukazatel může být inicializován na:
 - konstantní výraz s hondotou "0" NULL,
 - na adresu objektu stejného typu jako je ukazatel,
 - na adresu o jeden prvek za polem (pro potřeby iterace nesmí být dereferencován)
 - na jiný platný pointer stejného typu

Ukazatele – void *

- Může ukazovat na objekt jakéhokoli typu double pi = 3.14.1592;
 void *p_pi = π
- Abychom mohli přistupovat k objektu na který ukazuje, musíme ho nejdříve přetypovat (viz další část přednášky)

Dereference

```
sp1
                                            s1
string s1("some value");
                                               some value
string *sp1 = &s1;
                                  sp2
                                            s2
string s2("another");
                                                 another
string *sp2 = &s2;
// assign through sp1
                                  sp1
                                            s1
// value in s1 changed
                                               a new value
*sp1 = "a new value";
// assign to sp1
                                            s2
                                  sp1
// sp1 points to a different object
                                                 another
sp1 = sp2;
```

zdroj C++ Primer, 4th Edition, Addison-Wesley

Ukazatele vs. Reference

- Reference musí vždy odkazovat na nějaký objekt.
- Přiřazení do reference mění odkazovaný objekt.
 Nemůžeme referenci "donutit" odkazovat na jiný objekt.


```
int ival = 1024, ival2 = 2048;
int &ri = ival, &ri2 = ival2;
ri = ri2; // změna hodnoty ival
```

 Ukazatel můžeme pomocí přiřazení změnit – může ukazovat na jiný objekt.

```
int *pi = &ival, *pi2 = &ival2;
pi = pi2; // pi i pi2 ukazují na stejný objekt
```

Ukazatele na ukazatele

 Můžeme jednoduše vytvořit ukazatel na ukazatel



Ukazatele a Pole

 Pokud použijeme identifikátor pole ve výrazu, automaticky dojde ke konverzi na ukazatel na první prvek pole.

Ukazatele a Pole

- Místo indexu můžeme k prvkům pole přistupovat pomocí pointerové aritmetiky.
- Můžeme vypočítat ukazatel pomocí přičítání a odčítání.

```
int i_arr[] = {1,2,3,4,5};
int *ip = i_arr; // ip ukazuje na i_arr[0]
int *ip2 = ip + 3; // ip2 ukazuje na i_arr[3]
```

 Odečtem dvou ukazatelů zjistíme kolik prvů je mezi nimi.

```
ptrdiff_t n = ip2 - ip;
```

Ukazatele a Pole

- Pokud chceme získat hodnotu prvku pole.
 int val = *(pi + 3); // deref. ukazatele pi + 3
 int val = *pi + 3; // deref. pi a k tomu + 3
- Závorky jsou nutné z důvodu priority!

Výpis Pole

```
int a[] = \{1, 2, 3, 4, 5\};
int *pbegin = a;
int *pend = a + 5; //Mohu dereferencovat?
for(int *p=pbegin; p!=pend; p++) {
   cout << *p << endl;
                                   rest of memory
                  pbegin
                                   pend
```

Výpis Pole

- Ukazatel pbegin ukazuje na 1. prvek pole a –
 a[0].
- Ukazatel pend ukazuje za poslední prvek pole a.
- Slouží jako zarážka pro iteraci polem, nesmí být dereferencován!
- Ukazatele slouží pro pole podobně jako iterátory pro kontejnery v STL.

Ukazatele na konstantní objekty

 Pokud chceme deklarovat ukazatel na konstantní objekt, musí i ten být const.

```
const double *cptr;
*cptr = 42; // chyba
const double pi = 3.14;
double *ptr = π // chyba: ptr není const
const double *cptr = π // ok: cptr je ukazatel na
                                const.
double dval = 3.14;
cptr = &dval; // ok: nemůžeme ale měnit hodnotu dval
                   přes cptr
```

Konstantní ukazatele

- Konstantní ukazatel nemůžeme po inicializaci změnit (nemůžeme změnit na co ukazuje).
- Musí být při deklaraci inicializován.
- Můžeme měnit objekt na který ukazuje.

Konstantní ukazatel na konstantní objekt

- Kombinace předchozích dvou případů.
- Při deklaraci musí být inicializován na konstantní objekt.
- Nesmíme měnit na jaký objekt ukazuje ani objekt na který ukazuje.

```
const double pi = 3.14159;
// pi_ptr je const a ukazuje na const
const double *const pi ptr = π
```

Ukazatele a typedef

Použití typedef může být obtížně čitelné.
 typedef string *pstring;
 const pstring cstr;

- Jaký je typ proměnné cstr?
 - a) const string *
 - b) string * const
 - c) const string * const

Ukazatele a typedef

typedef string *pstring;

typedef definuje typ pstring jako string *

const pstring cstr;

 const je modifikátor pro typ string *, což je ukazatel na string.

Správně je tedy b). string * const

- Jsou v C++ především z důvodu kompatibility s C.
- Jedná se o pole prvků typu char, zakončené "nulou" '\0'.
- Lze je inicializovat pomocí řetězce.
 char r1[] = "Ahoj"; // řetězec ve stylu C
 char r2[] = {'A', 'h', 'o', 'j'}; // není řetězec ve stylu
 C, chybí "nula" na konci
 char r3[] = {'A', 'h', 'o', 'j', '\0'}; // řetězec ve stylu

Často se používají následujícím způsobem.
 const char *cp = "some value";
 while (*cp) {
 // dělej něco s *cp
 ++cp;
 1

Nikdy nezapomeňte "nulu" na konci pole. Proč?

strlen(s)	Returns the length of s, not counting the null.
strcmp(s1, s2)	Compares \$1 and \$2 for equality. Returns 0 if \$1 == \$2, positive value if \$1 > \$2, negative value if \$1 < \$2.
strcat(s1, s2)	Appends s2 to s1. Returns s1.
strcpy(s1, s2)	Copies s2 into s1. Returns s1.
strncat(s1, s2,n)	Appends n characters from s2 onto s1. Returns s1.
strncpy(s1, s2, n)	Copies n characters from s2 into s1. Returns s1.

#include <cstring>

Knihovní funkce, zdroj C++ Primer, 4th Edition, Addison-Wesley

- Nikdy neporovnávejte přímo, místo toho použijte funkci strcmp.
- Nikdy nezapomeňte ukončovací znak, knihovní funkce jeho přítomnost nekontrolují ani nemohou.
- Volající je zodpovědný za správnou velikost polí.
- Doporučuji přečíst si sekci 4.3 v C++ Primer

Dynamicky alokovaná pole

- Staticky alokované pole má několik nevýhod:
 - 1. velikost pole musí být známa při překladu
 - 2. pole existuje pouze do konce bloku, kde bylo alokováno (často nežádoucí)
 - 3. jeho velikost je po vytvoření neměnná
- Dynamicky alokované pole (DAP) odstraňuje nevýhody 1 a 2.
- DAP musí být explicitně uvolněno programátorem.

DAP

- DAP alokujeme pomocí operátoru new.
 // pole 10 neinicializovaných prvků typu int int *pia = new int[10];
- Operátor new vrací ukazatel na první prvek nově vytvořeného pole.
- Pole je vytvořeno na haldě (heap).
- Pokud je typem prvků třída, pak je zavolán pro každý z prvků implicitní konstruktor.

DAP

- Pokud je typ prvků primitivní typ, pak jsou neinicializovány.
- O inicializaci prvků na implicitní hodnotu můžeme požádat překladač takto:
 - int *pi = new int[10]();
- Pokud pole již nepotřebujeme uvolníme ho: delete [] pi;

Vícerozměrná Pole

 V C++ neexistuje vícerozměrné pole jako datový typ, místo toho používáme pole polí.

```
int ia[3][4]; // ia je pole 3 prvků, každý prvek obsahuje pole 4 prvků typu int
```

• Inicializace pole:

```
int ia[3][4] = { {0, 1, 2, 3} , {4, 5, 6, 7} , {8, 9, 10, 11} };
int ia[3][4] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
```

Ukazatele a Vícerozměrná Pole

- Pozor na závorky!
 int *ip[4]; // pole ukazatelů na int
 int (*ip)[4]; // ukazatel na pole 4 intů
- Doporučuji číst definici zevnitř ven: ip je ukazatel na int[4]

Typedef a Vícerozměrná pole

 Typedef nám zjednoduší práci s vícerozměrnými poli.

```
typedef int int_array[4];
int_array *ip = ia;
for (int_array *p = ia; p != ia + 3; ++p)
    for (int *q = *p; q != *p + 4; ++q)
        cout << *q << endl;</pre>
```

Děkuji Vám za pozornost