
Datum: Cvičící:

Očíslujte IP síť na následujícím obrázku. Všechny uzly budou mít veřejnou adresu z adresního rozsahu 10.0.0.0/8. Žádný směrovač neprovádí překlad adres. Sítě budou očíslovány vzestupně od sítě 1 po síť 7. Pro očíslování zvolte vždy nejnižší možnou adresu sítě a nejmenší možný rozsah. Pokud musíte nějaký adresní rozsah přeskočit, už jej znovu **nepoužijte**.



Sit1 10.0.0.0/24

Sit4 10.0.1.128/27

Sit7 10.0.1.224/30

e) 10.255.255.254

Sit2 10.0.1.0/26

Sit5 10.0.1.160/28

Sit3 10.0.1.64/26 Sit6 10.0.1.192/27

- 1. Adresa a maska sítě 1 je:
  - a) 10.0.0.0/25
  - b) 10.0.0.0/24
  - c) 10.0.1.0/24
  - d) 10.0.0.255/24
  - e) 10.0.0.0/8
- 2. Nejvyšší použitelná adresa rozhraní v síti 2 je:
  - a) 10.0.0.126
  - b) 10.0.1.62
  - c) 10.0.1.254
  - d) 10.0.0.62
  - e) 10.255.255.254
- 3. Nejnižší použitelná adresa rozhraní v síti 3 je:
  - a) 10.0.1.13
  - b) 10.0.1.65
  - c) 10.0.0.252
  - d) 10.0.1.254

- 4. Broadcast v síti 4 je:
  - a) 10.0.1.31
  - b) 10.0.1.127
  - c) 10.0.11.12
  - d) 10.255.255.255
  - e) 10.0.1.159
- 5. Adresa a maska sítě 7 je:
  - a) 10.0.0.254/30
  - b) 10.0.1.32/24

- c) 10.0.1.224/30
- d) 10.0.1.192/30
- e) 10.0.0.128/33
- 6. Na směrovači R1 bude nastaven směr:
  - a) 10.0.1.128/27 gw I31
  - b) 10.0.0.64/26 gw I23
  - c) 10.0.0.64/26 gw I31
  - d) 10.0.0.0/24 gw I12
  - e) 10.0.0.0/24 gw I23
- 7. Sítě 193.128.16.0/24, 193.128.17.0/24, 193.128.18.0/24, 193.128.19.0/24 lze spojit do sítě:
  - a) 193.128.16.0/26
  - b) 193.128.0.0/22
  - c) 193.128.16.0/22
  - d) 193.128.12.0/24
  - e) nelze je spojit
- 8. K adrese 142.15.11.11/19 patří:
  - a) adresa sítě 142.15.8.0
  - b) nejvyšší použitelná adresa rozhraní 142.15.32.255
  - c) nejnižší použitelná adresa rozhraní 142.15.11.1
  - d) nejvyšší použitelná adresa rozhraní 142.15.31.254
  - e) nejnižší použitelná adresa rozhraní 142.15.8.1
- 9. Adresa 198.13.13.22 je ze sítě:
  - a) 198.13.13.0/29
  - b) 198.13.13.128/23
  - c) 198.13.10.0/26
  - d) 198.13.13.16/29
  - e) 198.0.10.0/16
- 10. Síť s adresním rozsahem pro rozhraní 19.11.64.1 19.11.127.254 má adresu a masku:
  - a) 19.10.0.0/14
  - b) 19.11.64.0/18
  - c) 19.11.64.0/22
  - d) 19.11.64.0/19
  - e) 19.11.0.0/16