# Операционные Системы Системные вызовы

May 11, 2017

#### Системные вызовы

- Системные вызовы интерфейс между userspace и ядром ОС
  - пользовательский код не имеет достаточно привилегий, чтобы вызывать код ядра как обычные функции;
  - системный вызов сопровождается повышением привилегий;
  - возврат из системного вызова сопровождается понижением привилегий.

#### Реализация системных вызовов

- Как реализовать интерфейс системных вызовов?
  - способ, как обычно, зависит от архитектуры;
  - например, в x86 существуют инструкции syscall и sysenter;
  - но мы посмотрим на другой вариант (более старый).

#### И сново о прерываниях...

- Что происходит, если обработчик прерывания прерывает пользовательский код?
  - вызывается обработчик прерывания код ядра;
  - обработчик прерывания выполняется уже в привилегированном режиме.


#### Программные прерывания

- Прерывания можно вызывать программно (и не только сделав ошибку)
  - например, в x86 для этого существует специальная инструкция int, номер прерывания - параметр инструкции;
  - ▶ выберем запись в IDT и будем использовать ее для системных вызовов.

#### Программные прерывания в х86

- ▶ С помощью инструкции int в х86 можно генерировать прерывание с любым номером
  - в том числе и соответствующие исключениям;
  - в том числе и соответствующие аппаратным прерываниям;
  - приложения могут натворить бед, если разрешить им генерировать прерывания как попало.

#### Дескриптор IDT, поле DPL



### Дескриптор IDT, поле DPL

- ▶ DPL дескриптора системного вызова выставляем в 3
  - благодаря чему непривилегированный код может генерировать это прерывание.
- ▶ DPL всех остальных дескрипторов выставляем в 0.

## Стек обработчика прерывания

- ▶ При вызове обработчика на стек сохраняются адрес возврата и прочее
  - на какой стек все это будет сохранено?
  - не хочется использовать стек непривилегированного кода
    - там может быть не достаточно места;
    - пользовательский код может делать со своим стеком все что угодно.

#### Отдельный стек для ядра

- Мы хотим использовать отдельный стек для ядра и отдельный для userspace
  - например, в Linux для каждого потока создается стек ядра, т. е. у каждого потока есть 2 стека;
  - при прерываниях и системных вызовах происходит переключение на стек ядра потока.

### Task State Segment

- ► TSS (Task State Segment) структура, которая хранит указатель стека, который будет загружен в RSP
  - ранее (в 32-битном режиме) могла быть использована для хранения состояния потока.

# "Прыжок" в userspace

I/O Map Base
IST7 [63:32]
IST7 [31:0]
ISTi [63:32]
ISTi [31:0]
IST1 [63:32]
IST1 [31:0]
RSP0 [63:32]
RSP0 [31:0]
RSP1 [63:32]
RSP1 [31:0]
RSP0 [63:32]
RSP0 [31:0]
K5P0 [51:0]

### Task State Segment

- ▶ "Указание" на TSS хранится в специальном регистре TR
  - инструкция LTR записывает значение в TR, а инструкция STR читает;
  - для использования TSS необходимо завести специальный дескриптор в GDT
    - ▶ Base и Limit хранят логический адрес и размер TSS;
  - селектор дескриптора сохраняется в TR.

#### Task State Segment

- ▶ Простой вариант использования TSS:
  - создаем по TSS на каждое ядро процессора один раз, при инициализации ядра ОС
  - при переключении потоков подменяем указатель стека в TSS.

#### Резюме

- ▶ Подготовить дескриптор IDT, который будет использоваться для системных вызовов.
- Создать TSS:
  - ▶ создать дескриптор, описывающий TSS, в GDT;
  - загрузить селектор, ссылающийся на дескриптор, в TR.
- ▶ Не забывать подменять указатель стека в TSS при переключении потоков.

## "Прыжок" в userspace

- ▶ Как передать управление в userspace в первый раз?
  - инструкция iretq завершает обработчик прерывания и передает управление, возможно, понизив уровень привилегий;
  - инструкция iretq берет свои параметры со стека подготовим стек и вызовем iretq.

# "Прыжок" в userspace

SS	RSP + 32
RSP	RSP + 24
RFLAGS	RSP + 16
CS	RSP + 8
RIP	RSP + 0