Chapter 5:流水线和向量处理机

计算:加速比、吞吐率、效率、时空图、调度

重点:

一次重叠和相关处理 流水方式的基本概念、流水线处理及性能 非线性流水线的调度、性能 向量的处理方式

5.1重叠方式

一次重叠

取	指k	分析k	执行k				
			取指k+1	分析k+1	执行k+1		
•					取指k+2	分析k+2	执行k+2

二次重叠:

取指k	分析k	执行k		
	取指k+1	分析k+1	执行k+1	
,		取指k+2	分析k+2	执行k+2

重叠执行需要解决的问题:

1.功能部件冲突 ->12结构相关或资源相关

设置独立的部件,流水线每个步骤都有独立的部件

2.访存冲突


主存同一时间只能访问一个存储单元

解决方法:

- 1. 分开存放操作数和指令
- 2. Cache: 分成两个Cache: 指令Cache和数据Cache->哈弗结构
- 3. 多体交叉存储器,采用地位交叉存取方式
- 4. 增加指令缓冲寄存器FIF0, 从指令缓冲存储区取指令, 避免访问冲突, pc1预取指令

3.同步

执行和分析的时间不完全相同,可能造成功能部件浪费





解决方法:

1. 先行控制: 缓冲技术+预处理技术

缓冲深度: 寄存器个数: 太少: 不起作用, 太多: 浪费, 逻辑控制复杂

	类型	种类	解决方法	
相关	数据相关 (局部相关)	指令相关、操作数相 关(主存数据相关、 寄存器数据相关)、 变址相关	尽可能避免发生数据 相关:指令推后分析、 设定专用通路	
	控制相关 (全局相关)	无条件转移相关、一 般条件转移相关、符 合条件转移相关、中 断、程序调用	增设无条件转移指令 分析器、采用转移预 测技术、采用短循环 程序处理技术	

4.转移。控制相关

5.指令、数据相关(冯诺伊曼结构)。数据相关

指令相关(属于数据相关)的原因:冯氏结构允许修改指令和数据(指令和数据不作区分)

处理: 1. 不允许修改指令, 程序设计灵活性差

2. 允许修改指令, 指令相关转换为数据相关, 统一按照数据相关进行处理

数据相关处理:


1.主存空间数据相关、先写后读关联

解决方法: 无需增加硬件, 直接将下一条指令的读向后推迟一个周期

2.寄存器组数据相关

解决方法:

要根据寄存器中存储的数据不同来处理,不同类型数据使用阶段不同:



通用寄存器数据相关分为 1操作数相关:

解决: 1推后读 2设置相关专用通路(直接将运算结果送到运算器)

2.基址/变址值

解决: 1. 推后读 一次二次都向后推,推迟时间看 Δ 2. 设置相关通路,送入寄存器的同时直接送到地址形成机构

控制相关:

尽可能不使用条件转移指令

使用不成功的转移指令(对流水线影响小)

也可以采用RISC的延迟转移技术

5.2流水方式

基于时间重叠的并行处理技术,不能加快一条指令的执行,能够加快多条指令的执行。

每个子过程时间应该尽量相等:

流水线工作阶段可以分为: 建立、满载(所有部件都开始工作)、排空

≥8个流水段称为超流水线

复杂指令执行阶段也采用流水线

分类: 单功能/多功能流水线: 单功能: 只能实现一种功能的流水线: 比如只能完成除法

静态/动态流水线:静态:一个时间段只能运行一种功能 动态:控制复杂

线性/非线性:线性:没有反馈回路 非线性:有反馈回路

标量/向量:处理的数据类型

顺序/乱序(同步/异步): 流出顺序与流入顺序是否相同

最大吞吐率与实际吞吐率:实际吞吐率小于最大吞吐率,因为流水线实际工作还有建立和排空时间。

加速比:采用流水线与不采用流水线时间的比值。>1

段数越多,其他开销越大:比如设计和控制更加复杂。

效率:设备实际使用时间占整个运行时间的比

时空图阴影部分面积与最大的矩形面积之比

流水线调度:资源冲突

线性流水线:每隔 Δt 输入一个任务即可

非线性: 一次任务在执行过程中多次经过某一段

解决:二维预约表法

流水线启动距离: 等待时间、两个人物之间的时间间隔

流水线的冲突: 几个任务争用同一个流水段

- ① 构建延迟禁止向量F
- ② 构建初始冲突向量 C
- ③ 计算流水线的新的冲突向量
- ④ 构造用冲突向量表示的流水线状态图
- ⑤ 确定调度方案

找出平均间隔最小的就是最佳调度

流水线相关处理:

局部性相关:典型:先写后读,解决方法:推后读/设置专用通路

全局性相关:典型:中断/转移,解决方法:猜测/加快形成条件码/延迟转移

流水线中断处理

流水线中断特点:

第i条指令中断的时候, i+1, i+2...已经部分进入流水线

对于异步流水线、有的指令可能已经流到i之前

解决方法:

不精确断点法: 不允许后面的指令再进入, 已经进入的执行完毕, 然后再转入中断处理程

序

精确断点法:只保护第i条指令的现场,i之后指令现场都能恢复

向量数据表示与流水处理方式结合: 向量流水处理机

向量处理方式:

水平 : 不符合流水线方式

垂直 : 多体交叉存储,设置向量寄存器组

分组纵横:向量过长,分组寄存器存不下整个向量(组内垂直,组间水平)

关键问题: 存储器系统能够满足运算部件带宽要求

两种方法:

存储器-存储器结构

寄存器-寄存器结构

 V_i 冲突:寄存器出现先写后读的情况

*提高向量处理机性能的方法:

向量平衡点:为了使向量硬件设备和标量硬件设备利用率相等,程序中向量代码所占的百分比

采用链接技术,加快一串向量指令的执行

采用循环开采技术、加快循环处理

采用多处理机系统, 提高性能

流水线分类:

部件级/处理机级/处理机间级

单功能/多功能: 是否只能实现一种功能如加减法

静态/动态:一个时间段内只能按一种功能进行流水/

线性/非线性:线性没有反馈回路/非线性有反馈回路

标量/向量:是否有向量数组表示

同步/异步

乱序/顺序

指令级并行(ILP):

每个时钟周期内解释多条指令

超标量处理机:每个周期发射m条指令,每条流水线执行不相关的指令,流水机的度为m

超流水处理机:每个时钟周期分为n份,

超标量超流水处理机: 结合上面两个

超长指令字处理机:一个指令可以实现多个功能,一条长指令实现多个操作的并行执行

■性能比较

•最高:超标量处理机;

•其次:超标量超流水线处理机;

•最低:超流水线处理机。

主要原因:

- (1)超流水线处理机的启动延迟比超标量处理机大。
- (2)条件转移造成的损失,超流水线处理机要比超标量处理机大。
- (3)超标量处理机指令执行部件的冲突要比超流水线处理机小。

Chapter 6 并行处理机与互联网络

也称为阵列处理机

属于SIMD计算机

从CU看,指令串行执行

从PE看,数据并行处理

两种基本构型:

分布式存贮器

集中共享存贮器

互连网络特点:

网络规模: 节点个数

节点的度

距离:两个节点之间的最少边数

网络直径: 任意两个节点直接距离的最大值

节点间线长: 两个节点直接连线的长度

等分宽度: 分成两个相等部分切断最小边数

对称性: 任何节点看网络的拓扑结构都是相同的, 容易实现

交换开关:

不允许出现多个输入对应一个输出->产生冲突 只允许一对一映射称为置换连接,nxn交叉开关

三种控制方式:

1)级控制:每一级开关使用一个控制信号

2) 单元级控制: 一个开关一个控制信号

3) 部分级控制: 部分采用一级控制一个信号, 部分单独控制

全排列网络: 了解就行