Chapter3 I/O 系统

计算:通道流量,画图、分析

重点:

IO 控制方式

RAID

通道处理机工作原理、通道类型、通道流量分析

IO系统包括: IO设备、设备控制器、IO相关硬件

设计目标:成本/性能/支持多种设备、避免 IO 性能瓶颈。

对于 IO 操作:

早期抵档单用户计算机:程序员自己安排

大多数计算机上:OS 分配调度 IO 处理,因此 IO 系统结构设计应该是面向 OS

IO 系统的功能:

对指定外设进行 IO 操作:

编址

准备通路

信息传送

格式变换

中断请求

上述功能由三个部分协同完成:

- 输入输出机器指令;
- 输入输出设备及其控制器硬件;
- 操作系统:

性能主要包括:

输入输出速度

用户输入到输出的等待时间

CPU 和主存的利用率

IO 系统的兼容能力、可扩展能力、综合处理能力、性价比

误区:使用多进程技术可以忽略 IO 性能对系统性能的影响

只能提高系统吞吐率?不能减少系统响应时间, 切换的时候可能需要增加 IO 操作, IO 速度慢的时候导致 CPU 空闲

小计算:当 IO 性能不变,IO 处理占 10%,CPU 性能提升 100 倍,总体提升多少设运行时间为 1,改进后处理时间为 $\frac{1-10\%}{10}$ +10%=0.19,提升约 5 倍

Make the Common Case Faster

I/O 系统的特点:

1.异步性:处理机与外设、外设与外设之间能够并行工作,不使用统一的中央时钟

2.实时性:防止提供服务不及时丢失数据

3.与设备无关性:独立于具体设备标准接口:串口并口、USB、HDMI, etc.

发展阶段(3):

1.程序控制与中断方式

2.DMA

3.I/O 处理机方式

程序控制方式:

特点: CPU 直接进行 I/O

工作原理: CPU 查询外部设备准备好之后才开始传送数据

硬件要求: 电路简单

优点: 灵活、容易改变外设的优先级

缺点:通过程序同步,并行困难、速度慢、CPU被外部设备独占, CPU效率低

适用: CPU 不忙且传送速度要求不高

中断方式:

I/O 重要组成部分

中断源 (事件)

中断请求 (中断源发出)

中断响应 (CPU 调用中断处理程序)

中断优先级:相应和处理中断优先次序

IO 中断在 IO 请求和操作完成或出现故障的时候发出

适用:并行工作、低速外设

DMA:

主存和外设直接访问通路

CPU 挪用一个存储周期启动 DMA

DMA 开始结束需要处理机管理, 传送过程中不需要 CPU 干预

优点:并行工作、效率高

缺点:外设管理、DMA启动、数据准备、操作完成后处理还需要CPU

适用: 高速外设(磁盘)

IO 处理机方式:

(1.通道 2.外围处理机) CPU 与外设并行

*程序查询和中断方式主要软件实现,DMA 和 IO 处理机主要由硬件实现

IO 系统的组织:

a.针对异步性:采用自治控制的方法->IO 系统是独立于处理机之外的自治系统

b.针对实时性:采用层次结构的方法->里层处理机/通道,中间层标准接口,设备控制器控制外围设备工作

c.针对与设备无关性:采用分类处理的方法->面向字符(打印机),面向数据块(磁盘), etc.

3.2 磁盘阵列 RAID

磁盘驱动器某种方式连接,形成逻辑上的一个磁盘

RAID 的优点:

a. 成本低, 功耗小, 速率高

b. 提供容错功能, 安全性高

c. 同样容量下价格更低

RAID 级别	名称	最少数据 磁盘数	可正常工作的 最多失效磁盘 数	检测 磁盘数
RAID 0	无冗余无校验的磁盘阵列	2	0	0
RAID 1	镜象磁盘阵列	2	1	0
RAID 2	纠错海明码磁盘阵列	2	1	1
RAID 3	位交叉奇偶校验的磁盘阵列	2	1	1
RAID 4	块交叉奇偶校验的磁盘阵列	2	1	1
RAID 5	无独立校验盘的奇偶校验磁 盘阵列	2	1	1
RAID 6	双维无独立校验盘的奇偶校 验磁盘阵列	2	2	2

RAID0:数据分块,没别的东西,无冗余信息,严格说不属于 RAID

优点:高性能,磁盘利用率高

缺点:可靠性差


RAID1:磁盘镜像,双备份

优点:可靠简单

缺点:开销大,效率低

*RAID 0+1: RAID10, 同时有两者的优缺点


RAID2: 位交叉海明编码阵列, 至少需要三块硬盘



优:高速误差矫正,数据传输快,设计相对简单

缺:矫正空间大(矫正位整个磁盘都是冗余数据),利用率低,需要同步控制

RAID3:位交叉奇偶校验磁盘阵列,至少3块磁盘



校验位存在单独磁盘上

优:读写块. 磁盘失效对吞吐率影响小. 利用率高

RAID4: 专用奇偶校验独立存取盘阵列(因为专用所以有校验盘)

和 RAID3 基本一致,不过最小单位不是位而是数据块 优点一样,**缺点**是设计复杂,磁盘失效对吞吐影响大

RAID5: 块交叉分布式奇偶校验盘阵列(无校验盘)至少3块,可容忍单盘出错

和 RAID4 基本一致,但是没有独立校验盘,校验信息分布在每个磁盘

优:数据率最高,利用率高

缺:设计复杂. 盘失效影响系统可靠性

RAID6:双维奇偶校验独立存取,块交叉冗余信息分布各个磁盘,容忍双盘出错,

RAID5的扩展

RAID7: RAID6+Cache

级别	技术	描述	速度	容错能力
RAID 0	磁盘分段	没有校验数据	磁盘并行 I/O ,存 取速度提高最大	数据无备份
RAID 1	磁盘镜像	没有校验数据	读数据速度有提高	数据100%备份
RAID 2	磁盘分段+ 海明码数据 纠错	专用校验数据 盘	没有提高	允许单个磁盘错
RAID 3	磁盘分段+ 奇偶校验	专用校验数据盘	磁盘并行 I/O ,速 度提高较大	允许单个磁盘错, 校验盘除外。
RAID 4	磁盘分段+ 奇偶校验	异步专用校验数 据盘	磁盘并行 I/O ,速 度提高较大	允许单个磁盘错, 校验盘除外。
RAID 5	磁盘分段+ 奇偶校验	校验数据分布存 放于多盘	磁盘并行I/O,速 度提高较大,比 RAID O稍慢	允许单个磁盘错, 无论哪个盘。
RAID 6	磁盘分段+ 双校验	校验数据分布存 放于多盘	RAID5 扩展	允许两个磁盘错, 无论哪个盘。

3.3 总线设计

计算机各个子系统通过总线互连,分时共享信息传送

优:成本低简单易用

缺:总线带宽成为 IO 吞吐量瓶颈

总线事务: 一次信息交换过程,包含地址阶段和数据阶段,一次时间叫做总线周期

*发出请求的是主设备, 与主设备信息交换的是从设备

总线分类:单向/双向;专用/非专用;片内/片外 or 内部/外部(指 CPU)

CPU 总线: CPU 与外围芯片连接

系统总线: IO 通道总线, ISA、PCIE, etc.

外设总线: 主机与外设接口总线, IDE、USB, etc.

性能指标:

1. 总线宽度:线数,受地址线和数据线的数量直接影响

2. 总线带宽:总线频率 x 总线宽度

- 3. 总线负载:最大设备数量
- 4. 总线复用:分时使用来减少总线数量,提高利用率
- 5. 总线猝发(brust)传输:一个周期内传输多个连续地址数据

概念:


- a. 数据宽度->取得 IO 总线后所传送数据总量
- b. 数据通路宽度->数据总线的物理宽度(数据总线宽度)
- c. 单字宽度适用低速设备, 定长块宽度适合于高速设备
- d. 变长块->高优先级中高速设备(灵活性好)
- e. 单字加定长宽度->速度低而优先级较高的设备(信息块超过定长块可以用单字传输)

设备使用总线的步骤是: 总线请求、总线仲裁、寻址、传送数据、检错和报错。

总线控制线路包括: 总线仲裁逻辑、驱动器和中断逻辑等

总线传输技术问题:

- a. 总线传输同步
- b. 总线仲裁控制
- c. 出错处理
- d. 总线驱动



3.3.3 总线定时控制:

同步定时(统一的时钟信号来协调)、异步定时(应答方式)->三种情况:不互锁、半互锁、全互锁(最复杂但可靠,回答后才撤销请求信号)

总线通信技术:

同步通信:速率高,容易造成同步误差或者时钟线上的干扰信号引起误同步。

异步通信:单向控制(源控制或目的控制)、双向控制(双方共同控制)

总线仲裁-按照某种优先次序裁决-(集中式与分布式)

集中式:

- a. 链式查询:查询三个控制线, BG 有效才响应
- b. 计数器定时查询:优先级顺序固定,相当于循环问设备,你没有需求计数器+1,

问下一个设备; 计数器到头了, 从 0 开始重新问

c. 独立请求方式:独立的请求线 BR 和回答线 BG

分布式:不需要中央仲裁器,每个仲裁器将总线上得到的号与自己的号进行比较,如果仲裁总线上的号大,则总线请求不予响应,撤销仲裁号。获胜者的仲裁号留在总线上-优先级仲裁策略。

- 1. 自举分布式-每个设备的优先级固定
- 2. **冲突检测分布式**-查看总线是否被占用,没有的话就自己用并设置为总线忙,同时请求的时候,优先级高的先使用总线
- 3. 并行竞争分布式-根据仲裁算法决定. 复杂但有效

3.4 通道处理机

由 IBM 提出,是具有特殊功能的处理器,执行程序实现 IO 通道控制主存和外设之间直接传送数据

特点:拥有通道指令和通道程序(存放在对应该通道的主存缓冲区,可以和 CPU 并行工作)通道统一管理外设

功能:接受 CPU IO 指令 执行通道程序/指令 组织 IO 传送 向 CPU 报告状态 向 CPU 发出中断请求

3.4.2 通道工作过程

- 1. CPU 控制的 IO 被定义为 管态指令
- 2. 用户在目态程序使用广义指令请求 IO
- 3. 广义指令由 访管指令和若干参数组成
- 4.访管指令为目态指令

工作流程:中断 (mu->guan)

开始传送 (guan->mu) 结束中断 (mu->guan) 程序正常执行 (guan->mu)

流程:

传送准备-用户使用访管指令进入管理程序, CPU 通过管理程序组织一个通道程序, 并启动通道

数据传送-通道处理机执行通道程序

传送结束-第二次调用管理程序对输入输出请求进行处理

分别对应工作流程前三个

3.4.3通道类型

传送方式分:

- 字节多路通道-每次一个字节,字节交叉方式轮流为低速设备服务,子通道独立执行通道指令。
- 2. 选择多路通道-高速通道,一段时间内只能选择一台设备数据传送,每次传送一个变长数据块
- 3. 数组多路通道-类磁盘外设,速率高,寻址耗时,成组交叉方式,每次定长数据块,多路并行

3.4.4 通道流量分析

通道流量 又通道吞吐率、通道数据传输率

- -数据传送期,单位时间内传送的字节数
- -常见-通道极限流量(与选择一次设备的时间 T_S 和传送一个字节的时间 T_D 有关 -实际流量(通道上挂接设备后所有设备要求的通道流量)

字节多路通道

P台设备每台传送n个数据总共所需的时间为:

$$T = (T_S + T_D) \times P \times n$$

极限流量:
$$f_{max \cdot Byte} = \frac{data}{time} = \frac{P \times n}{(T_S + T_D) \times P \times n} = \frac{1}{T_S + T_D}$$

实际流量:P台设备传输率之和

$$f_{byte} = \sum_{i=1}^{P} f_i$$

数组多路通道(每次传送k字节,和选择通道不同的就是k定长,但是n变长)

$$T = (\frac{T_S}{k} + T_D) \times P \times n$$

$$f_{max \cdot block} = \frac{data}{time} = \frac{k}{T_S + kT_D}$$

$$f_{block} = \max_{i=1}^{P} f_i$$

选择多路通道(每次每个设备n个字节全部传送完)

$$f_{max \cdot select} = \frac{data}{time} = \frac{n}{T_S + nT_D}$$
$$f_{select} = \max_{i=1}^{P} f_i$$

设计基本原则:

1.实际流量不超过极限流量

即 $f_{max} \ge f$ 通过左右差值来衡量IO系统的利用率,左右相等的时候系统处于满负荷状态,max也是对主存频宽 B_m 的要求

2.一般速度快的设备请求有较高的响应优先级

问题:未得到及时处理导致的数据丢失

处理方法:

- 1.增加通道的最大流量
- 2.动态改变设备的优先级(在某时间短临时提高优先级)
- 3.增加缓冲存储器(锁存器)-特别是对于优先级比较低的设备

3.5 外围处理机 (PPU)

通道处理机的局限性->指令功能简单、没有大容量存储器、只有面向外设控制和数据传送的功能->不能被看成是一台独立的处理机

输入输出的过程还需要 CPU 处理->IO 前后处理、IO 异常处理等

基本上独立干主机的异步方式工作

可以与主机共享内存、也可以不共享内存->但需要大容量存储

优点:灵活、减轻 CPU 负担,是一个独立的处理机(有时候就是通用机)

发展:前端机(网络系统,远程终端控制)、后端机(数据库机)

3.6中断系统

- 1.中断请求 (中断引脚有效-中断源(请求寄存器)-中断屏蔽寄存器-优先级判定(硬件+软件))
- 2.中断响应(时间: 当前指令执行完、

响应条件:有中断请求、CPU处于开中断状态

响应动作:执行中断隐指令(硬件实现、对程序员透明)-关中断、保存程

序断点、转入中断服务程序

中断源识别: 向量中断、软件查询、)

3.中断服务:保护现场(寄存器内容入栈)-中断服务(I0或突发事件)-恢复现场-中断

返回

4.中断返回:执行中断服务程序中的IRET指令,标志寄存器和PC出栈