Appunti sul livello Trasporto

Multiplazione / demultiplazione	2
Come avvengono multiplazione e demultiplazione	3
NAT + PAT	4
Destination Natting	5
Caratteristiche di UDP	6
Caratteristiche di TCP	7
Connessione TCP	7
Affidabilità di TCP	8
Struttura di un segmento TCP	9
Altri pregi e difetti: TCP vs UDP	10

Livello Trasporto

In questo livello, i "messaggi" inviati tra gli host sono chiamati "segmenti"

TCP/IP



Il livello 4 **estende le funzioni del livello 3 (IP)** fornendo un servizio di consegna più vicino al livello applicativo.

Rispetto al livello IP viene aggiunto:


- Multiplazione/demultiplazione dei messaggi tra processi
- Rilevamento dell'errore

I protocolli implementati a livello trasporto sono

- UDP (User Datagram Protocol)
- TCP (Transmission Control Protocol)


Multiplazione / demultiplazione

- Il livello 3 (IP) ha il solo compito di consegnare un messaggio da un host A a B.
- Ma sia su A che su B ci possono essere diverse applicazioni in esecuzione!
- I protocolli di livello 4 (TCP e UDP) introducono il concetto di "**porta**": un meccanismo per identificare a quale applicazione dell'host destinatario inoltrare il messaggio.



Siccome la comunicazione può avvenire in maniera bidirezionale, **avremo un numero di porta del mittente e un numero di porta del destinatario**, così entrambi potranno far recapitare il messaggio al processo applicativo rispettivamente corretto.

Come avvengono multiplazione e demultiplazione



Il numero di porta è un numero a 16 bit quindi avremo 2¹⁶ porte tra 0 e 65535

le porte da 0 a 1023 sono riservate per i protocolli applicativi noti, ad esempio:

HTTP: 80SMTP: 25DNS: 53

• ...

- ⇒ Le porte da 1024 a 49151 non devono essere usate senza l'autorizzazione di IANA,
- ⇒ le porte da 49152 a 65535 possono essere usate liberamente **senza autorizzazione**.

NAT + PAT


A livello 3 il Natting consiste nel cambiare gli indirizzi IP sorgente e destinazione passando da una rete privata ad una rete pubblica e vice versa. A livello 4 abbiamo però una informazione in più: il numero di porta.

Oltre al NAT avviene il PAT (PortAddressTranslation): è rimappato anche il numero di porta:

0	15	16		31
Source port			Destination port	
UDP Length			Checksum	
Payload				

segmento UDP: Header + Data

PAT:




Siamo pronti a introdurre un'altra tipologia di natting: *destination natting*.

Destination Natting

Lo facciamo quando vogliamo esporre un servizio verso l'esterno.


ES: il server che fornisce pippo.com: potrebbe essere in una rete semi-privata. **Come farà ad esporre la porta 80** (servizio web server) **verso l'esterno**?

Il destination natting consiste nel fatto che il router cambi IP:Porta di destinazione



"Il **source natting** viene fatto automaticamente dal nostro router per permetterci di **navigare** normalmente, mentre il **destination natting** è da impostare sul router, indicando quale host della nostra rete vogliamo **esporre pubblicamente** e su che porta."

La porta esposta pubblicamente e la porta dell'host da esporre **non devono per forza essere uguali**, come abbiamo visto nell'esempio di prima.




In questo esempio sul modem TIM, "LAN Port" si riferisce alla porta del server da esporre pubblicamente (può essere qualunque numero, anche 8000), mentre "Public Port" al numero di porta a cui il server deve essere raggiungibile dall'esterno (tipicamente 80 per HTTP e 443 per HTTPS)

Caratteristiche di UDP

UDP (**U**ser **D**atagram **P**rotocol) è un protocollo di trasporto leggero, che fornisce solo le funzionalità minime del trasporto:

- 1. Servizio di **multiplazione/demultiplazione** (aggiunge il numero di porta)
- 2. Controllo dell'errore (campo checksum)
- Servizio di consegna non garantito


 (i pacchetti possono essere persi, duplicati, consegnati fuori ordine.., come in IP)
- Servizio senza connessione
 (ogni pacchetto UDP è trattato in modo indipendente dagli altri, come in IP)



Il pacchetto UDP

0	15	16		31
Source port			Destination port	
UDP Length			Checksum	
Payload				

viene come sempre incapsulato a livello sottostante (3 - IP):



⇒ L'header del pacchetto UDP è di soli 8 byte (64 bit): un'aggiunta veramente minima ai dati dell'applicazione che andiamo a trasportare nel payload.

NB: Il **checksum** serve a controllare l'integrità dei dati, ma <u>non viene fatta nessuna azione di</u> recupero in caso di problemi!

- viene segnalato l'errore all'applicativo (del destinatario); o
- viene direttamente scartato il pacchetto

a seconda dell'implementazione.


Caratteristiche di TCP

TCP (Transmission Control Protocol) offre un servizio di trasporto affidabile e orientato alla connessione su un canale trasmissivo inaffidabile

Connessione TCP

Diciamo che A voglia comunicare con B.

- ⇒ In UDP avremmo direttamente inviato il messaggio senza controllare che B fosse in ascolto e pronto a riceverlo.
- ⇒ In TCP invece, prima di inviare il messaggio **apriamo una connessione**:



In questo esempio abbiamo un PC client ed un server.

- Il client invia al server una richiesta di connessione (segmento speciale SYN)
- Se il server è pronto e in ascolto, accetterà la richiesta, rispondendo con un altro segmento SYN di conferma
- A questo punto il client invia un'ultima conferma (ACK)
- Ora il trasferimento dei dati (invio del/dei messaggio/i) può avvenire.


Questo sistema si chiama "**Three Way Handshake**" (stretta di mano a tre vie) e assicura che sia il client che il server siano pronti a comunicare in un dato momento. Inoltre, tutti i messaggi scambiati da qui in avanti <u>appartengono a questa sessione</u>.

Affidabilità di TCP


Una volta stabilita la connessione, ad ogni messaggio inviato deve seguire una conferma (ACK) di avvenuta ricezione.


Se ciò non avviene entro un certo periodo di tempo, il messaggio viene re-inviato automaticamente.

Questo rende affidabile la consegna dei messaggi.



Vediamo un esempio:





Al termine della trasmissione, il client può chiudere la connessione.


Chiusura "gentile" (standard):

- Il client invia un messaggio di FIN
- Il server dovrà confermare con un ACK, seguito da un messaggio di FIN
- Il client dovrà confermare la ricezione del messaggio FIN al server con un ACK.
- Dopo un certo intervallo di tempo se il client non riceve nessun messaggio, chiude a sua volta la connessione.

Chiusura "sbrigativa" (in caso di crash o sovraccarico):

Invio di un messaggio di reset (RST).
 provoca l'immediata chiusura della connessione e il rilascio delle risorse.

Struttura di un segmento TCP



In particolare notiamo:

- **Sequence number**: identifica ogni segmento con un numero di sequenza, per riconoscere se un segmento viene ricevuto doppio, fuori ordine, o non viene affatto ricevuto (ricevo 8, ricevo 10, dov'è 9?)
- ACK Number: numero del segmento che confermo di aver ricevuto (ACK 8, ACK 10)
- Code bit: può essere SYN, FIN, RST, ecc...
- Window size: parametro che regola l'ampiezza della finestra di ricezione

Altri pregi e difetti: TCP vs UDP

- In **TCP** la connessione è **full-duplex**, ovvero è possibile trasferire dati contemporaneamente in entrambe le direzioni
- UDP è più adatto ad applicazioni a bassa latenza come lo streaming di video online (TCP non può garantire che le comunicazioni avvengano in tempo reale per via della sua complessità)
- **UDP** ha **meno overhead** per ogni messaggio inviato avendo un header molto più piccolo
- **UDP** delega al protocollo applicativo di livello superiore la gestione degli errori di trasmissione e altri aspetti che mancano rispetto a TCP