ubuntu监控GPU

0. 基础通用设备信息查询

- lspci -v | grep -i VGA: 列出PCI设备信息, 通过grep过滤VGA(GPU)
- lshw -C display:列出所有硬件设备信息
- inix -G:更为具体的显卡信息
 - 。 需要先下载apt install inxi

1. 命令行简要监控

- NVIDIA
 - 通过官方驱动
 - sudo apt install nvidia-driver-xxx # 替换为你的驱动版本 (如 535)
 - sudo apt install nvidia-utils-xxx # 安装驱动版本所属工具包
 - nvidia-smi: 查看GPU详细信息
 - watch -n 1 nvidia-smi: 实现实时监控
 - o gpustat
 - pip install gpustat
 - gpustat
 - nvitop
 - pip install nvitop 有auto\compact\full三种展示模式
 - nvitop -m full: 展示完整信息
- AMD
 - 。 安装AMD官方ROCm驱动
 - sudo wget -q0 https://repo.radeon.com/rocm/rocm.asc | sudo apt-key add 官方GPG密钥
 - sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64]
 https://repo.radeon.com/rocm/apt/debian/ xenial main" >
 /etc/apt/sources.list.d/rocm.list' 官方软件源
 - 对于最新的 Ubuntu 版本,可能需要替换 **xenial** 为相应的版本名称,比如 bionic 或 focal
 - sudo apt install rocm-smi
 - rocm-smi
 - 。 使用 radeontop AMD开源工具
 - sudo apt install radeontop
 - radeontop
- Intel集成显卡
 - sudo apt install intel-gpu-tools
 - sudo intel gpu top

2. 系统级监控工具

- glances(支持Nvidia及Intel)
 - 提供全面的系统资源监控,包括 CPU、内存、磁盘 I/O、网络流量、文件系统、进程负载、系统温度等
 - sudo apt install glances
 - o glances --enable-plugin gpu # 启用 GPU 插件

3. Prometheus + Grafana

- 以[172.20.88.178]监控[172.20.88.52]GPU-**Tesla-T4**为例
- 1. 安装dcgm-exporter/Node-exporter(GPU服务器)
 - dcgm-exporter(**Nvidia专用**)
 - 需要安装Nvidia驱动, 并支持DCGM (官方dcgm-exporter的release版本只提供source code)
 - Nvidia驱动安装
 - ubuntu-drivers devices 查询设备支持的驱动版本
 - apt-get install xxx
 - dpkg -1 | grep nvidia-driver 查询已安装的驱动版本
 - 1smod | grep nouveau 查询是否使用通用驱动程序nouveau, 没有无输出
 - 若要启用Nvidia驱动,则nouveau必须禁用
 - DCGM安装(以ubuntu20.04为例)
 - CUDA仓库添加

```
//安装依赖工具包
sudo apt-get install -y software-properties-common
//下载 CUDA 仓库的 PIN 文件
wget
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86
_64/cuda-ubuntu2004.pin
//移动 PIN 文件到 APT 配置目录,设置APT包管理器优先级,确保优先从Nvidia仓库
下载
sudo mv cuda-ubuntu2004.pin /etc/apt/preferences.d/cuda-repository-pin-
600
//添加GPG密钥
sudo apt-key adv --fetch-keys
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86
_64/3bf863cc.pub
//添加 CUDA 仓库
sudo add-apt-repository "deb
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2004/x86
64/ /"
```

- sudo apt-get update
- sudo apt-get install -y datacenter-gpu-manager 安装
- dcgmi -v 检查版本

Docker-安装dcgm-exporter

- docker login nvcr.io 受限Registry, 需要Nvidia账户生成apikey
 - Username: \$oauthtoken
 - Password: cTVibWE1NXAzc21xcTVmZzVhamNiM2Jhc2o6NWFiMGJiYmMtZjAyYy00YmJjLWI0Zm

UtNmMyMGE4MTdhNzY4

- docker pull nvcr.io/nvidia/k8s/dcgm-exporter:3.3.9-3.6.1-ubi9 拉取镜像
 - [https://github.com/NVIDIA/dcgm-exporter/releases] 查找对应DCGM的版本
- docker run --gpus all -d -p 9400:9400 nvcr.io/nvidia/k8s/dcgm-exporter:3.3.9-3.6.1-ubi9 运行容器
 - docker run --gpus all -d -p 9400:9400 --cap-add SYS_ADMIN nvcr.io/nvidia/dcgm-exporter:latest 权限不足时使用

源码构建安装dcgm-exporter

- 需要go语言环境
 - wget https://dl.google.com/go/go1.22.0.linux-amd64.tar.gz 下载
 - sudo tar -C /usr/local -xzf go1.22.0.linux-amd64.tar.gz 解压
 - 配置 /etc/profile

```
//添加如下内容
export GOROOT=/usr/local/go
export GOPATH=$HOME/go
export PATH=$PATH:$GOROOT/bin:$GOPATH/bin
```

- source /etc/profile
- go version 检查go版本
- git clone https://github.com/NVIDIA/dcgm-exporter.git 克隆
 - cd dcgm-exporter 进入仓库目录
 - make binary 编译
 - cd cmd/dcgm-exporter
 - ./dcgm-exporter 运行

编译运行后会在9400端口暴漏Prometheus 指标

- [http://<主机IP>:9400/metrics]查询是否启用
- Node-exporter(**Prometheus的通用嗅探器**)
 - [https://github.com/prometheus/node_exporter/releases]下载需求版本传输并解压
 - wget
 https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.8.
 2/node_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz
 - tar -xvzf node_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz 解压
 - cd node exporter-1.8.2.linux-amd64 进入目录
 - ./node_exporter & 运行
 - apt-get install prometheus-node-exporter 或直接使用包管理器下载 [/etc/...]
 - 编译运行后会在9100端口暴漏指标
 - [http://<主机IP>:9100/metrics]查询是否启用

配置为系统服务

vi /etc/systemd/system/node exporter.service

```
//配置以下内容
[Unit]
Description=Prometheus Node Exporter
Wants=network.target
After=network.target
[Service]
ExecStart=/path/to/node_exporter /// 修改为实际node_exporter路径
Restart=on-failure
User=nobody
Group=nogroup
[Install]
WantedBy=multi-user.target
// 配置完成后的更新启动命令
                             //重新加载systemd配置
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable node_exporter // 启用
sudo systemctl start node_exporter // 启动
sudo systemctl status node_exporter // 检查服务状态
//dcgm-exporter配置方式一样
```

2. 安装prometheus (监控服务器)

- apt-get install prometheus
- 。 通过包管理器安装的地址为 /etc/prometheus

3. 配置 prometheus.yml

```
//dcgm-exporter, Nvidia专用
scrape_configs:
    - job_name: 'gpu'
    static_configs:
    - targets: ['<GPU服务器IP地址>:9400'] # 替换 GPU 服务器 IP 地址
```

```
// node-exporter,通用
scrape_configs:
# ... 其他 job 配置 ...
- job_name: 'node-exporter'
static_configs:
- targets: ['<GPU服务器IP地址>:9100']
```

- 。 启动Prometheus
 - systemctl start prometheus 启动服务
 - systemctl reload prometheus 重启服务

4. 安装Grafana(监控服务器)

○ apt-get安装

```
// 添加grafana仓库GPG密钥及源
sudo apt-get install -y apt-transport-https //下载 HTTPS 软件包仓库中的软件包
sudo wget -q -0 - https://apt.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
echo "deb https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/grafana.list

//更新软件源并安装
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y grafana

sudo systemctl start grafana-server //开启
sudo systemctl enable grafana-server // 设置开机自启动
sudo systemctl status grafana-server // 检查服务状态
```

。 deb包安装

■ 官网下载地址 [https://grafana.com/grafana/download?edition=oss&platform=linux]

```
sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1 musl
wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_11.5.1_amd64.deb
sudo dpkg -i grafana_11.5.1_amd64.deb
```

5. 配置Grafana数据源及创建仪表盘(Web界面)

- 访问 Grafana Web界面 [http://<监控服务器IP地址>:3000]
- 默认初始用户[admin], 初始密码[admin] -> 测试已更改为[wwww223344]
- o Grafana 首页左侧导航栏 -> Connections -> Data sources -> Add data source -> Prometheus
- 配置Prometheus数据源
 - URL: [http://<Prometheus服务器IP地址>:<Prometheus端口>] 默认端口为9090
 - 其它按需设置或默认
- 。 创建仪表盘
 - 添加图标面板Dashboards
 - Query部分,使用PromQL查询GPU指标
 - dcgm-exporter
 - nvidia_gpu_utilization_percent (GPU 利用率)
 - nvidia_gpu_memory_used_bytes (显存已用)
 - nvidia_gpu_temperature_celsius (GPU 温度)
 - 其余参考 dcgm-exporter 的文档
 - Node-exporter
 - curl http://172.20.88.178:9100/metrics | grep gpu
 - 在命令行查询GPU相关信息, 再复制到Grafana -> guery
 - 配置图标标题及轴标签等信息