
# Il data link layer (*layer 2*) Framing Controllo di flusso

Liceo G.B. Brocchi - Bassano del Grappa (VI) Liceo Scientifico - opzione scienze applicate Giovanni Mazzocchin

#### Il livello data link

- Lo scopo del livello fisico è inviare singoli bit come segnali elettromagnetici
- Lo scopo del livello data link è trasmettere unità di informazione chiamate frame tra macchine adiacenti, ossia collegate tramite un mezzo trasmissivo (sia esso guidato o non guidato)
- I protocolli di questo livello sono implementati a livello di **NIC** (*Network Interface Card* hardware) o come driver del sistema operativo (software di sistema)
- I servizi principali offerti dal livello data link al livello superiore sono:
  - 1. framing
  - 2. controllo degli errori
  - 3. controllo di flusso

#### Il livello data link




## Framing

- Il livello data link suddivide uno stream di bit in **frame** discreti
- Il destinatario di un frame deve essere in grado di individuarne esattamente i punti iniziale e finale
- Vediamo la tecnica flag bytes with byte stuffing

# Flag bytes with byte stuffing

- Con questa tecnica di framing, ciascun frame inizia e termina con un byte speciale, detto **flag byte**
- E se il flag byte fa parte dei dati del frame?
  - il livello data link del mittente inserisce un escape byte (ESC)
  - il livello data link del destinatario si occupa di rimuovere gli escape byte
  - questa tecnica prende il nome di byte stuffing



# Controllo di flusso (flow control)

- <u>Il **controllo di flusso** è la gestione della velocità di trasmissione da mittente a destinatario</u>
- Lo scopo del controllo di flusso è evitare che un mittente veloce inondi di dati un destinatario più lento, il quale non sarebbe in grado di processarli
- Se un mittente invia una quantità eccessiva di dati, la memoria (buffer) del destinatario potrebbe riempirsi, portando così a perdere dati

## Utopian simplex protocol

```
utopian_simplex_sender() {
    while (true) {
       packet p = get_from_network_layer();
       frame f = build_frame(p);
       send_to_physical_layer(f);
    }
}
```

**Funzionamento**: il mittente riceve un PDU (*packet*) dal livello superiore, costruisce il frame e lo invia. Il protocollo è *simplex* perché la trasmissione è unidirezionale

#### **Criticità**:

- il destinatario potrebbe non essere pronto ad accettare il frame (potrebbe essere più lento del mittente)
- il frame potrebbe essere perduto e non arrivare al destinatario. Con questo protocollo, il mittente non ha modo di sapere se la consegna è andata a buon fine

## Utopian simplex protocol


```
utopian_simplex_receiver() {
   while (true) {
     bits b = get_from_physical_layer();
     frame f = get_frame(b);
     send_to_network_layer(f);
   }
}
```

**Funzionamento**: il mittente riceve un PDU (*packet*) dal livello superiore, costruisce il frame e lo invia. Il protocollo è *simplex* perché la trasmissione è unidirezionale

#### **Criticità**:

- il destinatario potrebbe non essere pronto ad accettare il frame (potrebbe essere più lento del mittente)
- il frame potrebbe essere perduto e non arrivare al destinatario. Con questo protocollo, il mittente non ha modo di sapere se la consegna è andata a buon fine

# Utopian simplex protocol



## Stop-and-Wait protocol

```
stop_and_wait_sender() {
   while (true) {
      packet p = get_from_network_layer();
      frame f = build_frame(p);
      send_to_physical_layer(f);
      wait_for_ack();
   }
}
```

**Funzionamento**: il mittente riceve un PDU (*packet*) dal livello superiore, costruisce il frame e lo invia. Si mette in attesa di un riscontro da parte del destinatario (*acknowledgement* - **ACK**). Una volta ricevuto il riscontro, può inviare il prossimo frame

#### **Criticità**:

- cosa succede se un frame viene perduto?
- cosa succede se un ACK viene perduto?
- il mittente è costretto a inviare un frame alla volta

## Stop-and-Wait protocol


```
stop_and_wait_receiver() {
   while (true) {
     bits b = get_from_physical_layer();
     frame f = get_frame(b);
     send_to_network_layer(f);
     send_ack();
   }
}
```

**Funzionamento**: il mittente riceve un PDU (*packet*) dal livello superiore, costruisce il frame e lo invia. Si mette in attesa di un riscontro da parte del destinatario (*acknowledgement* - **ACK**). Una volta ricevuto il riscontro, può inviare il prossimo frame


#### **Criticità**:

- cosa succede se un frame viene perduto?
- cosa succede se un ACK viene perduto?
- il mittente è costretto a inviare un frame alla volta


# Stop-and-Wait protocol - frame duplicati



# Stop-and-Wait protocol - frame duplicati



# Stop-and-Wait protocol - frame duplicati



## Stop-and-Wait protocol

```
stop_and_wait_sender() {
    while (true) {
        packet p = get_from_network_layer();
        frame f = build_frame(p);
        send_to_physical_layer(f);
        wait_for_ack();
    }
}
```

- il destinatario dovrebbe essere in grado di distinguere un nuovo pacchetto dalla ritrasmissione di uno vecchio
- con questo protocollo non è possibile operare questa distinzione
- bisognerebbe aggiungere un sequence number all'header del frame

- **Domanda**: con i protocolli che stiamo vedendo, quanti frame transitano contemporaneamente sul canale?
- **Risposta**: se prima di inviare il prossimo frame bisogna aspettare l'ACK, allora transita 1 frame alla volta
- Per risolvere il problema dei duplicati, potremmo numerare i frame così (è sufficiente aggiungere un 1 bit al frame):
  - frame 0
  - frame 1
  - frame 0
  - frame 1
  - frame 0
  - ...

l'identificativo numerico del frame viene detto <u>sequence number</u>



