0. 前言

实验概述

FIFO与RR调度器。运行实验代码,了解FIFO与RR调度器下进程运行规则

实验内容

- 1. 拉取实验所需环境与代码
- 2. 了解实验代码的新架构
- 3. 通过FIFO调度器,了解OSTD提供的调度器API
- 4. 了解时钟中断与RR调度器实现
- 5. 运行实验代码, 验证RR调度器

1. 实验环境及代码

拉取实验所需环境以及代码:

```
1 | podman pull glcr.cra.ac.cn/operating-systems/asterinas_labs/images/lab4:0.1.0
  mkdir os-lab
3 | podman run -it -v ./os-lab:/root/os-lab glcr.cra.ac.cn/operating-
   systems/asterinas_labs/images/lab4:0.1.0
  git clone -b lab7 https://github.com/sdww0/sustech-os-lab.git
5
  cd sustech-os-lab
```

运行实验代码:

```
1 | cargo osdk run --scheme riscv --target-arch=riscv64
```

环境与代码须知:

- 1. 本次实验课环境需要更新OSDK的工具链版本,在容器中运行命令以升级工具链: cargo install cargo-osdk --version 0.9.4
- 2. 本节课开始,默认运行的程序从 hello_world 变成了 shell,以方便大家在系统中运行自定义的 程序。

2. 从FIFO调度器开始

在之前的实验课我们提到,OSTD的 Task 抽象与调度器进行了深度绑定,同时,为了方便开发基于 OSTD进行开发提供了一个默认的FIFO调度器(位置为:

ostd/src/task/scheduler/fifo_scheduler.rs)。当任务开始运行,且系统未注册调度器的时 候,OSTD便会将FIFO调度器注入到系统内,这也就是为什么之前我们都不需要关注有关调度器的实 现。

下面我们来看FIFO调度策略是怎么适配到OSTD的调度器API上的,下面的代码经过了简化,去除了用来 支持SMP (多核) 以及其它无关的内容 (位置: src/sched/fifo.rs:

```
// Ref: asterinas: ostd/src/task/scheduler/fifo_scheduler.rs
 3
    pub fn init() {
 4
        let fifo_scheduler = Box::new(FifoScheduler {
 5
 6
             rq: SpinLock::new(FifoRunQueue::new()),
 7
        });
 8
        inject_scheduler(Box::leak(fifo_scheduler));
 9
    }
10
11
    /// A simple FIFO (First-In-First-Out) task scheduler.
12
    struct FifoScheduler {
13
        rq: SpinLock<FifoRunQueue>,
14
    }
15
16
    impl Scheduler for FifoScheduler {
17
        fn enqueue(&self, runnable: Arc<Task>, _flags: EnqueueFlags) ->
    Option<CpuId> {
             let mut rq = self.rq.disable_irq().lock();
18
             rq.queue.push_back(runnable);
19
20
             Some(CpuId::bsp())
        }
21
22
23
        fn local_rq_with(&self, f: &mut dyn FnMut(&dyn LocalRunQueue<Task>)) {
24
            let _preempt_guard = disable_preempt();
            let local_rq: &FifoRunQueue = &self.rq.disable_irq().lock();
25
26
             f(local_rq);
27
        }
28
29
        fn local_mut_rq_with(&self, f: &mut dyn FnMut(&mut dyn
    LocalRunQueue<Task>)) {
30
            let _preempt_guard = disable_preempt();
31
            let local_rq: &mut FifoRunQueue = &mut self.rq.disable_irq().lock();
32
            f(local_rq);
        }
33
34
    }
35
36
    struct FifoRunQueue {
37
        current: Option<Arc<Task>>,
38
        queue: VecDeque<Arc<Task>>,
    }
39
40
41
    impl LocalRunQueue for FifoRunQueue {
        fn current(&self) -> Option<&Arc<Task>> {
42
             self.current.as_ref()
43
44
        }
45
        fn update_current(&mut self, flags: UpdateFlags) -> bool {
46
47
             !matches!(flags, UpdateFlags::Tick)
48
        }
49
50
        fn pick_next_current(&mut self) -> Option<&Arc<Task>>> {
51
            let next_task = self.queue.pop_front()?;
            if let Some(prev_task) = self.current.replace(next_task) {
52
53
                 self.queue.push_back(prev_task);
            }
54
```

```
55
56     self.current.as_ref()
57     }
58
59     fn dequeue_current(&mut self) -> Option<Arc<Task>>> {
60         self.current.take()
61     }
62  }
63
```

最先看到的是 Fifoscheduler,会实现OSTD中 Scheduler trait的接口,第一个接口是为了将新加入的任务加入到运行队列(RunQueue)中,对于后两个接口主要是为了获取运行队列的不可变引用和可变引用。运行队列中存放着两个数据,可运行任务列表与当前运行任务:可运行任务在任务状态表中代表的是Ready状态,当调度器需要进行调度时,就会从运行队列中获取下一个可运行的任务,并转为Running状态;当前运行任务即为Running状态的任务,当前执行的任务。

RunQueue 中的四个接口分别代表着(1)获取当前运行任务; (2) 当事件发生时,更新运行队列状态; (3) 从可运行任务中选择其一,替代当前运行任务(Ready <-> Running); (4) 取消当前运行的任务。

FIFO调度算法的实现在两个关键接口:有任务进入与获取下一任务,其对应的接口为 FifoScheduler::enqueue 与 FifoRunQueue::pick_next_current ,里面会使用到 push_back 与 pop_front 接口来实现FIFO算法。

3. RR实现

RR算法基于时间片来进行抢占式调度,为每一个进程分配不超过一个时间片的CPU运行时间。

3.1 时钟中断

时钟中断可以理解为一个定时器,当定时器达到了我们设定的时间点后,便会向系统发送一个中断。RR的算法依赖于时钟中断的实现,有了时钟中断我们才可以在进程运行时打断执行,并检查是否超出时间片,以决定是否要暂停当前进程,运行下一个进程。

操作系统配置时钟中断一般需要涉及到二到三个步骤,取决于时钟是单次触发还是多次间隔触发,如为单次触发则需要在中断处理函数中重复步骤二:

- 1. 获取时钟基本频率
- 2. 根据期望的系统时钟频率(如1ms触发一次时钟中断)配置寄存器,告知时钟触发中断时间

RISC-V对于时钟中断有很好的支持,基本与架构进行了绑定,可以通过使用SBI定义的接口来实现时钟中断。我们基于单次触发实现了RISCV平台上的时钟中断,文件路径为:

ostd/src/arch/riscv/timer/mod.rs,包含三个功能: (1) sie::set_stimer(),使能时钟中断; (2) set_next_tick,获取当前时间点并设置下一个触发时钟中断的时间点; (3) timer_callback,时钟中断处理函数,会进一步调用注册的回调函数。

3.2 RR调度器

有了时钟中断作为支持,OSTD便会拥有抢占式调度的功能来支持我们的RR调度器了,其具体实现在 src/sched/rr.rs 中,观察可以发现其和FIFO调度器的实现没有太多区别,以下代码去除了未变动太 多的实现:

```
pub struct RrScheduler {
    run_queue: SpinLock<RrRunQueue>,
```

```
4
 5
    impl Scheduler for RrScheduler {
 6
        fn enqueue(&self, runnable: Arc<Task>, _flags: EnqueueFlags) ->
    Option<CpuId> {
 7
             let _irq = disable_local();
 8
             let mut rq = self.run_queue.lock();
9
             rq.entities.push_back(Entity {
                 task: runnable,
10
11
                 time_slice: TimeSlice::default(),
12
             });
13
             Some(CpuId::bsp())
14
        }
15
        // ...
16
    }
17
18
    struct RrRunQueue {
19
        current: Option<Entity>,
20
        entities: VecDeque<Entity>,
21
    }
22
23
    impl LocalRunQueue for RrRunQueue {
24
        // ...
        fn update_current(&mut self, flags: ostd::task::scheduler::UpdateFlags)
25
    -> bool {
26
            match flags {
                 ostd::task::scheduler::UpdateFlags::Tick => {
27
                     let Some(entity) = self.current.as_mut() else {
28
29
                         return false;
30
                     };
31
                     entity.time_slice.elapse()
32
                 }
33
                 _ => true,
34
             }
35
        }
36
        // ...
37
    }
38
    struct Entity {
39
40
        task: Arc<Task>,
        time_slice: TimeSlice,
41
42
    }
43
44
    #[derive(Default)]
45
    struct TimeSlice {
46
        tick: usize,
47
    }
48
49
    impl TimeSlice {
50
        const PROCESS_TIME_SLICE: usize = 100;
51
52
        fn elapse(&mut self) -> bool {
53
             self.tick = (self.tick + 1) % Self::PROCESS_TIME_SLICE;
54
55
             self.tick == 0
```

```
56 | }
57 | }
58 |
```

这段代码中,我们引入了TimeSlice 和 Entity 两个结构,TimeSlice 结构代表的是RR算法中的时间片概念,当调用 elapse 时自动进行递增,并根据 PROCESS_TIME_SLICE 返回当前时间片是否耗尽。 Entity 则是 Arc<Task> 的一层包装,里面会将进程与时间片进行绑定。

继续看代码可以发现RR算法中的 RunQueue 和 Scheduler 相比FIFO算法会多出一段对于Tick的创建与处理,在 RrRunQueue::update_current 中会进行时间+1并检查是否时间片耗尽的逻辑,如果耗尽则会返回 true,告诉OSTD需要进行抢占式调度。OSTD收到后,会调用 yield_now,放弃当前进程的执行,间接调用到 RrRunQueue::pick_next_current。

4. RR验证

我们实现了FIFO和RR两个调度算法,接下来将运行用户态程序来观察这两个调度算法的不同,本实验课多出了一个 round_robin 用户态程序,我们可以通过选择不同的调度算法观察到完全不同的输出。 round_robin 程序中将会克隆出10个进程并运行,每个进程均会进行些操作,并在操作过后将 count 加1,且每个进程固定在用户程序启动10s后全部退出,并将 count 存放到退出码中。总的来说, count 代表的就是fork出的进程在10s中占据到的CPU时间。

当我们使用FIFO调度算法时,运行 round_robin 用户态程序可以得到以下输出:

```
1 ~ # round_robin
    Running command: round_robin
    main: fork ok, now need to wait pids.
    main: pid 3, count 3305768
    main: pid 4, count 1
    main: pid 5, count 1
7
    main: pid 6, count 1
    main: pid 7, count 1
8
9
    main: pid 8, count 1
    main: pid 9, count 1
10
11
    main: pid 10, count 1
12
    main: pid 11, count 1
13
    main: pid 12, count 1
    main: wait pids over
```

可以看到,最先fork出的进程占据了所有的时间片,只有当其退出时才会允许其它进程执行。其他进程进行了一次操作后检测到超出10s后直接就退出了。

修改 lib.rs 中调度器的初始化,切换到RR调度算法后,运行 round_robin 用户态程序可以得到以下输出:

```
1  ~ # round_robin
2  Running command: round_robin
3  main: fork ok, now need to wait pids.
4  main: pid 3, count 406136
5  main: pid 4, count 384359
6  main: pid 5, count 355059
7  main: pid 6, count 337204
8  main: pid 7, count 299709
9  main: pid 8, count 275136
```

```
10 main: pid 9, count 241144
11 main: pid 10, count 197379
12 main: pid 11, count 154189
13 main: pid 12, count 117215
14 main: wait pids over
```

可以看到,克隆出的其它进程也得到了CPU的执行,而不是由最先克隆出的进程独享CPU执行的10s。

但在这里也能看到后面的 count 并不是相近的,最后克隆出的进程得到的时间片会小于最先克隆的进程,这是因为我们将单个进程所占据的时间片设为间隔较大的100ms,并且主线程fork之后也会进入到 RR中的FIFO调度器,需要等待其它运行队列中的进程执行完所属时间片后才会再fork下一个进程。如果我们希望这个数值接近,可以依靠减小时间间隔来达到目的。

修改 PROCESS_TIME_SLICE 的值为10,再次运行代码我们可以看到以下输出:

```
1 ~ # round_robin
    Running command: round_robin
3 main: fork ok, now need to wait pids.
   main: pid 3, count 299300
   main: pid 4, count 301242
5
   main: pid 5, count 307394
7
    main: pid 6, count 296233
    main: pid 7, count 295679
    main: pid 8, count 291899
   main: pid 9, count 285620
10
11 main: pid 10, count 270232
12
    main: pid 11, count 285524
   main: pid 12, count 275725
13
14 main: wait pids over
```

可以看到此时数值几乎相等。

5. 上手练习

基于RR调度器,给予不同的进程以不同的时间片,比如可以根据进程的PID来设置时间片大小,进程PID为1的进程所占据的时间片比PID为10的进程所占据的时间片小,观察输出结果。

Hint: 将进程的时间片存放到PCB中,调度器中可以参考 current_process() 函数的逻辑获取到 Task 对应的 Process