0. 前言

实验概述

锁,中断禁用与抢占式调度禁用。了解自旋锁和互斥锁在OSTD的实现,以及Rust提供的原子操作

实验内容

- 1. 了解OSTD中自旋锁
- 2. 了解OSTD中的禁用中断和抢占式调度
- 3. 了解OSTD中的互斥锁

1. 自旋锁

1.1 自旋锁的实现

自旋锁会在锁被他人占用时进行等待,下面是OSTD中自旋锁 SpinLock 的实现,代码均经过简化:

```
// Ref: asterinas: ostd/src/sync/spin.rs
 3
    pub struct SpinLock<T: ?Sized, G = PreemptDisabled> {
        phantom: PhantomData<G>,
4
 5
        inner: SpinLockInner<T>,
 6
    }
 7
8
    struct SpinLockInner<T: ?Sized> {
9
        lock: AtomicBool,
        val: UnsafeCell<T>,
10
    }
11
12
13
    impl<T: ?Sized, G: Guardian> SpinLock<T, G> {
14
        pub fn lock(&self) -> SpinLockGuard<T, G> {
            let inner_guard = G::guard();
15
            self.acquire_lock();
16
            SpinLockGuard_ {
17
                 lock: self,
18
                 guard: inner_guard,
19
20
            }
21
        }
22
23
        fn acquire_lock(&self) {
            while !self.try_acquire_lock() {
24
25
                 core::hint::spin_loop();
26
            }
        }
27
28
29
        fn try_acquire_lock(&self) -> bool {
            self.inner
30
31
                 .lock
32
                 .compare_exchange(false, true, Ordering::Acquire,
    Ordering::Relaxed)
```

```
.is_ok()
34  }
35
36  fn release_lock(&self) {
    self.inner.lock.store(false, Ordering::Release);
38  }
39  }
40
```

OSTD的锁会与存放资源进行绑定,在使用纯safe Rust的前提下,使用者不能通过获取锁以外的功能访问内部存放的数据。当使用者希望访问时,需要进行锁操作,在其内部不断地通过调用 acquire_lock 尝试获取锁,如果没有成功则会遗址进行自旋等待操作。这里判断锁是否被他人占用是通过使用 AtomicBool,一个布尔的原子类型。

Rust中的原子类型

Rust在 std::sync::atomic 或 core::sync::atomic 中提供了基础数据类型所对应的原子类型如 AtomicBool, AtomicUsize, AtomicIsize。这些原子类型可在正确使用时可以实现线程间的同步更新。在自旋锁实现的时候,我们使用到了 AtomicBool::compare_exchange 和 AtomicBool::store 的操作,其中会涉及到内存序(Memory Ordering),在感兴趣的同学可以查看Rust对于所有内存序的介绍。

在这里,使用Acquire和Release的解释为:尝试获取锁的操作总会在别人正在释放锁后进行。

同时可以注意到在获得锁后,返回的是一个 SpinLockGuard<T,G>,而不是直接返回内部存放数据的可变或不可变引用。原因在于为了方便以及强制使用者进行释放锁操作,需要使用到Assignment1提到的Guard-like结构,即当 SpinLockGuard<T,G> 被释放时,会自动调用 SpinLock::release_lock以释放锁。

1.2 自旋锁的性能损失和死锁

自旋锁带来的问题是当获取锁失败时,系统会不断地进行等待操作,导致浪费CPU时间片,降低系统性能,甚至在未拥有抢占式调度的情况下,直接导致系统死锁。因此,OSTD为了减轻这种情况的发生频率,提供了禁用中断和禁用抢占式调度两种功能。这两种功能可以消除其他线程拥有运行的可能性,减少因等待锁导致的性能损失(在有抢占式调度的前提下)。

禁用抢占式调度和中断代表两种不同级别的禁用,下面是对于他们的解释:

- 禁用抢占式调度会阻止其他线程进行运行,但不会阻止中断的产生,因此一些代码中如果涉及到了中断上下文,该禁用不会产生效果,也会造成性能损失和死锁。
- 禁用中断是比禁用抢占式调度更高一级的禁用,在之前的课程我们学习到,抢占式调度是需要基于时钟中断的,因此禁用掉会使得抢占式调度同时也会间接被禁用。

然而,我们不能在每个地方均使用禁用中断,因为会导致系统的响应速度变慢,比如在一个需要执行很久的逻辑中,禁用中断会导致网络驱动无法正常收包,或者导致输入设备驱动无法接受用户输入,使得系统在"观感"上卡死。

OSTD将禁用抢占式调度和禁用中断分别进行了声明,并与 SpinLock 绑定在一起,下面是这三种声明所对应的代码:

```
// Ref: asterinas: ostd/src/sync/spin.rs

pub struct SpinLock<T: ?Sized, G = PreemptDisabled> {
    phantom: PhantomData<G>,
    inner: SpinLockInner<T>,
```

```
6
    }
7
8
    struct SpinLockInner<T: ?Sized> {
9
       lock: AtomicBool,
10
       val: UnsafeCell<T>,
11
    }
12
13
    // ====== Preemption Disabled ======
14
15
    pub struct PreemptDisabled;
16
17
   impl Guardian for PreemptDisabled {
       type Guard = DisabledPreemptGuard;
18
19
      fn guard() -> Self::Guard {
21
            disable_preempt()
22
      }
23
    }
24
25
    // ====== Interrupt Disabled ======
26
27
    pub struct LocalIrqDisabled;
28
29
   impl Guardian for LocalIrqDisabled {
30
       type Guard = DisabledLocalIrqGuard;
31
      fn guard() -> Self::Guard {
32
           disable_local()
33
34
        }
35 }
```

在这两种禁用中,分别会使用到 disable_preempt 和 disable_local 来进行禁用抢占式调度和禁用中断的行为。除此之外,这两个函数会记录禁用的次数,以防止在进行多次嵌套锁操作时,中途抢占式调度或中断被启用。

RISC-V中的禁用中断

禁用中断方面,RISC-V使用 sstatus.SIE 编码中断使能(Enable)状态,当其被设置为 1 时,表示中断被使能,当其被设置为 0 时,表示中断被禁用。 disable_local 内部正是通过这一机制屏蔽中断的。

2. 互斥锁

互斥锁会在锁被他人占用时进行阻塞操作,使得当前线程被挂起。内核可以调度执行其他线程,并在合适的时机唤醒挂起的线程。下面是OSTD中互斥锁 Mutex 的实现:

```
// Ref: asterinas: ostd/src/sync/mutex.rs

pub struct Mutex<T: ?Sized> {
    lock: AtomicBool,
    queue: WaitQueue,
    val: UnsafeCell<T>,
}
```

```
9
     impl<T: ?Sized> Mutex<T> {
10
         pub fn lock(&self) -> MutexGuard<T> {
11
             self.queue.wait_until(|| self.try_lock())
         }
12
13
14
         pub fn try_lock(&self) -> Option<MutexGuard<T>>> {
15
             self.acquire_lock()
                  .then(|| unsafe { MutexGuard::new(self) })
16
17
         }
18
19
         fn unlock(&self) {
20
             self.release_lock();
21
             self.queue.wake_one();
22
         }
23
24
         fn acquire_lock(&self) -> bool {
25
             self.lock
26
                  .compare_exchange(false, true, Ordering::Acquire,
     Ordering::Relaxed)
27
                 .is_ok()
28
         }
29
30
         fn release_lock(&self) {
31
             self.lock.store(false, Ordering::Release);
32
         }
33
     }
34
```

相比自旋锁,互斥锁内部会多出一个等待队列,其内部维护了等待唤醒的线程,当释放锁时通知等待队列唤醒其中的线程。

3. 上手练习

在并发中另一个比较重要的概念便是信号量,但其并没有在OSTD中进行实现,原因是信号量机制在系统内部不太常用。请你参考Mutex与MutexGuard的实现,实现一个信号量,并对外提供两个接口:

- acquire(&self) -> SemaphoreGuard
- try_acquire(&self) -> Option<SemaphoreGuard>

实现不需要考虑过多,可以直接使用 SpinLock 或者 Mutex 来对信号进行保护,需要注意的是,要使用 到等待队列 WaitQueue ,当释放一个 SemaphoreGuard 的时候要去唤醒队列中的一个任务。

OSTD除了提供 Mutex 与 SpinLock , 还提供了读写锁 RwMutex 与 RwLock , 由于它们内部实现会比 Mutex 或者 SpinLock 复杂的多,因此在本节课并没有进行讲述,实现好信号量的同学可以查看 ostd/src/sync 目录下的 rwmutex.rs 与 rwlock.rs 文件