Socket Programming 报告

2017013596 谭昊天

server

流程

启动

server根据控制台参数在指定根目录下启动(默认为/tmp),并绑定指定端口(默认为21)进行监听。

监听

当监听到客户端连接时,新建**子进程**,在子进程中使用 accept() 函数生成与客户端之间的 connection (这个connection仅用于传输命令) ,同时建立结构体 session 的实例 ssn ,记录该 connection的socket标识符、登录状态、data socket标识符、本次需要返回给客户端的数据等等信息。

命令处理

客户端向服务器发送命令,服务器通过一系列操作将命令格式化并转化为 Command 结构体实例 cmd ,该结构体记录了本次命令的标题和参数,根据标题调用不同的函数进行处理,处理后设置 ssn 并向客户端返回数据。

本服务器支持以下命令: USER, PASS, RETR, STOR, REST, ABOR, QUIT, SYST, TYPE, PORT, PASV, MKD, CWD, PWD, LIST, RMD, RNFR, DELE, RNTO。

本服务器对命令的顺序有以下限制:

- 任何时候都可以使用QUIT和ABOR来断开连接,以下几条不考虑命令为QUIT和ABOR的情况;
- 在使用其他命令前,必须先使用USER,再使用PASS进行登录验证(本服务器只支持anonymous 登录):
- 使用RETR或STOR的前一个命令必须是PORT或PASV,在这之前还可以使用REST来设置上传、下载的offset以实现断点续传;
- LIST的前一个命令必须是PORT或PASV;
- PORT或PASV的下一个命令必须是LIST、RETR或STOR;
- RNFR的下一个命令必须是RNTO, RNTO的前一个命令必须是RNFR;
- TYPE只支持binary模式。

当客户端发送PASV命令后,服务器将在收到下载、上传请求之前将passive socket打开并开始监听;而收到PORT命令后,会等到下载、上传命令实际发送之后再开始试图连接至客户端端口。

当客户端发送QUIT或ABOR之后,服务器将断开connection(包括命令connection和数据 connection),成功断开后释放内存并结束进程。客户端意外断线时服务端也会做相同的处理。

代码实现

Linux标准库函数

• chroot:该函数利用了Linux本身的chroot设置了服务器主进程的根目录,防止服务器的任何用户进程访问根目录以外的目录,同时也方便了对其他路径函数的调用,但因此服务器需要sudo权

限;

- chdir, mkdir, getcwd:配合chroot来切换路径、建立文件夹和查询路径;
- rename: 对文件或目录进行重命名。

LIST的实现

在刚开始实现时,准备用 popen 函数打开Linux终端,在终端中运行"ls -l"命令,并将输出流导入进data connection中。但在实现过程中发现,由于用chroot更改了当前进程的根目录,而在新的根目录下没有"ls"等命令的定义,因此之前的想法是无效的。最后利用 opendir , readdir 和 stat 等函数实现了对目录下每一个子节点信息的读取和字符串化。

Client

MyFTP

FTP命令

没有使用python的FTP库和PyQt的网络部分,从Socket开始写起完成了一套FTP协议。支持命令包括 USER, PASS, RETR, STOR, REST, ABOR, QUIT, SYST, TYPE, PORT, PASV, MKD, CWD, PWD, LIST, RMD, RNFR, DELE, RNTO。

使用FTP

在完成这些命令的基础上,实现了封装好的登录操作、上传/下载操作、目录操作等常用FTP功能。并使用了Python的Logger库以实现向外部接口提交debug信息。

GUI

实现

使用PyQt5实现了一个较为简单但是操作便捷、功能较全的GUI。其中利用了QThread和QMutex实现多线程和线程锁,使得客户端一次只会和服务器共同完成一个任务,同时在完成这一任务时客户端不会出现"假死"的情况。

调用了上述MyFTP来进行文件操作,同时用一个Handler来接收Logger的信息,该Handler同时利用了Qt信号槽以便在一个文本框中随时更新相应的debug信息。

实现了文件列表的可视化,可以通过单击来选中某个列表中的文件,或双击进入某个目录。

功能

用户在登录界面输入服务器地址、用户名、密码后点击loggin按钮登录。登录成功后可进入主界面,在主界面中可以进行文件操作。

在上传文件、新建目录之前,需要在文本框中输入新文件、新目录名;在修改文件名时,需要先在文本框中输入文件的新名称。

在进行了操作之后,客户端都会向服务器发送LIST和PWD命令,更新文件列表的显示和当前路径的显示。

文件的上传和下载可以通过按钮来切换PASV或PORT模式。

不支持自动的断点续传。