دليل إدارة خواديم أوبنتو الإصدار 14.04

ubuntu

عبد اللطيف ايمش

دليل إدارة خواديم أوبنتو الإصدار 14.04

ترجمة عبد اللطيف ايمش



عبد اللطيف ايمش

عبد اللطيف ايمش، أدرس الهندسة المدينة في جامعة حلب، مهتم بالتقنية خصوصًا تطوير الويب وإدارة الأنظمة والخواديم؛ مترجم كتاب «سطر أوامر لينُكس» وشاركت في تأليف كتاب «تعلم البرمجة بلغة PHP». أكتب حاليًا في أكاديمية حسوب، ويمكنك التواصل معي عبر بريـدي الإلكتروني: abdallatif.ey@gmail.com.

هذا الكتاب

أُنتج هذا الكتاب برعاية شركة حسوب وأكاديمية حسوب.



أكاديمية حسوب

تهدف أكاديمية حسوب إلى توفير مقالات ودروس عالية الجودة حول مجالات مُختلفة وبلغة عربية فصيحة. باب المُساهمة على الأكاديمية مفتوح لكل من يرى في نفسه القدرة على توفير مقالات عالية الجودة.

Academy.hsoub.com

شركة حسوب

تهدف حسوب لتطوير الويب العربي وخدمات الإنترنت عن طريق توفير حلول عملية وسهلة الاستخدام لتحديات مختلفة تواجه المستخدمين في العالم العربي. يعمل في حسوب فريق شاب وشغوف من مختلف الدول العربية وتمتلك الشركة عدة خدمات يمكن معرفتها بزيارة موقع الشركة

Hsoub.com

الفهرس

II	تقدیم
١٣ ٣١	تمهید
18	١. الدعم
10	التثبيت
דו	١. التحضير للتثبيت
١٨	۲. التثبيت من قرص مضغوط
۲۳	٣. الترقية
YE	٤. التثبيت المتقدم
٣٧	٥. تفريغ انهيار النواة
٣٤	إدارة الحزم
٤٤	۱. مقدمة
٤٥	۲. الأداة dpkg
٤٧	٣. الأداة Apt-Get
٤٩	٤. الأداة Aptitude
٥٢	٥. التحديثات التلقائية
٥٤	٦. الضبط
٥٦	۷. مصادر

٥٨	الشبكات
09	١. ضبط الشبكة
٧٤	۲. بروتوکول TCP/IP
۸۲	۳. بروتوكول ضبط المضيف ديناميكيًّا DHCP
۸۷	٤. مزامنة الوقت باستخدام بروتوكول NTP
۹۰	ربط الأجهزة متعدد الطرق
91	۱. مقدمة عن DM-Multipath
۹٦	۲. أجهزة Multipath
1.1	۳. لمحة عن ضبط DM-Multipath
1•V	٤. ملف ضبط DM-Multipath
1YV	٥. إدارة وإصلاح أخطاء DM-Multipath
ראו	الإدارة عن بعد
187	۱. خادوم OpenSSH
187	۲. الأداة Puppet
157	۳. برمجية Zentyal
١٥٤	الاستيثاق الشبكي
100	 ۱. خادوم OpenLDAP
١٩٨	۲. استخدام سامبا مع LDAP
۲۰۸	۳. مقدمة عن Kerberos
۲۲۳	٤. استخدام Kerberos مع LDAP
۲۳٤	ه. استخدام SSSD مع Active Directory

٣37	خدمة اسم النطاق DNS .
YEE	۱. التثبيت
YE0	٢. الضبط
Y00	٣. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
157	٤. المراجع
ארד ארד	الحماية
Y78	١. إدارة المستخدمين
YV0	۲. تأمين الطرفية
	٣. الجدار الناري
PAY	٤. برمجية AppArmor
797	٥. الشهادات
٣٠٥	٦. نظام ملفات eCryptfs
۳۰۹	المراقبة
٣١١	۱. ناجیوس Nagios
٣١٩	۲. مونین Munin
77%	خواديم الويب
" YY"	۱. خادوم أباتشي HTTPD
٣٣٩	٢. لغة PHP5
٣٤٢	۳. خادوم Squid الوسيط
٣٤٦	٤. إطار عمل Ruby on Rails
٣٤٨	٥. خادوم أباتشي Tomcat

00٣	قواعد البيانات
٣٥٦	۱. خادوم MySQL
٣٦٤	۲. خادوم PostgreSQL
۳٦۸	تطبيقات LAMP
٣٧١	۱. تطبیق Moin Moin
٣٧٤	۲. تطبیق MediaWiki
۳۷۷	۳. تطبیق phpMyAdmin
٣٨٠	٤. تطبيق Wordpress
% 3ለሦ	خواديم الملفات
۳۸٥	۱. خادوم FTP
٣٩٢	۲. نظام ملفات الشبكة NFS
٣٩٥	۳. مُبادر iSCSI
٣٩٩	٤. خادوم الطباعة CUPS
٤٠٤	خدمات البريد الإلكتروني
٤٠٥	۱. خادوم Postfix
٤١٨	۲. خادوم Exim4
٤٢٣	۳. برمجية Dovecot
£ YV	٤. برمجية Mailman
٤٣٧	٥. ترشيح البريد
££٣	٦. قائمة DKIM البيضاء
	تطبيقات المحادثة
٤٤٩	۱. خادوم IRC
٤٥١	۲. خادوم المراسلة الفورية Jabber

703	أنظمة التحكم بالإصدارات
٤٥٤	۱. نظام Bazaar
٤٥٥	۲. نظام Git
173	۳. نظام Subversion
٤٦٩	٤. نظام CVS
٤٧٢	٥. مصادر
773	سامبا
٤٧٤	۱. مقدمة
£V7	۲. خادوم الملفات
٤٨٠	٣. خادوم سامبا للطباعة
٤٨٢	٤. تأمين خادوم سامبا لتخديم الملفات والطباعة
٤٩٠	٥. استخدام سامبا كمتحكم في النطاق
£9V	٦. دمج سامبا مع Active Directory
0	النسخ الاحتياطي
0.1	۱. سکربتات شِل
0.9	۲. دورة الأرشيف
018	۳. برنامج Bacula
770	الأنظمة الوهمية
٥٢٤	۱. مكتبة libvirt
٥٣٤	۲. الصور السحابية وأداة uvtool
٥٤٠	٣. سحابة أوبنتو
081	٤. حاويات لينُكس LXC

۸۲۵	مجموعات التحكم
٥٦٩	١. لمحة
ovy	٢. نظام الملفات
٥٧٣	٣. التفويض
ov£	٤. المدير
ovo	٥. مصادر
0V7	الشبكات العنقودية
o vv	۱. أنظمة DRBD
7۸٥	خدمة VPN
٥٨٣	۱. برمجية OpenVPN
097	۲. تحضير بطاقة شبكية لجسر على الخادوم
٥٩٨	٣. إعداد ضبط الخادوم للجسر
099	٤. ضبط العميل
٦٠٥	برمجیات أخری مفیدة
٦٠٦	۱. تطبیق pam_motd
7.9	۲. تطبیق etckeeper
۲۱۲	۳. تطبیق Byobu
315	٤. مصادر
٥١٦	الملحق الأول: التبليغ عن العلل
דוד	۱. التبليغ عن العلل باستخدام apport-cli
٦٢٠	٢. التبليغ عن الانهيارات في التطبيقات
ואדו	٣. مصادر

تقديم

رافقت زيادة استخدام شبكة الإنترنت زيادةً كبيرةً في عدد الحواسيب التي تعمل مخدماتٍ لمختلف الخدمات الشائعة، كمواقع الويب والبريد الإلكتروني والمراسلة الفورية وخواديم الملفات وخلافه؛ وقد أثبت نظام لينُكس Linux تفوقه في مجال الخواديم، وخصوصًا بعد الانتشار الواسع لتوزيعة أوبنتو الخاصة بالخواديم؛ الذي يُعنى هذا الدليل بشرح طرق تثبيت وضبط مختلف خدماتها.

لذا جاء هذا الكتاب كترجمة للدليل الرسمي لإدارة أوبنتو للخواديم «Ubuntu Server Guide». آمل أن يكون إضافةً مفيدةً للمكتبة العربية؛ وأن يفيد القارئ العربي في تعلم إدارة أحد أشهر نُظم تشغيل الخواديم. والله وليُّ التوفيق.

هذا الكتاب مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي Creative Commons «نَسب المُصنَّف - المُصنَّف (Attribution-ShareAlike 3.0 Unported - CC BY-SA 3.0)، لمعلومات الترخيص بالمثل ٣٠٠» (Attribution-ShareAlike 3.0 Unported الترخيص راجع الرابط التالى:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

عبد اللطيف محمد أديب ايمش ۲۰۱۲\۱۱۱ حلب، سورية

يموتر

أهلًا بـك فـي دليـل إدارة خـواديم أوبنتـو! سـتجد هنـا معلومـاتٍ حـول تثبيت وإعـداد مختلـف تطبيقات الخادوم؛ يوضح هذا الدليل طريقة إجراء المهام لتهيئة وتخصيص نظامك خطوةً بخطوة.

يفترض هذا الدليل أنك على درايةٍ أساسيةٍ بنظام أوبنتو، بعض معلومات التثبيت مغطاةٌ في «الفصل الثاني: التثبيت»؛ لكن إذا أردت تعليماتٍ تفصيليةً عن تثبيت أوبنتو». مراجعة «دليل تثبيت أوبنتو».

ا. الدعم

هنالك طريقتان تُدعَم فيهما نسخة الخادوم من أوبنتو: الدعم التجاري، ودعم المجتمع؛ حيث أن الدعم التجاري الرئيسي (وتمويل التطوير) متوفر من شركة كانونيكال (Canonical)، حيث يوفرون عقود دعمٍ ذات سعرٍ مقبول على كل حاسوب مكتبي، أو على كل الخادوم. راجع صفحة «خدمات كانونيكال» لمزيدٍ من المعلومات.

دعم المجتمع متوفر أيضًا من أشخاص متفرغين وشركات، الذين يأملون أن تكون أوبنتو أفضل توزيعة ممكنة، يُوفَّر الدعم عبر عدِّة قوائم بريدية، وقنوات IRC، والمنتديات، والمدونات، وكذلك ويكي ... إلخ. يمكن أن تكون الكمية الكبيرة من المعلومات مُشَتَّتة، لكن يمكن لعبارة بحث جيدة في محرك البحث أن توفر إجابةً لأسئلتك، راجع صفحة «دعم أوبنتو» لمزيدٍ من المعلومات.

التثبيت

7

يوفر هذا الفصل لمحةً عامةً سريعةً عن تثبيت نسخة الخادوم من أوبنتو ١٤.٠٤، للمزيد من المعلومات المفصِّلة، رجاءً راجع «دليل تثبيت أوبنتو».

ا. التحضير للتثبيت

يشرح هذا القسم النواحى المختلفة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل البدء بالتثبيت.

ا. متطلبات النظام

تـدعم نسـخة الخـادوم مـن أوبنتـو ١٤.٠٤ ثلاث معماريـات رئيسـية: إنتـل x86، و AMD64، و AMD64؛ يعرض الجدول الآتي مواصفات العتاد المستحسنة؛ لكن اعتمادًا على استخدامك للنظام، ربما يمكنك تشغيل النظام بأقل من هذه المواصفات، لكن لا ينصح أبدًا بتجاهل هذه الاقتراحات.

الجدول ٢-١: مواصفات العتاد المستحسنة

مساحة القرص الصلب		الذاكرة	- IIII	نوع التثبيت
جميع المهام مثبتة	أساس النظام	العشوائية	المعالج	نوخ اسبیت
۱.۷۵ غیغابایت	۱ غیغابایت	۵۱۲ میغابایت	۱ غیغاهرتز	خادوم (قياسي)
۱.٤ غيغابايت	۷۰۰ میغابایت	۱۹۲ میغابایت	۳۰۰ میغاهرتز	خادوم (الحد الأدنى)

توفر نسخة الخادوم أساسًا مشتركًا لجميع أنواع برمجيات الخادوم، حيث تمثل تصميمًا مصغرًا يـوفر منصـةً للخـدمات المطلوبـة، كخـدمات مشـاركة الملفـات أو الطابعـات، أو استضـافة مواقع الويب، أو البريد الإلكتروني ...إلخ.

ب. الاختلافات بين نسختي الخادوم وسطح المكتب

هنالك بعض الاختلافات بين نسخة الخادوم وسطح المكتب في أوبنتو، عليك أن تلحظ أن كلا النسختين تَستخدمان مستودعات apt نفسها، مما يجعل من السهل تثبيت تطبيق من تطبيقات الخادوم على نسخة سطح المكتب، وكذلك هو الحال في نسخة الخادوم.

تكمن الاختلافات بين النسختين في عـدم وجـود بيئـة النوافـذ X فـي نسـخة الخـادوم، بالإضافة إلى عملية التثبيت، وخيارات النواة المختلفة.

ج. اختلافات النواة

في أوبنتو ١٠.١٠ وما قبلها، كان لنسختي الخادوم وسطح المكتب أنوية مختلفة؛ لكن أوبنتو لم تعد تفصل الأنوية الخاصة بالخواديم والأنوية الشاملة (generic)، حيث دمجتا في نواة شاملة واحدة لتقليل عبء صيانة النواة طوال فترة دعم الإصدارة.

ملاحظة: عندما تُشغِّل نسخة ٦٤ بت من أوبنتو على معالجات ٦٤ بت، فلن تكون محدودًا بسعة عناوين الذاكرة.

لرؤية جميع إعـدادات خيـارات النـواة، ألـق نظـرةً على Jooot/config-3.13.0-server، الوَيـة جميع إعـدادات خيـارات النـواة، ألـق نظـرةً على كتـاب «Linux Kernel in a Nutshell» الذي هـو مصـدر رائع للمعلومات حـول الخيارات المتوفرة.

د. النسخ الاحتياطي

يجدر بك قبل تثبيت نسخة الخادوم من أوبنتو أن تتأكد أنَّ جميع البيانات على الخادوم قد نُسِخَت احتياطيًا، راجع «الفصل التاسع عشر: النسخ الاحتياطي»؛ لخيارات النسخ الاحتياطي.

إذا لم تكن هذه أول مرة يُثبَّت فيها نظام تشغيل على حاسوبك، فربما عليك إعادة تقسيم القرص الصلب لإيجاد مساحة فارغة لتثبيت أوبنتو عليها.

في أي وقت تعيد فيه تقسيم قرصك الصلب، كن مستعدًا لأن تخسر جميع البيانات عليه في حال ارتكبت خطأً أو حدث شيء ما بشكل خاطئ أثناء التقسيم؛ وذلك على الرغم من أنَّ البرامج المستخدمة في التثبيت عملية جدًا وثابتة ومَرَّت عليها سنواتٌ من الاستخدام، لكنها تقوم بأمورٍ مُدمِّرة!

7. التثبيت من قرص مضغوط

الخطوات الأساسية لتثبيت نسخة الخادوم من قرص مضغوط هي نفس الخطوات لتثبيت أي نظام تشغيل من قرص مضغوط؛ وعلى النقيض من نسخة سطح المكتب، لا تحتوي نسخة الخادوم على نظام تثبيت رسومى؛ حيث تُستخدِم نسخة الخادوم واجهةً نصيةً عوضًا عنها.

- بدایةً، نزِّل واحرق ملف ISO الملائم من موقع أوبنتو الرسمي.
 - أقلع النظام من قارئة الأقراص المضغوطة.
- · سيُطلَب منك تحديد اللغة في مِحَث الإقلاع (Boot prompt).

- هنالك بعض الخيارات الإضافية لتثبيت نسخة الخادوم من أوبنتو الموجودة في قائمة الإقلاع الرئيسية، يمكنك تثبيت خادوم أوبنتو أساسي، أو تفحص قرص CD-ROM والتأكد من خلوه من الأعطاب، أو التحقق من ذاكرة النظام (RAM)، أو الإقلاع من القرص الصلب الأول، أو إصلاح نظام معطوب؛ ستناقش بقية هذا القسم كيفية تثبيت خادوم أوبنتو أساسى.
 - يسأل المثبت عن اللغة التي سيستخدمها، وبعد ذلك سيُطلَب منك أن تختار موقعك.
- الخطوة التالية هي سؤالك عن تحديد تخطيط لوحة المفاتيح الخاصة بك، يمكنك أن
 تطلب من المثبت أن يحاول أن يحددها لك، أو بإمكانك اختيارها يدويًا من القائمة.
- ثم سيكتشف المثبت إعـدادات العتـاد لـديك، ثـم سـيحاول ضبط إعـدادات الشبكة باستخدام DHCP في الشاشة التاليـة، فاختر «رجوع»، حيث تستطيع الوصول إلى الخيار «هيئ الشبكة يدويًّا».
- سيُعَدّ مستخدمٌ جديد، وسيحصل هذا المستخدم على امتيازات الجذر باستخدام الأداة sudo.
 - بعد إكمال إعدادات المستخدم، ستُسأل عمّا إذا أردت تشفير مجلد المنزل.
- سيسألك المثبت في الخطوة التالية عن اسم المضيف (hostname)، ومنطقة التوقيت.
- ثم بإمكانك الاختيار بين عدِّة خيارات لضبط تخطيط القرص الصلب، بعد ذلك ستُسأل عن القرص الذي تريد تثبيت النظام عليه، ستحصل على نافذات للتأكيد قبل أن تعيد كتابة جدول الأقسام أو قبل إعداد LVM اعتمادًا على تخطيط القرص الصلب؛ إذا اخترت LVM، فستُسأل عن حجم القسم الجذر المنطقي؛ لخيارات الأقراص المتقدمة، راجع قسم «التثبيت المتقدم».
 - سيُثبَّت بعد ذلك نظام أوبنتو الأساسي.

- الخطوة الآتية في عملية التثبيت هي تقرير كيفية تحديث النظام، حيث هناك ثلاثة خيارات:
- بدون تحديثات تلقائية: وهذا ما يتطلب من المدير أن يسجل الدخول إلى الحاسوب ويثبت التحديثات يدويًا.
- تثبيت التحديثات الأمنية تلقائيًا: وهذا ما سيثبت حزمة -unattended بالتي ستُثبِّت التحديثات الأمنية دون تدخل من المدير؛ لمزيدٍ من المعلومات، راجع القسم «التحديثات التلقائية».
- إدارة النظام باستخدام Lanscape: إن Lanscape هو خدمة مدفوعة من كانونيكال لتسهيل إدارة الأجهزة العاملة بنظام أوبنتو؛ راجع موقع Lanscape للتفاصيل.
- تملك الآن الخيار لتثبيت، أو عدم تثبيت، العديد من مجموعات الحزم؛ راجع القسم «مجموعات الحزم» لمزيد من التفاصيل. وهنالك أيضًا خيار لتشغيل aptitude لاختيار الحزم التى تريد تثبيتها، للمزيد من المعلومات، انظر القسم «الأداة Aptitude».
- في النهاية، آخر خطوة قبل إعادة الإقلاع هي ضبط الساعة على توقيت UTC (التوقيت العالمي).

ملاحظة: إذا لم تكن راضيًا عن الإعدادات الافتراضية في أيّة مرحلة من مراحل التثبيت، فاستخدم خاصية «رجوع» الظاهرة في أيّة نافذة لكي تذهب لقائمة التثبيت المفصلة، التي تسمح لك بتعديل الإعدادات الافتراضية.

ربما احتجت في نقطة ما أثناء عملية التثبيت إلى قراءة صفحة المساعدة التي يزودها نظام التثبيت، عندئذٍ اضغط على F1. مرةً أخرى، راجع «دليل تثبيت أوبنتو» للحصول على تعليمات تفصيلية.

ا. مجموعات الحزم

لديك خلال عملية تثبيت نسخة الخادوم خيارٌ لتثبيت حزم إضافية من القرص المضغوط، تُجَمَّع هذه الحزم بواسطة نوع الخدمة التي توفرها.

- خادوم DNS: تُحدِّد هذه المجموعة خادوم BIND DNS وتوثيقه.
- خادوم LAMP: تُحدِّد الحزم اللازمة لخادوم Linux-Apache-MySQL-PHP: تُحدِّد الحزم اللازمة لخادوم
- خادوم Mail: هذه المجموعة تُحدِّد حزمًا متنوعة مفيدة لخادوم بريد ذي غرضٍ عام.
 - خادوم OpenSSH: تحدد الحزم التي يحتاج خادوم OpenSSH لوجودها.
- - خادوم طباعة: تُهيِّء هذه المجموعة نظامك ليكون خادوم طباعة.
- خادوم ملفات سامبا: تُهيِّ ـ ع هـذه المجموعـة نظامـك ليكـون خـادوم ملفـات سـامبا (Samba File Server)، الذي يفيد خصوصًا في الشبكات التي فيها أنظمة ويندوز ولينُكس معًا.
- خادوم جافا «تومكات»: تُثبِّت هذه المجموعة خادوم «Apache Tomcat»، والاعتماديات اللازمة لعمله.
 - مضيف آلات وهمية: تتضمن الحزم اللازمة لتشغيل آلات وهمية تعتمد على KVM.
 - تحديد الحزم يدويًا: تنفيذ aptitude مما يسمح لك باختيار الحزم فرادى يدويًا.

تُثبَّت مجموعات الحزم باستخدام الأداة Tasksel، أحد أهم الفروقات بين أوبنتو (أو دبيان) وغيرها من توزيعات غنو/لينُكس هي أن الحزم عندما تُثبَّت فإنها تُضبَط ضبطًا منطقيًا، وتسألك في بعض الأحيان عن المعلومات الإضافية المطلوبة؛ وبشكل مشابه، عند تثبيت مجموعة حزم فإن الحزم لا تثبت فقط بل تُعَدِّ أيضًا لتوفير خدمة مندمجة جيدًا مع بعضها بعضًا.

تستطيع مشاهدة قائمة بمجموعات الحزم المتوفرة بإدخال الأمر الآتي في مِحَث الطرفية بعد أن تنتهى عملية التثبيت:

tasksel --list-tasks

ملاحظة: سيُعرَض أيضًا في الناتج مجموعات الحزم من التوزيعات الأخرى المبينة على أوبنتو، مثل كوبنتو (Kubuntu)، وايديوبونتو (Edubuntu)، لاحـظ أيضًا أنـك تسـتطيع اسـتدعاء الأمـر tasksel لوحـده، الـذي سيعرض لك قائمةً بمختلف مجموعات الحزم المتوفرة.

تستطيع معرفة الحزم المثبتة مع أي مجموعة باستخدام الخيار task-packages--؛ على سبيل المثال، لعرض الحزم المثبتة مع مجموعة الحزم الخاصة بخادوم DNS، فإننا ندخل الأمر الآتي:

tasksel --task-packages dns-server

يجب أن يكون ناتج الأمر السابق:

bind9-doc
bind9utils
bind9

إذا لم تُثبِّت أيَّة مجموعة حزم أثناء عملية التثبيت، لكنك مثلًا قررت أن تجعل خادوم LAMP الجديد عندك خادوم DNS أيضًا، فبإمكانك ببساطة إدراج قرص التثبيت وتنفيذ الأمر الآتى من الطرفية:

sudo tasksel install dns-server

٣. الترقية

هنالك عدة طرق للترقية من إصدارة أوبنتو لأخرى، سيعطيك هذا القسم لمحةً عن طريقة الترقية المستحسنة.

ا. الأداة do-release-upgrade

الطريقة المستحسنة لترقية نسخة الخادوم هي استخدام الأداة do-release-upgrade، وليس لديها أيّة اعتماديات رسومية، وهي مثبّتة تلقائيًا.

يمكن تحديث الأنظمة المبينة على دبيان باستخدام الأمر apt-get dist-upgrade، لكن استخدام الأداة التعامل مع التغيرات do-release-upgrade مستحسن لأن بإمكان تلك الأداة التعامل مع التغيرات في ضبط النظام، الذي قد يكون لازمًا في بعض الأحيان بين الإصدارات.

اكتب الأمر الآتى في مِحَث الطرفية للترقية إلى إصدارة أحدث:

do-release-upgrade

من الممكن استخدم do-release-upgrade للترقية إلى إصدارة تطويرية من أوبنتو، أضف الخيار d- لفعل ذلك:

do-release-upgrade -d

تحذير: التحديث إلى إصدارة تطويرية هو أمر غير مستحسن في البيئات الإنتاجية.

٤. التثبيت المتقدم

ا. RAID برمجی

مصفوفة التعدد للأقراص المستقلة (RAID عدِّة أقراص صلبة لتوفير توازن بين زيادة مرونة أو اختصارًا (RAID) هي طريقة لاستخدام عدِّة أقراص صلبة لتوفير توازن بين زيادة مرونة ووثوقيّة تخزين البيانات، و/أو زيادة أداء القراءة والكتابة، وذلك بالاعتماد على مستوى RAID المطبَّق؛ ويمكن تطبيق RAID إما بطريقة برمجية (حيث يَعلم نظام التشغيل عن القرصين المستخدمين، ويصون العلاقة بينهما)، أو عن طريق العتاد (حيث يضاف متحكم خاص يجعل نظام التشغيل يعتقد أنه يتعامل مع قرص واحد، ويتحكم بالأقراص تحكمًا «خفيًا»).

النسخة البرمجية من RAID الموجودة في الإصدارات الحالية من لينُكس (وأوبنتو) هي مبنية على محرك «mdadm» الذي يعمل عملًا ممتازًا، وحتى أنه أفضل من متحكمات RAID مبنية على محرك «الفيزيائية»؛ سيدلُّك هذا القسم على طريقة تثبيت نسخة الخادوم من أوبنتو باستخدام قسمَي RAID1 على قرصين صلبين منفصلين، واحد من أجل نظام ملفات الجذر (/)، والآخر لذاكرة التبديل(Swap).

التقسيم

اتَّبِع تعليمات التثبيت إلى أن تصل إلى خطوة تقسيم الأقراص، عندها:

- ١. اختر طريقة التقسيم اليدوية.
- ۲. اختر القرص الصلب الأول، ووافق على «هل تريد إنشاء جدول تجزئة جديد وفارغ على هذا الجهاز؟»، أعد هذه الخطوة لجميع الأجهزة التي تريدها أن تصبح جزءًا من مصفوفة RAID.

- اختر «المساحة المتاحة» في أول قرص، ثم حدد «إنشاء جزء [قسم] جديد».
- التبديل، والقاعدة التخزينية لهذا القسم، سيكون هذا القسم هو القسم الخاص بذاكرة التبديل، والقاعدة العامة لحجم ذاكرة التبديل هي أن تكون ضعف حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، اختر المساحة التخزينية للقسم، ثم اختر «أولي»، ثم «في البداية» (مكان بدء القطاعات).

ملاحظة: لا يُستحسَن دومًا أن يكون حجم ذاكرة التخزين ضعف حجم الذاكرة، وخصوصًا في الأنظمة التي تملك مقدارًا كبيرًا من الذاكرة، يتوقف حساب الحجم التخزيني لقسم ذاكرة التبديل على طريقة استخدام النظام.

- اختر سطر «طريقة الاستخدام» من الأعلى، الذي يكون افتراضيًا «نظام ملفات ٤xt4»،
 وغيرّه إلى «حجم فيزيائي لمصفوفة RAID» (أو «الكتلة الجسمية لـ RAID») ، ثم اختر «انتهى إعداد الجزء [القسم]».
- آ. ولتهيئة قسم الجذر (/) فاختر «المساحة المتاحة» مرةً أخرى على القرص الصلب الأول،
 ثم اختر «إنشاء جزء [قسم] جديد».
 - ٧. اختر ما تبقى من مساحة القرص التخزينية، ثم اضغط على متابعة، ثم «أولى».
- ٨. وكما في قرص ذاكرة التبديل، اختر «طريقة الاستخدام» ثم «حجم فيزيائي لمصفوفة
 ٨. وكما في قرص ذاكرة التبديل، اختر «طريقة الاستخدام» ثم «حجم فيزيائي لمصفوفة
 ٨. وكما في قرص ذاكرة التبديل، اختر «انتهى «RAID»، ثم اختر سطر «وسم إمكانية الإقلاع»، وغيرها إلى «ممكَّن»، ثم اختر «انتهى إعداد الجزء [القسم]».
 - ٩. أعد تنفيذ الخطوات من ثلاثة إلى ثمانية للأقراص والأقسام الأخرى.

إعداد RAID

بعد أن أُعِّدَت الأقسام، يمكن الآن ضبط المصفوفة:

- ١. عد إلى صفحة «تقسيم الأقراص» الرئيسية، واختر «تهيئة مصفوفة RAID البرمجية» بالأعلى.
 - 1. اختر «نعم» لكتابة التغيرات إلى القرص.
 - ۳. اختر «إنشاء جهاز MD».
- الهذا المثال، اختر «RAID1»، لكن إن كنت تستخدم ضبطًا مختلفًا، فاختر النوع الملائم (RAID1).
 RAID0، أو RAID1، أو RAID5).

ملاحظة: ستحتاج إلى ثلاثة أقراص على الأقل لاستخدام RAID5، أما استخدام RAID0 أو RAID1، فيلزمك قرصين فقط.

- أدخِل رقم الأجهزة الفعالة (٢)، أو مقدار الأقراص الصلبة التي عندك والتي ترغب
 باستخدامها في المصفوفة، ثم اختر «متابعة».
- ٦. أدخل رقم الأقراص البديلة (في حالة حدوث عطب في أحد الأقراص)، الذي هو «٠٠»افتراضيًا، ثم اختر «متابعة».
- الختر الأقسام التي تريد استخدامها، عمومًا، ستكون sda1, sdb1, sdc1 ...إلخ.
 ستتطابق الأرقام غالبًا، وستختلف الأحرف للدلالة على اختلاف الأقراص الصلبة.
 - ٨. لقسم ذاكرة التبديل، اختر sda1، و sdb1، ثم اختر «متابعة» للذهاب للخطوة الآتية.
 - 9. أعد الخطوات من ثلاثة إلى سبعة لقسم الجذر (/) باختيار sda2، و sdb2.
 - ١٠. بعد انتهائك من الضبط، اختر «إنهاء».

التهيئة

يجب أن تحصل الآن على قائمة بالأقراص الصلبة وأجهزة RAID، الخطوة الآتية هي التهيئة وإعداد نقاط الوصل لأجهزة RAID؛ عامل جهاز RAID كقرص صلب، هيِّئه وصِلْه كالمعتاد.

- ۱. اختر «41» تحت قسم «RAID1 برمجی الجهاز 0#».
- ٢. اختر «استخدام ك»، ثم اختر «ذاكرة التبديل»، ثم «انتهى إعداد الجزء [القسم]».
 - ٣. ثم اختر «41» تحت قسم «RAID1 برمجي الجهاز 11».
 - ٤. اختر «طريقة الاستخدام»، ثم اختر «نظام ملفات Ext4 سجلى».
- اختر «نقطة الوصل»، واضبطها على «/ جذر نظام الملفات»، عدِّل الخيارات الأخرى كما
 تريد، ثم اختر «انتهى إعداد الجزء [القسم]».
 - ٦. في النهاية، اختر «إنهاء التجزئة، وكتابة التغيرات إلى القرص».

إذا اخترت وضع قسم الجذر في مصفوفة RAID، فسيسألك المثبت إذا كنت تريد الإقلاع بحالــة «منخفضــة» (degraded)، راجــع القســم «مصــفوفة RAID ذات الحالــة المتــدهورة (degraded)» للمزيد من التفاصيل. يجب أن تُكمَل عملية التثبيت بشكل اعتيادي.

مصفوفة RAID ذات الحالة المتدهورة (degraded state)

قد يحصل خلل في القرص في نقطة ما من حياة الحاسوب؛ وعندما يحصل ذلك وقت استخدام مصفوفة في ما يدعى «الحالة (degraded state).

إذا أصبحت المصفوفة في الحالة المتدهورة -ربما لحدوث تلف في البيانات- فعندها تحاول نسخة الخادوم من أوبنتو افتراضيًا الإقلاع إلى initramfs بعد ثلاثين ثانية، وعندما يكتمل إقلاع النخاه فسيظهر مِحَث لمدة خمس عشرة ثانية يسمح لك بالاختيار بين إقلاع النظام أو محاولة استرداده يدويًا؛ ربما لا يكون الإقلاع إلى محث initramfs هو السلوك المطلوب، وخصوصًا إن كان الحاسوب في مكان بعيد عنك. يمكن إعداد الإقلاع إلى مصفوفة متدهورة بعدة طرق:

• الأداة dpkg-reconfigure التي تستخدم لضبط السلوك الافتراضي؛ وستُسأل خلال العملية عن الخيارات الإضافية المتعلقة بالمصفوفة، كالمراقبة، وتنبيهات البريد ...إلخ. أدخِل الأمر الآتى لإعداد mdadm:

sudo dpkg-reconfigure mdadm

• ستغير عمليـة dpkg-reconfigure mdadm ملـف الإعـدادات -dpkg-reconfigure mdadm لدى هذا الملـف ميـزة القـدرة علـى الإعـداد المسـبق لسـلوك النظام، ويمكن تعديله يـدويًا:

BOOT_DEGRADED=ture

ملاحظة: يمكن تجاوز ملف الإعدادات باستخدام وسيط يمرر للنواة.

يَسـمح اسـتخدام وسـيط يمـرر للنـواة لـك أيضًا بـإقلاع النظـام مـن مصـفوفة ذات الحالـة المتدهورة كما يلى:

- عندما يقلع الخادوم، اضغط على Shift لفتح قائمة جروب (Grub).
 - · اضغط e لتعديل خيارات النواة.
 - اضغط على زر السم السفلى لتعليم سطر النواة.
- أضف «bootdegraded=true» (دون علامات الاقتباس) إلى نهاية السطر.
 - اضغط على Ctrl+x لإقلاع النظام.

بعد أن يُقلِع النظام، تستطيع إما إصلاح المصفوفة (انظر قسم «صيانة مصفوفات RAID» للتفاصيل) أو نسخ المعلومات المهمة إلى جهاز آخر بسبب عطب فى العتاد.

صيانة مصفوفات RAID

يمكن أن تَعرِض الأداة mdadm حالة المصفوفة، أو تستطيع إضافة أو إزالة أقراص في المصفوفة ...إلخ.

• لإظهار حالة مصفوفة أقراص، فأدخِل الأمر الآتى إلى الطرفية:

sudo mdadm -D /dev/md0

الخيــار D- يخــبر mdadm أن يُظهِــر معلومــاتٍ تفصــيلية حــول الجهــاز dev/md0/. استبدل مسار جهاز RAID المناسب بالمسار dev/md0/.

· لعرض حالة قرص في مصفوفة:

sudo mdadm -E /dev/sda1

ستُشابِه مخرجات الأمر السابق مخرجات الأمر mdadm -D؛ عدِّل dev/sda1/ لكل قرص من أقراص المصفوفة.

• إذا عُطِبَ قرصٌ ما، فيجب أن يُزال من المصفوفة:

sudo mdadm --remove /dev/mo0 /dev/sda1

بــدِّل كلَّا مــن dev/md0/ و dev/sda1/ إلــى جهــاز RAID والقــرص الملائمَيــن بــالتوالي وبالترتيب.

• وبطريقة مشابهة، لإضافة قرص جديد:

sudo mdadm --add /dev/md0 /dev/sda1

يمكن أن تُبَدِّل حالة القرص في بعض الأحيان إلى «مُعَاب» (faulty)، حتى وإن لم يكن فيه خلل فيزيائي؛ من المفيد في كثير من الأحيان إزالة القرص من المصفوفة، ثم إعادة إضافته؛ وهذا ما يجعل القرص يُزامَن مرةً أخرى مع المصفوفة؛ وإذا لم يزامن القرص مع المصفوفة، فهذا دليلٌ قويٌ على وجود مشكلة فيزيائية فيه.

يحتوي الملف proc/mdstat/ على معلومات مفيدة حول حالة أجهزة RAID في النظام:

cat /proc/mdstat

Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6]

[raid5] [raid4] [raid10]

md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1] 10016384 blocks [2/2] [UU]

unused devices: <none>

الأمر الآتى رائع لمشاهدة حالة مزامنة قرص:

watch -n1 cat /proc/mdstat

اضغط على Ctrl+c لإيقاف الأمر watch.

إذا احتجت لاستبدال قرص معطـوب، فيجـب أن يعـاد تثـبيت محمـل الإقلاع «جـروب» (grub) مرةً أخرى بعد استبدال القرص المعطوب بالجديد ومزامنته؛ أدخِل الأمر الآتي لتثبيت «جروب» على القرص الجديد:

sudo grub-install /dev/md0

ضع اسم جهاز المصفوفة الملائم بدلًا من dev/md0/.

ب. مصادر

إن موضوع مصفوفات RAID هو موضوع معقد نتيجةً لوفرة الطرق التي يمكن ضبط RAID فيها، رجاءً راجع الروابط الآتية لمزيدٍ من المعلومات:

- المقالات التي تتحدث عن «RAID» في ويكي أوبنتو.
 - مقالة بعنوان «Software RAID HOWTO».
 - كتاب «Managing RAID on Linux».

ج. مدير الحجوم المنطقية LVM

يسمح مدير الحجوم المنطقية (Logical Volume Manager) لمدراء الأنظمة بإنشاء حجوم تخزينية على قرصٍ واحد أو أقراصٍ صلبة متعددة؛ ويمكن إنشاء حجوم RAID على أقسام في مصفوفة RAID أو على الأقسام الموجودة في قرص واحد، ويمكن أيضًا توسيع تلك الحجوم، مما يضيف مرونةً كبيرةً للنظام عندما تتغير المتطلبات التشغيلية.

لمحة عامة

تأثيرٌ جانبي لقوة ومرونة LVM هو درجة كبيرةٌ من التعقيد؛ ويجدر بنا التعرف على بعض المصطلحات قبل الخوض فى عملية تثبيت LVM:

- **الحجم الفيزيائي (PV):** القرص الصلب الفيزيائي، أو قسم في قرص، أو قسم مصفوفة RAID برمجية؛ مهيئين للعمل كحجم LVM.
- مجموعة الحجوم (VG): التي تُصنَع من حجم فيزيائي واحد أو أكثر؛ ويمكن أن تُوسَّع مجموعة الحجوم بإضافة المزيد من الحجوم الفيزيائية، حيث تكون مجموعة الحجوم كقرص صلب وهمى (virtual disk drive)، الذي يُنشَأ منه المزيد من الحجوم المنطقية.
- حجم منطقي (LV): الذي يشبه القسم في الأنظمة الأخرى (التي ليست LVM)، حيث يُهيَّأُ الحجم المنطقي بنظام الملفات المطلوب (Ext3، أو XFS أو XFS ...إلخ.)، ويكون متوفرًا للوصل وتخزين البيانات.

التثبيت

سيشرح المثال في هذا القسم طريقة تثبيت نسخة الخادوم من أوبنتو مع وصل مجلد srv على حجم LVM، إذ سيُضاف حجمٌ فيزيائيٌ (PV) واحدٌ فقط أثناء عملية التثبيت، والذي يمثِّل جزءًا من مجموعة الحجوم؛ وسيضاف حجم فيزيائي آخر بعد التثبيت لشرح كيف يمكن أن تُوسَّع مجموعة الحجوم.

هنالك خياراتُ تثبيتٍ عدِّة لاستخدام LVM، الخيار الأول «موجِّه - استخدام القرص بأكمله وإعداد LVM» الذي يسمح بإعطاء جزء من المساحة التخزينية المتوفرة لاستخدامها في LVM، والخيار الآخر «موجِّه - استخدام القرص بأكمله وإعداد LVM مشفِّر»، أو إعداد الأقسام وضبط LVM يدويًا؛ والطريقة الوحيدة لهذه اللحظة لإعداد النظام لاستخدام LVM والأقسام الاعتيادية أثناء التثبيت هو استخدام الطريقة اليدوية.

- اتَّبع خطوات التثبيت إلى أن تصل إلى خطوة «تقسيم الأقراص»، عندها:
 - ني صفحة «تقسيم الأقراص»، اختر «يدويًا».
- ٣. اختر القرص الصلب، ثم في الشاشة التالية اختر «نعم» للرد على الرسالة «هل تريد
 إنشاء جدول تجزئة جديد وفارغ على هذا الجهاز؟».
 - ٤. ثم أنشئ أقسام boot/، و swap، و / بأى نظام ملفات تريد.
- ولإنشاء /srv باستخدام LVM، فأنشئ قسمًا منطقيًا جديدًا، ثم غير «طريقة الاستخدام»
 إلى «حجم فيزيائى لتخزين LVM»، ثم اختر «انتهى إعداد الجزء [القسم]».
- آ. اختر الآن «إعداد مدير الحجوم المنطقية» في الأعلى، ثم اختر «نعم» لكتابة التعديلات
 إلى القرص.

- ٧. والآن اختر «إنشاء مجموعة حجوم» في «إعدادات LVM» في الشاشة التالية، ثم اختر اسمًا لمجموعة الحجوم، وليكن vg01، أو أي شيء يصفها أكثر من ذلك؛ وبعد اختيار الاسم، اختر القسم المُعَدّ لاستخدام LVM عليه، ثم «متابعة».
- ٨. وبالعودة لصفحة «إعدادات LVM»، اختر «إنشاء حجم منطقي»، واختر مجموعة الحجوم المُنشَأة منذ قليل، وأدخل اسمًا للحجم المنطقي الجديد (على سبيل المثال Srv لأنه اسم نقطة الوصل المخطط لها) ثم اختر المساحة التخزينية، التي ستكون القسم بأكمله، لا تنسَ أنه يمكنك دائمًا زيادتها لاحقًا، ثم اختر «إنهاء» ويجب أن تعود لشاشة «تقسيم الأقراص».
- ٩. لإضافة نظام ملفات إلى LVM الجديد، اختر القسم تحت «LVM VG vg01, LV srv» الجديد، اختر القسم تحت «LVM VG vg01, LV srv» واضبط نظام أو أي اسم قد اخترته في الخطوة السابقة، ثم اختر «طريقة الاستخدام»، واضبط نظام الملفات كالمعتاد باختيار srv/ نقطةً للوصل، ثم اضغط على «انتهى إعداد الجزء [القسم]» عند الفراغ منه.
- ۱۰. في النهاية، اختر «إنهاء التجزئة وكتابة التغيرات إلى القرص»، ثم وافق على إجراء التغيرات، وأكمل عملية التثبيت.

هذه بعض الأدوات المفيدة لعرض المعلومات حول LVM:

- · الأمر pvdisplay: عرض معلومات حول الحجوم الفيزيائية.
- الأمر vgdisplay: عرض معلومات حول مجموعات الحجوم.
 - الأمر lvdisplay: عرض معلومات حول الحجوم المنطقية.

توسيع مجموعات الحجوم

بإكمال مثالنا المتعلق بحجم LVM واستخدامه كنقطة وصل لمجلد srv/، فسيناقش هذا القسم إضافة قرص صلب آخر، وإنشاء حجم فيزيائي (PV)، وإضافته إلى مجموعة الحجوم (VG)، وتوسيع الحجم المنطقي srv، ثم في النهاية توسيع نظام الملفات؛ يفترض هذا المثال أنَّ قرصًا صلبًا ثانيًا قد أُضيف إلى النظام، وفي هذا المثال، سيكون اسمه dev/sdb/ وسنستخدم القرص بأكمله كحجمٍ فيزيائي (بإمكانك إنشاء أقسام واستخدامها كحجوم فيزيائية مختلفة).

تحذير: تأكد أنه ليس لديك قرص صلب باسم dev/sdb/قبل تنفيذ الأوامر الآتية، قد تخسر بعض البيانات إذا نقَّذت هذه الأوامر على قرص غير فارغ.

أولًا، أنشِئ الحجم الفيزيائي بتنفيذ الأمر الآتي في الطرفية:

sudo pvcreate /dev/sdb

وسِّع الآن مجموعة الحجوم (VG):

sudo vgextend vg01 /dev/sdb

استخدم vgdisplay لمعرفة الامتدادات الفيزيائية أو physical extents) PE، التي هي الامتدادات الفيزيائية الحرة / الحجم (الحجم التخزيني الـذي حـددته)، سنعتبر أن المسـاحة الفارغة هي PE (مما يساوي ٢ غيغابايت إذا كان حجم PE هو ٤ ميغابايت)، وسنستخدم كل المساحة الفارغة المتاحة، لا تنسَ استخدام رقم PE -أو الحجم التخزينى الحر- المتوفر عندك.

يمكن توسيع الحجم المنطقي بعدِّة طرق، وسنشرح كيفية استخدام PE لتوسعة حجم منطقي:

sudo lvextend /dev/vg01/srv -l +511

إن الخيـار l- يسـمح بتوسـعة الحجـم المنطقـي باسـتخدام PE، يسـمح الخيـار L- للحجـم المنطقى بأن يُوسَّع باستخدام الميغا، أو الغيغا، أو التيرابايت ...إلخ.

حتى وإن كان من المفترض أنه باستطاعتك توسيع نظام ملفات ext3 أو فصله أولًا، لكن من العادات الجيدة فصله على أيّة حال وتفحص نظام الملفات؛ وبهذا لن تخرِّب شيئًا في اليوم الذي تريد فيه تقليل الحجم المنطقي (إذ يكون فصل نظام الملفات في هذه الحالة إلزاميًا).

الأوامـر الآتيـة لأنظمـة الملفـات EXT3 أو EXT4، إذا كنـت تسـتخدم أنظمـة ملفـات أخـرى، فتتوفر أدوات مختلفة:

```
sudo umount /srv
sudo e2fsck -f /dev/vg01/srv
```

الخيار f- يجبر الأداة e2fsck على تفحص نظام الملفات وإن كان يبدو «نظيفًا».

في النهاية، غيِّر حجم نظام الملفات:

sudo resize2fs /dev/vg01/srv

ثم صِل نظام الملفات وتأكد من حجمه التخزينى:

mount /dev/vg01/srv /srv && df -h /srv

د. مصادر

- راجع المقالات حول LVM في ويكي أوبنتو.
- انظر مقالة LVM HOWTO للمزيد من المعلومات.
- مقالة أخرى جيدة هي «Managing Disk Space with LVM» في موقع Managing Disk Space with LVM» في موقع LinuxDevCenter.com.
 - للمزيد من المعلومات حول fdisk، انظر صفحة الدليل الخاصة به.

٥. تفريغ انهيار النواة

ا. مقدمة

يشير تفريغ انهيار النواة (Kernel Crash Dump) إلى جزء من محتويات ذاكرة الوصول العشوائي غير الدائمة التي تُنسَخ إلى القرص عندما يتعرض تنفيذ النواة إلى اضطراب ما، الأحداث الآتية تسبب اضطراب النواة:

- ارتياع النواة (Kernel Panic).
- تقطعات غير مقنَّعة (NMI] Non Maskable Interrupts).
- استثناءات تفحص الجهاز (MCE] Machine Check Exceptions]).
 - عطب في العتاد.
 - تدخل يدوى.

لبعض تلك الأحداث (الارتياع، أو NMI)، سيكون رد فعل النواة تلقائيًا، وتُطلَق آلية تفريغ انهيار النواة عبر kexec، يلزم التدخلُ اليدوي في الحالات الأخرى للحصول على معلومات الذاكرة، وعندما تقع إحدى الأحداث السابقة، فيجب معرفة السبب الرئيسي للتمكن من تجنبه مستقبلًا؛ يمكن تحديد السبب بتفحص محتويات الذاكرة المنسوخة.

ب. آلية تفريغ انهيار النواة

عندما يحدث ارتياع النواة، فإن النواة تعتمد على آلية kexec لتعيد الإقلاع بسرعة لنسخةٍ جديدةٍ من النواة في القسم المحفوظ من الذاكرة المحجوزة عندما أقلع النظام (انظر في الأسفل)، وهذا يسمح لمنطقة الذاكرة المتبقية أن تبقى دون أن تُلمَس لنسخها نسخًا آمنًا إلى وسيطة التخزين.

ج. التثبيت

تُثبَّت أداة تفريغ انهيار النواة بالأمر الآتى:

sudo apt-get install linux-crashdump

د. الضبط

عدِّل الملف etc/default/kdump-tool/ مضيفًا السطر الآتى:

USER_KDUMP=1

يجب إعادة إقلاع النظام بعد ذلك.

ه. التحقق

للتأكد من أن آلية تفريغ انهيار النواة مفعَّلة، فهنالك عدِّة أمور يجب التحقق منها، تأكد أولًا من أن مُعامِل الإقلاع crashkernel موجودٌ (لاحظ أن الأسطر الآتية قد قُسِّمَت لكي تظهر في الكتاب بشكل سليم):

```
cat /proc/cmdline
```

BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.2.0-17-server root=/dev/mapper/PreciseS-→ root ro crashkernel=384M-2G:64M,2G-:128M

لمعامل crashkernel الشكل العام الآتى:

```
crashkernel=<range1>:<size1>[,<range2>:<size2>,...][@offset]

→ range=start-[end] 'start' is inclusive and 'end' is exclusive.
```

لذا، لمعامل crashkernel الذي وجدناه في ملف proc/cmdline، سيكون لدينا:

```
crashkernel=384M-2G:64M,2G-:128M
```

السطر السابق يعنى الآتى:

- إذا كانت قيمة الذاكرة في النظام أقل من ٣٨٤ ميغابايت، فلا تُبقي على شيء (هذه هي حالة «الإنقاذ» [rescue]).
- إذا كـانت قيمـة الـذاكرة فـي النظـام بيـن ٣٨٤ ميغابـايت و ٢ غيغابـايت (بمـا فيهـا ٢ غيغابايت)، فحافظ على ٦٤ ميغابايت.
- إذا كان حجم الذاكرة في النظام أكبر من ٢ غيغابايت، فحافظ عندها على ١٢٨ ميغابايت.

ثانيًا، يجب التأكد من أن النواة قد حافظت على مكان الذاكرة المطلوبة للأداة kdump باستخدام:

```
dmesg | grep -i crash
```

[0.000000] Reserving 64MB of memory at 800MB for crashkernel (System RAM: 1023MB)

و. اختبار آلية تفريغ انهيار النواة

تحذير: سيؤدي اختبار آلية تفريغ انهيار النواة إلى إعادة إقلاع النظام، وقد يسبب ذلك فقدانًا للبيانات في بعض الأحيان إذا كان النظام تحت حِملٍ شديد؛ إذا أردت اختبار الآلية فتأكد من أن نظامك لا يجري أيّة عمليات مهمة، أو أنَّه تحت حمل خفيف جدًا.

تأكد من أن آلية SysRq مُفعَّلة بالنظر إلى قيمة معامل النواة في SysRq مُفعَّلة بالنظر إلى قيمة

cat /proc/sys/kernel/sysrq

إذا أُعيدَت القيمة "صفر"، فإن تلك الميزة معطلة، وعليك تنفيذ الأمر الآتى لتفعيلها:

sudo sysctl -w kernel.sysrq=1

بعد فعل ذلك، يجب أن تصبح المستخدم الجذر حيث لا يكفي استخدام sudo؛ وعليك كمستخدم جذر تنفيذ الأمر:

echo c > /proc/sysrq-trigger

وإذا كنت تستخدم اتصالًا شبكيًا، فستفقد تواصلك مع النظام ولهذا من الأفضل أن تختبر ذلك عندما تكون موصولًا للنظام عبر طرفية محلية، مما يجعل عملية تفريغ النواة ظاهرةً أمامك.

إن ناتج فحصٍ عادي سيكون شبيهًا بما يلي:

لقد اُقتطِعَت بقية السجل، لكن يجب أن تشاهد أن النظام قد أعيد إقلاعه في مكان ما في السجل، حيث سترى السطر الآتي:

```
Begin: Saving vmcore from kernel crash ...
```

عند الإكمال، سيُعاد تشغيل النظام لحالته الاعتيادية، وستجد ملف تفريغ انهيار النواة في محلد /var/crash:

```
ls /var/crash
linux-image-3.0.0-12-server.0.crash
```

ز. مصادر

تفريغ انهيار النواة هو موضوع واسع يتحاج إلى خبرات في نواة لينُكس، تستطيع إيجاد المزيد من المعلومات حول الموضوع في:

- توثيق kdump.
 - .crash الأداة
- مقالة «تحليل تفريغ انهيار نواة لينُكس» (هذه المقالة مبنية على فيدورا، لكنها تشرح تحليل تفريغ النواة جيدًا).

إدارة الحزم

٣

توفر أوبنتو نظام إدارةً حزمٍ شاملٍ للتثبيت والترقية والضبط وإزالة البرمجيات، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى أكثر من ٣٥٠٠٠ حزمة برمجيات منظَّمة؛ وأيضًا من ميزات نظام إدارة الحزم حل مشاكل الاعتماديات، والتحقق من وجود تحديثات للبرمجيات.

هنالك عدة أدوات متوفرة للتعامل مع نظام إدارة الحزم الخاص بأوبنتو، بدءًا من الأدوات البسيطة التي تعمل من سطر الأوامر، التي يمكن بسهولةٍ أتمتةُ عملها من مدراء النظام، ووصولًا إلى واجهة رسومية بسيطة تكون سهلةً على الوافدين الجدد لنظام أوبنتو.

ا. مقدمة

أُشـتُق نظـام إدارة الحـزم فـي أوبنتـو مـن نفـس النظـام المسـتخدم فـي توزيعـة دبيـان غنو/لينُكس. تحتوي ملفات الحزم على جميع الملفات اللازمـة، والبيانات الوصفية، والتعليمات لتشغيل وظيفة معينة أو برنامج محدد على حاسوبك العامل بنظام تشغيل أوبنتو.

تكـون لملفـات حـزم دبيـان عـادةً اللاحقـة «deb.»، وتتواجـد غالبًـا فـي مسـتودعات (repositories)، الـتي هـي مجموعـات مـن الحـزم الموجـودة فـي وسـائط مختلفـة، كـأقراص (CD-ROM، أو على الإنترنت؛ تلك الحزم مُصرَّفة (compiled) مسبقًا إلى صيغة ثنائية في غالب الأحيان، لذلك يكون تثبيتها سريعًا، وبالتالى لا تحتاج لبناء البرمجية من المصدر.

تَستخدم حزمٌ عديدةٌ معقدةٌ المصطلحَ «الاعتماديات» (dependencies)؛ الاعتماديات هي الحرم الإضافية التي تتطلبها حزمة رئيسية لأداة الوظيفة المطلوبة أداءً سليمًا؛ على سبيل المثال، حزمة تركيب الكلام المسماة festival تعتمد على حزمة ALSA الضرورية لتشغيل الصوت، ولكي يعمل festival عملًا صحيحًا، يجب أن يُثبًت هو وجميع اعتمادياته؛ حيث تُجرى أدوات إدارة البرمجيات في أوبنتو ذلك تلقائيًا.

7. الأداة dpkg

dpkg هو مدير حزم للأنظمة المبينة على دبيان؛ حيث يمكنه تثبيت، وحذف، وبناء الحزم، ولكن على النقيض من بقية أنظمة إدارة الحزم، لا يمكنه أن يُنزِّل ويُثبِّت الحزم أو اعتمادياتها تلقائيًا؛ سيغطي هذا القسم استخدام dpkg لإدارة الحزم المثبتة محليًا:

اكتب الأمر الآتي في الطرفية لعرض كل الحزم المثبتة على النظام:

dpkg -1

وبالاعتماد على عدد الحزم المثبتة على نظامك، يمكن أن يُولِّد الأمر السابق ناتجًا ضخمًا من البيانات؛ تستطيع تمرير الناتج عبر أنبوب للأداة grep لمعرفة فيما إذا كانت حزمة معينة قد ثُبُّتَت على النظام:

dpkg -1 | grep apache2

regular) استبدل اسم الحـزم الـتي تريـد البحـث عنهـا، أو جـزءًا منـه، أو تعبيرًا نمطيًـا (apache2)، باسم الحزمة expression.

لعرض الملفات المثبتة بواسطة حزمة ما، في هذه الحالة حزمة ufw، فأدخِل الأمر:

dpkg -L ufw

إذا لم تكن متأكدًا أيّة حزمة قد ثبتت ملفًا ما، فالأمر dpkg -S سيخبرك، على سبيل المثال:

dpkg -S /etc/host.conf
base-files: /etc/host.conf

تُظهِر المخرجات أنَّ الملف etc/host.conf/ ينتمى إلى الحزمة

ملاحظة: العديد من الملفات تولَّد تلقائيًا أثناء عملية تثبيت الحزمة، وعلى الرغم من أن تلك الملفات موجودة فى نظام الملفات، فقد لا يعلم dpkg -S أيّة حزمة تنتمى إليها تلك الملفات.

بإمكانك تثبيت ملف حزمة deb. بالأمر الآتي:

sudo dpkg -i zip_3.0-4_i386.deb

ضع اسم ملف الحزمة التي تريد تثبيتها عندك بدلًا من zip_3.0-4_i386.deb. يمكن إلغاء تثبيت حزمة معينة بالأمر:

sudo dpkg -r zip

تحذير: ليس من المستحسن في معظم الحالات إلغاء تثبيت الحزم باستخدام dpkg، من الأفضل استخدام مدير حزم يستطيع حل مشاكل الاعتماديات للتأكد من أن النظام في حالة «متينة»، فعلى سبيل المثال، استخدام dpkg -r zip سيحذف حزمة zip، لكن أيّة حزم تعتمد عليها ستبقى مثبتةً ولكنها لن تعمل بصورة صحيحة.

للمزيد من خيارات dpkg، راجع صفحة الدليل man dpkg.

۳. الأداة Apt-Get

إن الأداة apt-get هي أداة سطر أوامر مفيدة جدًا، إذ تتعامل مع «أداة التحزيم المتقدمة» [APT] Advanced Packaging Tool]، وتُنفِّذ مهامًا كتثبيت حزم البرمجيات الجديدة، وترقية الحزم البرمجية الموجودة، وتحديث فهرس قائمة الحزم، وحتى ترقية كامل نظام أوبنتو.

كون هذه الأداة أداةً سطرية (أي تعمل من سطر الأوامر)، فإن للأداة apt-get مزايا كثيرةً تتميز بها عن غيرها من أدوات إدارة الحزم المتوفرة في أوبنتو لمدراء الخواديم، إحدى تلك المزايا هي سهولة الاستخدام في جلسات الطرفية البسيطة (عبر SSH)، وقابلية الاستخدام في سكربتات إدارة الأنظمة، التي يمكن أن تؤتمت باستخدام أداة جدولة المهام cron.

بعض الأمثلة للاستخدامات الشائعة للأداة apt-get:

تثبيت حزمة: عملية تثبيت الحزم باستخدام أداة apt-get هي عمليةٌ سهلةٌ جدًا؛ فعلى سبيل المثال، اكتب الأمر الآتى لتثبيت حزمة ماسح الشبكة nmap:

sudo apt-get install nmap

حذف حزمة: أيضًا عملية حذف حزمة (أو حزم) هي عملية مباشرة جدًا؛ فلحذف الحزمة التي ثبتناها في المثال السابق، فإننا نستخدم الأمر الآتي:

sudo apt-get remove nmap

تلميح: يمكنك تحديد أكثر من حزمة لتثبَّت أو تحذف، وذلك بتمرير أسماء تلك الحزم كوسائط للأمر apt-get مفصولةً بفراغات. إن إضافة الخيار purge-- إلى الأمر apt-get remove سيجعل apt-get يحذف ملفات الحزمة أيضًا، ربما يكون -أو لا يكون- هذا ما تريده؛ استخدم هذا الخيار بعد أخذ الحيطة والحذر.

تحديث فهرس قائمة الحزم: إن فهرس حزم APT هو قاعدة بيانات للحزم المتوفرة في المستودعات المعرَّفة في ملف etc/apt/sources.list.d/ وفي مجلد /etc/apt/sources.list.d/ فلتحديث فهرس الحزم المحلي والحصول على آخر التعديلات التي أُجريَت على المستودعات، فعليك تنفيذ الأمر الآتي:

sudo apt-get update

لمعلومات حول كيفية الترقية إلى إصدارة جديدة من أوبنتو، ألق نظرةً على قسم «الترقية».

العمليات التي أجريت بواسطة الأداة apt-get، كتثبيت وحذف الحزم، ستُسجَّل في ملف السجل var/log/dpkg.log/.

للمزيـد مـن المعلومـات حـول اسـتخدام APT، راجـع «دليـل مسـتخدم APT فـي دبيـان»، أو اكتب:

apt-get help

٤. الأداة Aptitude

سيعطيك تشغيل Aptitude دون خيـارات سـطر الأوامـر واجهـةً نصـيةً لنظـام التحزيـم المتقـدم (APT)، العديـد من وظـائف إدارة الحـزم الشـائعة، كـالتثبيت، والحـذف، والترقيـة يمكن إجراؤها في Aptitude بأمرٍ ذي حرفٍ واحد، الذي يكون عادةً بأحرفٍ ذاتُ حالةٍ صغيرة.

يعمل Aptitude جيدًا في البيئات النصية التي تكون طرفياتٍ دون واجهة رسومية، لعدم حدوث تضارب في أزرار الأوامر؛ يمكنك بدء واجهة ذات قوائم من Aptitude بكتابة الأمر الآتي في مِحَث الطرفية:

sudo aptitude

ستشاهد شريط القائمة في أعلى الشاشة عندما يبدأ Aptitude، وجزأين تحته، يحتوي الجزء العلوي على تصنيفات الحزم، كالحزم الجديدة، والحزم غير المثبتة؛ وأما الجزء السفلي فيحتوى على معلومات تتعلق بالحزم وتصنيفاتها.

عملية استخدام Aptitude لإدارة الحزم هي عملية مباشرة إلى حدٍ ما؛ وتجعلُ واجهةُ المستخدمِ من المهام الشائعة أمرًا هيئًا ليقام به؛ ما يلي أمثلةٌ عن كيفية تنفيذ وظائف إدارة الحزم الأساسية في Aptitude:

• تثبيت الحزم: لتثبيت حزمة ما، حدِّد الحزمة في تصنيف «الحزم غير المثبتة»، وذلك باستخدام أزرار الأسهم في الحاسوب وزر Enter، علِّم على الحزم المُراد تثبيتها ثم اضغط على زر +، حيث سيتبدَّل لون مدخلة الحزمة إلى اللون الأخضر، مما يشير إلى أنها قد حُدِّدَت للتثبيت؛ اضغط الآن على الزر g لإظهار ملخص عن الأفعال التي ستُجرى

على الحزم، اضغط على g مرةً أخرى، وسيُطلَب منك أن تصبح جذرًا لإكمال التثبيت، اضغط على Enter، وسيُطلَب منك إدخال كلمة المرور، أدخل كلمة المرور لتصبح جذرًا؛ في النهاية، اضغط على g مرةً أخرى، فستُسأل عن تنزيل تلك الحزمة اضغط على Enter للمتابعة، ثم ستُجرى عملية تنزيل وتثبيت الحزمة.

- حذف الحزم: لحذف حزمة ما، حدد الحزمة في تصنيف «الحزم المثبتة»، وذلك باستخدام أزرار الأسهم في الحاسوب وزر Enter، علِّم على الحزم المُراد حذفها ثم اضغط على زر "-"، حيث سيتبدَّل لون مدخلة الحزمة إلى اللون الوردي، مما يشير إلى أنها قد حُدِّدَت للحذف؛ اضغط الآن على الزر g لإظهار ملخص عن الأفعال التي ستُجرى على الحزم، اضغط على g مرةً أخرى، وسيطلب منك أن تصبح جذرًا لإكمال التثبيت، اضغط على Enter، وسيُطلب منك إدخال كلمة المرور لتصبح جذرًا؛ في النهاية، اضغط على g مرةً أخرى، واضغط على Enter للمتابعة، ثم ستُجرى عملية إزالة الحزمة.
- تحدیث فهرس الحزم: لتحدیث فهرس الحزم، اضغط ببساطة علی الزر II، وستُسأل عمّا إذا كنت ترید أن تصبح جذرًا وتكمل التحدیث، اضغط علی Enter، وستُطالب بكلمة المرور، أدخل كلمة المرور لتصبح جذرًا، وسیبدأ تحدیث فهرس الحزم؛ اضغط علی Enter علی زر OK فی مربع الحوار الذی سیظهر عندما تنتهی عملیة التنزیل.
- ترقية الحزم: لترقية الحزم، عليك أولًا تحديث فهرس الحزم كما وضِّح سابقًا، ثم اضغط على الحرف U لتحديد جميع الحزم التي لها تحديثات، اضغط الآن على الزر g حيث سيُعرَض لك ملخص عن الأفعال التي ستُجرى على الحزم، اضغط على g مرة أخرى، وسيُطلب منك أن تصبح جذرًا لإكمال التثبيت، اضغط على Enter، وستُطالب بكلمة المرور، أدخل كلمة مرور الجذر ثم اضغط على g مرة أخرى، وستُسأل عن تنزيل الحزم، اضغط على Enter المؤم.

العمود الأول من المعلومات الظاهر في الجزء العلوي في قائمة الحزم يعرض حالة الحزمة، المفاتيح الآتية تصف حالة الحزمة:

- i: الحزمة مثبتة.
- c: الحزمة غير مثبتة، لكن إعدادات الحزمة ما زالت باقيةً على النظام.
 - p: حذفت الحزمة حذفًا كاملًا من النظام (هي وإعداداتها).
 - v: حزمة ظاهرية (Virtual package).
 - Broken package). حزمة محطمة (Broken package).
 - u: ملفات الحزمة قد فُكَّ ضغطها، لكن الحزمة لم تُعدّ بعد.
 - C: الحزمة نصف مضبوطة، أي أن الضبط قد فشل، ويلزمه إصلاح.
 - H: الحزمة نصف مثبتة، فشل الحذف، ويلزمه إصلاح.

للخروج من Aptitude، اضغط على حرف q، ووافق أنك تريد الخروج؛ يمكن الوصول للخروج من Aptitude بالضغط على زر F10.

ا. استخدام Aptitude في سطر الأوامر

يمكنـك اسـتخدام Aptitude كـأداةٍ سـطرية (تعمـل مـن سـطر الأوامـر) اسـتخدامًا شـبيهًا ، apt-get مع جميع الاعتماديات اللازمة، كما في مثال apt-get فسنستخدام الأمر الآتي:

sudo aptitude install nmap

ولحذف نفس الحزمة، سنستخدم الأمر:

```
sudo aptitude remove nmap
```

راجع صفحات الـدليل man لمزيـد مـن المعلومـات حــول الخيــارات الســطرية للأداة aptitude.

٥. التحديثات التلقائية

يمكن استخدام الحزمة unattended-upgrades لتثبيت تحديثات الحزم تلقائيًا، ويمكن ضبطها لتحديث كل الحزم، أو تثبيت التحديثات الأمنية فقط؛ لكن أولًا يجب تثبيت الحزمة بإدخال الأمر الآتي في الطرفية:

```
sudo apt-get install unattended-upgrades
```

لضبط unattended-upgrades، عدِّل مما يلي في الملف التالي:

vim /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

ليوافق ما تحتاج:

```
Unattended-Upgrade::Allowed-Origins {
        "Ubuntu trusty-security";
// "Ubuntu trusty-updates";
};
```

ويمكن أيضًا وضع بعض الحزم في «القائمة السوداء» مما يؤدي إلى عدم تحديثها تلقائيًّا؛ لإضافة حزمة ما إلى القائمة السوداء:

ملاحظة: الإشارة «//» تعمل كتعليق (comment)، أي أن كل ما يتبع // لن يُفسَّر.

لتفعيـل التحـديثات التلقائيـة، عـدًل ملـف etc/apt/apt.conf.d/10periodic/ واضبط إعدادات apt المناسبة:

```
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::AutocleanInterval "7";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
```

الضبط السابق يُحـدِّث فهـرس الحـزم ويُنـزِّل ويُثبِّت جميع الترقيـات المتـوفرة كـل يـوم و«يُنطِّف» أرشيف التنزيل المحلي كل أسبوع.

ملاحظة: يمكنك قراءة المزيد عن خيارات ضبط apt الزمنية في ترويسة سكربت etc/cron.daily/apt/.

سيُسجَّل ناتج unattended-upgrades إلى ملف var/log/unattended-upgrades/.

ا. الإشعارات

ضبط المتغير Unattended-Upgrade::Mail في ملف Unattended-Upgrade::Mail ضبط المتغير ttended-upgrades يرسل بريـدًا إلكترونيًـا إلى مـدير ttended-upgrades النظام يُفصِّل فيه الحزم التي تحتاج إلى ترقية، أو التي تتعرض لمشاكل.

حزمـة أخـرى مفيـدة هـي apticron، الـتي تضـبط عملًا مجـدولًا (cron) لإرسـال بريـد إلكتروني لمدير النظام، يحتوي على معلومات حول أيّة حزم في النظام لها تحديثات متوفرة، وملخص عن التغيرات في كل حزمة.

أدخِل الأمر الآتي في سطر الأوامر لتثبيت حزمة apticron:

sudo apt-get install apticron

بعد انتهاء تثبيت الحزمة، عدِّل الملف etc/apticron/apticron.conf/ لضبط عنوان البريد الإلكترونى والخيارات الأخرى:

EMAIL="root@example.com"

٦. الضبط

الضبط الخــاص بمســتودعات أداة التحزيــم المتقدمــة (APT) مُخــزَّنُ فــي ملــف الضبط الخــاص بمســتودعات أداة التحزيــم المتقدمــة (etc/apt/sources.list.d ومجلــد etc/apt/sources.list.d/ ســتُذكّر معلومــات عــن طريقــة إضافة أو إزالة المستودعات من الملف في هذا القسم.

بإمكانك تعديل الملف لتفعيل المستودعات أو تعطيلها؛ على سبيل المثال، لتعطيل ضرورة إدراج القرص المضغوط الخاص بأوبنتو في كل مرة تُجرى فيها عملية على الحزم، فضع رمز التعليق قبل السطر الموافق لقرص CD-ROM، الذي يظهر في أول الملف:

ا. مستودعات إضافية.

بالإضافة إلى مستودعات الحزم الرسمية المدعومة المتوفرة لأوبنتو، هنالك مستودعات مصانة من المجتمع تمنحك إمكانية تثبيت الآلاف من الحزم الإضافية، أشهر اثنين منها هما مستودعا «Universe» و «Multiverse»، هذان المستودعان غير مدعومين من أوبنتو رسميًا؛ لكنهما مصانان من المجتمع، حيث يوفران حزمًا آمنة لاستخدامها على حاسوبك.

ملاحظة: قد يكون في الحزم الموجودة في مستودع «Multiverse» مشاكلٌ في الترخيص مما يمنع من توزيعها مع نظام التشغيل الحر، وقد يكونون غير قانونيين فى منطقتك.

تحذير: لاحظ أن أيًّا من مستودعي «Universe» و «Multiverse» لا يحتويـان حزمًا مدعومةً رسميًا من أوبنتو، وهذا يعنى أنها قد لا تكون هنالك تحديثات أمنية لتلك الحزم.

هنالك مصادر عديدة للحزم، وأحيانًا توفر تلك المصادر حزمةً واحدةً فقط، في هذه الحالة، تكون مصادر الحزمة موفرة من مطور تطبيق واحد؛ يجب أن تكون حذرًا جدًا عند استخدام مصادر غير قياسية للحزم؛ وعليك -على أي حال- البحث عن المصدر جيدًا قبل القيام بأية عملية تثبيت، فقد تجعل بعض تلك الحزم من النظام غير مستقرٍ أو لا يؤدي وظائفه في بعض الجوانب.

تكون مستودعات «Universe» و «Multiverse» مفعّلة افتراضيًا، لكن إذا أردت تعطيلها، فعدّل الملف etc/apt/sources.list/ وضَعْ تعليقًا قبل الأسطر الآتية:

```
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty universe
multiverse
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty universe
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates
universe
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates
universe
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty multiverse
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty multiverse
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates
multiverse
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates
multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security
universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security
multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security
multiverse
```

۷. مصادر

أغلبية المعلومات التي أُعطِيت في هذا الفصل موجودةٌ في صفحات الدليل، التي يتوفر كثير منها على الإنترنت:

- صفحة ويكى أوبنتو «InstallingSoftware» فيها بعض المعلومات.
 - للمزيد من التفاصيل عن dpkg، راجع صفحة الدليل man dpkg.

- مقالة «APT HOWTO»، وصفحة الدليل man apt-get، وصفحة عن .apt-get كيفية استخدام
 - راجع صفحة الدليل man aptitude للمزيد من الخيارات الخاصة بأداة Aptitude.
- صفحة ويكي أوبنتو «Adding Repositories HOWTO» تحتوي معلومات مفيدة عن طريقة إضافة المستودعات.

5

الشبكات

تتكون الشبكات من جهازين أو أكثر، كأنظمة الحواسيب والطابعات وغيرها من المعدات المتعلقة بها والتي يمكن أن تتصل إما باستخدام كبل فيزيائي أو بالروابط اللاسلكية؛ وذلك لمشاركة وتوزيع المعلومات بين الأجهزة المتصلة.

يوفر هذا الفصل معلوماتٍ عامة وأخرى متخصصة تتعلق بالشبكات، وتتضمن لمحةً عن مفاهيم الشبكة، ونقاشًا مفصًّلًا عن بروتوكولات الشبكة الشائعة.

ا. ضبط الشبكة

تأتي أوبنتو مع عدد من الأدوات الرسومية لضبط أجهزة الشبكة، هذا الكتاب موجَّه لمدراء الخواديم، وسيُركِّز على إدارة الشبكة من سطر الأوامر.

ا. بطاقات إيثرنت

تُعرَّف بطاقات إيثرنت (Ethernet interfaces) في النظام باستخدام الاسم الاصطلاحي وللسم eth0، ولثانية بالاسم eth0، وميثًا، وتُعرَّف أول بطاقة إيثرنت بالاسم eth0، والثانية بالاسم eth1، وهَلُّمَ جرًا للبقية، حيث تُرتَّب ترتيبًا رقميًا.

التعرف على بطاقات إيثرنت

يمكنك استخدام الأمر ifconfig كما يلى للتعرف على جميع بطاقات إيثرنت بسرعة:

ifconfig -a | grep eth
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:c5:4a:16:5a

برمجيةٌ أخرى تساعدك في التعرف على جميع بطاقات الشبكة المتوفرة في نظامك هي الأمر lshw؛ يُظهِر الأمر lshw في المثال الآتي بطاقة إيثرنت واحدة باسمها المنطقي eth0، مع معلومات الناقل (bus) وتفاصيل التعريف وكل الإمكانيات المدعومة:

```
sudo lshw -class network
  *-network
      description: Ethernet interface
      product: BCM4401-B0 100Base-TX
      vendor: Broadcom Corporation
      physical id: 0
      bus info: pci@0000:03:00.0
      logical name: eth0
      version: 02
      serial: 00:15:c5:4a:16:5a
      size: 10MB/s
      capacity: 100MB/s
     width: 32 bits
      clock: 33MHz
      capabilities: (snipped for brevity)
      configuration: (snipped for brevity)
      resources: irq:17 memory:ef9fe000-ef9fffff
```

الأسماء المنطقية لبطاقات إيثرنت

تُعـرَّف الأسـماء المنطقيـة للبطاقـات فـي الملـف -loc/udev/rules.d/70-persistent في الملـف المنطقي معين، فابحث عن net.rules إذا أردت التحكم في بطاقة التي ستحصل على اسم منطقي معين، فابحث عن السطر الـذي يطـابق عنـوان MAC الفيزيـائي للبطاقـة، وعـدِّل قيمـة NAME=ethX إلـى الاسـم المنطقي المطلوب؛ أعد إقلاع النظام لتطبيق التغيرات التي أجريتها.

إعدادات بطاقة إيثرنت

إن ethtool هـ و برنامـج يُظهِـ ر ويعـدِّل إعـدادات بطاقــة إيــثرنت كالمفاوضـة التلقائيــة (auto-negotiation)، وسـرعة المنفـذ، ونمـط duplex (اتصـال باتجـاه وحيـد، أم باتجـاهين)، وخاصية الاستيقاظ عند وصول إشارة معينة من شبكة Wake-on-LAN) WoL؛ هذا البرنامج غير مثبَّت افتراضيًا، لكنه متوفر في المستودعات للتثبيت:

```
sudo apt-get install ethtool
```

sudo ethtool eth0

ما يلى مثالٌ عن عرض الميزات المدعومة، وضبط إعدادات بطاقة إيثرنت:

Current message level: 0x000000ff (255)

Link detected: ves

Wake-on: d

Auto-negotiation: on Supports Wake-on: g

التغيرات التي أُجريت بالأداة ethtool هي تغيرات مؤقتة، وستزول بعد إعادة الإقلاع، إذا أردت الحفاظ على تلك الخيارات، فأضف أمر etc/network/interfaces (التي تُنفَّذ عند تهيئة البطاقة وقبل استخدامها)، في ملف الإعدادات

يوضح المثال الآتي كيف يمكن ضبط إعدادات بطاقة مُعرَّفة على أنها eth0 بسرعة منفذ تساوى 1000Mb/s وتعمل فى نمط full duplex (اتصال باتجاهين):

auto eth0
iface eth0 inet static
pre-up /sbin/ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full

ملاحظة: على الرغم من أن المثال السابق يستخدم الطريقة «static»، إلا أنه يعمل مع الطرق الأخرى أيضًا، كاستخدام DHCP؛ فالغرض من المثال السابق هو توضيح المكان الصحيح لوضع عبارة pre-up في ملف إعدادات البطاقة وحسب.

ب. عناوین IP

سيشـرح القسـم الآتـي طريقـة إعـداد عنـاوين IP لنظامـك، وضـبط البوابـة (gateway) الافتراضية اللازمة للتواصل على الشبكة المحلية والإنترنت.

إسناد مؤقت لعنوان IP

يمكــن اســتخدام الأوامــر القياســية عنــد الضــبط المــؤقت للشــبكة، كــالأمر ip و ifconfig و p و route التي يمكنك إيجادها في أغلب أنظمة تشغيل غنو/لينُكس؛ تسمح لك هذه الأوامر بضبط الإعدادات التى تأخذ حيز التنفيذ فوريًا، لكنها ليست دائمة؛ أى أنها لن تبقى مُفعَّلةً بعد إعادة التشغيل. لضبط عنوان IP مؤقتًا، استخدم الأمر ifconfig بالطريقة الآتية: لتعديل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية (subnet mask) لمطابقة متطلبات الشبكة :

```
sudo ifconfig eth0 10.0.0.100 netmask 255.255.255.0
```

للتأكد من ضبط عنوان IP للبطاقة eth0:

لضبط البوابة الافتراضية، يمكنك استخدام الأمر route بالطريقة الآتية: حيث عليك تغيير عنوان البوابة الافتراضية لمطابقة متطلبات شبكتك:

```
sudo route add default gw 10.0.0.1 eth0
```

يمكنك استخدام الأمر route بهذه الطريقة للتأكد من ضبط البوابة الافتراضية:

```
route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.0.0 0.0.0 255.255.255.0 U 1 0 0 eth0
0.0.0.0 10.0.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 eth0
```

إذا كنت تحتاج إلى DNS لإعدادات شبكتك المؤقتة، فيمكنك إضافة عناوين IP لخواديم PNS الخواديم (etc/resolv.conf في الملف etc/resolv.conf)، لكن ليس من المستحسن عمومًا تعديل الملف DNS مباشرةً، لكن هذا ضبط مؤقت وغير دائم؛ يوضح المثال الآتي طريقة إضافة عناوين خادومَي PNS بالتي يجب أن تُبدَّل إلى الخواديم الملائمة لشبكتك؛ شرحٌ مطول عن ضبط إعدادات عميل DNS سيأتي في القسم الآتي.

```
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
```

إذا لم تعد بحاجـة لهـذا الضبط وتريـد مسـح كـل إعـدادات IP مـن بطاقـة معينـة، فعليـك استخدام الأمر ip مع الخيار flush كما يلى:

```
ip addr flush eth0
```

ملاحظة: عملية إزالة ضبط IP باستخدام الأمر ip لا تمسح محتويات ملف etc/resolv.conf، فعليك حذف أو تعديل محتوياته يدويًا.

إسناد ديناميكي لعنوان IP (عميل DHCP)

لإعداد الخادوم لكي يستخدم DHCP لإسناد العنوان ديناميكيًا، فأضف الطريقة dhcp إلى وtc/network عبارة «عائلة العنوان» (address family) في inet للبطاقة المطلوبة في ملف etc/network: نيفترض المثال الآتي أنك تُعِدّ بطاقة إيثرنت الأولى المعرَّفة باسم eth0:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

بإضافة ضبط للبطاقة كما في المثال السابق، يمكنك أن تفعِّل البطاقة باستخدام الأمر ifup الذى يهىّء DHCP باستخدام dhclient.

sudo ifup eth0

لتعطيل البطاقة يدويًا، يمكنك استخدام الأمر ifdown، الذي بدوره يهيّء عملية الإطلاق (release) الخاصة بنظام DHCP، ويوقف عمل البطاقة.

sudo ifdown eth0

إسناد عنوان IP ثابت

لإعـداد نظامـك لاسـتخدام عنـوان IP ثـابت، فاسـتخدم الطريقـة static فـي عبـارة «عائلـة العنـوان» فـي inet للبطاقـة المطلوبـة فـي ملـف etc/network/interfaces، يفـترض المثـال الآتـي أنك تُعِدّ بطاقة إيثرنت الأولى المعرَّفة باسم eth0.

عدِّل العنوان (address) وقناع الشبكة (netmask) والبوابة (gateway) إلى القيم التي تتطلبها شبكتك:

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.100
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.0.1
```

بعد إضافة ضبط للبطاقة كما في المثال السابق، يمكنك أن تفعِّل البطاقة باستخدام الأمر ifup:

```
sudo ifup eth0
```

يمكنك استخدام الأمر ifdown لتعطيل البطاقة يدويًا:

```
sudo ifdown eth0
```

بطاقة loopback

إن بطاقة loopback (التي هي المضيف المحلي)، معرَّفة من النظام بالاسم lo، ولها عنوان IP الافتراضى 127.0.0.1، ويمكن أن تُعرَض باستخدام الأمر

```
ifconfig lo
lo     Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
        inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
        UP LOOPBACK RUNNING        MTU:16436        Metric:1
        RX packets:2718 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:2718 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
        RX bytes:183308 (183.3 KB)        TX bytes:183308 (183.3 KB)
```

افتراضيًا، يجب أن يكون هنالك سطران في ملف etc/network/interfaces/ مسؤولان عن ضبط بطاقة loopback تلقائيًا، ومن المستحسن أن تبقي على الإعدادات الافتراضية ما لم يكن لك غرضٌ محدد من تغييرها؛ مثال على السطرين الافتراضيين:

auto lo
iface lo inet loopback

ج. استبيان الأسماء

إن استبيان الأسماء (Name resolution) الذي يتعلق بشبكات IP، هو عملية ربط عناوين IP إلى أسماء المضيفين، جاعلًا من السهل تمييز الموارد على الشبكة؛ سيشرح القسم الآتي كيف يُعَـدّ النظـام لاسـتبيان الأسـماء باسـتخدام DNS، وسـجلات أسـماء المضـيفين الثابتـة (hostname records).

ضبط إعدادات عميل DNS

تقليديًا، كان الملف etc/resolv.conf/ ملف ضبطٍ ثابتٍ لا تحتاج لتعديله إلا نادرًا، أو كان يُعدَّل تلقائيًا عبر عميل DHCP؛ أما حاليًا فيمكن أن يُبدِّل الحاسوب بين شبكةٍ وأخرى من حين لآخر، وأصبح يُستخدَم إطار العمل resolvconf لتَتَبُّع هذه التغيرات وتحديث إعدادات استبيان الأسماء، الأسماء تلقائيًا؛ في الواقع هـو وسـيط بيـن البرامج الـتي تـوفر معلومـات اسـتبيان الأسـماء، والتطبيقات التي تحتاج إلى تلك المعلومات.

يُغَذَّى Resolvconf بالمعلومات عبر مجموعة من السكربتات التي تتعلق بإعدادات بطاقة الشبكة، الفرق الوحيد بالنسبة للمستخدم هي أن أيّة تعديلات حدثت على ملف etc/resolv.conf/ ستُفقّد عندما تُعاد كتابته كل مرة يُشغِّل فيها حدثٌ ما resolvconf؛ فبدلًا من ذلك، يستخدم resolvconf عميل DHCP وملف etc/network/interfaces/ لتوليد قائمة بخواديم الأسماء والنطاقات ليضعها في ملف etc/resolv.conf/، الذي هو الآن وصلةٌ رمزية (symlink):

```
/etc/resolv.conf -> ../run/resolvconf/resolv.conf
```

لضبط استبيان الأسماء، أضف عناوين IP لخواديم الأسماء الملائمة لشبكتك في ملف /etc لضبط استبيان الأسماء، أضف عناوين IP لخواديم الأسماء المستبيان الأسماء، أضافة قائمة بحث اختيارية للاحقة network/interfaces عملية ولكل خيار ضبط resolv.conf صالح، يمكنك تضمين سطر واحد يبدأ باسم الخيار مع السابقة -dns مما ينتج ملفًا شبيهًا بالملف الآتى:

```
iface eth0 inet static
address 192.168.3.3
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.3.1
dns-search example.com
dns-nameservers 192.168.3.45 192.168.8.10
```

يمكـن أن يُسـتخدَم الخيــار search مـع عــدِّة أســماء نطاقــات، وســتُلحَق طلبيــات search يمكـن أن يُسـتخدَم الخيــار search مـع عــدِّة أســماء نطاقــات فرعيــة يجب البحث في التسلسل الذي أُدخِلَت به؛ على سبيل المثال، ربما يكون لشبكتك نطاقات فرعيــة يجب البحث فيهـــا؛ نطـــاق رئيســـي «example.com»، ونطـــاقين فرعييـــن «dev.example.com».

إذا كنت تريد البحث في عدِّة نطاقات فرعية، فسيكون ملف الضبط كالآتى:

```
iface eth0 inet static
address 192.168.3.3
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.3.1
dns-search example.com sales.example.com dev.example.com
dns-nameservers 192.168.3.45 192.168.8.10
```

إذا كنت تحاول عمل ping للمضيف ذي الاسم server1، فسيطلب النظام تلقائيًا طلبية ping للاسم إذا كنت تحاول عمل ping للمضيف ذي الاسم إلاسم النطاق الكامل (FQDN] Fully Qualified Domain Name)، في الترتيب الآتي:

- server1.example.com .\
- server1.sales.example.com .٢
 - server1.dev.example.com .٣

إذا لم يُعثَّر على أيَّة مطابقات، فسيزودنا خادوم DNS بنتيجة «notfound»، وستفشل طلبية DNS.

أسماء المضيفين الثابتة

يمكن تعريف أسماء ثابتة للمضيفين تربط بين اسم المضيف وعنوان IP في ملف letc/hosts؛ المدخلات في ملف hosts ستسبق طلبيات DNS افتراضيًا، هذا يعني لو أن نظامك حاول تفسير المدخلات في ملف hosts في سجلات اسم مضيف، وكان هذا الاسم يطابق مدخلةً في ملف etc/hosts، فلن يحاول البحث في سجلات DNS؛ وفي بعض حالات الاستخدام -وخصوصًا عندما لا يُتَطَّلب الوصول إلى الإنترنت- يمكن أن تتعرف الخواديم الموصولة بعدد قليل من الموارد الشبكية على بعضها باستخدام أسماء المضيفين DNS.

المثال الآتي هو ملف hosts، حيث نجد عددًا من الخواديم المحلية قد عُرِّفَت بأسماء مضيفين بسيطة، وأسماء بديلة، وأسماء النطاقات الكاملة المكافئة لها:

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntu-server
10.0.0.11 server1 vpn server1.example.com
10.0.0.12 server2 mail server2.example.com
10.0.0.13 server3 www server3.example.com
10.0.0.14 server4 file server4.example.com
```

ملاحظة: لاحظ أن كل خادوم من الخواديم في المثال السابق قد أُعطي أسماءً بديلةً بالإضافة إلى أسمائها الأساسية، وأسماء النطاقات الكاملة؛ حيت رُبِطَ server1 مع الاسم vpn، و server2 يُشار إليه بالاسم server1 و server3 بالاسم www، و server4.

ضبط تبديل خدمة الأسماء

الترتيب الذي يتبّعه نظامك لاختيار طريقةٍ لتحويل أسماء المضيفين إلى عناوين IP الارتيب الذي يتبّعه نظامك لاختيار طريقةٍ لتحويل أسماء المضيفين إلى عناوين [NSS] Name Service Switch) مُتَحَكّمٌ به من ملف إعدادات «مُبَدِّل خدمة الأسماء» (etc/nsswitch.conf؛ وكما ذُكِرَ في القسم السابق، فإن أسماء المضيفين الثابتة المعرَّفة في ملف etc/hosts/ تسبق استخدام سجلات DNS؛ المثال الآتي يحتوي على السطر المسؤول عن ترتيب البحث عن أسماء المضيفين في ملف etc/nsswitch.conf/:

hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4

- files: المحاولة أولًا للحصول على العناوين من ملف أسماء المضيفين الثابتة في /etc/hosts
 - mdns4_minimal: محاولة الحصول على العناوين باستخدام Mulitcast DNS.
- [NOTFOUND=return]: تعنـي أن أي جـواب يكـون notfound أتـى مـن عمليـة mdns4_minimal السـابقة سـيُعامَل بموثقيـة، ولـن يحـاول النظـام الاسـتمرار فـي محاولة الحصول على جواب.
 - dns: تمثل طلبية Unicast DNS قديمة.
 - mdns4: تمثل طلبية Mulitcast DNS.

لتعديل ترتيب طرائق استبيان الأسماء (name resolution) المذكورة آنفًا، يمكنك بكل بساطة تعديل قيمة عبارة «hosts» للقيمة التي تريدها؛ على سبيل المثال، لو كنت تفضل استخدام Unicast DNS القديم، بدلًا من Mulitcast DNS، فتستطيع تغيير تلك السلسلة النصية في ملف etc/nsswitch.conf/كما يلي:

hosts: files dns [NOTFOUND=return] mdns4_minimal mdns4

د. إنشاء الجسور

إنشاء جسر (bridge) بين عدة بطاقات شبكية هو ضبط متقدم جدًا، لكنه مفيد كثيرًا في حالات عديدة، أحد تلك الحالات هو إنشاء جسر بين عدة اتصالات شبكية، ثم استخدام جدار ناري لترشيح (filter) ما يمر بين قسمين من الشبكة؛ حالةٌ أخرى هي استخدام إحدى البطاقات لتمكين «الآلات الوهمية» (Virtual Machines) من الوصول إلى الشبكة الخارجية؛ يشرح المثال الآتى الحالة الأخيرة.

قبل ضبط إعدادات الجسر، عليك تثبيت حزمة bridge-utils، أُدخِل الأمر الآتي في الطرفية لتثبيت هذه الحزمة:

```
sudo apt-get install bridge-utils
```

ثم اضبط الجسر بتعديل ملف etc/network/interfaces/:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto br0
iface br0 inet static
    address 192.168.0.10
    network 192.168.0.0
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.0.255
    gateway 192.168.0.1
    bridge_ports eth0
    bridge_fd 9
    bridge_hello 2
    bridge_maxage 12
    bridge_stp off
```

ملاحظة: أدخِل القيم الملائمة لبطاقتك الفيزيائية، والشبكة عندك.

ثم شغِّل بطاقة الجسر:

sudo ifup br0

يجب أن تعمل بطاقة الجسر تلقائيًا الآن، تُوفِّر الأداة brctl معلوماتٍ حول حالة الجسر، وتتحكم بالبطاقات التي تكوِّن جزءًا من الجسر؛ راجع صفحة الدليل man brctl لمزيد من المعلومات.

ه. مصادر

- هنالك وصلات في صفحة ويكي أوبنتو «Network» تشير إلى مقالات تشرح الضبط المتقدم جدًا للشبكة.
- صفحة الــدليل الخاصــة بالبرمجيــة resolvconf فيهــا بعــض المعلومــات عــن resolvconf.
- صفحة دليـل man interfaces تحتـوي علـى تفاصـيل عـن خيـاراتٍ أخـرى لملـف etc/network/interfaces/.
- صفحة دليـل man dhclient تحتـوي على تفاصيل عن الخيـارات الأخـرى لضبط . إعدادات عميل DHCP.
- المزيد من المعلومات حول ضبط عميل DNS، راجع صفحة الدليل Einux Network»: O'Reilly راجع أيضًا الفصل السادس من الكتاب المنشور من Administrator's Guide»؛ الذي هو مصدر جيد للمعلومات حول ضبط resolver وخدمة الأسماء.
- لمزيـد مـن المعلومـات حــول الجسـور، راجـع صـفحة الـدليل man brctl، وصـفحة Networking-bridge فى موقع مؤسسة لينُكس (Linux Foundation).

۲. بروتوکول TCP/IP

إن بروتوكول التحكم في نقل البيانات (Transmission Control Protocol) وبروتوكول إن بروتوكول التحكم في نقل البيانات (Internet Protocol) هو معيار يضم مجموعة بروتوكولاتٍ الإنترنت (Internet Protocol) المسمى اختصارًا TCP/IP هو معيار يضم مجموعة بروتوكولات مطورةً في نهاية السبعينات من القرن الماضي من وكالـة مشاريع أبحـاث الـدفاع المتقدمة مطورةً في نهايـة السبعينات من القرن الماضي من وكالـة مشاريع أبحـاث الـدفاع المتقدمة (DARPA) Defense Advanced Research Projects Agency)، كطرق للتواصـل بيـن مختلف أنواع الحواسيب وشبكات الحواسيب؛ إن بروتوكول TCP/IP هو العصب المحرك للإنترنت، وهذا ما يجعله أشهر مجموعة بروتوكولات شبكيّة على وجه الأرض.

ا. مقدمة عن TCP/IP

المكونان الرئيسيان من مكونات TCP/IP يتعاملان مع مختلف نواحي شبكة الحاسوب؛ بروتوكول الإنترنت -جزء «IP» من TCP/IP هو بروتوكول عديم الاتصال (connectionless) يتعامل مع طريقة توجيه (routing) الرزم الشبكية مستخدمًا ما يسمى «IP Datagram» كوحـدة رئيسية للمعلومات الشبكية؛ تتكون IP Datagram من ترويسة، يتبعها رسالة. إن بروتوكول التحكم في نقل البيانات هو «TCP/IP» من TCP/IP، ويُمكِّن مضيفي الشبكة من إنشاء بروتوكول التحكم في نقل البيانات هو «TCP مجاري البيانات (data streams)؛ ويَضـمَن أيضًا بروتوكول TCP أن البيانات التي أُرسِلَت بواسطة تلك الاتصالات ستُسَلَّم وتصل إلى مضيف الشبكة المُستقبِل كما أُرسِلَت تمامًا وبنفس الترتيب من المُرسِل.

ب. ضبط TCP/IP

يتكون ضبط TCP/IP من عدِّة عناصر الـتي يمكن أن تُغيَّـر بتعـديل ملفـات الإعـدادات العرب الملائمة، أو باستخدام حلول مثل خادوم «بروتوكول ضبط المضيف الديناميكي» (DHCP/IP الملائمة، أو باستخدام حلول مثل خادوم (DHCP)، الذي يمكن أن يُضبَط لتوفير إعـدادات TCP/IP مالحة لعملاء الشبكة تلقائيًا، يجب أن تُضبط قيم تلك الإعدادات ضبطًا صحيحًا لكي تساعد في عمل الشبكة عملًا سليمًا في نظام أوبنتو عندك.

عناصر الضبط الخاصة ببروتوكول TCP/IP ومعانيها هي:

- عنوان IP: هو سلسة نصية فريدة يُعبِّر عنها بأربع مجموعات من أرقام تتراوح بين الصفر (٠)، ومئتان وخمسٌ وخمسون (٢٥٥)، مفصولةٌ بنقط، وكل أربعة أرقام تمثل ثمانية (٨) بتات من العنوان الذي يكون طوله الكامل اثنان وثلاثون (٣٢) بتًا، تُسمى هذه الصيغة باسم «dotted quad notation».
- قناع الشبكة: قناع الشبكة الفرعية (أو باختصار: قناع الشبكة [netmask])، هو قناع ثنائي يفصل قسم عنوان IP المهم للشبكة، عن قسم العنوان المهم للشبكة الفرعية (Subnetwork)؛ على سبيل المثال، في شبكة ذات الفئة (Subnetwork)، على سبيل المثال، في شبكة ذات الفئة (قناع الشبكة الافتراضي هو 255.255.255، الذي يحجز أول ثلاثة بايتات من عنوان IP للشبكة، ويسمح لآخر بايت من عنوان IP أن يبقى متاحًا لتحديد المضيفين على الشبكة الفرعية.

- عنوان الشبكة: يمثل عنوان الشبكة (Network Address) البايتات اللازمة لتمثيل الجزء الخاص من الشبكة من عنوان IP، على سبيل المثال، المضيف صاحب العنوان الجزء الخاص من الشبكة من عنوان IP، على سبيل المثال، المضيف صاحب العنوان الشبكة، 12.128.1.2 في شبكة ذات الفئة A يستطيع استخدام 12.0.0.0 كعنوان الشبكة حيث يمثل الرقم ١٢ البايت الأول من عنوان IP (جزء الشبكة)، وبقية الأصفار في البايتات الثلاثة المتبقية تمثل قيم مضيفين محتملين في الشبكة؛ وفي مضيف شبكة يستخدم عنوان IP الخاص 192.168.1.100 الذي يستخدم بدوره عنوان الشبكة .192 الخاص 168.1.00 الذي يحدد أول ثلاثة بايتات من شبكة ذات الفئة C والـتي هـي 192.168.1 وصفرًا الذي يُمثّل جميع القيم المحتملة للمضيفين على الشبكة.
- عنوان البث: عنوان البث (Broadcast Address) هو عنوان IP يسمح لبيانات الشبكة بأن تُرسَل إلى كل المضيفين معًا في شبكة محلية بدلًا من إرسالها لمضيف محدد العنوان القياسي العام للبث لشبكات IP هو 255.255.255.255، لكن لا يمكن استخدام هذا العنوان لبث الرسائل لكل مضيف على شبكة الإنترنت، لأن الموجهات (routers) تحجبها؛ ومن الملائم أن يُضبَط عنوان البث لمطابقة شبكة فرعية محددة، على سبيل المثال، في شبكة خاصة ذات الفئة C، أي 192.168.1.0، يكون عنوان البث 192.168.1 المثال، في شبكة خاصة ذات الفئة من بروتوكولات شبكيّة مثل بروتوكول استبيان العناوين [ARP] Address Resolution Protocol).

- عنوان البوابة: إن عنوان البوابة (Gateway Address) هـ و عنوان IP الذي يمكن الوصول عبره إلى شبكة معينة أو إلى مضيف معين على شبكة؛ فإذا أراد أحد مضيفي الشبكة التواصل مع مضيفٍ آخر، ولكن المضيف الآخر ليس على نفس الشبكة، فيجب عندئذٍ استخدام البوابة؛ في حالات عديدة، يكون عنوان البوابة في شبكةٍ ما هو الموجه (router) على تلك الشبكة، الذي بدوره يُمرِّر البيانات إلى بقية الشبكات أو المضيفين كمضيفي الإنترنت على سبيل المثال. يجب أن تكون قيمة عنوان البوابة صحيحةً، وإلا فلن يستطيع نظامك الوصول إلى أي مضيف خارج حدود شبكته نفسها.
- عنوان خادوم الأسماء: عناوين خادوم الأسماء (Nameserver Addresses) تمثل عناوين IP لخواديم خدمة أسماء المضيفين DNS، التي تستطيع استبيان (resolve) أسماء مضيفي الشبكة وتحويلها إلى عناوين IP؛ هنالك ثلاث طبقات من عناوين خادوم الأسـماء، الـتي يمكـن أن تُحـدَّد بـترتيب اسـتخدامها: خـادوم الأسـماء الرئيسـي (Primary)، وخـادوم الأسـماء الثانوي (Secondary)، وخـادوم الأسـماء الثلاثي (Tertiary)، ولكي يستطيع نظامك استبيان أسماء أسماء مضيفي الشبكة وتحويلها إلى عناوين IP الموافقة لهم، فيجب عليك تحديد عناوين خادوم الأسماء الذي تثق به لاستخدامه في ضبط TCP/IP لنظامك؛ في حالاتٍ عديدة، تُوفَّر هذه العناوين من موزع خدمة شبكتك، لكن هنالك خـواديم أسـماء عديـدة متـوفرة مجانًا للعمـوم، كخـواديم في بين IP بعناوين IP تتراوح بين IP بين 4.2.2.6 إلى 4.2.2.6

تنبيه: إن عنوان IP، وقناع الشبكة، وعنوان الشبكة، وعنوان البث، وعنوان البوابة تُحدَّد عادةً بالإمكان الملائمة لها في ملف etc/network/interfaces، عناوين خادوم الأسماء تُحدَّد عادة في قسم nameserver في resolv.conf لملف etc/resolv.conf)، للمزيد من المعلومات، راجع صفحة الدليل لكلٍ من interfaces و ab التوالى وبالترتيب، وذلك بكتابة الأوامر الآتية في محث الطرفية:

للوصول إلى صفحة دليل interfaces، اكتب الأمر الآتى:

man interfaces

وللوصول إلى صفحة دليل resolv.conf:

man resolv.conf

ج. توجیه IP

يمثِّل توجيه IP Routing) IP الوسائل اللازمة لتحديد واكتشاف الطرق في شبكات بمثِّل توجيه IP Routing) IP بالإضافة إلى تحديد بيانات الشبكة التي ستُرسَل، يَستخدِم التوجيه ما يسمى «جداول (routing tables) لإدارة تمرير رزم بيانات الشبكة من مصدرها إلى وجهتها؛ وذلك عادة بواسطة عقد شبكيّة وسيطة تسمى «موجهات» (routers)؛ وهنالك نوعان رئيسيان من توجيه IP: التوجيه الثابت (static routing)، والتوجيه الديناميكى (dynamic routing).

يشتمل التوجيه الثابت على إضافة توجيهات IP يدويًّا إلى جدول توجيهات النظام، ويتم ذلك عادةً بتعديل جدول التوجيهات باستخدام الأمر route؛ يتمتع التوجيه الثابت بعدِّة مزايا تميزه عن التوجيه الديناميكي، كسهولة استخدامه في الشبكات الصغيرة، وقابلية التوقع (يُحسَب جدول التوجيهات مسبقًا دائمًا، وهذا ما يؤدي إلى استخدام نفس المسار في كل مرة)، ويؤدي إلى حِملٍ قليل على الموجهات الأخرى ووصلات الشبكة نتيجةً لعدم استخدام بروتوكولات التوجيه الديناميكي؛ لكن يواجه التوجيه الثابت بعض الصعوبات أيضًا؛ فعلى سبيل المثال، التوجيهُ الثابث محدودٌ للشبكات الصغيرة، ولا يمكن أن يتوسَّع توسعًا سهلًا، ويصعب عليه التأقلم مع نقصان أو فشل معدات الشبكة في الطريق المسلوك نتيجةً للطبيعة الثابتة لذاك الطريق.

يُعتَمَد على التوجيه الديناميكي في الشبكات الكبيرة ذات احتمالات عديدة للطرق الشبكية المسلوكة من المصدر إلى الوجهة، وتُستخدَم بروتوكولات توجيه خاصة، كبروتوكول معلومات الموجه (Router Information Protocol [RIP])، الذي يتولَّى أمر التعديلات التلقائية في جداول التوجيه، مما يجعل من التوجيه الديناميكي أمرًا ممكنًا؛ وللتوجيه الديناميكي مزايا عدّة عن التوجيه الثابت، كإمكانية التوسع بسهولة، والتأقلم مع نقصان أو فشل معدات الشبكة خلال الطريق المسلوك في الشبكة، بالإضافة إلى الحاجة لإعداداتٍ قليلةٍ نسبيًا لجداول التوجيه، لأن الموجهات تعلم عن وجود وتوفر بعضها بعضًا؛ وهذه الطريقة تمنع حدوث مشاكل في التوجيه نتيجةً لخطأ بشري في جداول التوجيه. لكن التوجيه الديناميكي ليس كاملًا، ويأتي مع عيوب، كالتعقيد، والحِمل الزائد على الشبكة بسبب التواصل بين الموجهات، التي لا تفيد المستخدمين المباشرين فوريًا، وتستهلك التراسل الشبكي.

د. بروتوکولَی TCP و UDP

إن بروتوكول TCP هو بروتوكول مبني على الاتصال (connection-based)، ويوفر آليةً لتصحيح الأخطاء، وضمانةً لتسليم البيانات عبر ما يُعرَف بالمصطلح «التحكم في الجريان» (flow control)، يُحدِّد التحكم في الجريان متى يجب إيقاف نقل البيانات، وإعادة إرسال الرزم التي أُرسِلَت سابقًا والتي واجهة مشاكل كالتصادمات (collisions)؛ إذ أنَّ التأكيد على الوصول الدقيق والكامل للبيانات عبر بروتوكول TCP هو أمر جوهري في عملية تبادل البيانات المهمة كالتحويلات في قواعد البيانات.

أما بروتوكول USer Datagram Protocol) UDP) على الجهة الأخرى، هو بروتوكول عديم الاتصال (connectionless)، الذي نادرًا ما يتعامل مع عمليات نقل البيانات المهمة لأنه يفتقر إلى التحكم في جريان البيانات أو أيّة طريقة أخرى للتأكد من توصيل البيانات عمليًا؛ لكن بروتوكول UDP يُستخدّم استخدامًا شائعًا في التطبيقات كتدفق (streaming) الصوت والصورة، حيث أنه أسرع بكثير من TCP لأنه لا يحتوي على آليةٍ لتصحيح الأخطاء والتحكم في الجريان، وفي الأماكن التي لا يهم فيها فقدان بعض الرزم الشبكية كثيرًا.

ه. بروتوكول ICMP

إن بروتوكول الإنترنت (IP) الذي يُعرَّف في Request For Comments) RFC) ذي الرقم 192% بروتوكول الإنترنت (IP) الذي يُعرَّف في RFC) الذي يُعرَّف في الرقم 192% ويدعم التحكم في احتواء الرزم الشبكية والأخطاء ورسائل المعلومات، يُستخدَم بروتوكول ويدعم التحكم في احتواء الرزم الشبكية والأخطاء ورسائل المعلومات، يُستخدَم بروتوكول ICMP بتطبيقات شبكيّة كأداة ping، التي تستطيع تحديد إذا ما كان جهازٌ ما متاحًا على الشبكة، أمثلة عن رسالة الخطأ المُعادَة من ICMP -التي تكون مفيدةً لمضيفي الشبكة وللأجهزة كالموجهات- تتضمن رسالتي «Destination Unreachable» و «Time Exceeded»

و. العفاريت

العفاريت (Daemons) هي تطبيقات نظام خاصة التي تعمل عادةً عملًا دائمًا في الخلفية، وتنتظر طلبياتٍ للوظائف التي توفرها من التطبيقات الأخرى، يتمحور عمل العديد من العفاريت حول الشبكة، وبالتالي فإن عددًا كبيرًا من العفاريت التي تعمل في الخلفية في نظام أوبنتو تُوفِّر وظائف تتعلق بالشبكة؛ بعض الأمثلة عن عفاريت الشبكة تتضمن «عفريت بروتوكول نقل النص الفائق»

([httpd] HyperText Transport Protocol Daemon])، الذي يوفر وظيفة خادوم الويب؛ و«عفريت الصدفة الآمنة» ([sshd] Secure SHell Daemon])، الذي يوفر طريقةً للدخول الآمن au أبعد وإمكانيات نقل الملفات؛ و «عفريت بروتوكول الوصول إلى رسائل الإنترنت» ([imapd] Message Access Protocol Daemon) الذي يوفر خدمات البريد الإلكتروني.

ز. مصادر

- تتوفر صفحات دلیل لبروتوکولی TCP و IP التی تحتوی علی معلومات قیمّة.
- راجع أيضًا المصدر الآتي من TCP/IP Tutorial and Technical Overview».
 - مصدرٌ أخرى هو كتاب «TCP/IP Network Administration» من O'Reilly من

٣. بروتوكول ضبط المضيف ديناميكيًّا DHCP

إن بروتوكول ضبط المضيف ديناميكيًّا (Dynamic Host Configuration Protocol) هو خدمة شبكة تُفعِّل إسناد إعدادات الشبكة إلى الحواسيب المضيفة من خادوم بدلًا من إعداد كل مضيف شبكي يـدويًا؛ حيث لا تملك الحواسيب المُعدَّة كعملاءٍ لخدمة DHCP أيّة تحكم بالإعدادات التى تحصل عليها من خادوم DHCP.

إن أشهر الإعدادات الموفَّرة من خادوم DHCP إلى عملاء DHCP تتضمن:

- عنوان IP وقناع الشبكة.
- عنوان IP للبوابة الافتراضية التي يجب استخدامها.
 - عناوین IP لخوادیم DNS التی یجب استعمالها.

لكن يمكن أيضًا أن يوفِّر خادوم DHCP خاصيات الضبط الآتية:

- اسم المضيف.
 - اسم النطاق.
- خادوم الوقت.
- خادوم الطباعة.

من مزايا استخدام DHCP هو أن أي تغييرٍ في إعدادات الشبكة -على سبيل المثال تغيير عنوان خادوم DNC- سيتم في خادوم DHCP فقط، وسيُعاد ضبط جميع مضيفي الشبكة في المرة القادمة التي سيَطلُبُ فيها عملاء DHCP معلومات الإعدادات من خادوم DHCP؛ ويُسهِّل استعمال خادوم DHCP إضافة حواسيب جديدة إلى الشبكة، فلا حاجة للتحقق من توفر عنوان IP؛ وسيقل أيضًا التضارب في حجز عناوين IP.

يمكن أن يُوفِّر خادوم DHCP إعدادات الضبط باستخدام الطرق الآتية:

التوزيع اليدوى (Manual allocation) عبر عنوان

تتضمن هذه الطريقة استخدام DHCP للتعرف على عنوان مميز لعتاد كل كرت شبكة متصل إلى الشبكة، ثم سيوفِّر إعدادات ضبطٍ ثابتةً في كل مرة يتصل فيها عميل DHCP إلى خادوم DHCP باستخدام بطاقة الشبكة المعيِّنة مسبقًا؛ وهذا يضمن أن يُسنَد عنوان معيِّن إلى بطاقةٍ شبكيَّةٍ معيِّنة وذلك وفقًا لعنوان MAC.

(Dynamic allocation) التوزيع الديناميكي

سيُسنِد خادوم DHCP -في هذه الطريقة - عنوان IP من مجموعة من العناوين (تسمى npool) أو في بعض الأحيان range أو scope أو من الزمن (يسمى ذلك بالمصطلح pool) المت تُضبَط في الخادوم، أو حتى يخبر العميل الخادوم أنه لم يعد بحاجةٍ للعنوان بعد الآن؛ وسيحصل العملاء في هذه الطريقة على خصائص الضبط ديناميكيًّا وفق المبدأ «الذي يأتي أولًا، يُخدًّم أولًا»؛ وعندما لا يكون عميل DHCP متواجدًا على الشبكة لفترة محددة، فسينتهي وقت الضبط المخصص له، وسيعود العنوان المسند إليه إلى مجموعة العناوين لاستخدامه من عملاء الضبط المخرين؛ أي أنَّه في هذه الطريقة، يمكن «تأجير» أو استخدام العنوان لفترة من الزمن؛ وبعد هذه المدة، يجب أن يطلب العميل من الخادوم أن يعيد تأجيره إياه.

التوزيع التلقائى (Automatic allocation)

سيُسنِد خادوم DHCP -في هذه الطريقة- عنوان IP إسنادًا دائمًا إلى جهاز معين، ويتم اختيار هذه العنوان من مجموعة العناوين المتوفرة؛ يُضبَط عادةً DHCP لكي يُسنِد عنوانًا مؤقتًا إلى الخادوم، لكن يمكن أن يسمح خادوم DHCP بزمن تأجير «لا نهائي».

يمكن اعتبار آخر طريقتين «تلقائيتَين»، لأنه في كل حالة يُسنِد خادوم DHCP العنوان دون تدخل إضافي مباشر، الفرق الوحيد بينهما هو مدة تأجير عنوان IP؛ بكلماتٍ أخرى، هل ستنتهي صلاحية عنوان العميل بعد فترة من الزمن أم لا.

يــأتي أوبنتــو مــع خــادوم وعميــل DHCP، الخــادوم هــو DHCP، الخــادوم هــو dhclient، ويجب dhclient، والعميل الذي يأتي مع أوبنتو هو dhclient، ويجب أن يثبّـت على جميع الحواسـيب الــتي تريــدها أن تُعَـدّ تلقائيًـا، كلا البرنـامجين سـهلُ التثبيت، وسيبدآن تلقائيًا عند إقلاع النظام.

ا. التثبيت

اكتب الأمر الآتى في مِحَث الطرفية لتثبيت dhcpd:

sudo apt-get install isc-dhcp-server

ربما تحتاج إلى تغيير الضبط الافتراضي بتعديل ملف etc/dhcp/dhcpd.conf/ ليلائم احتياجاتك والضبط الخاص الذي تريده. ربما تحتاج أيضًا إلى تعديل etc/default/isc-dhcp-server/ لتحديد البطاقات الشبكية .dhcpd التى يجب أن «يستمع» (listen) إليها عفريت

ملاحظة: رسالة عفريت dhcpd تُرسَل إلى syslog، انظر هناك لرسائل التشخيص.

ب. الضبط

ربما سيربكك ظهور رسالة خطأ عند انتهاء التثبيت، لكن الخطوات الآتية ستساعدك في ضبط الخدمة:

في الحالات الأكثر شيوعًا، كل ما تريد أن تفعله هو إسناد عناوين IP إسنادًا عشوائيًا، يمكن أن يُفعَل ذلك بالإعدادات الآتية:

```
# minimal sample /etc/dhcp/dhcpd.conf
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.150 192.168.1.200;
  option routers 192.168.1.254;
  option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2;
  option domain-name "mydomain.example";
}
```

نتيجة الإعدادات السابقة هي ضبط خادوم DHCP لإعطاء العملاء عناوين IP تتراوح من التيجة الإعدادات السابقة هي ضبط خادوم PD لإعطاء العملاء عناوين IP تتراوح من 192.168.1.200 إلى 192.168.1.200 وسيّاًجَّر عنوان IP لمدة ٧٢٠٠ ثانية؛ و«سينصح» وقتًا محددًا؛ عدا ذلك، فسيكون وقت الإيجار الأقصى للعنوان هو ٧٢٠٠ ثانية؛ و«سينصح» الخادومُ العميلَ أن يستخدم 192.168.1.254 كبوابة افتراضية، و 192.168.1.1 و 192.168.

1.2 كخادومَىّ DNS.

عليك إعادة تشغيل خدمة dhcpd بعد تعديل ملف الضبط:

sudo service isc-dhcp-server restart

ج. مصادر

- توجد بعض المعلومات المفيدة في صفحة ويكي أوبنتو «dhcp3-server».
- للمزيد من خيارات ملف /etc/dhcp/dhcpd.conf، راجع صفحة الدليل dhcpd.conf.
 - مقالة في ISC: «dhcp-server».

٤. مزامنة الوقت باستخدام بروتوكول NTP

إن بروتوكول NTP هو بروتوكول TCP/IP، يُستخدَم لمزامنة الوقت عبر الشبكة؛ بكلماتٍ بسيطة: يطلب العميل الوقت الحالى من الخادوم ثم يستخدمه لمزامنة ساعته الداخلية.

هنالك الكثير من التعقيدات خلف هذا التفسير البسيط، فهنالك درجات من خواديم NTP فالدرجة الأولى من خواديم NTP تتصل بساعات ذريّة (atomic clock)، والدرجة الثانية والثالثة من الخواديم تُوزِّع الحِمل عبر الإنترنت؛ وحتى برمجية العميل هي برمجية معقدة أكثر بكثير مما تظن، فهنالك عامل لأخذ التأخير في الاتصالات بعين الاعتبار، وتعديل الوقت في طريقة لا تُفسِد وظيفة جميع العمليات التي تعمل في الخادوم؛ ولحسن الحظ أنَّ كل هذا التعقيد مخفىٌ عنك! تستخدم أوبنتو ntpdate، و ntpdate.

ا. الأداة ntpdate

يأتي أوبنتو افتراضيًا مع الأداة ntpdate، وستعمل عند الإقلاع لتضبط وقتك وفقًا لخادوم NTP الخاص بأوبنتو:

ntpdate -s ntp.ubuntu.com

ب. عفریت ntpd

يحسب عفريت ntp الانزياح في ساعة وقت النظام، ويعدِّلها باستمرار، لذلك لن يكون هنالك تصحيحات كبيرة ستؤدي إلى اختلال في السجلات (logs) على سبيل المثال. لكن سيكون ثمن ذلك هو القليل من طاقة المعالجة والذاكرة، ولكن هذا لا يُذكّر بالنسبة إلى الخواديم الحديثة.

ج. التثبيت

لتثبيت ntpd، أدخل الأمر الآتي إلى الطرفية:

sudo apt-get install ntp

د. الضبط

عدِّل الملف etc/ntp.conf/ لإضافة أو إزالة الأسطر التي تحتوي على عناوين الخواديم، تُضبَط هذه الخواديم افتراضيًا:

```
# Use servers from the NTP Pool Project. Approved by Ubuntu
Technical Board
# on 2011-02-08 (LP: #104525). See
http://www.pool.ntp.org/join.html for
# more information.
server 0.ubuntu.pool.ntp.org
server 1.ubuntu.pool.ntp.org
server 2.ubuntu.pool.ntp.org
server 3.ubuntu.pool.ntp.org
```

بعد تعديل ملف الضبط، عليك إعادة تحميل ntpd:

sudo service ntp reload

ه. مشاهدة الحالة

استخدم الأمر ntpq لرؤية المزيد من المعلومات:

و. مصادر

- راجع صفحة الويكى «Ubuntu Time» لمزيد من المعلومات.
- موقع ntp.org: الموقع الرسمى لمشروع بروتوكول وقت الشبكة.

ربط الأجهزة متعدد الطرق



ا. مقدمة عن DM-Multipath

يسمح لك «ربط الأجهزة بطرقٍ متعددة» (I/O) بين عقد الخادوم ومصفوفات التخزين (Multipath) بضبط طرق متعددة للدخل والخرج (I/O) بين عقد الخادوم ومصفوفات التخزين في جهاز واحد. طرق الدخل والخرج تلك هي اتصالات SAN فيزيائية التي تتضمن أكبالًا منفصلةً ومبدلات (switches) ومتحكمات (controllers)؛ يُجَمِّع تعددُ الطرقِ (switches) طرق الدخل والخرج، ويُنشِئ جهازًا جديدًا يحتوي على طرق مجمَّعة؛ يوفّر هذا الفصل ملخصًا عن ميزات الدخل والخرج، ويُنشِئ جهازًا جديدًا يحتوي الخادوم ١٢٠٠٤ من أوبنتـو؛ وبعد ذلك سيوفر الفصل نظرة «عالية المستوى» عن DM-Multipath ومكوناته، ولمحة عن إعداده.

الميزات الجديدة والمعدلة لنسخة خادوم أوبنتو ١٢.٠٤

الانتقال من multipath-0.4.9 إلى multipath-0.4.9

ا. الانتقال من ٥.٤.٨

لم تعد تعمل المتحققات من الأولوية كملفات ثنائية بحد ذاتها، بل كمكتبات مشتركة؛ وعُدِّل prio_callout أيضًا اسم قيمة المفتاح (key) لهذه الميزة تعديلًا طفيفًا، انسخ الخاصية المسماة (key) لهذه الميزة تعديلًا طفيفًا، انسخ الخاصية المسماة prio_callout أيضًا اسم وعدِّل الوسيط الممرر إلى المتحقق من الأولوية، حيث لم يعد يهم تمرير مسار النظام؛ مثال عن التحويل:

```
device {
          vendor "NEC"
          product "DISK ARRAY"
          prio_callout mpath_prio_alua /dev/%n
          prio alua
}
```

راجع الجدول الآتي (التحويلات في متحقق الأولوية) لتفاصيل كاملة:

الجدول ٥-١: التحويلات في متحقق الأولوية

الإصدار ٠.٤.٩	الإصدار ٠.٤.٨
prio emc	prio_callout mpath_prio_emc /dev/%n
prio alua	prio_callout mpath_prio_alua /dev/%n
prio netapp	prio_callout mpath_prio_netapp /dev/%n
prio rdac	prio_callout mpath_prio_rdac /dev/%n
prio hp_sw	prio_callout mpath_prio_hp_sw /dev/%n
prio hds	prio_callout mpath_prio_hds_modular %b

ولما كان ملف الضبط الخاص بتعدد الطرق يُفسِّر جميع ثنائيات «المفتاح/القيمة» ويرى إن كان يستطيع استخدامهم، فيمكن أن يبقى كـلُّ مـن prio_callout و prio معًا، لكـن مـن المستحسن أن تُضاف الخاصية prio قبل بداية عملية الانتقال للإصدار الأحدث، ثم يمكنك أن تحذف الخاصية prio_callout القديمة بأمان، دون أن تسبب انقطاعًا في الخدمة.

يمكن أن يُستخدَم DM-Multipath لتوفير:

• Redundancy: يمكن أن يستخدم DM-Multipath في تجاوز فشل الأجهزة في حالة ضبط «فعال/غير فعال» (active/passive)؛ فيُستخدَم -في الضبط السابق- نصف عدد الطرق في آن واحد للدخل أو الخرج، وإذا فشل مكون من مكونات طريق الدخل أو الخرج (الكبل، أو المبدل، أو المتحكم)، فسيتحول DM-Multipath إلى طريق آخر بديل.

• تحســين الأداء: يمكــن ضــبط DM-Multipath للعمــل فــي نمــط «فعــال/فعــال» round-robin، حيث يوزع الدخل أو الخرج بين الطرق عبر آلية multipath، حيث يوزع الدخل وفي بعض الإعـدادات، يمكن أن يستشعر DM-Multipath الحِمل على طرق الدخل أو الخرج، ويعيد توازن الحمل ديناميكيًّا.

ب. لمحة عن مصفوفة التخزين

يتضمن DM-Multipath - افتراضيًا - دعمًا لأكثر مصفوفات التخزين شيوعًا التي تدعم DM-Multipath.conf.defaults؛ الأجهـزة المدعومـة موجـودة فـي ملـف DM-Multipath الأجهـزة المدعومـة موجـودة فـي ملـف DM-Multipath لأجهـزين الخاصة بك تدعم DM-Multipath لكنها غير مضبوطة افتراضيًا في هذا الملف، فربما تحتاج لإضافتها إلى ملف ضبط DM-Multipath DM-multipath بعض مصفوفات للمزيد من المعلومات، راجع القسم «ملف ضبط DM-Multipath». تتطلب بعض مصفوفات التخزين تعاملًا خاصًا مع أخطاء الدخل أو الخرج، وتبديل الطرق؛ وهذا ما يتطلب وحداتٍ منفصلةً للنواة لدعم المتحكم العتادي.

ج. مكونات DM-Multipath

الجدول الآتي يشرح مكونات حزمة DM-Multipath:

الجدول ٥-١: مكونات DM-Multipath

الوصف	المكون
إعادة توجيه الدخل أو الخرج، ودعم تجاوز الفشل للطرق، ولمجموعات الطرق.	وحدة النواة dm_multipath
يعرض ويضبط أجهزة multipath، ويبدأ عمومًا مع etc/rc.sysini/ t، ويمكن أن يشغِّل باستخدام برنامج udev عندما يضاف جهاز كتلي (block device) أو يمكن أن يشغَّل بواسطة initramfs.	multipath الأمر
يراقب الطرق، وعندما يفشل طريقٌ ما ثم يعود إلى العمل، فإنه يهيّء مبدلات مجموعة الطريق؛ ويوفر تعديلات تفاعلية لأجهزة multipath؛ ويجب إعادة تشغيل هذا العفريت عندما تحدث أيّة تعديلات في ملف etc/multipath.conf/ لكي تأخذ مفعولها.	multipathd عفریت
يُنشِئ أجهزة ربط الأجهزة (device mapper devices) للأقسام في الجهاز. من الضروري استخدام هذا الأمر للأقسام المبنية على DOS مع DM-Multipath في حزمة خاصة به، لكن الحزمة multipath-tools تعتمد عليه.	kpartx الأمر

د. لمحة عن ضبط DM-Multipath

يحتـوي DM-Multipath على خيـارات افتراضـية مضـمَّنة بـه تلائـم أغلبيـة إعـدادات multipath عمليـةً بسيطةً، فالعمليـة الأساسـية كM-Multipath عمليـةً بسيطةً، فالعمليـة الأساسـية لضبط نظامك مع DM-Multipath هي كالآتي:

- ۱. تثبیت حزمتَی multipath-tools، و multipath-tools.
- إنشاء ملف ضبط فارغ etc/multipath.conf/، الذي سيعيد تعريف ما سيلى ذكره لاحقًا.
- ۳. إذا كان ذلك ضروريًا، حرِّر ملف ضبط multipath.conf لتعديل القيم الافتراضية، ثم
 احفظ الملف المعدَّل.
 - ٤. ابدأ عفريت multipath.
 - ٥. حدِّث «initial-ramdisk».

لخطوات إعداد مفصلة لضبط multipath، راجع القسم «إعداد DM-Multipath».

۲. أجهزة Multipath

سيعامل كل طريق من عقدة الخادوم إلى متحكم التخزين كجهاز منفصل إذا لم تستعمل المنعمل كل طريق من عقدة الخادوم بنفس متحكم DM-Multipath، حتى لو كان طريق الدخل أو الخرج يصل نفس عقدة الخادوم بنفس متحكم التخزين، حيث يوفر DM-Multipath طريقةً لتنظيم طرق الدخل أو الخرج منطقيًا، وذلك بإنشاء جهاز multipath وحيد فوق عدة أجهزة تمثل طبقةً تحتيةً.

ا. معرفات الجهاز متعدد الطرق

لكل جهاز متعدد الطرق (multipath device) معرف عالمي (WWID)، الذي يضمن أن يضمن أن يكون فريـدًا عالميًا، ولا يمكن تعديله؛ يُضبَط اسم جهاز multipath افتراضيًا إلى multipath الخاص به؛ لكن يمكنك ضبط خيار user_friendly_names في ملف إعدادات mpathn الذى يجعل DM-Multipath يستخدم أسماءً بديلة فريدة لكل عقدة من الشكل mpathn.

على سبيل المثال، إذا كانت عقدةٌ ما ذات جهازَي HBA موصولةً إلى متحكم تخزين بمنفذين عبر مبدل FC غير مُقسَّمٍ لمناطق، فإنه يرى أربعة أجهزة: fc بمنفذين عبر مبدل FC غير مُقسَّمٍ لمناطق، فإنه يرى أربعة أجهزة: fc بمنفذين عبر مبدل dev/sdd، و dev/sdd. يُنشِئ DM-Multipath جهازًا وحيدًا بعنوان wwiD فريد الذي يعيد توجيه الدخل أو الخرج لهذه الأجهزة الأربعة وفقًا لضبط multipath، وعندما يفعًل خيار الضبط wapthn في مكانين مختلفًين في مجلد الأجهزة الجديدة التي توضع تحت سيطرة DM-Multipath في مكانين مختلفًين في مجلد الأجهزة الجديدة التي توضع تحت سيطرة dev/dm-n، و dev/dm-n/.

تُنشَأ الأجهزة فيdev/mapper/ في مرحلة مبكرة من عملية الإقلاع، استخدم هذه الأجهزة للوصول إلى الأجهزة المتعددة الطرق، على سبيل المثال عند إنشاء الحجوم المنطقية (logical volumes). أيّة أجهزة من النمط dev/dm-n/ تُستخدَم داخليًا فقط، ولا يجب أن تُستعمَل من مدير النظام أبدًا.

للمزيد من المعلومات حول ضبط multipath الافتراضي، بما في ذلك خيار الضبط user_friendly_names، راجع القسم «الإعدادات الافتراضية لملف الضبط»؛ يمكنك ضبط multipaths إلى اسم من اختيارك باستخدام الخيار alias في قسم multipaths في ملف ضبط في ملف ضبط multipaths؛ للمزيد من المعلومات حول قسم multipaths في ملف ضبط ،multipath في ملف ضبط multipath».

ب. اتساق أسماء أجهزة Multipath في شبكة عنقوديّة

عندما يكون خيار الضبط user_friendly_names مضبوطًا إلى «yes»، فإن اسم جهاز multipath هو فريد بالنسبة للعقدة، لكن ليس مضمونًا أن يكون هو نفسه في جميع العقد التي multipath وبشكل مشابه، إذا استخدمت الخيار alias للجهاز في قسم multipath. وبشكل مشابه، إذا استخدمت الخيار balias للجهاز في قسم multipath في ملف الضبط multipath.conf، فإن الاسم لن يكون ذاته متناسقًا تلقائيًا في جميع العقد في الشبكة العنقودية. هذا لن يؤدي إلى حدوث صعوبات إذا كنت تستخدم لانشاء أجهزة منطقية من جهاز العقدة. لكن إن كنت تتطلب أن تكون أسماء جميع أجهزة إلى عقدة متناغمــةً، فــإنه مــن المستحســن أن تــترك الخيــار user_friendly_names مضبوطًا إلى «no»، وألّا تضبط أسماءً بديلةً لأجهزتك.

وبشكل مشابه، إذا أردت ضبط اسم بديل للجهاز، لكنك تريده أن يكون متناسقًا في جميع العقد في الشبكة العنقودية، فعليك أن تتأكد أن الملف etc/multipath.conf/ هو نفسه في كل عقدة فى الشبكة العنقودية، باستخدام هذه الطريقة:

- اضبط الأسماء البديلة لأجهزة multipath في ملف multipath.conf في حاسوب واحد.
 - عطل جميع أجهزة multipath في حواسيبك البقية بتطبيق الأوامر الآتية:

```
sudo service multipath-tools stop
sudo multipath -F
```

- انسخ ملف multipath.conf من الجهاز الأول إلى جميع الأجهزة البقية في الشبكة العنقودية.
- أعد تفعيل عفريت multipathd في جميع الأجهزة الأخرى في الشبكة العنقودية بتطبيق الأمر الآتى:

sudo service multipath-tools start

عليك إعادة تنفيذ هذه العملية عند كل إضافة لجهاز جديد.

ج. خواص جهاز Multipath

بالإضافة لخيارَيِّ user_friendly_names و user_friendly_names خاصياتٌ سالإضافة لخيارَيِّ wultipath عديدة؛ تستطيع تعديل هذه الخاصيات لجهاز multipath معين بإنشاء مدخلة (entry) لذاك الجهاز في قسم multipaths في ملف إعدادات multipath. راجع القسم «خاصيات ملف ضبط Multipath».

د. أجهزة multipath في الحجوم المنطقية

بعد إنشاء أجهزة multipath، يمكنك استخدام أسماء أجهزة multipath كما لو كنت سعد إنشاء أجهزة multipath، يمكنك استخدام أسماء أجهزة للاثنان المثال، إذا كان تستخدم اسم جهاز فيزيائي عندما تُنشِئ حجمًا فيزيائيًا في LVM؛ على سبيل المثال، إذا كان dev/mapper مو اسم جهاز multipath، فإن الأمر الآتي سيُعَلِّم dev/mapper/mpatha/ كحجم فيزيائى:

sudo pvcreate /dev/mapper/mpatha

يمكنك استخدام جهاز LVM الفيزيائي الناتج لإنشاء مجموعة حجوم LVM كما لو كنت تستخدم أى جهاز LVM فيزيائى آخر.

ملاحظة: لو كنت تحاول إنشاء حجم LVM فيزيائي على كامل الجهاز الذي ضبطت عليه أقسامًا، فسيفشل تنفيذ الأمر pvcreate.

عندما تُنشِئ حجم LVM منطقي، الذي يستخدم مصفوفات multipath «فعال/غير فعال» كبنية تحتية للأجهزة الفيزيائية؛ فعليك تضمين مرشحات (filters) في ملف filters) لاستثناء هذه الأقراص التي تكوّن البنية التحتية لأجهزة الجهزة multipath؛ وهذا لأنه لو كانت المصفوفة تغير تلقائيًا الطريق الفعال إلى طريق غير فعال عندما تتلقى دخلًا أو خرجًا، فإن multipath سيتجاوز الفشل، لكنه «سيفشل» عندما يتفحص LVM الطريق غير الفعال إذا لم تُرشِّح تلك الأجهزة، سيعرض LVM رسالة تحذير عندما يحدث ذلك في مصفوفات «فعال/غير فعال» (التي تتطلب أمرًا لجعل الطريق غير الفعال فعالًا). لترشيح جميع أجهزة الإلى SCSI في ملف ضبط المرشح الآتي في قسم الأجهزة في الملف:

```
filter = [ "r/block/", "r/disk/", "r/sd.*/", "a/.*/" ]
```

مـن الضـروري بعـد تحـديث ملـف etc/lvm.conf/ أن يُحـدَّث initrd لـذلك سيُنسَـخ هـذا الملف هناك، حيث يهم المرشح كثيرًا أثناء الإقلاع؛ نفذ الأمر:

```
update-initramfs -u -k all
```

ملاحظة: في كل مرة يُحدَّث فيها ملف etc/lvm.conf/ أو etc/multipath.conf/، فيجب إعادة بناء initrd لتطبيق هذه التغيرات، هذا الأمر واجبٌ عندما تكون القوائم السوداء والمرشحات ضروريةً للحفاظ على ضبطٍ للتخزين ذى بنيةٍ صلبةٍ.

۳. لمحة عن ضبط DM-Multipath

يوفر هذا القسم مثالًا لخطوات ضبط DM-Multipath، حيث يتضمن الخطوات الآتية:

- إعداد DM-Multipath أساسى.
 - تجاهل الأقراص المحلية.
- إضافة المزيد من الأجهزة إلى ملف الإعدادات.

ا. إعداد DM-Multipath

قبـل إعـداد DM-Multipath علـى نظامـك، تأكـد أن نظامـك محـدَّث ويتضـمن الحزمـة multipath؛ إذا كـان المطلـوب هـو الإقلاع مـن SAN، فيجـب أيضًـا أن تتـوفر الحزمـة .multipath-tools

لا يُشتَرط أن يتوفر ملف etc/multipath.conf/، فعندما يُشغَّل multipath دون وجود ملف etc/multipath.conf/، فإنه يستخدم قاعدة بيانات داخلية لإيجاد ضبط ملائم، multipath أيضًا القائمة السوداء الداخلية، وإذا لم تُكتَشف أيّة طرق بعد تشغيل multipath القائمة السوداء الداخلية، وإذا لم تُكتَشف أيّة طرق بعد تشغيل multipath. خذ بعين الاعتبار فيجب توفير طريق لزيادة درجة الإسهاب لاكتشاف لماذا لم يُنشَأ multipath. خذ بعين الاعتبار الرجوع إلى توثيق شركة SAN؛ توجد أمثلة عن ملفات الضبط في tools/examples-، وقاعدة بيانات multipathd حية:

echo 'show config' | multipathd -k > multipath.conf-live

ملاحظة: لتجاوز حالة خاصة في multipathd عندما لا يتوفر ملف etc/multipath.conf/، عندئذٍ لا يعيد الأمر السابق أيّة مخرجات كنتيجةٍ لعملية الدمج بين etc/multipath.conf/ وقاعدة البيانات في الذاكرة؛ فلحل ذلك، إما أن تعرِّف ملف etc/multipath.conf/ فارغ باستخدام الأمر touch؛ أو أن تعيد تعريف القيمة الافتراضية كما يلي:

```
defaults {
    user_friendly_names no
}
```

وأعد تشغيل multipathd:

sudo service multipath-tools restart

سيعيد الأمر «show config» قاعدة البيانات الحية.

التثبيت مع دعم Multipath

لتفعيل دعم multipath أثناء التثبيت، استخدم:

install disk-detect/multipath/enable=true

فى مِحَث المثبت؛ وستظهر أثناء التثبيت أجهزة multipath المُكتشَّفة فى:

/dev/mapper/mpath<X>

ب. تجاهل الأقراص المحلية أثناء توليد أجهزة Multipath

لبعض الحواسيب بطاقات SCSI لأقراصها المحلية؛ وليس من المستحسن استخدام -DM لبعض الحواسيب بطاقات SCSI لأقراصها الآتية كيفية تعديل ملف ضبط multipath لتجاهل الأقراص المحلية أثناء ضبط multipath.

حدد أيّة أقراص هي الأقراص الداخلية، وعلّمها كتلك الموجودة في القائمة السوداء؛ إن dev/sda - في هذا المثال- هـ و قـرص داخلي، لاحـظ أنـه مضبوط أصـليًا في ملـف ضبط multipath الافتراضي، سـيُظهِر الأمـر v2- multipath القـرص المحلـي (dev/sda) في خريطة multipath؛ للمزيد من المعلومات حـول ناتج خـرج الأمر multipath، راجع القسم «ناتج الأمر multipath».

```
sudo multipath -v2
   create: SIBM-ESXSST336732LC____F3ET0EP0Q000072428BX1 undef
WINSYS, SF2372
   size=33 GB features="0" hwhandler="0" wp=undef
   `-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=undef
      |- 0:0:0:0 sda 8:0 [-----
   device-mapper ioctl cmd 9 failed: Invalid argument
   device-mapper ioctl cmd 14 failed: No such device or address
   create: 3600a0b80001327d80000006d43621677 undef
WINSYS, SF2372
   size=12G features='0' hwhandler='0' wp=undef
   `-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=undef
      |- 2:0:0:0 sdb 8:16 undef ready running
        `- 3:0:0:0 sdf 8:80 undef ready
                                                  running
   create: 3600a0b80001327510000009a436215ec undef
WINSYS, SF2372
   size=12G features='0' hwhandler='0' wp=undef
   `-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=undef
      |- 2:0:0:1 sdc 8:32 undef ready running
         `- 3:0:0:1 sdg 8:96 undef ready
                                                  running
   create: 3600a0b80001327d800000070436216b3 undef
WINSYS, SF2372
   size=12G features='0' hwhandler='0' wp=undef
   `-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=undef
      |- 2:0:0:2 sdd 8:48 undef ready running

`- 3:0:0:2 sdg 8:112 undef ready running
                                                   running
```

لكي يُمنَع رابط الأجهزة من ربط dev/sda/ في خرائط multipath الخاصة به، فعدًل قسم القائمة السوداء (blacklist) في ملف etc/multipath.conf/ لتضمين هذا الجهاز، على الرغم من أنك تستطيع جعل الجهاز sda ضمن القائمة السوداء باستخدام النوع devnode الرغم من أنك تستطيع جعل الجهاز book خمن القائمة السوداء باستخدام النوع dev/sda لكنها لن تكون طريقةً آمنةً لأننا لا يمكن أن نضمن أن dev/sda/ سيبقى بنفس الاسم عند إعادة التشغيل؛ لإضافة أجهزة منفصلة إلى القائمة السوداء، فيمكنك استخدام WWID لذاك الجهاز، الحظ أنه قد ظهر في مخرجات الأمر wwida أنه قد ظهر في مخرجات الأمر sda/sda أنه قد طهر في مخرجات الأمر sda/sda/ وكان الوحظ أنه قد طهر في مخرجات الأمر etc/multipath.conf/ الحجه:

بعد أن تُحدِّث ملف etc/multipath.conf، يجب أن تخبر multipathd يدويًا أن يُعيد قراءة الملف، يعيد الأمر الآتى قراءة ملف etc/multipath.conf/ المُعدَّل:

```
sudo service multipath-tools reload
```

نفذ الأمر الآتى لإزالة جهاز multipath:

```
sudo multipath -f SIBM-ESXSST336732LC____F3ET0EP0Q000072428BX1
```

للتحقق فيما إذا نجحت عملية إزالة الجهاز، يمكنك تنفيذ الأمر multipath لعرض ضبط multipath الحالي، راجع القسم «طلبيات Multipath باستخدام الأمر multipath ضبط المعلومات حول الأمر الله المراله التأكد من أن الجهاز المضاف إلى القائمة للمزيد من المعلومات حول الأمر الأمر الله multipath. للتأكد من أن الجهاز المضاف إلى القائمة السوداء لم يُضَف مرةً ثانيةً، فتستطيع تنفيذ الأمر multipath كما في المثال الآتي؛ حيث يُضبَط الأمر werbosity) من الدرجة والإسهاب» (verbosity) من الدرجة 20 إذا لم تُحدِّد الخيار v-:

```
sudo multipath
   create: 3600a0b80001327d80000006d43621677 undef
WINSYS, SF2372
   size=12G features='0' hwhandler='0' wp=undef
   `-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=undef
      |- 2:0:0:0 sdb 8:16 undef ready
                                                running
         - 3:0:0:0 sdf 8:80 undef ready
                                                  running
   create: 3600a0b80001327510000009a436215ec undef
WINSYS, SF2372
   size=12G features='0' hwhandler='0' wp=undef
   `-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=undef
      |- 2:0:0:1 sdc 8:32 undef ready running
        `- 3:0:0:1 sdg 8:96 undef ready running
   create: 3600a0b80001327d800000070436216b3 undef
WINSYS, SF2372
   size=12G features='0' hwhandler='0' wp=undef
   `-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=undef
      |- 2:0:0:2 sdd 8:48 undef ready
                                               running
        `- 3:0:0:2 sdg 8:112 undef ready
                                                   running
```

ج. ضبط أجهزة التخزين

يتضمن DM-Multipath افتراضيًا دعمًا لأغلبية مصفوفات التخزين التي تدعم -DM Multipath ويتضمن Multipath، قيم الإعدادات الافتراضية، بما فيها الأجهزة المدعومة، يمكن أن توجد في ملف .multipath.conf.defaults

إذا احتجت لإضافة جهاز تخزين غير مدعوم افتراضيًا كجهاز multipath معروف، فعدل ملف etc/multipath وأضف معلومات الجهاز الملائمة.

على سبيل المثال، لإضافة معلومات حول سلسة HP Open-V، فستبدو المدخلة كما يلي، حيث n% هو اسم الجهاز:

```
devices {
          device {
                vendor "HP"
                product "OPEN-V."
                getuid_callout "/lib/udev/scsi_id --whitelisted
--device=/dev/%n"
          }
}
```

للمزيد من المعلومات حول قسم الأجهزة في ملف الضبط، انظر قسم «ملف ضبط الأجهزة».

٤. ملف ضبط DM-Multipath

تستطيع تجاوز قيم ضبط DM-Multipath الافتراضية بتعديل ملف الضبط DM-Multipath تستطيع تجاوز قيم ضبط path.conf ويمكنك إضافة مصفوفات التخزين غير المدعومة افتراضيًا في ملف الإعدادات إن كان ذلك ضروريًا؛ يـوفر هـذا الفصـل معلومـاتٍ عـن تفسـير وتعـديل ملف multipath.conf ويحتوى أقسامًا عن المواضيع الآتية:

- لمحة عن ملف الضبط.
- ملف ضبط القائمة السوداء.
- ملف ضبط القيم الافتراضية.
- ملف ضبط خاصیات Multipath.
 - ملف ضبط الأجهزة.

ستحتاج -في ملف ضبط multipath- إلى تحديد الأقسام التي تحتاج لها للضبط الذي تريده، أو إذا أردت تغيير القيم الافتراضية المضبوطة في ملف multipath.conf.defaults؛ إذا كانت هنالك أقسام ليست متعلقة ببيئة عملك، أو التي لا تحتاج إلى تجاوز قيمها الافتراضية، فإنك تستطيع أن تتركها وقبلها رمز التعليق، كما كانت في الملف الابتدائي.

يسمح لك ملف الضبط باستخدام التعابير النمطية.

يمكن العثور على نسخةٍ مليئةٍ بالتعلقيات من مثال عن ملف الإعدادات في المسار:

/usr/share/doc/multipath-tools/examples/multipath.conf.annotated.gz

ا. لمحة عن ملف الضبط

يُقسَّم ملف ضبط multipath إلى الأقسام الآتية:

- blacklist: قائمة بالأجهزة التي لا تدخل بعين الاعتبار عند استخدام multipath.
- blacklist_exceptions: قائمة بالأجهزة المرشحة لتكون جزءًا من multipath التي كان يجب أن تكون في القائمة السوداء، وذلك وفقًا لضبط قسم القائمة السوداء.
 - defaults: إعدادات DM-Multipath افتراضية عامة.
- multipath : إعدادات لصفات أجهزة multipath الفردية، ستتجاوز هذه القيم ما هو محدد فى قسمَىّ devices و devices من ملف الضبط.
- devices: الإعدادات لكل متحكم من متحكمات التخزين، هذه القيم ستتجاوز تلك المحددة في قسم defaults في ملف الضبط، إذا كنت تستخدم مصفوفة تخزين ليست مدعومة افتراضيًا، فربما تحتاج لإنشاء قسم فرعى من devices لمصفوفتك.

عنــدما يُحــدِّد النظــام خاصــيات جهــاز multipath، فــإنه يتحقــق أولًا مــن إعــدادات ، multipath قــادات كل جهاز على حدة، ثم القيم الافتراضية لنظام multipath.

ب. ملف ضبط القائمة السوداء

قسم القائمة السوداء من ملف ضبط multipath يحدد الأجهزة التي لن تستخدم عندما يضبط النظام أجهزة السوداء لن تجمَّع إلى جهاز .multipath الأجهزة الموجودة في القائمة السوداء لن تجمَّع إلى جهاز .multipath

إذا أردت حجب الأجهزة، فيمكنك فعل ذلك عبر أحد الشروط الآتية:

- بواسطة معرف WWID، كما هو مشروحٌ في قسم «الحجب بواسطة WWID».
 - بواسطة اسم الجهاز، كما هو مشروحٌ في قسم «الحجب بواسطة اسم الجهاز».
 - بواسطة نوع الجهاز، كما هو مشروحٌ في قسم «الحجب بواسطة نوع الجهاز».

هنالك مختلف أنواع الأجهزة المُصَّافة إلى القائمة السوداء افتراضيًا حتى لو عطَّلتَ القسم الابتدائي للقائمة السوداء في ملف الضبط، لمعلوماتٍ حول ذلك، راجع قسم «الحجب بواسطة اسم الجهاز».

الحجب بواسطة WWID

يمكنك إضافة أجهزة معينة إلى القائمة السوداء بواسطة معرفها العالمي باستخدام القيد wwid في قسم blacklist في ملف الضبط.

يُظهِر المثال الآتي الأسطر في ملف الضبط التي ستحجب جهارًا معرِّفه العالمي هـو 26353900f02796769:

الحجب بواسطة اسم الجهاز

تستطيع حجـب أنواع الأجهـزة عـبر اسـم الجهـاز، ممـا يـؤدي إلـى عـدم جمعهـا فـي جهـاز multipath من ملف الضبط.

يوضح المثال الآتي الأسطر في ملف الضبط التي تستخدم لحجب جميع أجهزة SCSI، حيث أنها تحجب كل أجهزة *sd:

```
blacklist {
         devnode "^sd[a-z]"
}
```

تستطيع استخدام القيد devnode في قسم blacklist في ملف الضبط لتحديد الأجهزة كلًّا على حدة بدلًا من تحديد جميع الأجهزة من نوع معيّن، لكن هذا ليس مستحسنًا، لأنها إن لم تكن هذه الأجهزة معرَّفة ومربوطة ربطًا ثابتًا باستخدام قواعد udev، فليس هنالك أيّة ضمانة أن الجهاز المحدد سيكون له نفس الاسم بعد إعادة الإقلاع؛ فعلى سبيل المثال، ربما يتغير اسم الجهاز من dev/sdb/ إلى dev/sdb/ عند إعادة الإقلاع.

قيود devnode الآتية موجودة في القائمة السوداء افتراضيًا؛ الأجهزة التي تحجبها هذه القيود لا تدعم DM-Multipath عمومًا، ولتفعيل تعدد الطرق في أي جهاز من تلك الأجهزة، فعليك تحديده في قسم blacklist_exceptions في ملف الضبط، كما هو موضح في قسم «استثناءات الحجب»:

```
blacklist {
      devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
      devnode "^hd[a-z]"
}
```

الحجب بواسطة نوع الجهاز

تستطيع تحديد أنواع أجهزة معينة في قسم blacklist من ملف الضبط باستخدام قسم ،device المثال الآتى يحجب كل أجهزة DS4200 وأجهزة HP.

استثناءات الحجب

تستطيع استخدام قسم blacklist_exceptions في ملف الضبط لتفعيل تعدد الطرق في الأجهزة المحجوبة افتراضيًا.

عند تحديد الأجهزة المسموحُ لها في قسم blacklist_exceptions من ملف الضبط، فعليك تحديد تلك الاستثناءات بنفس الطريقة التي حددت فيها الأجهزة المحجوبة في قسم فعليك تحديد تلك الاستثناءات بنفس الطريقة التي حددت فيها الأجهزة المحبوب في حال حجبت الأجهزة باستخدام قيد devnode، حتى لو كان الجهاز المحجوب مرتبطًا بمعرف WWID الذي حددته أنت. وبشكل مشابه، الاستثناءات التي تستخدم devnode تُطبَّق فقط على قيود devnode، وكذلك الأمر لاستثناءات الأجهزة.

ج. الإعدادات الافتراضية لملف الضبط

يتضمن ملف الضبط etc/multipath.conf/ قسمًا اسمه defaults يضبط خاصية user_friendly_names إلى القيمة yes، كما يلى:

```
defaults {
        user_friendly_names yes
}
```

وهذا يتجاوز القيمة الافتراضية لخاصية user_friendly_names.

ويحتوى ملف الضبط قالبًا للإعدادات الافتراضية للضبط، هذا القسم معطل بالتعليقات كما يلى:

```
#defaults {
          udev_dir
                               /dev
          polling interval
#
                               "round-robin 0"
          selector
          path_grouping_policy failover
                              "/lib/dev/scsi id --whitelisted
          getuid_callout
--device=/dev/%n"
# prio const
# path_checker
                directio
# rr_min_io 1000
# rr_weight uniform
# failback manual
# no path retry fail
# user_friendly_names
#}
```

لتجاوز قيمة افتراضية في أيّة خاصية من خاصيات الضبط، تستطيع نسخ السطر الموافق للتجاوز قيمة افتراضية وإزالة التعليق الذي قبلها؛ على سبيل المثال، لتجاوز الخاصية path_grouping_policy لتضبّط إلى القيمـة multibus بـدلًا مـن path_grouping_policy؛ فانسـخ ذاك السطر من القالب إلى قسم defaults الابتدائي من ملف الضبط، ثم أزل التعليق كما يلي:

يشرح الجـدول الآتي الخاصيات الـتي يمكنـك ضبطها فـي قسـم defaults مـن ملـف .multipath ما لم يعاد تعريفها باستخدام .multipath.conf فى ملف multipath.conf و multipaths و devices

الجدول ٥-٣: القيم الافتراضية لملف ضبط Multipath

الشرح	الخاصية
تحديد الزمن الفاصل بين التحققين من الطرق بالثواني، سيزداد الزمن الفاصل للتحقق من الطرق التي تعمل عملًا سليمًا تدريجيًا إلى (٤ * polling_interval)، القيمة الافتراضية هي ٥.	polling_interval
المجلد الذي تُنشَّأ فيه عقد أجهزة udev، القيمة الافتراضية هي dev/.	udev_dir
المجلد الذي تُخزَّن فيه الكائنات المشتركة الديناميكية، القيمة الافتراضية متعلقةٌ بنظام التشغيل، وتكون عادةً القيمة lib/multipath/.	multipath_dir
قيمة «الإسهاب» الافتراضية. تزيد القيم العليا من درجة الإسهاب، وتتراوح القيم الصالحة بين ٠ و ٦، القيمة الافتراضية هي ٢.	verbosity
توصيف الخوارزمية الافتراضية لتحديد أي طريق سيستخدم في عملية الدخل أو الخرج الآتية، القيم الممكنة تتضمن: • round-robin 0: المرور على كل طريق في مجموعة الطرق، وإرسال نفس كمية الدخل أو الخرج لكلٍ منها. • queue-length 0: إرسال رزمة الدخل أو الخرج الآتية في الطريق الذي يحتوي على أقل عدد من طلبيات الدخل أو الخرج. • service-time 0: يرسل رزمة الدخل أو الخرج الآتية في الطريق الذي يكون له وقت خدمة أقصر ما يمكن، وهذا يُحدَّد بتقسيم حجم رزم الدخل أو الخرج التي ما زالت في كل طريق على وقت مرورها (النسبي). round-robin 0:	path_selector

تحديد الطريق الافتراضي لسياسة تجميع الطرق لتطبَّق على الطرق المتعددة غير المحددة؛ القيم الممكنة هى:

- القيمة failover: طريق وحيدٌ لكل مجموعة أولويات.
- القيمة multibus: جميع الطرق الصالحة في مجموعة أولويات واحدة.

• القيمة group_by_serial: مجموعة أولويات وحيدة لكل رقم تسلسلي كُشِفَ عنه.

- القيمة group_by_prio : مجموعة أولويات وحيدة لكل طريق حسب قيمة أولويته.
- القيمة group_by_node_name : مجموعة أولويات وحيدة لكل اسم عقدة هدف.

القيمة الافتراضية هي failover.

تحديد البرنامج الافتراضي ووسائطه الممررة إليه الذي يجب استدعاؤه

للحصول على معرِّفٍ فريدٍ للطريق؛ يجب تحديد مسار مطلق له.

القيمة الافتراضية هي:

/lib/udev/scsi_id --whitelisted --device=/dev/%n

path_grouping _policy

getuid_callout

prio

تحديد الدالة الافتراضية لاستدعائها للحصول على قيمة أولوية الطريق، على سبيل المثال، بتات ALUA في SPC-3 توفر قيمة prio يمكن الاستفادة منها. القيم الممكنة هى:

- القيمة const: تحديد الأولوية ١ إلى جميع الطرق.
- القيمة emc: توليد أولوية الطريق لمصفوفات EMC.
- القيمة alua: توليد أولوية الطريق بالاعتماد على إعدادات SCSI-3. ALUA.

• القيمة netapp: توليد أولوية الطريق لمصفوفات NetApp.

- · القيمة rdac: توليد أولوية الطريق لمتحكم LSI/Engenio RDAC.
- القيمة hp_sw: توليد أولوية الطريق لمتحكم Compaq/HP في نمط «فعال/في وضع الاستعداد».
 - القيمة hds: توليد أولوية الطريق لمصفوفات تخزين Hitachi HDS.

القيمة الافتراضية هي const.

السلسلة النصية للوسائط الممررة إلى دالة prio؛ لا تحتاج أغلبية دوال prio إلى وسائط، لكن دالة «datacore prioritizer» تحتاج واحدًا، على سبيل المثال: «timeout=1000 preferredsds=foo»؛ القيمة الاشيء ("").

الخاصيات الإضافية لأجهزة multipath، الخاصية الوحيدة الموجودة هي queue_if_no_path التي هي نفس الضبط no_path_retry إلى queue aic no path للمزيد من المعلومات حول المشاكل التي ستحصل عند استخدام هذه الخاصية، راجع القسم «المشاكل مع queue_if_no_path».

prio_args

features

توصيف الطريقة الافتراضية المستخدمة لتحديد حالة الطرق، القيم الممكنة تتضمن:

القيمة readsector0: قراءة القطاع الأول من الجهاز.

القيمة tur: تنفيذ «TEST UNIT READY» على الجهاز.

القيمة emc_clariion: طلب صفحة EVPD (التي هي 0xC0) من

Clariion لتحديد الطريق.

القيمة hp_sw: التحقق من حالة الطريق لمصفوفات HP للتخزين التى

تعمل بنمط «فعال/في وضع الاستعداد».

القيمة rdac: التحقق من حالة الطريق لمتحكم التخزين LSI/Engenio

.RDAC

القيمة directio: قراءة أول قطاع باستخدام الدخل أو الخرج المباشر. القيمة الافتراضية هي directio.

تدير آلية تجاوز الفشل في مجموعة الطرق.

القيمة immediate تؤدى إلى تجاوز الفشل مباشرةً إلى مجموعة الطرق

ذات أعلى أولوية وتحتوى على طرق فعالة.

القيمة manual تشير إلى أنه لا يجب أن تكون هنالك آلية لتجاوز الفشل

مباشرةً، ويتم ذلك بتدخل مسؤول النظام.

قيمة رقمية أكبر من الصفر تحدد زمن التأجيل لتجاوز الفشل مُعبِّرًا عنه

بالثواني.

القيمة الافتراضية هي manual.

تحدد عدد طلبيات الدخل أو الخرج لتمريرها إلى طريقِ ما قبل الانتقال إلى

الطريق الآتى في مجموعة الطرق الحالية.

القيمة الافتراضية هي ١٠٠٠.

path_checker

failback

rr_min_io

إذا ضُبِطَت إلى priorities فعندئذٍ بدلًا من إرسال طلبيات priorities إلى طريقٍ ما قبل استدعاء path_selector لتحديد الطريق الآتي، فإنه يُحدَّد رقم الطلبيات التي ستُرسَل بواسطة جداء rr_min_io بأولوية الطريق، كما هو محدد بواسطة دالة prio. وإذا ضبطت الخاصية إلى uniform فإن «ثقل» كل الطرق سيكون متساويًا. القيمة الافتراضية هي uniform.

rr_weight

تُحدِّد القيمة العددية لهذه الخاصية عدد المرات التي سيحاول فيها النظام استخدام الطريق التي تعرض للفشل قبل إيقاف الطلبيات. إذا كانت القيمة «fail» فهذا يعني أن الفشل سيكون فوريًّا دون أيَّة طلبيات؛ وإذا كانت القيمة queue، فهذا يعني أنه لا يجب أن تتوقف الطلبيات حتى يصلَّح ذاك الطريق.

no_path_retry

القيمة الافتراضية هي "صفر".

إذا ضبطت إلى yes، فإنها تحدد أن على النظام استخدام الملف (yetc/multipath/bindings لتعيين اسم بديل فريد للطريق، على شكل mpathn: وإذا ضبطت إلى no، فإن على النظام استخدام WWID كاسم بديل للطريق؛ وفي كلا الحالتين، ما سيُحدَّد هنا سيتم تجاوزه من أيّة أسماء بديلة خاصة بالأجهزة محددة في قسم multipaths من ملف الضبط. القيمة الافتراضية هي no

user_friendly_ names

إذا ضبطت إلى no، فسيُعطِّل عفريت multipathd جميع الطلبيات لجميع الأجهزة عندما يكون مغلقًا. الأجهزة عندما يكون مغلقًا. القيمة الافتراضية هي no.

queue_without _daemon

flush_on_last_del	إذا ضبطت إلى yes، فإن multipath سيعطل الطلبيات عندما يحذف آخر طريق إلى جهازٍ ما. القيمة الافتراضية هي no.
max_fds	تضبط العدد الأقصى من مقابض الملفات المفتوحة (descriptors التي يمكن أن تُفتَح بواسطة multipath وعفريت (descriptors) التي يمكن أن تُفتَح بواسطة ulimit -n وهذا مكافئ للأمر wultipathd؛ القيمة القصوى ستُحدد إلى النظام من ملف proc/sys/fs/nr_open/، إذا لم تضبط هذه الخاصية، فإن الرقم الأقصى لمقابس الملفات المفتوحة سيأخذ من العملية المُستدعِيّة؛ الذي يكون عادة ١٠٢٤، ولكي تكون آمنًا، يجب ضبط الخاصية إلى العدد الأقصى من الطرق زائد ٣٢ إذا كان هذا الرقم أكبر من ١٠٢٤.
checker_timer	المهلة الممنوحة لمتحققي الطرق لتنفيذ أوامر SCSI بالثواني. القيمة الافتراضية مأخوذة من sys/block/sdx/device/timeout/ التي هي ۳۰ ثانية في نسخة أوبنتو ۱۲.۰٤.
fast_io_fail_tmo	عدد الثواني التي ستنتظرها طبقة SCSI بعد اكتشاف حدوث مشكلة في منفذ FC بَعيد قبل إعلان فشل الدخل أو الخرج إلى الأجهزة في ذاك المنفذ البعيد؛ يجب أن تكون هذه القيمة أصغر من قيمة dev_loss_tmo. ضبط هذه القيمة إلى Off سيعطل المهلة. القيمة الافتراضية محددة من نظام التشغيل.
dev_loss_tmo	عدد الثواني التي ستنتظرها طبقة SCSI بعد اكتشاف حدوث مشكلة في منفذ FC بَعيد قبل إزالته من النظام؛ ضبط هذه القيمة إلى infinity ستجعل قيمته ۲۱٤۷٤۸۳٦٤۷ ثانية، أو ٦٨ سنة. القيمة الافتراضية محددة من نظام التشغيل.

د. خواص ملف ضبط Multipath

جـدول خاصيات Multipath الآتي يوضـح الخاصيات الـتي يمكـن أن تضبط فـي قسـم multipath فـي ملف multipath لكل جهاز multipath محدد؛ ستطبق هذه الخاصيات على multipath وحيد محدد، ستُستخدَم هذه القيم الافتراضية من DM-Multipath وستتجاوز defaults فى ملف multipath.conf.

الجدول ٥-٤: خاصيات Multipath

الشرح	الخاصية
تحديد WWID لجهاز multipath الذي ستُطبَّق عليه خاصيات	wwid
multipath، هذا الوسيط إلزاميٌ لهذا القسم من ملف multipath.conf.	
تحديد الاسم الرمزي لجهاز multipath الذي ستُطبَّق خاصيات	
multipath عليه، إذا كنت تستخدم user_friendly_names، فلا	alias
تضبط هذه القيمة إلى mpathn، هذا سيتداخل مع الاسم المُسنَد تلقائيًا	
وسيعطي أسماء عقد أجهزة غير صحيحة.	

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتجاوز ضبط الخاصيات الآتية في قسم multipath:

- no_path_retry path_grouping_policy
 - rr_min_io path_selector •
 - rr_weight failback •
- flush_on_last_del prio
 - prio_args •

شطهِـر المثـال الآتـي خاصـيات multipath المحـددة فـي ملـف الضـبط لجهـازي multipath يُظهِـر المثـال الآتـي خاصـيات wwiD الجهـاز الأول هـي 3600508b4000156d7000120000b0000 للجهـاز الأول هـي yellow».

جهـاز multipath الثـاني فـي المثـال لـه WWID بقيمـة multipath الثـاني فـي المثـال لـه priorities.

```
multipaths {
         multipath {
                  wwid
3600508b4000156d70001200000b0000
                   alias
                                              vellow
                  path_grouping_policy
                                              multibus
                                              "round-robin 0"
                  path_selector
                  failback
                                              manual
                   rr_weight
                                              priorities
                  no path retry
         multipath {
                  wwid
1DEC 321816758474
                   alias
                                              red
                                              priorities
                   rr weight
           }
}
```

ه. ملف ضبط الأجهزة

جدول «خاصيات الأجهزة» الآتي يظهر الخاصيات التي يمكنك ضبطها لكل جهاز تخزين على حدة في قسم devices في ملف ضبط multipath.conf، تستخدم هذه الخاصيات من DM-Multipath ما لم تعاد كتابتها من الخاصيات المحددة في قسم multipaths في ملف multipath.conf للطرق الـتي تحتـوي علـى الجهـاز؛ هـذه الخاصـيات تتجـاوز الخاصـيات المضبوطة في قسم defaults في ملف multipath.conf.

العديد من الأجهزة التي تدعم تعدد الطرق مضمَّنة افتراضيًا في ملف ضبط multipath: القيم للأجهزة المدعومة افتراضيًا موجودةٌ فى ملف multipath.conf.defaults.

ربما لا تحتاج إلى تعديل القيم لهذه الأجهزة، لكنك تستطيع تجاوز القيم الإضافية بتضمين قيد في ملف الضبط للجهاز، وإعادة كتابة هذه القيم، يمكنك نسخ قيم الضبط الافتراضية للجهاز من multipath.conf.annotated.gz أو إذا أردت الحصول على ملف ضبط مختصر، فراجع الملف multipath.conf.synthetic للجهاز وأعد كتابة القيم التى ترغب فى تغييرها.

لإضافة جهاز إلى هذا القسم من ملف الإعدادات الذي لم يُضبَط افتراضيًا تلقائيًا، فعليك تحديـد خاصـيتَيّ vendor و product؛ تسـتطيع العثـور علـى هـذه القيـم بـالنظر فـي ملـف/sys/block/device_name/model وفـي /sys/block/device_name/device/vendor هو اسم الجهاز الذي سيستخدم في multipath، كما في المثال الآتي:

cat /sys/block/sda/device/vendor
WINSYS
cat /sys/block/sda/device/model
SF2372

الخاصيات الإضافية التي عليك تحديدها تعتمد على الجهاز الذي تعدّه، إذا كان الجهاز من نمـط «فعـال/فعـال»، فلا تحتـاج عـادةً إلـى أيّـة خاصـيات إضـافية؛ لكـن ربمـا تريــد ضـبط path_grouping_policy إلى القيمة multibus، فتكون الخاصيات التي قد تحتاج لها هي no_path_retry، كما شُرِحَت في جدول «خاصيات Multipath».

أما إذا كان الجهاز من نمط «فعال/ غير فعال»، لكنه يُبدِّل تلقائيًا بين الطرق التي فيها دخل أو خرج إلى طريق غير فعال، فستحتاج إلى تعديل دالة التحقق إلى واحدة لا تُرسِل دخل أو خرج إلى الطرق لتختبر إذا كان يعمل (عدا ذلك، فسيستمر جهازك بالفشل)، هذا يعني أنه عليك ضبط قيمة path_checker دائمًا إلى القيمة tur؛ وهذا سيجدي نفعًا لجميع أجهزة SCSI التي تدعم Test Unit Ready (الذي تدعمه أغلبيتها).

إذا احتاج الجهاز إلى أمـرٍ خـاص لتبـديل الطـرق، فـإن ضـبط هـذا الجهـاز لاسـتخدام multipath يتطلب وحدة نواة لمتحكم العتاد، متحكم العتاد المتوفر حاليًا هو emc، وإذا لم يكن هذا كافيًا لجهازك، فربما لا تستطيع ضبط هذا الجهاز لاستخدام multipath.

الجدول ٥-٥: خاصيات الأجهزة

الشرح	الخاصية
تحديد اسم الشركة المصنعة لجهاز التخزين الذي تطبق عليه خاصيات الجهاز؛ على سبيل المثال COMPAQ.	vendor
تحديد اسم مُنتَج جهاز التخزين الذي تطبق عليه خاصيات الجهاز؛ على سبيل المثال HSV110 (C)COMPAQ.	product
تحديد معرف revision لجهاز التخزين.	revision
تحديد التعبير النمطي المستخدم لحجب الأجهزة وفقًا للمُنتِج.	product_blacklist
تحديد الوحدة المستخدمة لتنفيذ أفعال خاصة بالعتاد عند تحويل مجموعات الطرق أو التعامل مع أخطاء الدخل أو الخرج؛ القيم الممكنة تتضمن: • القيمة 1 emc: المتحكم العتادي الخاص بمصفوفات SCSI-3. • القيمة 1 alua: المتحكم العتادي الخاص بمصفوفات ALUA. • القيمة 1 hp_sw: المتحكم العتادي الخاص بمتحكمات .Compaq/HP. • القيمة 1 rdac: المتحكم العتادي الخاص بمتحكمات .LSI/Engenio RDAC.	hardware_handler

ويمكن إعادة كتابة الخاصيات الآتية في قسم device:

```
path_grouping_policy
getuid_callout
path_selector
path_checker
features
failback
prio
prio_args
no_path_retry
rr_min_io
rr_weight
fast_io_fail_tmo
dev_loss_tmo
flush_on_last_del
```

ملاحظة: عندما يحدد hardware_handler، فإن من مسؤوليتك التأكد من أن وحدة النواة الملائمة قد حُمِّلَــت لـــدعم الواجهـــة (interface) المحـــددة، هـــذه الوحـــدة يمكـــن أن توجـــد فـــي (lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/scsi/device_handler/، يجب أن تدمج الوحدة المطلوبة مع battle للتأكد من أن إمكانية الكشف والقدرة على تجاوز المشاكل موجودة أثناء وقت التشغيل، على سبيل المثال:

echo scsi_dh_alua >> /etc/initramfs-tools/modules ## append module to file update-initramfs -u -k all

المثال الآتي يظهر قيد جهاز في ملف ضبط multipath:

```
#devices {
# device {
# vendor "COMPAQ "
# product "MSA1000 "
# path_grouping_policy multibus
# path_checker tur
# rr_weight priorities
# }
# }
```

الفراغات المتروكة في حقول vendor، و product و vendor مهمة لأن revision و بشكل يجري مطابقة مباشرة لهذه الخاصيات، التي يكون تنسيقها معرفًا من مواصفات SCSI؛ وبشكل خاص الأمـر «Standard INQUIRY»، فعنـدما تسـتخدم علامـات الاقتبـاس، فـإن حقـول بعاص الأمـر «product و product»، و revision ستفسر بدقة كما هو محدد في المواصفات (spec)؛ يمكن تضمين التعابير النمطية في العبارات المقتبسة؛ وعندما يعرف حقلٌ ما بدون الفراغات المطلوبة، فسينسخ multipath السلسلة النصية إلى حافظة ذات سعة معينة وسيكمل الأحرف الباقية في الحافظة بعدد مناسب من الفراغات؛ حيث تتوقع المواصفات أن يكون الحقل كاملًا مملوءًا بعدد معين من المحارف أو الفراغات، كما في المثال السابق:

- حقل vendor: ۸ محارف.
- حقل product: ٦٦ محرف.
- حقل revision: ٤ محارف.

لإنشاء ملف ضبط أكثر متانةً ومرونةً، فيمكن استخدام التعابير النمطية؛ تتضمن المعاملات القابلة للاستخدام:

«+?*.[]\$^»، تستطيع العثور على أمثلة عملية عن التعابير النمطية بمعاينة قاعدة بيانات «+?*.[]\$ سلان multipath الحية، وملف ضبط multipath.conf، ملفات الأمثلة موجودة في /doc/multipath-tools/examples:

echo 'show config' | multipathd -k

0. إدارة وإصلاح أخطاء DM-Multipath

ا. إعادة تحجيم جهاز Multipath أثناء عمله

إذا احتجت لإعادة تحجيم جهاز multipath أثناء عمله، فعليك اتباع الخطوات الآتية:

إعادة تحجيم الجهاز الفيزيائي، هذا الأمر متعلق بمنصة التخزين.

استخدام الأمر الآتى للعثور على طريق للوصول إلى LUN:

sudo multipath -l

إعادة تحجيم الطرق. في أجهزة SCSI، تؤدي كتابة ١ إلى ملف rescan إلى جعل الجهاز يطلب من محرك SCSI أن يعيد المسح، كما في الأمر الآتى:

echo 1 > /sys/block/device_name/device/rescan

إعادة تحجيم جهاز multipath بتنفيذ أمر إعادة تحجيم

sudo multipathd -k 'resize map mpatha'

إعادة تحجم نظام الملفات (باعتبار أننا لا نستخدم أيّة أقسام LVM أو DOS):

sudo resize2fs /dev/mapper/mpatha

ب. نقل جذر نظام الملفات من جهازٍ ذي طريقٍ واحدٍ إلى جهازٍ ذي طرقٍ متعددة

يمكن تبسيط هذه المهمة تبسيطًا شديدًا باستخدام UUID للتعرف على الأجهزة؛ بكل بساطة، ثبِّت multipath-tools-boot وأعد الإقلاع؛ هذا سيعيد بناء قرص الذاكرة الابتدائي multipath الفرصة لبناء الطرق قبل أن يوصل نظام الملفات الجذر باستخدام UUID.

ملاحظـة: فـي كـل مـرة يحـدث فيهـا multipath.conf يجـب أن يُحـدِّث initrd بتنفيــذ الأمـر -multipath.conf بالمات :initramfs -u -k all السبب وراء نسخ multipath.conf إلى ramdisk هو إتمام عملية تحديد الأجهزة المتاحة للتجميع بواسطة القائمة السوداء وأقسام الأجهزة.

ج. نقل نظام ملفات ذاكرة التبديل من جهاز ذي طريق واحدٍ إلى جهازِ ذي طرق متعددة

العملية تماثل تمامًا العملية المشروحة في القسم السابق «نقل جذر نظام الملفات من جهازٍ ذي طريقٍ واحدٍ إلى جهازٍ ذي طرقٍ متعددة».

د. العفريت Multipath

إذا وجـدت مشـكلة فـي تطـبيق ضـبط multipath، فعليـك التأكـد مـن أن عفريـت multipath يعمـل كمـا هـو مشـروح فـي «إعـداد DM-Multipath»؛ يجـب أن يعمـل عفريـت multipathd لكـي تسـتطيع اسـتخدام أجهـزة multipathd. راجـع أيضًـا القسـم «استكشـاف الأخطاء وإصلاحها مع واجهة multipathd التفاعليـة» الذي يشرح التفاعل مع واجهة للمساعدة في تنقيح الأخطاء.

ه. المشاكل مع queue_if_no_path

إذا ضُبِطَ "features "1 queue_if_no_path فإن أو الخرج ستتوقف آنيًا إلى أن يُسترجَع طريقٌ أو أكثر؛ ولتجنب هذا، أي عملية تستخدم الدخل أو الخرج ستتوقف آنيًا إلى أن يُسترجَع طريقٌ أو أكثر؛ ولتجنب هذا، اضبط الخاصية no_path_retry N في ملف no_path_retry N.

عند ضبط الخاصية no_path_retry، فاحذف الخيار "no_path_retry أيضًا، لكن إن كنت تستخدم جهازًا متعدد الطرق الذي من مليف etc/multipath.conf/أيضًا، لكن إن كنت تستخدم جهازًا متعدد الطرق الذي تكون خاصية features "1 queue_if_no_path" متضمنة افتراضيًا في الضبط (وهذا حال الكثير من أجهزة SAN) فعليك إضافة "0" features التجاوز هذه الإعدادات الافتراضية، تستطيع فعل ذلك بنسخ قسم devices (فقط ذاك القسم، وليس كل الملف) من إستطيع فعل ذلك بنسخ قسم devices (فقط ذاك القسم، وليس كل الملف) من إستطيع فعل ذلك بنسخ قسم etc/multipath.conf.

إذا احتجت لاستخدام الخيار "features "1 queue_if_no_path ولكنك عانيت من المشكلة المذكورة هنا، فاستخدم الأمر dmsetup لتعديل ضبط LUN معين أثناء التنفيذ؛ على سبيل المثال، إذا أردت تغيير الضبط في جهاز multipath المدعو mpathc من "queue_if_no_path"، فنفذ الأمر الآتى:

sudo dmsetup message mpathc 0 "fail_if_no_path"

ملاحظة: عليك تحديد الاسم البديل mpathN بدلًا من المسار.

و. ناتج الأمر Multipath

إذا أنشأت أو عدلت أو عرضت جهاز multipath، فإنك ستحصل على مخرجات ضبط الجهاز الحالى؛ الصيغة هي الآتية (لكل جهاز multipath):

```
action_if_any: alias (wwid_if_different_from_alias)

→ dm_device_name_if_known vendor,product
size=size features='features' hwhandler='hardware_handler'

→ wp=write_permission_if_known
```

ولكل مجموعة طرق:

```
-+- policy='scheduling_policy' prio=prio_if_known status=path_group_status_if_known
```

ولكل طريق:

```
`- host:channel:id:lun devnode major:minor
dm_status_if_known path_status
online_status
```

على سبيل المثال، مخرجات الأمر multipath ستظهر كالآتي:

إذا كان الطريق مُعَدًّا وجاهرًّا للدخل أو الخرج، فإن حالة الطريق هي ready أو ready، وإن لم يكن يعمل الطريق، فإن الحالة هي faulty أو shaky؛ تُحدَّث حالة الطريق في كل فترة من الزمن بواسطة عفريت multipathd بالاعتماد على قيمة خاصية etc/multipath.conf/ المُعرَّفة في ملف etc/multipath.conf/.

حالة dm هي شبيهة بحالة الطريق، لكن من وجهة نظر النواة؛ حيث توجد قيمتين لحالة failed :dm و faulty، التي تكافئ بقية الحالات. قد لا تتوافق في بعض الأحيان قيمة حالة الطريق وحالة dm.

قيـم online_status الممكنـة هـي running و online؛ حيـث حالـة offline تعنـي أن جهاز SCSI قد عُطِّل.

ملاحظة: عندما يُنشَأ أو يُعدَّل جهاز multipath، فإن حالة مجموعة الطرق، واسم جهاز dm، وأذونات الكتابة، وحالة dm هي غير معلومة؛ وقد لا تكون الميزات (features) صحيحةً دومًا.

ز. طلبيات Multipath بالأمر multipath

يمكنك استخدام الخيارين l- و ll- للأمر multipath لعرض ضبط multipath الحالي، يمكنك استخدام الخيارين aysfs وفي رابط يعرض الخيار l- معلومات المعلومات المُجمَّعة من المعلومات الموجودة في sysfs وفي رابط الأجهزة، يعرض الخيار ll- المعلومات التي يعرضها l- بالإضافة إلى جميع مكونات النظام الأخرى.

عند عرض ضبط multipath، فإن هنالك ثلاثة مستويات من «الإسهاب»، التي يمكنك تحديدها بالخيار v- الخاص بالأمر multipath؛ بتحديد v0- فإن الأمر لا يعرض أيّة مخرجات، أما v1- فيعرض أسماء multipath المُنشأة أو المحدثة؛ التي يمكن أن تُمرَّر إلى أدوات أخرى

مثل kpartx؛ وبتحديد v2-، فإن الأمر يعرض جميع الطرق المكتشفة، و multipaths، وخرائط الأجهزة (device maps).

ملاحظة: يمكن تعديل درجة الإسهاب الافتراضية لأمر multipath (٢) بتعريف خاصية verbosity في قسم defaults في ملف multipath.conf.

يظهر المثال الآتى ناتج الأمر multipath -l:

يعرض المثال الآتي ناتج الأمر multipath -ll:

ح. خيارات الأمر Multipath

يشرح الجدول الآتي بعض خيارات الأمر multipath التي قد تجدها مفيدةً.

الجدول ٥-٦: خيارات مفيدة للأمر multipath

الوصف	الخيار
عرض ضبط multipath الحالي المجمَّع من sysfs ورابط الأجهزة (device mapper).	-1
عرض ضبط multipath الحالي المجمَّع من sysfs ورابط الأجهزة (device mapper)، وجميع مكونات النظام الأخرى.	-11
إزالة جهاز multipath المسمى.	-f device
إزالة جميع أجهزة multipath غير المستخدمة.	-F

ط. تحديد قيود رابط الأجهزة بالأمر dmsetup

تستطيع استخدام الأمـر dmsetup لمعرفـة أيّـة قيـود لرابـط الأجهـزة تطـابق أجهـزة multipathd.

يعرض الأمر الآتي جميع أجهزة ربط الأجهزة، وكل أرقامهم الكبرى والصغرى؛ حيث تحدد :multipathd على سبيل المثال، الرقم الصغير ٣ يطابق جهاز dm؛ على سبيل المثال، الرقم الصغير ٣ يطابق جهاز dev/dm-3/:

```
sudo dmsetup ls
                         (253, 4)
mpathd
mpathep1
                         (253, 12)
                         (253, 11)
mpathfp1
mpathb
                         (253, 3)
mpathgp1
                         (253, 14)
                         (253, 13)
mpathhp1
                         (253, 2)
mpatha
                         (253, 9)
mpathh
                         (253, 8)
mpathg
VolGroup00-LogVol01
                         (253, 1)
mpathf
                         (253, 7)
VolGroup00-LogVol00
                         (253, 0)
mpathe
                         (253, 6)
                         (253, 10)
mpathbp1
mpathd
                         (253, 5)
```

ى. استكشاف الأخطاء وإصلاحها مع واجهة multipathd التفاعلية

إن الأمـر multipathd -k هـو واجهـة تفاعليـة للعفريـت multipathd؛ سـتظهر واجهـة multipathd التفاعلية بعد إدخال الأمر السابق، ويمكنك بعد تنفيذه أن تكتب help لعرض قائمـة بالأوامر المتاحة، تستطيع إدخال أمر تفاعلى أو الضغط على Ctrl+D للخروج.

يمكن استخدام واجهة multipath التفاعلية لمعالجة الأخطاء التي قد تحصل مع نظامك؛ فعلى سبيل المثال، سلسلة الأوامر الآتية ستعرض ضبط multipath مع الإعدادات الافتراضية؛ راجع مقالة IBM ذات العنوان «Tricks with Multipathd» قبل إغلاقك للواجهة التفاعلية.

ستتأكد سلسلة الأوامر الآتيـة أن multipath قـد حصـل علـى آخـر التعـديلات فـي ملـف multipath.conf:

```
sudo multipathd -k
> > reconfigure
> > CTRL-D
```

استخدام سلسلة الأوامر الآتية للتأكد من أن المتحقق من الطرق يعمل جيدًا:

```
sudo multipathd -k
> > show paths
> > CTRL-D
```

يمكن أيضًا تمرير الأوامر إلى multipathd باستخدام مجرى الدخل القياسي (stdin) كما يلي:

```
# echo 'show config' | multipathd -k
```

الإدارة عن بعد

هنالك طرق عديدة لإدارة خادوم لينُكس عن بعد، سيشرح هذا الفصل ثلاثة من أشهر التطبيقات هي OpenSSH و Puppet و Ventyal.

ا. خادوم OpenSSH

ا. مقدمة

سنقدم في هذا القسم من دليل إدارة خواديم أوبنتو مجموعة أدوات فعّالة للتحكم البعيد ونقل الملفات بين الحواسيب المتصلة بالشبكة تسمى «OpenSSH»، سنتعلم أيضًا مجموعةً من إعدادات الضبط الممكنة مع خادوم OpenSSH ونتعلم كيف نغيرها فى نظام أوبنتو الخاص بك.

إن OpenSSH هـو إصدار مجاني وحـر مـن مجموعـة أدوات بروتوكـول «الصـدفة الآمنـة» (SSH] Secure Shell) للتحكم البعيـد أو نقل الملفات بيـن الحواسيب؛ الأدوات التقليديـة الـتي كانت مستخدمةً لإنجاز هذه المهام -مثل telnet أو rcp- لم تكن آمنةً حيث كانت تنقل كلمة مرور المستخدم بنصٍ واضح عند استخدامها؛ أمـا OpenSSH، فيُـوفِّر عفريتًا وأدوات للعميـل لإنشاء عمليات تحكم عن بعد أو نقل الملفات آمنة ومشفرة؛ ويستبدل الأدوات القديمة استبدالًا فعالًا.

مكونة خادوم OpenSSH المسماة sshd «تستمع» (listens) باستمرار لاتصالات العميل، وعندما يحدث طلب اتصال، فإن sshd ينُشِئ نوع الاتصال الصحيح اعتمادًا على نوع أداة العميل التي تجري الاتصال؛ على سبيل المثال، لو أن الحاسوب البعيد يتصل باستخدام برمجية عميل ssh التي تجري الاتصال؛ على سبيل المثال، لو أن الحاسوب البعيد يتصل باستخدام برمجية عميل فإن خادوم OpenSSH يهيّء جلسة تحكم عن بُعد بَعد الاستيثاق؛ وإذا اتصل المستخدم البعيد مع خادوم OpenSSH باستخدام openSSH باستخدام ويمكن أن يَستخدِم OpenSSH عدَّة طرق للاستيثاق، منها كلمة المرور العادية، والمفتاح العمومي (public key)، وبطاقات Kerberos للدخول.

ب. التثبيت

إن عملية تثبيت خادوم وعميل OpenSSH هي عمليةٌ بسيطة؛ استخدم هذا الأمر من مِحَث الطرفية لتثبيت عميل OpenSSH على نظام أوبنتو:

sudo apt-get install openssh-client

استخدم هذا الأمر في سطر الأوامر لتثبيت خادوم OpenSSH، وملفات الدعم المتعلقة به:

sudo apt-get install openssh-server

يمكن أيضًا تحديد حزمة openssh-server للتثبيت أثناء عملية تثبيت نسخة الخادوم من أوبنتو.

ج. الضبط

يمكنك ضبط السلوك الافتراضي لتطبيق خادوم sshd) OpenSSH) بتعديل الملف التالي وللمختلف الملف، تستطيع /etc/ssh/sshd_config للمزيد من المعلومات حول الضبط المستخدم في هذا الملف، تستطيع مراجعة صفحة الدليل الملائمة بإدخال الأمر الآتي في الطرفية:

man sshd_config

هنالك تعليمات كثيرة في ملف ضبط sshd تتحكم بأشياء مثل إعدادات الاتصالات وأنماط ./etc/ssh/sshd_config الاستيثاق؛ يمكن أن تُعدَّل ما سنشرحه من تعليمات الضبط بتعديل ملف

تنويه: قبل تعديل ملف الضبط، عليك أخذ نسخة من الملف الأصلي وحفظها من الكتابة عليها لكي تحصل على نسخة من الضبط الافتراضى كمرجع، ولإعادة استخدامها وقت الحاجة.

انسخ ملف etc/ssh/sshd_config/ واحمهِ من الكتابة باستخدام الأوامر الآتية:

sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.original
sudo chmod a-w /etc/ssh/sshd_config.original

ما يلي هو أمثلة عن تعليمات الضبط التي قد ترغب في تعديلها:

لضبط OpenSSH لكي يستمع على منفذ TCP ذو الرقم ٢٢٢٢ بـدلًا مـن منفذ TCP الفتراضى ٢٢، فغيَّر تعليمة المنفذ كما يلى:

Port 2222

لتجعل sshd يسمح باستخدام الاستيثاق المبنى على المفتاح العمومى، فأضف أو عدِّل السطر:

PubkeyAuthentication yes

إذا كان السطر موجودًا مسبقًا، فتأكد من عدم وجود رمز التعليق قبله.

لجعل خادوم OpenSSH يعرض محتويات ملف OpenSSH كلافتة قبل تسجيل المخول، فأضف أو عدِّل السطر الآتي في ملف etc/ssh/sshd_config/:

Banner /etc/issue.net

بعد إجراء التعديلات على ملف etc/ssh/sshd_config/، فاحفظ الملف ثم أعد تشغيل خادوم sshd لتأخذ التغيرات مفعولها، وذلك بإدخال الأمر الآتى فى مِحَث الطرفية:

sudo service ssh restart

تحذير: تتوفر المزيد من تعليمات الضبط لخادوم sshd لتعديل سلوك الخادوم لكي يلائم احتياجاتك، لكن يجب التنويه أنه إذا كانت الطريقة الوحيدة للوصول إلى الخادوم هي sshd، وارتكبت خطأً في ضبط sshd عبر ملف etc/ssh/sshd_config/، فستجد نفسك غير قادرٍ على الوصول إلى الخادوم بعد إعادة تشغيل خدمة sshd بالإضافة إلى أنك إذا وضعت تعليمة ضبط خاطئة، فسيرفض خادوم sshd أن يعمل؛ لذلك كن حذرًا جدًا عند تعديل هذا الملف على خادوم بعيد.

د. مفاتیح SSH

تسـمح مفاتيــح SSH بالاسـتيثاق بيـن جهـازين دون الحاجــة إلـى كلمـة مـرور، يَسـتخدم الاستيثاق بواسطة مفتاح SSH مفتاحين: مفتاح خاص (private) ومفتاح عام (public).

أدخِل الأمر الآتى في الطرفية لتوليد المفاتيح:

ssh-keygen -t dsa

سيولد الأمر السابق المفاتيح باستخدام خوارزمية التوقيع الرقمية (DSA) ، ستُطلَب منك كلمة المرور أثناء العملية، بعد ذلك اضغط ببساطة على Enter لإنشاء المفتاح.

افتراضيًا، يُحفَـظ المفتـاح العـام فـى الملـف ssh/id_dsa.pub/-، بينمـا يكـون ملـف

id_dsa.pub إلى المضيف البعيد، ثم أضفه إلى ~/.ssh/id_dsa. نهاية ملف ssh/authorized_keys./~ باستخدام الأمر:

ssh-copy-id username@remotehost

في النهايـة، تأكـد مـن الأذونـات على ملـف authorized_keys، حيـث يجـب أن يملـك المستخدم الموثوق فقط إذن القراءة والكتابة؛ إذا لم تكون الأذونات صحيحة، فعدلها بالأمر:

chmod 600 .ssh/authorized_keys

يجب أن تصبح الآن قادرًا على الدخول إلى SSH على المضيف البعيد دون طلب كلمة المرور.

ه. مصادر

- صفحة ويكى أوبنتو «SSH».
 - موقع «OpenSSH».
- صفحة الويكي «Advanced OpenSSH».

7. الأداة Puppet

Puppet هو إطار عمل متعدد المنصات يُمكِّن مدراء النظام من إجراء المهام الشائعة باستخدام الكود؛ يمكن أن يقوم الكود بالعديد من المهام، من تثبيت برمجية جديدة إلى التحقق من أذونات الملفات، أو تحديث حسابات المستخدم؛ إن Puppet ليس رائعًا فقط أثناء عملية التثبيت الأساسية للنظام، بل أيضًا أثناء «دورة حياة النظام» بأكملها. يُستخدَم Puppet في معظم الحالات بنمط ضبط «خادوم/عميل».

سيغطي هذا القسم طريقة تثبيت وضبط Puppet كخادوم/عميل، سيشرح المثال البسيط الآتى طريقة تثبيت خادوم أباتشى باستخدام Puppet.

ا. التثبيت

أُدخِل الأمر الآتى في طرفية الخادوم لتثبيت Puppet:

sudo apt-get install puppetmaster

وعلى جهاز أو أجهزة العميل؛ أدخِل الأمر:

sudo apt-get install puppet

ب. الضبط

قبـل ضبط Puppet، ربمـا عليـك إضافة سـجل «DNS CNAME» مـن أجـل النطـاق قبـل ضبط Puppet، ربمـا عليـك إضافة سـجل example.com هـو النطـاق الخـاص بـك؛ حيـث يتحقق puppet.example.com من سجل DNS للنطـاق DNS كاسم خادوم Puppet كاسم خادوم أو «Puppet»؛ راجـع «الفصـل الثـامن: خدمـة اسـم النطـاق (DNS)» لمزيـدٍ مـن التفاصيل حول DNS.

إذا لم تشأ أن تستخدم DNS، فبإمكانك إضافة قيود إلى ملف etc/hosts/ في الخادوم والعميل. على سبيل المثال، أضِف ما يلى فى ملف etc/hosts/ على خادوم Puppet:

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost puppet 192.168.1.17 puppetclient.example.com puppetclient

وأضِف قيدًا للخادوم على كل عميل Puppet:

192.168.1.16 puppetmaster.example.com puppetmaster puppet

ملاحظة: استبدل عناوين IP الموجودة في المثال السابق بعناوين IP لخادومك وعملائك.

لنهيّء الآن بعض الموارد من أجل حزمة apache2، أنشئ الملف s/apache2/manifests/init.pp الذي يحتوى الآتى:

أنشئ الآن الملف etc/puppet/manifests/site.pp/ الذي يحتوي على:

```
node 'pupetclient.example.com' {
    include apache2
}
```

ملاحظة: استبدل pupetclient.example.com باسم مضيف عميل Puppet الحقيقى.

الخطوة النهائية لخادوم Puppet البسيط هي إعادة تشغيل العفريت:

sudo service puppetmaster restart

لقد أتممنا ضبط خادوم Puppet، حان الآن الوقت لضبط العميل.

أُولًا، اضبط عفريت Puppetagent لكي يعمل، أي عدِّل ملف Puppetagent أولًا، اضبط عفريت مغيِّرًا START إلى yes:

START=yes

ثم ابدأ تشغيل الخدمة:

sudo service puppet start

واعرض بصمة (fingerprint) شهادة العميل:

sudo puppet agent --fingerprint

وبالعودة إلى خادوم Puppet، اعرض طلبات توقيع الشهادات:

sudo puppet cert list

وفي خادوم Puppet، تأكد من بصمة العميل ووقِّع على شهادة العميل بكتابة:

sudo puppet sign pupetclient.example.com

وفي عميل Puppet، شغِّل برنامج puppet يدويًا في الأمامية (foreground)؛ هذه الخطوة ليست مطلوبة لكنها أفضل طريقة لاختبار وتنقيح عمل خدمة puppet.

sudo puppet agent --test

راجع var/log/syslog/ لأيّة أخطاء بالضبط؛ إذا جرى كلُّ شيءٍ على ما يرام، فستُثبَّت حزمة apache2 وجميع اعتمادياتها على عميل

ملاحظة: هذا المثال بسيطٌ جدًا، ولا يُظهِر العديد من ميزات ومحاسن Puppet؛ راجع قسم المصادر للمزيد من المعلومات .

ج. مصادر

- توثيق موقع Puppet الرسمى.
- راجع أيضًا كتاب «Pro Puppet».
- مصدر آخر لمعلوماتٍ إضافية هو صفحة ويكى أوبنتو «Puppet».

۳. برمجیة Zentyal

إن Zentyal هـو خـادوم ليئكس صغير مـوجّه للأعمال (Unified Threat Manager)، يمكن أن يُضبَط كبوابة، أو مدير بنى تحتية، أو «مدير تهديد موحد» (Unified Threat Manager)، أو خادوم مكتبي، أو خادوم اتصالات موحد، أو تجميعٌ مما سبق؛ جميع الخدمات الشبكية المُدارة من Zentyal تندمج مع بعضها اندماجًا كبيرًا، مؤتمِتًا معظم المهام، مما يساعد في تلافي الأخطاء في ضبط الشبكة والإدارة، ويسمح بتقليل الوقت اللازم لضبط البرمجيات؛ Zentyal هو برمجية مفتوحة المصدر، ومنشورة وفق رخصة غنو العمومية (GPL) وتعتمد على أوبنتـو كأساسٍ لها.

تتضمن Zentyal سلسلةً من الحزم (حزمةٌ واحدةٌ عادةً لكل وحدة [module]) التي توفر واجهة ويب لضبط مختلف الخواديم أو الخدمات؛ ويُخزَّن الضبط في قاعدة بيانات Redis على نمط «مفتاح-قيمة»؛ لكن ضبط المستخدمين والمجموعات، والنطاقات (domains) يكون مبنيًا على OpenLDAP؛ وعندما تُضبَط أيّة خاصيات ضمن واجهة الويب، فستُعاد كتابة ملفات الإعدادات باستخدام قوالب ضبط مُوفَّرة من الوحدات؛ الميزة الأساسية من استخدام الضبط معيع خدمات الشبكة مع دمجِ ذي مستوىً عالٍ مع بعضها بعضًا.

ا. التثبيت

تتوفر إصدارة Zentyal 2.3 في مستودع Universe في أوبنتو ١٢.٠٤؛ الوحدات المتوفرة هي:

- zentyal-common و zentyal-common: أساس واجهة Zentyal والمكتبات الشائعة لاطار العمل؛ وتتضمن أيضًا السجلات (logs) ووحدات الأحداث (events modules) التي تعطي مدير النظام واجهة لمشاهدة السجلات، وتوليد أحداث منها.
- zentyal-network: إدارة إعدادات الشبكة، من البطاقات (داعمةً عناوين IP الثابتة، و DHCP، أو VLAN، أوالجسور، أو PPPoE)، إلى البوابات المتعددة عندما يكون هنالك أكثر من اتصال بالإنترنت؛ وموازنة الحِمل والتوجيه المتقدم، وجداول التوجيه الثابتة، و DNS الديناميكي.
- zentyal-objects و zentyal-services: تــوفير طبقــة تجريديــة (zentyal-services) والمنافذ (level) لعناوين الشبكة (على سبيل المثال، LAN بدلًا من ۱92.168.1.0/24) والمنافذ مسماةً على أسماء خدماتها (مثلًا، HTTP بدلًا من ۲СР/۸۰).
- zentyal-firewall: ضبط قواعد iptables لحجب الاتصالات الممنوعة، واستخدام NAT وإعادة توجيه المنافذ.
- zentyal-ntp: تثبيت عفريت NTP لإبقاء ساعة الخادوم صحيحةً، وللسماح بعملاء الشبكة بمزامنة ساعاتهم مع ساعة الخادوم.
- zentyal-dhcp: ضبط خادوم ISC DHCP الذي يدعم مجالات الشبكة، وزمـن «UNS و WINS» و WINS، و WINS، و PXE، و PXE. الديناميكي، وإقلاع الشبكة مع PXE.

- zentyal-dns: إعداد خادوم ISC Bind9 على جهازك مع إمكانية التخزين المؤقت للطلبيات المحلية، أو كمُمرِّر، أو كخادوم استيثاق للنطاقات المضبوطة؛ ويسمح بضبط A. و CNAME، و NS، و TXT، وسجلات SRV.
- zentyal-ca: تضمين إدارة «سلطة الشهادات» (Certification Authority) مع zentyal-ca: كي يتمكن المستخدمون من استخدام الشهادات للاستيثاق مع الخدمات، OpenVPN.
- zentyal-openvpn: الســـماح بضــبط عـــدة خـــواديم وعملاء VPN باســـتخدام OpenVPN: و OpenVPN مع ضبط ديناميكي للتوجيه باستخدام OpenVPN.
- zentyal-users: تــوفير واجهــة لضــبط وإدارة المســتخدمين والمجموعــات فــي OpenLDAP: الخدمات الأخرى في Zentyal تَستوثِق من المستخدمين باستخدام LDAP، مما يؤدي إلى وجود آلية مركزية لإدارة المستخدمين والمجموعات؛ من الممكن أيضًــا مزامنــة المســتخدمين، وكلمـات المــرور، والمجموعــات مــن خــادوم Active Directory.
- zentyal-squid: ضبط خدمتَيّ Squid و Dansguardian لتسريع التصفح، ويعود الفضل فى ذلك إلى إمكانيات التخزين المؤقت وترشيح المحتوى.
- zentyal-samba: تسمح هذه الوحدة بضبط سامبا ودمجه مع ضبط LDAP موجود مسبقًا؛ ومن نفس الوحدة تستطيع تعريف سياسات لكلمات المرور، وإنشاء موارد مشتركة، وإسناد الأذونات.
- zentyal-printers: دمج CUPS مع سامبا والسماح، ليس فقط بضبط الطابعات، بل وإعطائها الأذونات بالاعتماد على مستخدمي ومجموعات LDAP.

لتثبيت Zentyal، افتح الطرفية في الخادوم واكتب (حيث <zentyal-module> هو المرافية في الخادوم واكتب السابقة):

sudo apt-get install <zentyal-module>

ملاحظة: يُصدِر Zentyal إصدارًا واحدًا ثابتًا رئيسيًا في السنة (في أيلول/سبتمبر) مبنيٌ على آخر إصدارة أوبنتو طويلة الدعم (LTS)؛ يكون للإصدارات الثابتة أرقام رئيسية زوجية (مثلًا، ۲.۲، أو ۳.۳) والإصدارات التجريبية تكون أرقامها الرئيسية فردية (مثلًا ۲.۱، و ۳.۳)؛ تأتي أوبنتو ۱۲.۰٤ مع Zentyal بإصدار ۳.۳؛ إذا أردت الترقية إلى إصدارة ثابتة جديدة نُشِرَت بعد إصدار أوبنتو ۲۰۰٤، فيمكنك استخدم «Zentyal Team PPA» قد توفر لك الترقية إلى الإصدارات الثابتة تصحيحات لعال لم تصل إلى الإصدار ۳.۳ الموجود في أوبنتو ۱۲.۰٤.

تنويه: إذا أردت المزيد من المعلومات حول إضافة الحزم من PPA؛ فراجع مقالة الويكي «Pachage Archive (PPA).

ملحوظة جانبية، تستطيع إيجاد الحزم الآتية في Zentyal Team PPA، لكن ليس في مستودعات Universe في أوبنتو:

- وحدة zentyal-antivirus: تضمين مضاد الفيروسات ClamAV مع وحدات أخرى مثل الخادوم الوسيط (proxy) ومشاركة الملفات، أو mailfilter.
- وحدة zentyal-asterisk: ضبط Asterisk لتوفير PBX بسيط مبني على الاستيثاق بواسطة LDAP.
- وحـدة zentyal-bwmonitor: السـماح بمراقبـة اسـتهلاك التراسـل الشبكي مـن قِبَـل عملاء شبكتك المحلـة.

- وحـدة zentyal-captiveportal: تضـمين «captive portal» مـع الجـدار النـاري، ومستخدمي ومجموعات LDAP.
- وحدة zentyal-ebackup: السماح بإنشاء نسخ احتياطية مجدولة على خادومك باستخدام أداة النسخ الاحتياطى الشهيرة «duplicity».
 - وحدة zentyal-ftp: ضبط خادوم FTP مع استيثاق مبنى على LDAP.
 - وحدة zentyal-ids: تضمين نظام اكتشاف التطفل في الشبكة.
 - وحدة zentyal-ipsec: السماح بضبط أنفاق iPsec باستخدام
 - وحدة zentyal-jabber: تضمين خادوم XMPP مع مستخدمی ومجموعات LDAP.
- وحدة zentyal-thinclients: حل يعتمد على عملاء «رقيقين» (thin clients) مبني على LTSP.
- وحدة zentyal-mail: تشكيلة خدمات البريد الإلكتروني كاملة، بما فيها Postfix. و Dovecot مع خلفية Dovecot.
- وحدة zentyal-mailfilter: ضبط amavisd مع خدمات البريد الإلكتروني لترشيح الرسائل العشوائية (spam) والفيروسات المرفقة بالرسائل.
- وحدة zentyal-monitor: تضمين collectd لمراقبة أداء الخادوم والخدمات التي تعمل.
 - وحدة zentyal-pptp: ضبط خادوم PPTP VPN.
- وحدة zentyal-raduis: تضمين FreeRADIUS مع مستخدمى ومجموعات LDAP
- وحــدة zentyal-software: واجهــة بســيطة لإدارة وحــدات Zentyal المثبتــة، وحــدات Zentyal المثبتــة، وتحديثات النظام.

- وحدة zentyal-trafficshaping: ضبط قواعد الحد من مرور البيانات للتضييق على التراسل الشبكي، وتحسين زمن التأخير (latency).
- وحــدة zentyal-usercorner: الســماح للمســتخدمين بتعــديل خاصــيات LDAP الخاصة بهم باستخدام متصفح ويب.
- وحـدة zentyal-virt: واجهـة بسـيطة لإنشـاء وإدارة الأنظمـة الوهميـة المبنيـة علـى .libvirt
- وحـدة zentyal-webmail: السـماح بالوصـول لبريـدك عـبر خدمـة zentyal-webmail الشهيرة.
- وحدة zentyal-webserver: ضبط خادوم ويب أباتشي لاستضافة مختلف المواقع على جهازك.
- وحدة zentyal-zarafa: تضمين مجموعة Zarafa مع مجموعة Zentyal للبريد و LDAP.

ب. الخطوات الأولى

يُســمَح لأي حســاب فـي النظـام ينتمـي للمجموعـة sudo بتســجيل الــدخول إلـى واجهـة كســمَح لأي حســاب في النظـام ينتمـي للمجموعـة Zentyal؛ إذا كنت تستخدم حساب المستخدم المُنشَأ أثناء التثبيت؛ فيجب أن يكون افتراضيًا فى مجموعة sudo.

تنويه: إذا كنت تستخدم مستخدمًا آخرَ لا ينتمى للمجموعة sudo، فنفِّذ الأمر:

sudo adduser username sudo

للوصول إلى واجهة الويب (Zentyal)، فتوجه إلى /https://localhost (أو عنوان IP للخادوم SSL يستخدم شهادة SSL موقّعة ذاتيًا، فعليك إضافة استثناء له فى متصفحك.

ستشاهد لوحة التحكم (dashboard) بعد تسجيل الدخول، مع لمحة عن خادومك؛ لضبط أيّة خاصية من خاصيات الوحدات المثبتة، فاذهب إلى الأقسام المختلفة في القائمة التي على اليسار؛ عندما تعدل أيّة تعديلات، فسيظهر زر أحمر مكتوب عليه «Save changes»، الذي عليك الضغط عليه لحفظ كل تعديلات الضبط؛ لتطبيق هذه التعديلات على خادومك، فيجب أن تفعَّل الوحدة أولًا، وذلك من قيد «Module Status» على القائمة اليسرى؛ في كل مرة ستُفعَّل فيها وحدةً، فستظهر رسالة تطلب تأكيدك للقيام بالأفعال الضرورية، والتعديلات على خادومك وملفات ضبطه.

ملاحظة: إذا أردت تخصيص أي ملف ضبط لتنفيذ أفعال معينة (سكربتات أو أوامر) لضبط ميزات غير متوفرة في /etc/zentyal/stubs/<module> في Zentyal/ و «hooks» في /etc/zentyal/stubs/<module>.<action/

ج. مصادر

- صفحة توثيق Zentyal الرسمية.
- راجع أيضًا صفحة توثيق Zentyal الموفرة من المجتمع.
- لا تنسَ أيضًا زيادة المنتدى لدعم المجتمع، والتعقيبات، وطلبات الميزات ...إلخ.

الاستيثاق الشبكي

V

يستخدم هذا الفصل LDAP للاستيثاق الشبكي Network authentication ومنح التصاريح.

ا. خادوم OpenLDAP

الـبروتوكول الخفيـف للوصـول للـدليل (Lightweight Directory Access Protocol) الـبروتوكول الخفيـف للوصـول للـدليل (X.500 مو بروتوكول لطلبيـات وتعـديل خدمـة دليـل مبنـي علـى X.500 يعمـل عـبر أو اختصـارًا (TCP/IP) الإصـدارة الحاليـة من LDAP هي LDAP كما هو معرَّف في 1974510 والبرمجيـة المستخدمة في أوبنتو لتطبيق LDAP هي LDAP هي OpenLDAP.

- هذه هي بعض المصطلحات والمفاهيم الأساسية:
- دليل LDAP هو شجرة من قيود البيانات (entries) التي تكون ذات هيكليّةٍ بطبيعتها، وتسمى شجرة معلومات الدليل (DIT] Directory Information Tree)).
 - يتكون القيد من مجموعة من الخاصيات (attributes).
 - الخاصية لها نوع (type) يكون اسمًا أو شرحًا؛ وقيمةٌ واحدةٌ أو أكثر.
 - يجب أن تُعرِّف كل خاصية ما يسمى objectClass واحدًا على الأقل.
- الخاصيات و objectClasses مُعرَّفةٌ في مخططات (schemas) حيث يُعتبَــر objectClasss نوعًا خاصًا من الخاصيات.
- لكل قيد معرِّف خاص به هو «الاسم الفريد» (DN] Distinguished Name)؛ الـذي يحتــوي علـى «الاســم الفريــد النســبي» (Relative Distinguished Name) متبوعًا بالاسم الفريـد للقيد الأب.
 - الاسم الفريد للقيد ليس خاصيةً، بل يعتبر جزءًا من القيد نفسه.

ملاحظة: المصطلحات «الكائن» (object)، و«الحاوية» (container)، و«العقدة» (node) لها دلالات خاصة، لكنها أساسيًا تعني «قيد» (entry)؛ لكن «قيد» هو المصطلح الصحيح تقنيًا.

على سبيل المثال، لـدينا هنا قيـدٌ واحـدٌ يحتـوي على ١١ خاصـية؛ ويكـون اسـمه الفريـد cn=John» هــو «RDN) هــو «cn=John» واسـمه الفريــد النســبي (RDN) هــو «dc=example,dc=com» واسم الأب الفريد هو «dc=example,dc=com»:

dn: cn=John Doe,dc=example,dc=com

cn: John Doe
givenName: John

sn: Doe

telephoneNumber: +1 888 555 6789 telephoneNumber: +1 888 555 1232

mail: john@example.com

manager: cn=Larry Smith,dc=example,dc=com

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: organizationalPerson

objectClass: person
objectClass: top

القيـد السـابق مكتـوب بصـيغة LDIF (صـيغة تبـادل البيانـات فـي LDAP [عجب أن تكون (DIT])؛ أيّة معلومات تضعها في شجرة معلومات الدليل (DIT) يجب أن تكون بهذه الصيغة؛ كما هى معرَّفة فى RFC2849.

وعلى الرغم من أن هذا الفصل يستخدم LDAP للاستيثاق المركزي، لكنه يصلح لأي شيء فيه عدد كبير من طلبات الوصول لسندٍ خلفي (backend) تتمحور حول قراءة القيم المبنية على الخاصيات (name:value)؛ تتضمن الأمثلة على ذلك: دفترًا للعناوين، وقائمةً بعناوين البريد الإلكتروني، وضبطًا لخادوم البريد.

ا. التثبيت

لتثبيت عفريت خادوم OpenLDAP مع أدوات إدارة LDAP التقليدية؛ عليك تثبيت حزمتَيّ slapd و ldap-utils و slapd

سيؤدي تثبيت slapd إلى إنشاء ضبط قادر على العمل مباشرةً؛ وخصوصًا إنشاء قاعدة بيانات تستطيع استخدامها لتخزين بياناتك؛ لكن اللاحقة (suffix أو ND الأساسية) ستُحدَّد من اسم نطاق الجهاز المحلي؛ إذا أردت شيئًا مختلفًا، فعدِّل ملف etc/hosts/ وبدِّل اسم النطاق باسمٍ ترغـب فـي اسـتخدامه كلاحقـة؛ علـى سـبيل المثـال، إذا أردت أن تكـون اللاحقـة هـي ملف hosts على سطرٍ شبيه بالآتي:

127.0.1.1

hostname.example.com hostname

تستطيع الرجوع إلى الإعدادات القديمة بعد تثبيت الحزمة.

ملاحظة: سيستخدم هذا الكتاب قاعدة بيانات ذات لاحقة dc=example,dc=com.

أكمل بتثبيت الحزمة:

sudo apt-get install slapd ldap-utils

منذ إصدارة أوبنتو ٨.١٠، صُمِّمَ slapd ليُضبَط داخل slapd نفسه، باستخدام DIT خاصة به لهذا الغرض مما يسمح بأن يُعدَّ slapd ديناميكيًّا دون الحاجة إلى إعادة تشغيل الخدمة؛ وستتكون قاعدة بيانات الضبط من مجموعة من ملفات LDIF النصية الموجودة في المجلد Real Time) RTC طريقة العمل هذه معروفة بعدَّة أسماء: طريقة slapd-config، وطريقة Configuration)، أو طريقة ورديقة دريقة دريقية الميزة تدريجيًّا.

ملاحظة: تستخدم أوبنتو طريقة slapd-config لضبط slapd، وكذلك سيستخدمها هذا الكتاب.

سـيُطلَب منـك أثنـاء التثـبيت تعريـف «الأوراق الاعتماديـة الإداريـة» (credentials)؛ وهـي الأوراق الاعتماديـة المبنيـة على LDAP لقاعـدة rootDN؛ افتراضيًا، يكون credentials)؛ وهـي الأوراق الاعتماديـة المبنيـة على cn=admin,dc=example, dc=com؛ وأيضًا افتراضيًا لا يُنشَأ حساب إداري DN للمستخدم هو slapd-config؛ لذا عليك الاستيثاق خارجيًا للوصول إلى LDAP وسنرى كيفية فعل ذلك لاحقًا.

تأتي بعض المخططات الكلاسيكية (cosine) و nis و cosine) افتراضيًا مع slapd افتراضيًا مع slapd و ris و slapd المخطط «core» المطلوب ليعمل أى مخطط آخر.

ب. ما يجب فعله بعد التثبيت

تُعِدّ عملية التثبيت شجرتين لمعلومات الدليل؛ واحدة لاستخدامها في ضبط slapd-) slapd وُعُدّ عملية التثبيت شجرتين لمعلومات الدليل؛ واحدة لاستخدامها في ضبط (dc=example,dc=com)؛ لنلق نظرةً.

هذا ما تبدو عليه قاعدة بيانات slapd-config؛ تذكَّر أن هذه القاعدة مبنية على LDIF وموجودة في etc/ldap/slapd.d/:

```
/etc/ldap/slapd.d/
/etc/ldap/slapd.d/cn=config
/etc/ldap/slapd.d/cn=config/cn=module{0}.ldif
/etc/ldap/slapd.d/cn=config/cn=schema
/etc/ldap/slapd.d/cn=config/cn=schema/cn={0}core.ldif
/etc/ldap/slapd.d/cn=config/cn=schema/cn={1}cosine.ldif
/etc/ldap/slapd.d/cn=config/cn=schema/cn={2}nis.ldif
/etc/ldap/slapd.d/cn=config/cn=schema/cn={3}inetorgperson.ldif
/etc/ldap/slapd.d/cn=config/cn=schema.ldif
/etc/ldap/slapd.d/cn=config/olcBackend={0}hdb.ldif
/etc/ldap/slapd.d/cn=config/olcDatabase={0}config.ldif
/etc/ldap/slapd.d/cn=config/olcDatabase={1}frontend.ldif
/etc/ldap/slapd.d/cn=config/olcDatabase={1}hdb.ldif
/etc/ldap/slapd.d/cn=config.ldif
```

ملاحظة: لا تُعدِّل قاعدة بيانات slapd-config مباشرةً، أُجرِ التعديلات باستخدام بروتوكـول LDAP (عبر الأدوات الخاصة).

تنويه: في نسخة خادوم أوبنتو ١٤.١٠ وربما ما بعدها، قد لا يعمل الأمر الآتي بسبب علَّة.

وهذا ما تبدو عليه شجرة معلومات الدليل slapd-config عند طلبها بواسطة بروتوكول LDAP:

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b cn=config dn

dn: cn=config
dn: cn=module{0}, cn=config
dn: cn=schema, cn=config
dn: cn={0}core, cn=schema, cn=config
dn: cn={1}cosine, cn=schema, cn=config
dn: cn={2}nis, cn=schema, cn=config
dn: cn={3}inetorgperson, cn=schema, cn=config
dn: olcBackend={0}hdb, cn=config
dn: olcDatabase={-1}frontend, cn=config
dn: olcDatabase={0}config, cn=config
dn: olcDatabase={1}hdb, cn=config
```

شرح القيود السابقة:

- cn=config: الإعدادات العامة.
- cn=module{0},cn=config: وحدة مُحَمَّلة ديناميكيًا.
- cn=schema,cn=config: یحتوی علی مخطط مستوی النظام (hard-coded).
- :cn={0}core,cn=schema,cn=config ديحتوى على مخطط الأساس (hard-coded).
 - cn={1}cosine,cn=schema,cn=config: المخطط
- cn={3}inetorgperson,cn=schema,cn=config: المخطط
 - olcBackend={0}hdb,cn=config: نوع تخزين 'hdb'.
- olcDatabase={-1}frontend,cn=config: قاعـدة بيانـات الواجهـة (frontend)، الضبط الافتراضى لقواعد البيانات الأخرى.
- olcDatabase={0}config,cn=config: قاعدة بيانات ضبط cn=config) slapd:
- olcDatabase={1}hdb,cn=config: نسخة قاعدة البيانـــات الخاصـــة بـــك (dc=example,dc=com).

وهذا ما تبدو عليه شجرة معلومات الدليل dc=example,dc=com:

ldapsearch -x -LLL -H ldap:/// -b dc=example,dc=com dn

dn: dc=example,dc=com

dn: cn=admin,dc=example,dc=com

شرح القيود السابقة:

- dc=example,dc=com: أساس DIT:
- cn=admin,dc=example,dc=com: المدير (rootDN) لشجرة معلومات الدليل هذه (ضُبط أثناء تثبيت الحزمة).

ج. تعديل وملء قاعدة البيانات

لنضع بعض المحتويات في قاعدة البيانات؛ حيث سنضيف الآتي:

- عقدة اسمها People (لتخزين المستخدمين).
- عقدة اسمها Groups (لتخزين المجموعات).
 - مجموعة اسمها miners.
 - مستخدم اسمه john.

أنشئ ملف LDIF وسَمِّه LDIF:

dn: ou=People,dc=example,dc=com
objectClass: organizationalUnit

ou: People

dn: ou=Groups,dc=example,dc=com
objectClass: organizationalUnit

ou: Groups

dn: cn=miners,ou=Groups,dc=example,dc=com

objectClass: posixGroup

cn: miners

gidNumber: 5000

dn: uid=john,ou=People,dc=example,dc=com

objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount

uid: john sn: Doe

givenName: John cn: John Doe

displayName: John Doe uidNumber: 10000 gidNumber: 5000

userPassword: johnldap

gecos: John Doe
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/john

ملاحظة: من المهم ألّا تتصادم قيم uid و gid في دليلك مع القيم المحلية؛ استخدم مجالات الأرقام الكبيرة؛ فابدأ مثلًا من ٥٠٠٠، وبتكبير قيم uid و gid في ddap، فإنك تسمح أيضًا بسهولة التحكم في ماذا يستطيع أن يفعله المستخدم المحلي، في مقابل ما يفعله مستخدم dap؛ سنفصِّل هذا الموضوع لاحقًا.

أضف المحتويات:

```
ldapadd -x -D cn=admin,dc=example,dc=com -W -f add_content.ldif
```

Enter LDAP Password: *******
adding new entry "ou=People,dc=example,dc=com"
adding new entry "ou=Groups,dc=example,dc=com"
adding new entry "cn=miners,ou=Groups,dc=example,dc=com"
adding new entry "uid=john,ou=People,dc=example,dc=com"

سنتحقق من إضافة المعلومات إضافةً صحيحةً باستخدام الأداة ldapsearch:

ldapsearch -x -LLL -b dc=example,dc=com 'uid=john' cn gidNumber

dn: uid=john,ou=People,dc=example,dc=com

cn: John Doe
gidNumber: 5000

شرح ماذا حصل:

- x : ربط بسيط؛ لن تُستخدَم طريقة SASL الافتراضية.
 - · LLL-: تعطيل طباعة معلوماتٍ إضافيةً.
- .john هُرَشِّح» (filter) «مُرَشِّح» (uid=john •
- cn gidNumber: طلب خاصيات معينة لإظهارها (القيمة الافتراضية هي إظهار جميع الخاصيات).

د. تعديل قاعدة بيانات slapd

يمكن أن تُطلَب أو تُعدَّل شجرة دليـل المعلومـات الخاصـة بضبط slapd-config) slapd)؛ سنذكر هنا بعض الأمثلة:

استخدم الأمر idapmodify لإضافة «فهـرس» (خاصية DbIndex) إلى قاعـدة بيانـات uid_index.ldif إلى التي هي dc=example,dc=com)؛ أنشِئ ملفًا اسمه 1}hdb,cn=config فيه المحتويات الآتية:

```
dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
add: olcDbIndex
olcDbIndex: uid eq,pres,sub
```

ثم نفِّذ الأمر:

```
sudo ldapmodify -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f uid_index.ldif
modifying entry "olcDatabase={1}hdb,cn=config"
```

تستطيع تأكيد التغيير بهذه الطريقة:

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b \
cn=config '(olcDatabase={1}hdb)' olcDbIndex

dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
olcDbIndex: objectClass eq
olcDbIndex: uid eq,pres,sub
```

لنضف الآن مخططًا (schema)، يجب أولًا أن تحـوَّل إلـى صـيغة LDIF؛ تسـتطيع إيجـاد مخططات مُحوَّلة، وغير مُحوَّلة فى مجلد etc/ldap/schema/.

ملاحظة: حذف المخططات من قاعدة بيانات slapd-config ليس أمرًا بسيطًا؛ تدرب على إضافة المخططات على نظام خاص بالتجارب.

قبل إضافة أيّة مخططات، يجب أن تتحقق من أيّة مخططات قد ثبَّتَت مسبقًا (المخرجات الآتية هى المخرجات الافتراضية [out-of-the-box]):

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b \
cn=schema,cn=config dn
```

dn: cn=schema,cn=config

dn: cn={0}core,cn=schema,cn=config
dn: cn={1}cosine,cn=schema,cn=config

dn: cn={2}nis,cn=schema,cn=config

dn: cn={3}inetorgperson,cn=schema,cn=config

سنضيف مخطط CORBA في المثال الآتي:

أنشئ ملف ضبط التحويل المسمى schema_convert.conf يتضمن الأسطر الآتية:

```
include /etc/ldap/schema/core.schema
include /etc/ldap/schema/collective.schema
include /etc/ldap/schema/corba.schema
include /etc/ldap/schema/cosine.schema
include /etc/ldap/schema/duaconf.schema
include /etc/ldap/schema/dyngroup.schema
include /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
include /etc/ldap/schema/java.schema
include /etc/ldap/schema/misc.schema
include /etc/ldap/schema/nis.schema
include /etc/ldap/schema/openldap.schema
include /etc/ldap/schema/ppolicy.schema
include /etc/ldap/schema/ppolicy.schema
include /etc/ldap/schema/ldapns.schema
include /etc/ldap/schema/pmi.schema
```

أنشِئ مجلد المخرجات ldif_output.

حدد فهرس المخطط:

```
slapcat -f schema_convert.conf -F ldif_output \
-n 0 | grep corba,cn=schema
cn={1}corba,cn=schema,cn=config
```

ملاحظة: عندما «يحقن» slapd (injects) الكائنات التي لها نفس الاسم الفريد للأب؛ فإنه سيُنشِئ فهرسًا لهذا الكائن؛ ويحتوى الفهرس ضمن قوسين معقوفين: {X}.

استخدم slapcat للقيام بالتحويل:

slapcat -f schema_convert.conf -F ldif_output -n0 -H \
ldap:///cn={1}corba,cn=schema,cn=config -l cn=corba.ldif

المخطط المحوّل موجودٌ الآن في cn=corba.ldif.

عدِّل cn=corba.ldif حتى تصل إلى الخاصيات الآتية:

dn: cn=corba,cn=schema,cn=config

. . .

cn: corba

أزل الآن الأسطر الآتية من النهاية:

structuralObjectClass: olcSchemaConfig

entryUUID: 52109a02-66ab-1030-8be2-bbf166230478

creatorsName: cn=config

createTimestamp: 20110829165435Z

entryCSN: 20110829165435.935248Z#000000#000#000000

modifiersName: cn=config

modifyTimestamp: 20110829165435Z

قد تختلف قيم الإعدادات عندك.

في النهاية، استخدم ldapadd لإضافة مخطط جديد إلى شجرة معلومات دليل slapd-config:

sudo ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f cn=corba.ldif
adding new entry "cn=corba,cn=schema,cn=config"

تأكد من المخططات المُحَمَّلة:

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL \
-H ldapi:/// -b cn=schema,cn=config dn

dn: cn=schema,cn=config
dn: cn={0}core,cn=schema,cn=config
dn: cn={1}cosine,cn=schema,cn=config
dn: cn={2}nis,cn=schema,cn=config
dn: cn={3}inetorgperson,cn=schema,cn=config
dn: cn={4}corba,cn=schema,cn=config
```

ملاحظة: لكي يستوثق العملاء والتطبيقات الخارجية باستخدام LDAP، فإن عليك ضبط كل واحد منهم ليفعل ذلك؛ راجع توثيق تلك العملاء لمعلومات ملائمة عنهم.

ه. التسجيل (Logging)

لا غنى عن تفعيل تسجيل slapd عند استخدام تطبيقات تعتمد على OpenLDAP، لكن عليك تفعيله يدويًا بعد تثبيت البرمجيات؛ وإذا لم تفعل ذلك، فستظهر رسائل بدائية غير مفيدة .slapd-config عبر قاعدة بيانات slapd-config.

يأتي OpenLDAP مع عـدّة أنظمـة فرعيـة للتسـجيل (مسـتويات)، تحتـوي كـلٌ منهـا علـى المسـتوى الأدنى منها؛ مسـتوى جيـد للتجربة هو stats؛ هنالك المزيـد من المعلومات حـول الأنظمة الفرعية المختلفة في صفحة دليل man slapd-config.

أنشئ ملف logging.ldif بالمحتويات الآتية:

dn: cn=config
changetype: modify
add: olcLogLevel
olcLogLevel: stats

طبِّق التعديل:

sudo ldapmodify -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f logging.ldif

وهذا ما سيُنتِج كميّةً كبيرةً من السجلات؛ وربما تحتاج للعودة وتقليل درجة الإسهاب عندما syslog يصبح نظامك نظامًا إنتاجيًا (in production)، لكن ربما يجعل ضبط الإسهاب هذا محرك في نظامك يعاني من كثرة الرسائل، وقد يتجاوز بعضها دون تسجيله:

rsyslogd-2177: imuxsock lost 228 messages from pid 2547 due to rate-limiting

قد تفكر في تغيير ضبط rsyslog؛ ضع في ملف rsyslog.conf؛

Disable rate limiting
(default is 200 messages in 5 seconds; below we make the 5
become 0)
\$SystemLogRateLimitInterval 0

ثم أعد تشغيل عفريت rsyslog:

sudo service rsyslog restart

و. التناسخ

تتزايد أهمية خدمة LDAP عندما تزداد أنظمة الشبكات المُعتَمِدة عليها؛ تكون الممارسات العملية القياسية -في مثل هذه البيئة- هي بناء redundancy في LDAP لمنع توقف الخدمات إذا لم يعد يستجيب خادوم LDAP؛ يتم ذلك باستخدام تناسخ LDAP؛ نصل إلى التناسخ باستخدام محـرك Syncrepl؛ الـذي يسـمح بمزامنـة التغيـرات باسـتخدام موديـل «مسـتهلك-مـزود»؛ نـوع التناسـخ الـذي سنسـتخدمه في هـذا الكتـاب هـو دمـج للنـوعين الآتييـن: delta-syncrepl؛ الذي يُرسِل فيه المزود القيـود إلى المستهلك عند إنشائهم مباشرةً؛ بالإضافة إلى أنه لا تُرسَل جميع القيود، وإنما التغيرات التي حصلت فقط.

ضبط المزود

سنبدأ يضبط المزود (Provider):

أنشئ ملف LDIF بالمحتويات الآتية وسمِّه LDIF:

```
# Add indexes to the frontend db.
dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
changetype: modify
add: olcDbIndex
olcDbIndex: entryCSN eq
-
add: olcDbIndex
olcDbIndex: entryUUID eq

#Load the syncprov and accesslog modules.
dn: cn=module{0},cn=config
changetype: modify
add: olcModuleLoad
olcModuleLoad: syncprov
-
```

```
add: olcModuleLoad
olcModuleLoad: accesslog
# Accesslog database definitions
dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config
objectClass: olcDatabaseConfig
objectClass: olcHdbConfig
olcDatabase: {2}hdb
olcDbDirectory: /var/lib/ldap/accesslog
olcSuffix: cn=accesslog
olcRootDN: cn=admin,dc=example,dc=com
olcDbIndex: default eq
olcDbIndex: entryCSN,objectClass,reqEnd,reqResult,reqStart
# Accesslog db syncprov.
dn: olcOverlay=syncprov,olcDatabase={2}hdb,cn=config
changetype: add
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcSyncProvConfig
olcOverlay: syncprov
olcSpNoPresent: TRUE
olcSpReloadHint: TRUE
# syncrepl Provider for primary db
dn: olcOverlay=syncprov,olcDatabase={1}hdb,cn=config
changetype: add
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcSyncProvConfig
olcOverlay: syncprov
olcSpNoPresent: TRUE
# accesslog overlay definitions for primary db
dn: olcOverlay=accesslog,olcDatabase={1}hdb,cn=config
objectClass: olcOverlayConfig
objectClass: olcAccessLogConfig
olcOverlay: accesslog
olcAccessLogDB: cn=accesslog
olcAccessLogOps: writes
olcAccessLogSuccess: TRUE
# scan the accesslog DB every day, and purge entries older than
7 days
olcAccessLogPurge: 07+00:00 01+00:00
```

غيّر قيمة rootDN في ملف LDIF ليُطابِق الذي عندك في الدليل.

لا يجــب تعــديل إعــدادات apparmor لبرمجيــة slapd لتحديــد موقـع قاعــدة بيانــات apparmor لأن الملف accesslog/ يحتوي على الأسطر الآتية:

```
/var/lib/ldap/accesslog/ r,
/var/lib/ldap/accesslog/** rwk,
```

أنشِئ مجلدًا، وهيّ ء ملف ضبط قاعدة البيانات، وأعد تحميل apparmor:

```
sudo -u openldap mkdir /var/lib/ldap/accesslog
sudo -u openldap cp /var/lib/ldap/DB_CONFIG \
/var/lib/ldap/accesslog
sudo service apparmor reload
```

أضف المحتويات الجديدة؛ وأعد تشغيل العفريت بسبب التعديل في apparmor:

```
sudo ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f provider_sync.ldif
sudo service slapd restart
```

لقد ضُبطَ المزود بنجاح.

ضبط المستهلك

عليك الآن ضبط المستهلك.

تثبيت البرمجية باتباع تعليمات قسم «التثبيت»؛ وتأكد أن قاعدة بيانات slapd-config مماثلة للمزود؛ وتحديدًا تأكد من أن المخططات ولاحقة قاعدة البيانات هي نفسها.

أنشِئ ملف LDIF بالمحتويات الآتية وسمِّه LDIF بالمحتويات الآتية

```
dn: cn=module{0},cn=config
changetype: modify
add: olcModuleLoad
olcModuleLoad: syncprov
dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
changetype: modify
add: olcDbIndex
olcDbIndex: entryUUID eq
add: olcSyncRepl
olcSyncRepl: rid=0 provider=ldap://ldap01.example.com
bindmethod=simple binddn="cn=admin,dc=exa
credentials=secret searchbase="dc=example,dc=com"
logbase="cn=accesslog"
logfilter="(&(objectClass=auditWriteObject)(reqResult=0))"
schemachecking=on
type=refreshAndPersist retry="60 +" syncdata=accesslog
add: olcUpdateRef
olcUpdateRef: ldap://ldap01.example.com
```

تأكد أن قيم الخاصيات الآتية صحيحة:

- - binddn (الاسم الفريد للمدير الذي تستخدمه).
 - credentials (کلمة مرور المدیر الذي تستخدمه).
 - searchbase (لاحقة قاعدة البيانات التي تستخدمها).
 - olcUpdateRef (اسم مضيف أو عنوان IP لخادوم المزود).
- Replica Id») rid» عدد من ثلاثة أرقام يعرف النسخة، يجب أن يكون لكل مستهلك رقم rid واحد على الأقل).

أضف المحتويات الجديدة:

sudo ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f consumer_sync.ldif

لقـــد انتهيـــت، يجـــب أن يبـــدأ الآن تزامـــن قاعـــدتَيّ البيانـــات (ذاتَـــيّ اللاحقــة dc=example,dc=com).

الاختبار

بعد بدء الاستنساخ، تستطيع مراقبته بتشغيل الأمر:

ldapsearch -z1 -LLLQY EXTERNAL -H ldapi:/// -s base contextCSN

dn: dc=example,dc=com

contextCSN: 20120201193408.178454Z#000000#000#000000

عنــدما تتوافــق المخرجــات فــي المــزود والمســتهلك (#20120201193408.178454Z في المـنزود والمســتهلك (#20120201193408.178454Z في تمَّت؛ و000000#000000 في المثال السابق) في كلا الجهازين؛ فستكون عملية الاستنساخ قد تمَّت؛ وفي كل مرة يُجرى فيها تعديل في المزود، فإن القيمة ستُعدَّل وكذلك يجب أن تُعدَّل قيمة ناتج الأمر السابق في المستهلك أو المستهلكين.

إذا كان اتصالك ضعيفًا، أو كان حجم قاعدة بيانات ldap كبيرًا، فربما يحتاج contextCSN في المستهلك وقتًا ليطابق مثيله في المزود؛ لكنك تعلم أن العملية قيد الإجراء لأن في المستهلك يزداد مع الزمن.

إذا كان contextCSN في المستهلك مفقودًا، أو كان لا يطابق المزود؛ فعليك إيقاف العملية auth والبحث عن سبب المشكلة قبل الإكمال، جرب التحقق من سجلات (syslog) slapd وملفات في المزود للتأكد فيما إذا كانت طلبات الاستيثاق من المستهلك قد نجحت أم لا؛ وفيما إذا أعادت طلبياته للحصول على بيانات (ستشبه عبارات ldapsearch كثيرًا) أيّة أخطاء.

لاختبار إذا كان يعمل؛ جرب طلب DN في قاعدة البيانات في المستهلك:

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL \
-H ldapi:/// -b dc=example,dc=com dn
```

يجب أن تشاهد المستخدم «john» والمجموعة «miners» بالإضافة إلى عقدتَيّ «john» و «Groups».

ز. التحكم في الوصول

إدارة أي نوع من الوصول (قراءة، أو كتابة ...إلخ.) التي يجب أن يحصل عليها المستخدمون للموارد تدعى «التحكم في الوصول» (access control)؛ تعليمات الضبط المستخدمة تسمى «قوائم التحكم في الوصول» (access control lists) أو

عندما نُثبًّت حزمة slapd، فستُضبَط قوائم مختلفة للتحكم في الوصول؛ سنلقي نظرةً على بعض نتائج هذه القيم الافتراضية؛ وسنحصل بذلك على فكرة عن كيفية عمل قوائم التحكم بالوصول وكيفية ضبطها.

لكي نحصل على ACL فعال لطلبية LDAP، فسنحتاج إلى أن ننظر إلى سجلات قوائم التحكم بالوصول لقاعدة البيانات التي تُجرى الطلبيات عليها، بالإضافة إلى واجهة أمامية (frontend) خاصة لقاعدة البيانات؛ قوائم التحكم بالوصول المتعلقة بالنقطة الأخيرة تسلك سلوكًا افتراضيًا في حالة لم تتطابق النقطة الأولى؛ الواجهة الأمامية لقاعدة البيانات هي ثاني ما «تنظر» إليه قوائم التحكم بالوصول؛ وأول ما ستُطبُقه قوائم التحكم بالوصول هو أول ما سيطابق («wins التحكم بالوصول هو أول ما شيطابق («dc=example,dc=com») بين مصدرَيٌ قوائم التحكم بالوصول السابقين؛ ستعطي الأوامر الآتية، على التوالي وبالترتيب، قيم ACL لقاعدة بيانات hdb («dc=example,dc=com») والقيم المتعلقة بالواجهة الأمامية لقاعدة البيانات:

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b \
cn=config '(olcDatabase={1}hdb)' olcAccess

dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
olcAccess: {0}to attrs=userPassword,shadowLastChange by self
write by anonymous
auth by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write by * none
olcAccess: {1}to dn.base="" by * read
olcAccess: {2}to * by self write by
dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write by * read
```

ملاحظة: يملك rootDN دائمًا جميع الحقوق لقاعدة بياناته؛ تضمينها في قوائم التحكم بالوصول يوفر توضيحًا للضبط؛ لكنه يؤدى إلى تخفيض فى أداء slapd.

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b \
cn=config '(olcDatabase={-1}frontend)' olcAccess

dn: olcDatabase={-1}frontend,cn=config
olcAccess: {0}to * by
dn.exact=gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,
cn=external,cn=auth manage by * break
olcAccess: {1}to dn.exact="" by * read
olcAccess: {2}to dn.base="cn=Subschema" by * read
```

أول قائمة تحكم بالوصول هي مهمة ومحورية:

```
olcAccess: {0}to attrs=userPassword,shadowLastChange by self write by anonymous auth by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write by * none
```

يمكن أن يعبر عنها بطريقة أخرى لتسهيل فهمها:

```
to attrs=userPassword
  by self write
  by anonymous auth
  by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write
  by * none

to attrs=shadowLastChange
  by self write
  by anonymous auth
  by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write
  by * none
```

تركيبة قوائم التحكم بالوصول (هنالك قاعدتين) تجبر ما يلى:

الوصول المجهول 'auth' موفر إلى خاصية userPassword لكي يتم الاتصال الابتدائي؛ ربما هذا عكس البديهي، نحتاج إلى 'by anonymous auth' حتى لو لم نكن نريد الوصول المجهول إلى شجرة بيانات الدليل. بعد أن تتصل النهاية البعيدة، فعندها يمكن أن يقع الاستيثاق (انظر النقطة الآتية).

by self' بسبب 'read' يمكن أن يحـدث الاسـتيثاق لأن جميع المسـتخدمين لـديهم وصـول 'read' (بسبب) 'userPassword') لخاصية

عدا ذلك، فلا يمكن الوصول إلى خاصية userPassword من أي مستخدمين آخرين؛ مع استثناء rootDN، الذي يملك وصولًا كاملًا إليها.

لكي يغيـر المسـتخدمون كلمـات مرورهـم، باسـتخدام passwd أو غيرهـا مـن الأدوات، فـإن خاصية shadowLastChange يجب أن تكون متاحةً بعد الاستيثاق من المستخدم.

يمكن البحث في شجرة DIT السابقة بسبب 'by * read' في:

```
to *
by self write
by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write
by * read
```

إذا لم يكن هذا مرغوبًا فعليك تعديل ACL؛ ولكي يكون الاستيثاق جبريًا أثناء طلب bind. فيمكنك بشكل بديل (أو بالمشاركة مع ACL المعدلة) استخدام التعليمة 'olcRequire: authc'. وكما ذُكِر سابقًا، لا يوجد حساب إدارة مُنشَأ لقاعدة بيانات slapd-config. لكن هنالك هوية SASL التى تملك الوصول الكامل إليها؛ والتى تمثل root أو sudo؛ ها هى ذا:

dn.exact=gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth

سيعرض الأمر الآتى قوائم التحكم بالوصول (ACLs) لقاعدة بيانات slapd-config:

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b \
cn=config '(olcDatabase={0}config)' olcAccess

dn: olcDatabase={0}config,cn=config
olcAccess: {0}to * by
dn.exact=gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,
cn=external,cn=auth manage by * break
```

ولما كانت هذه هويـة SASL، فإننا نحتاج إلى اسـتخدام آليـة SASL عنـدما نسـتخدم أداة للكAP كما رأينا ذلك للعديد من المرات في هذا الكتاب؛ هذه الآليـة خارجيـة؛ انظر إلى الأمر السابق كمثال، لاحظ أنه:

- ۱. يجب أن تستخدم sudo لكى تصبح بهوية الجذر لكى تطابق قوائم التحكم بالوصول.
- الذي يعني (EXTERNAL) الذي يعني (EXTERNAL) الذي يعني الآلية الخارجية (UNIX) الذي يعني
 أنه عليك استخدام صيغة Idapi URI.

طريقة موجزة للحصول على جميع قوائم التحكم بالوصول:

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b \
cn=config '(olcAccess=*)' olcAccess olcSuffix
```

هنالك المزيد من الأمور التي يجب الحديث عنها في موضوع التحكم في الوصول؛ راجع صفحة الدليل man slapd.access.

ح. TLS

عند الاستيثاق لخادوم OpenLDAP فمن الأفضل استخدام جلسة مشفرة؛ ويمكن أن يتم ذلك باستخدام أمن طبقة النقل (TLS] Transport Layer Security).

هنا، سنكون «سلطة الشهادة» (Certificate Authority) الخاصة بنا وبعدها سنُنشِئ ونوقع شهادة خادوم LDAP؛ ولما كان slapd مُصَرَّفًا بمكتبة gnutls، فسنستخدم الأداة certtool لإكمال هذه المهام.

۱. ثبت حزمتَیّ gnutls-bin و ssl-cert:

```
sudo apt-get install gnutls-bin ssl-cert
```

٢. أنشِئ مفتاحًا خاصًا لسلطة الشهادة:

```
sudo sh -c "certtool \
--generate-privkey > /etc/ssl/private/cakey.pem"
```

٣. أنشئ الملف/القالب etc/ssl/ca.info/ لتعريف سلطة الشهادة:

```
cn = Example Company
ca
cert_signing_key
```

٤. أنشِئ شهادة سلطة شهادات موقعة ذاتيًا:

```
sudo certtool --generate-self-signed \
--load-privkey /etc/ssl/private/cakey.pem \
--template /etc/ssl/ca.info \
--outfile /etc/ssl/certs/cacert.pem
```

٥. اصنع مفتاحًا خاصًا للخادوم:

```
sudo certtool --generate-privkey \
--bits 1024 \
--outfile /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem
```

ملاحظة: استبدل ldap01 في اسم الملف باسم مضيف خادومك؛ ستساعدك تسمية الشهادة والمفتاح للمضيف والخدمة التى تستخدمها فى توضيح الأمور.

٦. أنشئ ملف المعلومات etc/ssl/ldap01.info/ الذي يحتوى:

```
organization = Example Company
cn = ldap01.example.com
tls_www_server
encryption_key
signing_key
expiration_days = 3650
```

الشهادة السابقة صالحة لعشرة أعوام، عدِّل هذه القيمة وفقًا لمتطلباتك.

٧. أنشِئ شهادة الخادوم:

```
sudo certtool --generate-certificate \
--load-privkey /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem \
--load-ca-certificate /etc/ssl/certs/cacert.pem \
--load-ca-privkey /etc/ssl/private/cakey.pem \
--template /etc/ssl/ldap01.info \
--outfile /etc/ssl/certs/ldap01_slapd_cert.pem
```

أنشئ الملف certinfo.ldif بالمحتويات الآتية (عدلها وفقًا لمتطلباتك؛ حيث اعتبرت أمثلتنا أن الشهادات مُنشَأة باستخدام https://www.cacert.org):

```
dn: cn=config
add: olcTLSCACertificateFile
olcTLSCACertificateFile: /etc/ssl/certs/cacert.pem
-
add: olcTLSCertificateFile
olcTLSCertificateFile: /etc/ssl/certs/ldap01_slapd_cert.pem
-
add: olcTLSCertificateKeyFile
olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem
```

استخدم الأمر ldapmodify لإخبار slapd عن عمل TLS عبر قاعدة بيانات slapd-config:

```
sudo ldapmodify -Y EXTERNAL \
-H ldapi:/// -f /etc/ssl/certinfo.ldif
```

وعلى نقيض الاعتقاد الشائع؛ لا تحتاج إلى استخدام //.ldaps في etc/default/slapd لكي تستخدم التشفير، كل ما عليك امتلاكه هو:

```
SLAPD_SERVICES="ldap:/// ldapi:///"
```

ملاحظة: أصبح LDAP عبر TLS/SSL (//:TLS/SSL) مهجورًا لتفضيل StartTLS، يشير الأخير إلى جلسة PTTPS، يشير الأخير إلى جلسة HTTPS- هو (تستمع على منفذ TCP ذي الرقم ٣٨٩) التي تصبح محميةً بواسطة encrypted-from-the-start؛ حيث TCP ذي الرقم ٦٣٦. بروتوكول منفصل مشفر منذ البداية (encrypted-from-the-start) الذي يعمل على منفذ TCP

اضبط الملكية والأذونات:

```
sudo adduser openldap ssl-cert
sudo chgrp ssl-cert /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem
sudo chmod g+r /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem
sudo chmod o-r /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem
```

أعد تشغيل خدمة OpenLDAP:

sudo service slapd restart

تحقق من سجلات المضيف (var/log/syslog/) لترى إن بدأ تشغيل الخادوم بنجاح.

ط. التناسخ و TLS

إذا ضبَطت التناسخ بين الخواديم، فمن الممارسات الشائعة هي تشفير (StartTLS) بيانات النسخ المارة في الشبكة لتفادي التنصت عليها؛ وهذا منفصل عن استخدام التشفير والاستيثاق كما فعلنا سابقًا؛ سنبني في هذا القسم على استيثاق TLS.

سنفترض هنا أنك ضبطت الاستنساخ بين المزود والمستهلك وفقًا للقسم «التناسخ»؛ وضبطت TLS». للاستيثاق في المزود وفقًا للقسم «TLS».

وكما ذكر سابقًا؛ هدف التناسخ (بالنسبة لنا) هو أن تكون خدمة LDAP ذات إتاحية كبيرةً؛ ولمّا كنا نستخدم TLS للاستيثاق في المزود فإننا نحتاج إلى نفس الأمر في المستهلك؛ بالإضافة إلى ذلك، نريد أن تكون بيانات الاستنساخ المنقولة مشفرةً، وما بقي ليُفعَل هو إنشاء مفتاح وشهادة للمستهلك ثم الضبط وفقًا لذلك، وسنولد المفتاح/الشهادة في المزود؛ لكي نتجنب إنشاء شهادة أخرى لسلطة الشهادات، ثم سننقل ما يلزمنا إلى المستهلك.

في المزود:

أنشِئ مجلدًا (الذي سيستخدم في النقل النهائي)، ثم ولِّد مفتاح المستهلك الخاص:

```
mkdir ldap02-ssl
cd ldap02-ssl
sudo certtool --generate-privkey \
--bits 1024 \
--outfile ldap02_slapd_key.pem
```

أنشئ ملف المعلومات ldap02.info للخادوم المستهلك، وعدِّل قيمه وفقًا لمتطلباتك:

```
organization = Example Company
cn = ldap02.example.com
tls_www_server
encryption_key
signing_key
expiration_days = 3650
```

أنشئ شهادة المستهلك:

```
sudo certtool --generate-certificate \
--load-privkey ldap02_slapd_key.pem \
--load-ca-certificate /etc/ssl/certs/cacert.pem \
--load-ca-privkey /etc/ssl/private/cakey.pem \
--template ldap02.info \
--outfile ldap02_slapd_cert.pem
```

احصل على نسخة من شهادة سلطة الشهادات:

```
cp /etc/ssl/certs/cacert.pem .
```

لقد انتهينا الآن، انقل مجلد ldap02-ssl إلى المستهلك؛ حيث استخدمنا هنا scp (عدّل الأمر وفقًا لمتطلباتك):

```
cd ..
scp -r ldap02-ssl user@consumer:
```

في المستهلك:

ضبط استيثاق TLS:

```
sudo apt-get install ssl-cert
sudo adduser openldap ssl-cert
sudo cp ldap02_slapd_cert.pem cacert.pem /etc/ssl/certs
sudo cp ldap02_slapd_key.pem /etc/ssl/private
sudo chgrp ssl-cert /etc/ssl/private/ldap02_slapd_key.pem
sudo chmod g+r /etc/ssl/private/ldap02_slapd_key.pem
sudo chmod o-r /etc/ssl/private/ldap02_slapd_key.pem
```

أنشئ الملف etc/ssl/certinfo.ldif/ وفيه المحتويات الآتية (عدِّلها وفقًا لمتطلباتك):

dn: cn=config

add: olcTLSCACertificateFile

olcTLSCACertificateFile: /etc/ssl/certs/cacert.pem

-

add: olcTLSCertificateFile

olcTLSCertificateFile: /etc/ssl/certs/ldap02_slapd_cert.pem

_

add: olcTLSCertificateKeyFile

olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ssl/private/ldap02_slapd_key.pem

اضبط قاعدة بيانات slapd-config:

sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f certinfo.ldif

اضبط /etc/default/slapd في المزود (SLAPD_SERVICES).

في المستهلك:

اضبط TLS للتناسخ من جهة المستهلك، وعدِّل خاصية olcSyncrepl الموجودة مسبقًا بتتبع بعض خيارات TLS؛ وبفعل ذلك، سنرى للمرة الأولى كيف نعدل قيمة خاصية ما.

أنشئ الملف consumer_sync_tls.ldif بالمحتويات الآتية:

```
dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
replace: olcSyncRepl
olcSyncRepl: rid=0 provider=ldap://ldap01.example.com
bindmethod=simple
   binddn="cn=admin,dc=example,dc=com" credentials=secret
searchbase="dc=example,dc=com"
   logbase="cn=accesslog"
logfilter="(&(objectClass=auditWriteObject)(reqResult=0))"
   schemachecking=on type=refreshAndPersist retry="60 +"
syncdata=accesslog
   starttls=critical tls_reqcert=demand
```

الخيارات الإضافية تحدد، على التوالي وبالترتيب، أن على المستهلك استخدام StartTLS وأن شهادة CA مطلوبةٌ للتحقق من هوية المزود، ولاحظ أيضًا صيغة LDIF لتعديل قيم خاصية ما ('replace').

نفِّذ هذه التعديلات:

```
sudo ldapmodify -Y EXTERNAL \
-H ldapi:/// -f consumer_sync_tls.ldif
```

ثم أعد تشغيل slapd:

sudo service slapd restart

على المزود:

تأكد من أن جلسة TLS قد بدأت؛ وذلك عبر السجل var/log/syslog/، بافتراض أنك أعدت مستوى التسجيل إلى 'conns'، وعليه سترى رسائل شبيهة بالآتى:

```
slapd[3620]: conn=1047 fd=20 ACCEPT from
IP=10.153.107.229:57922 (IP=0.0.0.0:389)
slapd[3620]: conn=1047 op=0 EXT oid=1.3.6.1.4.1.1466.20037
slapd[3620]: conn=1047 op=0 STARTTLS
slapd[3620]: conn=1047 op=0 RESULT oid= err=0 text=
slapd[3620]: conn=1047 fd=20 TLS established tls_ssf=128
ssf=128
slapd[3620]: conn=1047 op=1 BIND
dn="cn=admin,dc=example,dc=com" method=128
slapd[3620]: conn=1047 op=1 BIND
dn="cn=admin,dc=example,dc=com" mech=SIMPLE ssf=0
slapd[3620]: conn=1047 op=1 RESULT tag=97 err=0 text
```

ي. استيثاق LDAP

بعد أن أصبح عندك خادوم LDAP يعمل جيـدًا، فستحتاج إلى تثبيت مكتبات على جهاز العميل التي تعلم كيف ومتى عليها أن تتصل إلى الخادوم؛ يتم ذلك في أوبنتو تقليديًا بتثبيت حزمة العميل التي تعلم كيف ومتى عليها أن تتصل إلى الخادوم؛ يتم ذلك في خطوة الضبط؛ ثبت الآن الحزمة:

```
sudo apt-get install libnss-ldap
```

ستُسأل عن معلوماتٍ حول خادوم LDAP؛ إذا ارتكبت خطأً هنا، يمكنك المحاولة مرة أخرى بالأمر:

```
sudo dpkg-reconfigure ldap-auth-config
```

ستظهر نتائج مربع الحوار السابق في ملف etc/ldap.conf/، إذا تطلَّب الخادوم خياراتٍ غير موجودة في القائمة، فعليك تعديل هذا الملف وفقًا لها.

اضبط LDAP لاستخدامه مع NSS:

sudo auth-client-config -t nss -p lac_ldap

اضبط النظام لاستخدام LDAP للاستيثاق:

sudo pam-auth-update

اختر LDAP وأيّة آليات استيثاق أخرى قد تحتاج لها من القائمة.

تستطيع الآن تسجيل الدخول بتصاريح مبنية على LDAP.

سيحتاج عملاء LDAP إلى الإشارة إلى عدّة خواديم إذا أُستخدِم الاستنساخ؛ يجب أن تضع شيئًا شبيهًا بالسطر الآتي في ملف etc/ldap.conf/:

uri ldap://ldap01.example.com ldap://ldap02.example.com

إذا لم (timeout) الطلب، فسيحاول العميل الوصول إلى المستهلك (ldap02) إذا لم إذا لم المرود (ldap02).

إذا كنت تريد استخدام LDAP لتخزين مستخدمي سامبا، فإن عليك ضبط سامبا ليستوثق عبر LDAP، راجع القسم «استخدام سامبا مع LDAP» لمزيد من المعلومات.

ملاحظة: بديل عن حزمة libnss-ldap هي حزمة libnss-ldapd؛ التي ستجلب معها حزمة nscd الذي قد لا نرغب فيها؛ احذفها ببساطة بعد التثبيت.

ك. إدارة المستخدمين والمجموعات

تأتي حزمة ldap-utils مع أدوات كافية لإدارة الدليل، لكن السلسلة الكبيرة من الإعدادات المطلوبة قد تصعِّب استخدامها؛ تحتوي حزمة ldapscripts على سكربتات متعلقة بهذه الأدوات التي يجدها بعض الأشخاص أسهل في الاستخدام.

ثبّت الحزمة:

sudo apt-get install ldapscripts

ثم عدِّل الملف etc/ldapscripts/ldapscripts.conf/ حتى يصبح شبيهًا بالآتى:

```
SERVER=localhost
BINDDN='cn=admin,dc=example,dc=com'
BINDPWDFILE="/etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd"
SUFFIX='dc=example,dc=com'
GSUFFIX='ou=Groups'
USUFFIX='ou=People'
MSUFFIX='ou=Computers'
GIDSTART=10000
UIDSTART=10000
MIDSTART=10000
```

أنشِئ الآن الملف ldapscripts.passwd لكى يستطيع rootDN الوصول إلى الدليل:

```
sudo sh -c "echo -n 'secret' > \
/etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd"
sudo chmod 400 /etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd
```

ملاحظة: ضع كلمة المرور الخاصة بمستخدم rootDN بدلًا من «secret».

أصبحت السكربتات جاهزةً لإدارة دليلك؛ هذه بضعة أمثلة حول طريقة استخدامها:

إنشاء مستخدم جديد:

sudo ldapadduser george example

هذا سيُنشِئ مستخدمًا بمعرِّف george ويضبط مجموعة المستخدم الرئيسية إلى example.

تغيير كلمة مرور المستخدم:

sudo ldapsetpasswd george
Changing password for user
uid=george,ou=People,dc=example,dc=com
New Password:
New Password (verify):

حذف مستخدم:

sudo ldapdeleteuser george

إضافة مجموعة:

sudo ldapaddgroup qa

حذف مجموعة:

sudo ldapdeletegroup qa

إضافة مستخدم إلى مجموعة:

sudo ldapaddusertogroup george qa

عليك أن ترى الآن خاصية memberUid لمجموعة qa ذات القيمة george. إزالة مستخدم من مجموعة:

sudo ldapdeleteuserfromgroup george qa

يجب أن تزال الآن الخاصية memberUid من المجموعة qa.

يسمح لك سكربت المستخدم؛ ldapmodifyuser بإضافة أو حذف أو استبدل خاصيات المستخدم؛ يستخدم هذا السكربت البنية العامة لأداة ldapmodify، على سبيل المثال:

```
sudo ldapmodifyuser george
# About to modify the following entry :
dn: uid=george,ou=People,dc=example,dc=com
objectClass: account
objectClass: posixAccount
cn: george
uid: george
uidNumber: 1001
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/george
loginShell: /bin/bash
gecos: george
description: User account
userPassword::
e1NTSEF9eXFsTFcyWlhwWkF1eGUybVdFWHZKRzJVMjFTSG9vcHk=
# Enter your modifications here, end with CTRL-D.
dn: uid=george,ou=People,dc=example,dc=com
replace: gecos
gecos: George Carlin
```

يجب أن يصبح الآن المستخدم gecos باسم «George Carlin».

ميـزة جميلـة مـن ميـزات ldapscripts هـو نظـام القـوالب؛ تسـمح لـك القـوالب بتخصـيص خاصـيات المستخدم، والمجموعـة، وكائنات الجهـاز؛ فعلى سبيل المثـال، لتفعيـل قـالب user، عـدِّل الملف etc/ldapscripts/ldapscripts.conf/ مغيّرًا:

```
UTEMPLATE="/etc/ldapscripts/ldapadduser.template"
```

هنالـك عينــات عــن القــوالب فــي مجلــد etc/ldapscripts/، انســخ أو أعــد تســمية ملــف ldapadduser.template.sample!

```
sudo cp \
/usr/share/doc/ldapscripts/examples/ldapadduser.template.sample \
/etc/ldapscripts/ldapadduser.template
```

عدِّل القالب الجديد ليضيف الخاصيات التي تريدها؛ سيُنشِئ ما يلي مستخدمين جدد بقيمة objectClass:

```
dn: uid=<user>, <usuffix>, <suffix>
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
cn: <user>
sn: <ask>
uid: <user>
uidNumber: <uid>
gidNumber: <gid>
homeDirectory: <home>
loginShell: <shell>
gecos: <user>
description: User account
title: Employee
```

لاحظ القيمة <ask> المُستخدَمة للخاصية sn؛ وهي ما سيجعل ldapadduser يسألك

عن قيمتها.

هنالك أدوات في هذه الحزمة لم نشرحها هنا، هذه هي قائمةٌ كاملةٌ بها:

ldaprenamemachine ldapadduser ldapdeleteuserfromgroup ldapfinger ldapid ldapgid ldapmodifyuser ldaprenameuser lsldap ldapaddusertogroup ldapsetpasswd ldapinit ldapaddgroup ldapdeletegroup ldapmodifygroup ldapdeletemachine ldaprenamegroup ldapaddmachine ldapmodifymachine ldapsetprimarygroup ldapdeleteuser

ل. النسخ الاحتياطي والاسترجاع

الآن يجب أن يعمل LDAP كما نريده تمامًا، فحان الآن الوقت للتحقق من أن عملنا يمكن أن يُستَرجَع وقت الحاجة.

كل ما نحتاج هو طريقة لنسخ قاعدة بيانات ldap احتياطيًا، وخصوصًا السند الخلفي كل ما نحتاج هو طريقة لنسخ قاعدة بيانات ldap احتياطيًا وخصوصًا الستي هـــي backend الــــتي هـــي backend الــــتي هـــي (dc=example,dc=com)؛ إذا كنــت ستنسـخ هــذه القواعــد نســخًا احتياطيًا إلــى- ولِنَقُــل- (export/backup)، فإننا سنسـتخدم slapcat كمـا هـو موضَّح فـي السـكربت الآتـي المـدعو /usr/local/bin/ldapbackup

```
#!/bin/bash

BACKUP_PATH=/export/backup
SLAPCAT=/usr/sbin/slapcat

nice ${SLAPCAT} -n 0 > ${BACKUP_PATH}/config.ldif
nice ${SLAPCAT} -n 1 > ${BACKUP_PATH}/example.com.ldif
nice ${SLAPCAT} -n 2 > ${BACKUP_PATH}/access.ldif
chmod 640 ${BACKUP_PATH}/*.ldif
```

ملاحظة: هذه الملفات هي ملفات نصية غير مضغوطة تحتوي كل شيء في قواعد بيانات LDAP بما فيها مخطط الشجرة، وأسماء المستخدمين، وكل كلمات المرور؛ لذلك ربما تفكر في جعل export/backup/ قسمًا مشفرًا؛ وحتى كتابة سكربت يشفر هذه الملفات عند إنشائها، وربما تفعل كلا الأمرين، ولكن ذلك متعلقٌ بمتطلبات الأمن في نظامك.

كل ما يلزم الآن هو الحصول على سكربت مهام مجدولة (cron) لتشغيل هذا البرنامج كل فترة زمنية (ترى أنها مناسبة)؛ سيكون ملائمًا للكثيرين جدولة تنفيذ البرنامج مرة واحدة كل يوم؛ لكن قد يحتاج الآخرون إلى مراتٍ أكثر في اليوم؛ هذا مثال عن سكربت cron مدعو /etc/cron.d/ والذى سيعمل كل ليلة فى تمام الساعة ٢٢:٤٥؛

```
MAILTO=backup-emails@domain.com
45 22 * * * root /usr/local/bin/ldapbackup
```

وبعد إنشاء الملفات، يجب نقلها لخادوم النسخ الاحتياطى.

وعلى فرض أنك أعدت تثبيت ldap، فإن عملية الاسترجاع ستكون شبيهةً بما يلى:

```
sudo service slapd stop

sudo mkdir /var/lib/ldap/accesslog

sudo slapadd -F /etc/ldap/slapd.d -n 0 -l \

/export/backup/config.ldif

sudo slapadd -F /etc/ldap/slapd.d -n 1 -l \

/export/backup/domain.com.ldif

sudo slapadd -F /etc/ldap/slapd.d -n 2 -l \

/export/backup/access.ldif

sudo chown -R openldap:openldap /etc/ldap/slapd.d/

sudo chown -R openldap:openldap /var/lib/ldap/

sudo service slapd start
```

م. مصادر

- المصدر الأساسي هو توثيق www.openldap.org.
- هنالك الكثير من صفحات الدليل للحزمة slapd؛ هذه أهمها آخذين بعيـن الاعتبـار المعلومات المقدمة في هذا الفصل:

```
man slapd
man slapd-config
man slapd.access
man slapo-syncprov
```

• صفحات الدليل الأخرى:

```
man auth-client-config
man pam-auth-update
```

- صفحة ويكي مجتمع أوبنتو «OpenLDAP» تحتوي مجموعةً من الملاحظات.
 - كتاب O'Reilly المدعو «LDAP System Administration»
 - كتاب Packt المدعو «Mastering OpenLDAP».

7. استخدام سامبا مع LDAP

يشرح هذا القسم دمج سامبا مع LDAP؛ دور خادوم سامبا هو أن يكون خادومًا قائمًا بحد ذاته، ويوفر دليـل LDAP بطاقـة الاسـتيثاق بالإضافة إلـى احتـواء معلومـات حسـاب المسـتخدم والمجموعة والجهاز التي يتطلبها سامبا لكي يعمل (في أيٍّ من أدواره الممكنة)؛ المتطلب المسبق هو خادوم OpenLDAP مضبوط مع دليل يمكن استخدامه لطلبيات الاسـتيثاق؛ راجع القسم «خادوم OpenLDAP» لمزيـد من المعلومـات حـول تحقيـق هذا المتطلب؛ وبعد إكمـال هذا القسـم، عليـك تحديد ماذا تريد من سامبا أن يفعل لك، وتضبطه وفقًا لذلك.

ا. تثبيت البرمجيات

هنالــك ثلاث حــزم مطلوبــة لدمــج ســامبا مــع LDAP: حزمــة samba، و samba-doc، و samba-doc. و smbldap-tools.

وإذا أردنا الدقة، فإن حزمة smbldap-tools ليست مطلوبة، لكن ما لم يكن لديك طريقة أخرى لإدارة قيود سامبا المختلفة (المستخدمين والمجموعات والحواسيب) في LDAP، فعليك تثبيتها.

ثبِّت هذه الحزم الآن:

sudo apt-get install samba samba-doc smbldap-tools

ب. ضبط LDAP

سنضبط الآن خادوم LDAP لكي يلائم بيانات سامبا، إذ أننا سنجري ثلاث مهمات في هذا القسم:

- ۱. استیراد مخطط (schema).
 - ٢. فهرسة بعض القيود.
 - ٣. إضافة كائنات (objects).

مخطط سامبا

لكي يُستخدَم OpenLDAP كسند خلفي (backend) لسامبا؛ فمنطقيًا يجب أن تَستخدم شجرة معلومات الدليل خاصياتٍ تستطيع وصف بيانات سامبا وصفًا سليمًا؛ و يمكن الحصول على مثل هذه الخاصيات باستخدام مخطط سامبا في LDAP؛ لنفعل ذلك الآن.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول المخططات وتثبيتهم، راجع القسم «تعديل قاعدة بيانات ضبط slapd».

يمكن العثور على المخطط في حزمة samba-doc التي ثبتناها الآن، لكنها تحتاج إلى أن يمكن العثور على المخطط في حزمة /etc/ldap/schema!

sudo cp /usr/share/doc/samba-doc/examples/LDAP/samba.schema.gz
/etc/ldap/schema
sudo gzip -d /etc/ldap/schema/samba.schema.gz

احصل على ملف الضبط schema_convert.conf الذي يحتوى على الأسطر الآتية:

```
include
          /etc/ldap/schema/core.schema
include
          /etc/ldap/schema/collective.schema
include
          /etc/ldap/schema/corba.schema
include
          /etc/ldap/schema/cosine.schema
include
          /etc/ldap/schema/duaconf.schema
include
          /etc/ldap/schema/dyngroup.schema
          /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
include
include
          /etc/ldap/schema/java.schema
include
          /etc/ldap/schema/misc.schema
include
          /etc/ldap/schema/nis.schema
include
          /etc/ldap/schema/openldap.schema
include
          /etc/ldap/schema/ppolicy.schema
include
          /etc/ldap/schema/ldapns.schema
include
          /etc/ldap/schema/pmi.schema
include
          /etc/ldap/schema/samba.schema
```

احصل على مجلد ldif_output لكى يُبقى على المخرجات.

حدد فهرس المخطط:

```
slapcat -f schema_convert.conf -F ldif_output -n 0 | \
grep "samba,cn=schema"
dn: cn={14}samba,cn=schema,cn=config
```

حوِّل المخطط إلى صيغة LDIF:

```
slapcat -f schema_convert.conf -F ldif_output -n0 \
-H ldap:///cn={14}samba,cn=schema,cn=config -l cn=samba.ldif
```

عدِّل ملف cn=samba.ldif المولَّد بحذف معلومات الفهرس حتى تصل إلى:

dn: cn=samba,cn=schema,cn=config

cn: samba

احذف الأسطر في الأسفل:

structuralObjectClass: olcSchemaConfig

entryUUID: b53b75ca-083f-102d-9fff-2f64fd123c95

creatorsName: cn=config

createTimestamp: 20080827045234Z

entryCSN: 20080827045234.341425Z#000000#000#000000

modifiersName: cn=config

modifyTimestamp: 20080827045234Z

ستختلف قيم خاصياتك.

أضف المخطط الجديد:

sudo ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f cn=samba.ldif

ولطلب وإظهار المخطط الجديد:

sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL \
-H ldapi:/// -b cn=schema,cn=config 'cn=*samba*'

فهارس سامبا

يعرف الآن slapd عن خاصيات سامبا، لنضبط الآن بعض الفهارس (indices) بناءً عليها؛ فهرسة المدخلات هي طريقة لزيادة الأداء عندما يُجرِي العميل بحثًا مُرشَّحًا على شجرة معلومات الدليل.

أنشِئ الملف samba_indices.ldif بالمحتويات الآتية:

```
dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
changetype: modify
add: olcDbIndex
olcDbIndex: uidNumber eq
olcDbIndex: gidNumber eq
olcDbIndex: loginShell eq
olcDbIndex: uid eq,pres,sub
olcDbIndex: memberUid eq,pres,sub
olcDbIndex: uniqueMember eq,pres
olcDbIndex: sambaSID eq
olcDbIndex: sambaPrimaryGroupSID eq
olcDbIndex: sambaGroupType eq
olcDbIndex: sambaSIDList eq
olcDbIndex: sambaDomainName eq
olcDbIndex: default sub
```

استخدم الأداة ldapmodify لتحميل الفهارس الجديدة:

```
sudo ldapmodify -Q -Y EXTERNAL \
-H ldapi:/// -f samba_indices.ldif
```

إذا جرى كل شيء على ما يرام، فيجب أن تشاهد الفهارس الجديدة باستخدام ldapsearch:

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H \
ldapi:/// -b cn=config olcDatabase={1}hdb olcDbIndex
```

إضافة كائنات LDAP لساميا

تاليًا، اضبط حزمة smbldap-tools لمطابقة بيئتك؛ تأتي هذه الحزمة مع ملف ضبط سيسأل بعـض الأسـئلة عـن الخيـارات الضـرورية (اسـمه smbldap-config.pl، وكـان اسـمه فيمـا مضـى apt-get source)؛ لكن هنالك علَّة ليست مثبتة لكنه موجودة في الكود المصدري (smbldap-tools).

لضبط الحزمة يـدويًا، عليـك إنشاء وتعديل ملفَيّ etc/smbldap-tools/smbldap.conf/. و etc/smbldap-tools/smbldap_bind.conf/.

سيضيف سكربت smbldap-populate كائنات LDAP اللازمة لعمل سامبا؛ من الجيد عادةً أن تأخذ نسخةً احتياطيةً من كامل الدليل باستخدام slapcat:

sudo slapcat -l backup.ldif

أكمل بإملاء الدليل بعد أخذك لنسخةٍ احتياطيةٍ منه:

sudo smbldap-populate

تستطيع إنشاء ملف LDIF يحتوي كائنات سامبا الجديدة بتنفيذ الأمر -LDIF يحتوي كائنات سامبا الجديدة بتنفيذ الأمر -populate -e samba.ldif وهذا سيسمح لك بمعاينة التعديلات والتأكد من أن كل شيء صحيح؛ ثم نفِّذ السكربت لكن بدون الخيار e-؛ أو تستطيع أخذ ملف LDIF واستيراد بياناته كالمعتاد.

يجب أن يملك دليل LDAP الآن المعلومات الضرورية للاستيثاق من مستخدمي سامبا.

ج. ضبط ساميا

هنالك عـدّة طـرق لضبط سـامبا، لمزيـد مـن المعلومـات حـول بعـض الإعـدادات الشهيرة، راجع «الفصل الثامن عشر: سامبا»؛ لتضبط سامبا ليستخدم LDAP، فعدِّل الملف etc/samba/smb.conf/ وأزل التعليق قبل معامل passdb backend وأضف بعض معاملات dap:

```
# passdb backend = tdbsam

# LDAP Settings
    passdb backend = ldapsam:ldap://hostname
    ldap suffix = dc=example,dc=com
    ldap user suffix = ou=People
    ldap group suffix = ou=Groups
    ldap machine suffix = ou=Computers
    ldap idmap suffix = ou=Idmap
    ldap admin dn = cn=admin,dc=example,dc=com
    ldap ssl = start tls
    ldap passwd sync = yes
...
    add machine script = sudo /usr/sbin/smbldap-useradd -t 0 -w
"%u"
```

عدِّل القيم لتطابق بيئتك.

أعد تشغيل خدمة samba لتفعيل الإعدادات الجديدة:

```
sudo restart smbd
sudo restart nmbd
```

أخبر سامبا الآن عن كلمة مرور rootDN (تلك التي ضُبِطَت أثناء تثبيت حزمة slapd):

```
sudo smbpasswd -w password
```

إذا كان لديك مستخدم LDAP موجود مسبقًا، وأردت تضمينه في سامبا، فستحتاج لإضافة بعض الخاصيات؛ تَفعَل أداة smbpasswd هذا أيضًا (يجب أن يقدر المضيف على رؤية [أو سرد] هؤلاء المستخدمين عبر NSS؛ ثَبِّت واضبط إما libnss-ldapd أو (libnss-ldap):

sudo smbpasswd -a username

سيُطلَب منك إدخال كلمة المرور، وستُعتبَر هي كلمة المرور الجديدة لهذا المستخدم.

لإدارة حســابات المســتخدم والمجموعــة والجهــاز، فاســتخدم الأدوات المــوفرة مــن حزمــة smbldap-tools: هذه بعض الأمثلة:

إضافة مستخدم جديد:

sudo smbldap-useradd -a -P username

يضيف الخيار a- خاصيات سامبا، ويستدعي الخيار P- الأداة smbldap-passwd بعد إنشاء المستخدم مما يسمح لك بإدخال كلمة مرور لذاك المستخدم.

لإزالة مستخدم:

sudo smbldap-userdel username

استُخدِم الخيار r- في الأمر السابق لحذف مجلد المنزل للمستخدم المحدد.

لإضافة مجموعة:

sudo smbldap-groupadd -a groupname

وكما في الأمر smbldap-useradd، يضيف الخيار a- خاصيات سامبا.

لإنشاء مستخدم جديد ويكون عضوًا في مجموعة:

sudo smbldap-groupmod -m username groupname

يمكن أن يضيف الخيار m- أكثر من مستخدم في نفس الوقت بسردهم مفصولًا بينهم بفاصلة.

لحذف مستخدم من مجموعة:

sudo smbldap-groupmod -x username groupname

لإضافة حساب جهاز في سامبا:

sudo smbldap-useradd -t 0 -w username

استبدل username باسم محطة العمل (workstation)، يُنشِئ الخيار 0 t- حساب جهاز add machine بدون تأخير، بينما يحدد الخيار w- الحساب كحساب جهاز؛ لاحظ أيضًا أن معامل w- الحساب كحساب على يستخدم smbldap-useradd.

هذه هي الأدوات في حزمة smbldap-tools التي لم نشرحها هنا:

```
smbldap-groupadd
smbldap-groupdel
smbldap-groupshow
smbldap-passwd
smbldap-populate
smbldap-useradd
smbldap-userinfo
smbldap-userlist
smbldap-usermod
smbldap-usershow
```

د. مصادر

- للمزيد من المعلومات حول تثبيت وضبط سامبا، راجع «الفصل الثامن عشر: سامبا» من هذا الكتاب.
 - هنالك عدّة أماكن وثِّق فيها LDAP مع سامبا في «Samba HOWTO Collection».
- على الرغم من أن هذه الصفحة قديمة (٢٠٠٧) لكن صفحة «-Samba» على الرغم من أن هذه الصفحة قديمة (٢٠٠٧) لكن صفحة «-OpenLDAP HOWTO
- الصفحة الرئيسية «Samba Ubuntu community documentation» فيها مجموعة من الوصلات للمقالات المفيدة.

۳. مقدمة عن Kerberos

إن Kerberos هو نظام استيثاق شبكي مبني على مفهوم الجهة الثالثة الموثوقة؛ الجهتان الأخريتان هما المستخدم والخدمة التي يريد المستخدم أن يستوثق فيها؛ لا يمكن لجميع الخدمات والتطبيقات استخدام Kerberos؛ لكن الخدمات التي تستطيع ذلك تجعله يُقرِّب بيئة الشبكة لتصبح أقرب خطوةً إلى «تسجيل الدخول الموحد» (SSO] Single Sign On).

يشرح هذا القسم تثبيت وضبط خادوم Kerberos، وبعض الأمثلة عن ضبط العملاء.

ا. لمحة عامة

إذا كنت جديدًا على Kerberos، فهذه بعض المصطلحات التي من الجيد معرفتها قبل إعداد إذا كنت جديدًا على Kerberos، أغلبها مرتبطةٌ بأشياء قد تعرفها من البيئات الأخرى:

- مبدأ (Principal): يجب أن تُعرَّف أيّة مستخدمين أو حواسيب أو خدمات موفرة من الخواديم كمبادئ Kerberos.
 - النماذج (Instances): تستخدم لمبادئ الخدمة ومبادئ الإدارة الخاصة.
- الحقول (Realms): الحقل الفريد للتحكم الذي تم تزويده من عملية تثبيت Realms): تخيل أن الحقول هي مجال أو مجموعة من المضيفين والمستخدمين الذين ينتمون إليها، ويُصطلَح أن الحقل يجب أن يكون بأحرف كبيرة؛ سيستخدم أوبنتو افتراضيًا عنوان DNS مُحوِّلًا إلى أحرفٍ كبيرة (EXAMPLE.COM) اسمًا للحقل.

- مركز توزيع المفاتيح (KDC] Key Distribution Center]): يتكون من ثلاثة أقسام: قاعدة بيانات لكل المبادئ، وخادوم استيثاق، وخادوم منح بطاقات (server)؛ يحب أن يكون هنالك مركز توزيع للمفاتيح واحد على الأقل لكل حقل.
- بطاقـة منـح البطاقـات (Ticket Granting Ticket): تُصـدَر مـن خـادوم الاسـتيثاق (AS] Authentication Server)؛ بطاقـة منـح البطاقـات (TGT) مشـفرة بكلمـة مـرور المستخدم الذي يعلمها فقط المستخدم و مركز توزيع المفاتيح (KDC).
- خادوم منح البطاقات (TGS] Ticket Granting Server): يُصدِر خدمة البطاقات للعملاء عند الطلب.
- البطاقات: تأكيـد هويـة مبـدأين، أحـد تلـك المبـادئ هـو المسـتخدم، والآخـر هـو الخدمـة المطلوبة من المستخدم؛ تؤسس البطاقات مفتاح تشفير ليُستخدَم في الاتصالات الآمنة أثناء جلسة الاستبثاق.
- ملفات Keytab: الملفات المستخرجة من قاعدة بيانات مبادئ مركز توزيع المفاتيح وتحتوى على مفتاح التشفير للخدمة أو المضيف.

ولجمع القطع مع بعضها بعضًا، لدى الحقل مركز توزيع مفاتيح واحد على الأقل -ويفضل أن يكون لديه أكثر من واحد لضمان توفر الخدمة- الذي يحتوي على قاعدة بيانات بالمبادئ، وعندما يُسجِّل مستخدمٌ دخوله إلى منصة العمل المضبوطة لاستخدام استيثاق Kerberos؛ فإن مركز توزيع المفاتيح يصدر بطاقة منح البطاقات (TGT)، وإذا كانت التصاريح التى أعطاها المستخدم

مطابقة، فسيتم الاستيثاق من المستخدم وبإمكانه الآن طلب البطاقات لخدمات Kerberos من خدمة دون أن خدمة دون أن يستوثق إلى خدمة دون أن يستوثق إلى خدمة دون أن يُدخِل اسم المستخدم أو كلمة المرور.

ب. خادوم Kerberos

التثبيت

لنقاشنا هذا، سننشِئ مجال MIT Kerberos مع الخاصيات الآتية (عدِّلها لتلائم حاجاتك):

- الحقل: EXAMPLE.COM.
- مركز توزيع المفاتيح الرئيسى: kdc01.example.com (192.168.0.1).
 - مركز توزيع المفاتيح الثانوى: kdc02.example.com (192.168.0.2).
 - مبدأ المستخدم: steve.
 - مبدأ المدير: steve/admin.

ملاحظة: من المستحسن -وبشدة- أن تكون معرفات مستخدمين الشبكة الموثوقين في مجال مختلف عن المستخدمين المحليين (لنقل أنه يبدأ من ٥٠٠٠).

قبل تثبيت خادوم Kerberos، فمن الضروري وجود خادوم DNS مضبوط مسبقًا؛ ولما كان حقل Kerberos عرفيًا يستخدم اسم النطاق، فإن هذا القسم يستخدم النطاق (EXAMPLE.COM عرفيًا يستخدم الرئيس الأولى في «الفصل الثامن: خدمة اسم النطاق (DNS)».

Kerberos هو بروتوكول حساس بالنسبة للوقت؛ فلو كان وقت النظام المحلي يختلف بين جهاز العميل وجهاز الخادوم أكثر من خمس دقائق (افتراضيًا)، فلن تستطيع منصة العمل أن تستوثق من العميل. ولتصحيح المشكلة، يجب أن يزامن جميع المضيفين وقتهم بواسطة بروتوكول وقت الشبكة (NTP)؛ للمزيد من المعلومات حول ضبط NTP، راجع القسم «مزامنة الوقت باستخدام بروتوكول TP)».

أول خطوة في ضبط حقل Kerberos هي تثبيت حزمتَيّ krb5-kdc و -Kerbs-admin في ضبط حقل server هي تثبيت حزمتَيّ server؛ أدخل الأمر الآتى فى الطرفية:

sudo apt-get install krb5-kdc krb5-admin-server

ستُسأل في نهاية التثبيت عن اسم مضيف Kerberos وخواديم Admin -اللذان يمكن أن يكونا نفس الخادوم أو غيره- للحقل (realm).

ملاحظة: افتراضيًا، يُنشَأ الحقل من اسم نطاق مركز توزيع المفاتيح.

ثم أنشِئ حقلًا جديدًا باستخدام الأداة kdb5_newrealm:

sudo kdb5_newrealm

الضبط

تستخدم الأسئلة التي سألوك إياها أثناء التثبيت لضبط ملف etc/krb5.conf؛ إذا احتجت لتعديل إعدادات مركز توزيع المفتاح (KDC) فعدِّل ببساطة الملف وأعد تشغيل عفريت krb5-kdc. إذا احتجت لإعادة ضبط Kerberos من الصفر، ربما لتغير اسم الحقل، فيمكنك ذلك بالأمر:

sudo dpkg-reconfigure krb5-kdc

بعد أن يعمل KDC عملًا سليمًا، فإنه من الضروري وجود مستخدم مدير (مبدأ المدير). من المستحسن استخدام اسم مستخدم مختلف عن اسم المستخدم الذي تستعمله عادةً. يمكن فعل ذلك عبر الأداة kadmin.local، بإدخال الأمر الآتى في الطرفية:

sudo kadmin.local

Authenticating as principal root/admin@EXAMPLE.COM with password.

kadmin.local: addprinc steve/admin

WARNING: no policy specified for steve/admin@EXAMPLE.COM;

defaulting to no policy

Enter password for principal "steve/admin@EXAMPLE.COM":

Re-enter password for principal "steve/admin@EXAMPLE.COM":

Principal "steve/admin@EXAMPLE.COM" created.

kadmin.local: quit

في المثال السابق، يكون steve هو مبدأ، و admin/ هو نموذج، و يشير EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM. ويجب أن يحمل امتيازات إلى الحقل، ويكون مبدأ المستخدم هو steve@EXAMPLE.COM، ويجب أن يحمل امتيازات المستخدم العادى فقط.

ملاحظة: استبدل EXAMPLE.COM و steve بالحقل واسم مستخدم المدير عندك على التوالى.

ثم يحتاج مستخدم المدير الجديد إلى أن يحصل على أذونات قوائم التحكم بالوصول (ACL) الملائمة؛ تُضبَط هذه الأذونات فى ملف etc/krb5kdc/kadm5.acl/:

steve/admin@EXAMPLE.COM

يعطي هذا القيد steve/admin القدرة على القيام بأي عملية في جميع المبادئ في الحقل؛ تستطيع ضبط المبادئ بامتيازات أقل؛ والذي يكون ملائمًا إذا احتجت مبدأ مدير يستطيع طاقم العمل المبتدئ استخدامه في عملاء Kerberos؛ راجع صفحة الدليل man kadm5.acl لمزيد من التفاصيل.

أعد الآن تشغيل krb5-admin-server لكى تأخذ قوائم التحكم بالوصول الجديدة مفعولها:

sudo service krb5-admin-server restart

يمكن اختبار مبدأ المستخدم الجديد باستخدام الأداة kinit:

kinit steve/admin
steve/admin@EXAMPLE.COM's Password:

بعد إدخال كلمة المرور، فاستخدم klist لعرض معلومات حول بطاقة منح البطاقات (TGT):

klist

Credentials cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Principal: steve/admin@EXAMPLE.COM
Issued Expires Principal

Jul 13 17:53:34 Jul 14 03:53:34
krbtgt/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM

حيث اسم ملـف التخزيـن المـؤقت 4rb5cc_1000 مكـون مـن السـابقة _krb5cc ومعـرف المستخدم uid، الذي في هذه الحالة ١٠٠٠؛ ربما تحتاج لإضافة قيـد في ملف etc/hosts/ من أجل مركز توزيع المفاتيح لكي يستطيع العميل العثور عليه، على سبيل المثال:

192.168.0.1 kdc01.example.com kdc01

استبدل 192.168.0.1 بعنوان مركز توزيع المفاتيح؛ هذا يحدث عادة عندما تملك حقل Kerberos يشمل عدّة شبكات مفصولة بموجهات (routers).

أفضل طريقة للسماح للعملاء بتحديد مركز توزيع المفاتيح للحقل هو استخدم سجلات DNS أضف ما يلى إلى etc/named/db.example.com/:

_kerberosudp.EXAMPLE.COM.	IN SRV	1	0 88
kdc01.example.comkerberostcp.EXAMPLE.COM.	IN SRV	1	0 88
kdc01.example.com. _kerberosudp.EXAMPLE.COM.	IN SRV	10	0 88
<pre>kdc02.example.comkerberostcp.EXAMPLE.COM.</pre>	IN SRV	10	0 88
<pre>kdc02.example.comkerberos-admtcp.EXAMPLE.COM.</pre>	IN SRV	1	0 749
<pre>kdc01.example.comkpasswdudp.EXAMPLE.COM.</pre>	IN SRV	1	0 464
kdc01.example.com.			

ملاحظة: استبدل EXAMPLE.COM، و kdc02، و kdc02، باسم النطاق، ومركز توزيع المفاتيح الرئيسي، ومركز توزيع المفاتيح الثانوي على التوالي وبالترتيب.

انظر إلى الفصل الثامن لتعليمات تفصيلية حول ضبط DNS. أصبح حقل Kerberos الجديد جاهزًا لاستيثاق العملاء.

ج. مركز توزيع المفاتيح الثانوي

بعد أن حصلت على مركز توزيع المفاتيح (KDC) في شبكتك، فمن المستحسن الحصول على مركز ثانوي في حال لم يكن المركز الرئيسي متوافرًا؛ وأيضًا لو كان عندك عملاء Kerberos في شبكات مختلفة (ربما مفصولة بموجهات تستخدم NAT)، فمن الحكمة وضع مركز توزيع ثانوي في كل شبكة من تلك الشبكات.

أولًا، ثبت الحزم، عندما تسأل عن أسماء Kerberos و Admin server فادخل اسم مركز توزيع المفاتيح الرئيسي:

sudo apt-get install krb5-kdc krb5-admin-server

بعد أن ثبتت الحزم، أنشِئ مبدأ مضيف KDC، بإدخال الأمر الآتي في الطرفية:

kadmin -q "addprinc -randkey host/kdc02.example.com"

ملاحظة: بعد تنفيذك لأوامر kadmin فستُسأل عن كلمة مرور username/admin@EXAMPLE.COM .

استخرج ملف Keytab:

kadmin -q "ktadd -norandkey \
-k keytab.kdc02 host/kdc02.example.com"

يجــب أن يكــون هنالــك ملــف keytab.kdc02 فــي مجلــدك الحــالي، انقــل الملــف إلــى etc/krb5.keytab:

sudo mv keytab.kdc02 /etc/krb5.keytab

ملاحظة: المسار إلى keytab.kdc02 يختلف تبعًا لمجلد العمل الحالى.

تستطيع أيضًا أن تُشكِّل قائمةً بالمبادئ في ملف Keytab؛ مما يفيد في استكشاف الأخطاء؛ استخدم الأداة klist:

sudo klist -k /etc/krb5.keytab

يشير الخيار k- إلى أن الملف هو ملف keytab.

هنالك حاجة لوجود ملف kpropd.acl في كل مركز لتوزيع المفاتيح الذي يعرض كل مراكز توزيع المفاتيح للحقل؛ على سبيل المثال، أُنشِئ في مركز توزيع المفاتيح الرئيسي والثانوي الملف

/etc/krb5kdc/kpropd.acl:
host/kdc01.example.com@EXAMPLE.COM
host/kdc02.example.com@EXAMPLE.COM

أنشِئ قاعدة بيانات فارغة في المركز الثانوي:

sudo kdb5_util -s create

ابــدأ الآن عفريــت kpropd، الــذي يســتمع إلــى الاتصــالات مــن أداة kprop؛ تســتخدم أداة kprop؛ لنقل ملفات التفريغ:

sudo kpropd -S

من الطرفية في مركز توزيع المفاتيح الرئيسي، أنشئ ملف تفريغ من قاعدة بيانات المبادئ:

sudo kdb5_util dump /var/lib/krb5kdc/dump

استخرج ملف keytab في مركز توزيع المفاتيح الرئيسي وانقله إلى etc/krb5.keytab؛

kadmin -q "ktadd -k keytab.kdc01 host/kdc01.example.com"
sudo mv keytab.kdc01 /etc/krb5.keytab

ملاحظة: تأكد من وجود مضيف مرتبط مع kdc01.example.com قبل استخراج Keytab.

استخدم الأداة kprop لدفع التغيرات إلى قاعدة البيانات في KDC الثانوي:

sudo kprop -r EXAMPLE.COM \
-f /var/lib/krb5kdc/dump kdc02.example.com

ملاحظة: يجب أن تَظهر رسالة SUCCEEDED إذا تمت عمليـة «النسـخ» بنجـاح، إذا كـانت هنالـك رسـالة خطـأ، فتحقق من var/log/syslog/ في مركز توزيع المفاتيح الثانوي لمزيدٍ من المعلومات. ربما ترغب بإنشاء مهمة مجدولة لتحديث قاعدة البيانات في مركز توزيع المفاتيح الثانوي كل فترة زمنية؛ ما يلي سيدفع التغييرات إلى قاعدة البيانات كل ساعة (لاحظ أن السطر الطويل قد جُرِّء لجزأين لكى يتسع في عرض الصفحة):

أنشئ ملف stash في المركز الثانوي ليُحفَظ به مفتاح Kerberos الرئيسي (Master Key):

sudo kdb5_util stash

في النهاية، شغل عفريت krb5-kdc في المركز الثانوي:

sudo service krb5-kdc start

يجب أن يكون المركز الثانوي قادرًا على إعطاء البطاقات للحقل؛ يمكنك اختبار ذلك بإيقاف عفريت krb5-kdc في المركز الرئيسي؛ ثم استخدام kinit لطلب بطاقة، وإذا جرى كل شيء على ما يرام، فيجب أن تحصل على بطاقة من مركز توزيع المفاتيح الثانوي؛ عدا ذلك، تحقق من /var/log/syslog و var/log/syslog/ في مركز توزيع المفاتيح الثانوي.

د. عميل Kerberos للينكس

يشرح هذا القسم ضبط نظام لينُكس كعميل Kerberos؛ هذا سيسمح بالوصول إلى أيّة خدمة تستخدم Kerberos بعد أن يستطيع المستخدم تسجيل دخوله إلى النظام.

التثبيت

لكي يتـم الاسـتيثاق إلـى حقـل Kerberos؛ فـإن حزمتَـيّ krb5-user و Kerberos و krb5-user مطلوبتان؛ بالإضافة إلى غيرها من الحزم غير المطلوبة لكنها تسهل عملك؛ أدخِل الأمر الآتي في مِحَث الطرفية لتثبيت هذه الحزم:

sudo apt-get install krb5-user libpam-krb5 libpam-ccreds \
auth-client-config

تسمح حزمة auth-client-config بضبط PAM ضبطًا بسيطًا للاستيثاق من مصادر عدّة، وستُخرِّن حزمة libpam-ccreds اعتماديات الاستيثاق مما يسمح لك بتسجيل الدخول في حال لم يكن مركز توزيع المفاتيح متاحًا؛ ستفيد هذه الحزمة الحواسيب المحمولة، التي يمكن أن تستوثق باستخدام Kerberos عندما تكون في شبكة الشركة، لكنها تحتاج إلى الوصول عندما تكون خارج الشبكة أيضًا.

الضبط

لضبط العميل، أدخل ما يلى في الطرفية:

sudo dpkg-reconfigure krb5-config

سيُطلَب منـك إدخـال اسـم حقـل Kerberos؛ أيضًـا إن لـم لـديك DNS مضبوط مـع سـجلات Kerberos SRV؛ فستظهر قائمة تسألك عن اسم مضيف مركز توزيع المفاتيح وخادوم إدارة الحقل.

يضيف dpkg-reconfigure قيودًا إلى ملف dpkg-reconfigure/ للحقل الخاص بك، يجب أن تحصل على قيود شبيهة بالآتي:

ملاحظة: إذا ضَبطت uid لكلٍ من مستخدمي شبكتك الموثوقين ليبدأ من ٥٠٠٠؛ كما هو منصوح به في قسم «التشبيت»، فتسـتطيع عنـدها أن تخـبر pam بـأن يسـتوثق باسـتخدام مسـتخدمي Kerberos عنـدما يكـون uid أكبر من ٥٠٠٠:

Kerberos should only be applied to ldap/kerberos users, not local ones. for i in common-auth common-session common-account common-password; do sudo sed -i -r \
-e 's/pam_krb5.so minimum_uid=1000/pam_krb5.so minimum_uid=5000/' \
/etc/pam.d/\$i
done

هذا ما سيتجنب الطلب لكلمات مرور (غير موجودة) لمستخدم موثوق محليًا عند تغيير كلمة المرور باستخدام passwd.

يمكنك اختبار الضبط بطلب بطاقة باستخدام الأداة kinit، على سبيل المثال:

kinit steve@EXAMPLE.COM
Password for steve@EXAMPLE.COM:

يمكن عرض التفاصيل عند إعطاء بطاقة باستخدام klist:

Service principal

klist

Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000 Default principal: steve@EXAMPLE.COM

Valid starting Expires

07/24/08 05:18:56 07/24/08 15:18:56

krbtgt/EXAMPLE.COM@EXAMPLE.COM renew until 07/25/08 05:18:57

Kerberos 4 ticket cache: /tmp/tkt1000
klist: You have no tickets cached

ثـم اسـتخدم auth-client-config لضبط وحـدة libpam-krb5 لطلـب بطاقـة أثنـاء تسجيل الدخول:

sudo auth-client-config -a -p kerberos_example

يجب أن تحصل الآن على بطاقة بعد عملية استيثاق ناجحة.

ه. مصادر

- للمزيد من المعلومات حول نسخة MIT من Kerberos، راجع موقع «MIT Kerberos».
 - توجد بعض التفاصيل في صفحة ويكي أوبنتو «Kerberos».
- الكتاب من O'Reilly المسمى «Kerberos: The Definitive Guide» هـو مرجع متاز أثناء ضبط Kerberos.
- تستطيع أيضًا القدوم إلى قناتَيّ ubuntu-server# و kerberos# على خادوم IRC على خادوم الشهير Freenode إذا كانت لديك أسئلة حول

٤. استخدام Kerberos مع LDAP

لا يستعمل أغلب الناس Kerberos لوحده، فبعد أن يستوثق المستخدم (Kerberos)، فسنحتاج لا يستعمل أغلب الناس LDAP)؛ وهنا تكون مهمة البرامج مثل LDAP.

قد يكون استنساخ قاعدة مبادئ Kerberos بين خادومين أمرًا معقدًا، ويضيف قاعدة بيانات مستخدم أخرى إلى شبكتك؛ لحسن الحظ، MIT Kerberos مضبوطٌ ليستخدم دليـل LDAP كقاعدة بيانات للمبادئ؛ يشرح هذا القسم ضبط خادومَيّ Kerberos الرئيسي والثانوي لاستخدام OpenLDAP لقاعدة بيانات المبادئ.

ملاحظة: الأمثلة هنا تستخدم MIT Kerberos و OpenLDAP.

ا. ضبط OpenLDAP

أولًا، يجب تحميل المخطط الضروري على خادوم OpenLDAP الذي لديه اتصال شبكي مع مركز توزيع المفاتيح الرئيسي والثانوي؛ بقية هذا القسم تفترض أن لديك استنساخ LDAP مضبوط بين خادومين على الأقل؛ للمزيد من المعلومات حول ضبط OpenLDAP راجع القسم «خادوم OpenLDAP».

من المطلوب أيضًا ضبط OpenLDAP من أجل اتصالات TLS و SSL؛ لذلك ستكون جميع البيانات المارة بين خادومى LDAP و KDC مشفرةً؛ راجع القسم «TLS» للتفاصيل.

ملاحظة: cn=admin,cn=config هو المستخدم الذي أنشأناه مع امتياز الكتابة إلى قاعدة بيانات ldap! تكون القيمة في كثير من الأحيان هي RootDN، عدِّل قيمته وفقًا للضبط عندك. لتحميل المخطط على LDAP، فثبِّت الحزمة krb5-kdc-ldap في خادوم LDAP؛ أي أُدخِل الأمر الآتى فى الطرفية:

```
sudo apt-get install krb5-kdc-ldap
```

ثم استخرج محتويات الملف kerberos.schema.gz:

```
sudo gzip -d /usr/share/doc/krb5-kdc-ldap/kerberos.schema.gz
sudo cp /usr/share/doc/krb5-kdc-ldap/kerberos.schema \
/etc/ldap/schema/
```

يجب أن يضاف مخطط kerberos إلى شجرة cn=config؛ آلية إضافة مخطط جديد إلى slapd مفصلةٌ فى قسم «تعديل قاعدة بيانات ضبط slapd».

أولًا، أنشِئ ملف ضبط باسم schema_convert.conf، أو أي اسم آخر ذي معنى، يحتوي على الأسطر الآتية:

```
include /etc/ldap/schema/core.schema
include /etc/ldap/schema/collective.schema
include /etc/ldap/schema/corba.schema
include /etc/ldap/schema/cosine.schema
include /etc/ldap/schema/duaconf.schema
include /etc/ldap/schema/dyngroup.schema
include /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
include /etc/ldap/schema/java.schema
include /etc/ldap/schema/misc.schema
include /etc/ldap/schema/nis.schema
include /etc/ldap/schema/openldap.schema
include /etc/ldap/schema/openldap.schema
include /etc/ldap/schema/policy.schema
include /etc/ldap/schema/kerberos.schema
```

أنشئ مجلدًا مؤقتًا لاحتواء ملفات LDIF:

mkdir /tmp/ldif_output

استخدم الآن slapcat لتحويل ملفات المخطط:

slapcat -f schema_convert.conf -F /tmp/ldif_output -n0 -s \
"cn={12}kerberos,cn=schema,cn=config" > /tmp/cn\=kerberos.ldif

عدِّل اسم الملف والمسار السابق ليُطابِق ما عندك إن كان مختلفًا.

عدِّل الخاصيات الآتية في الملف المولَّد tmp/cn=kerberos.ldif/:

dn: cn=kerberos,cn=schema,cn=config

. . .

cn: kerberos

واحذف الأسطر الآتية من نهاية الملف:

structuralObjectClass: olcSchemaConfig

entryUUID: 18ccd010-746b-102d-9fbe-3760cca765dc

creatorsName: cn=config

createTimestamp: 20090111203515Z

entryCSN: 20090111203515.326445Z#000000#000#000000

modifiersName: cn=config

modifyTimestamp: 20090111203515Z

قد تختلف قيم تلك الخاصيات، لكن تأكد أنها قد حُذِفَت.

حمِّل المخطط الجديد بالأمر ldapadd:

ldapadd -x -D cn=admin,cn=config -W -f /tmp/cn=kerberos.ldif

أضف فهرسًا لخاصية krb5principalname:

```
ldapmodify -x -D cn=admin,cn=config -W
```

Enter LDAP Password:

dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config

add: olcDbIndex

olcDbIndex: krbPrincipalName eq,pres,sub

modifying entry "olcDatabase={1}hdb,cn=config"

وفى النهاية، حدِّث قوائم التحكم فى الوصول (ACL):

ldapmodify -x -D cn=admin,cn=config -W

Enter LDAP Password:

dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config

replace: olcAccess
olcAccess: to

attrs=userPassword, shadowLastChange, krbPrincipalKey by

dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write by anonymous auth by self

write by * none

_

add: olcAccess

olcAccess: to dn.base="" by * read

-

add: olcAccess

olcAccess: to * by dn="cn=admin,dc=example,dc=com" write by *

read

modifying entry "olcDatabase={1}hdb,cn=config"

هذا كل ما في الأمر، أصبح دليل LDAP جاهزًا لكي يخدم كقاعدة بيانات مبادئ Kerberos.

ب. ضبط مركز توزيع المفاتيح الرئيسى

بعد ضبط OpenLDAP، حان الوقت الآن لضبط مركز توزيع المفاتيح.

أُولًا، ثبِّت الحزم الضرورية الآتية، بتنفيذ الأمر:

sudo apt-get install krb5-kdc krb5-admin-server krb5-kdc-ldap

عدِّل الآن ملف etc/krb5.conf/ بإضافة الخيارات الآتية تحت الأقسام الملائمة لها:

```
[dbmodules]
          openldap_ldapconf = {
             db_library = kldap
             ldap_kdc_dn = "cn=admin,dc=example,dc=com"
             # this object needs to have read rights on
             # the realm container, principal container and
realm sub-trees
             ldap_kadmind_dn = "cn=admin,dc=example,dc=com"
             # this object needs to have read and write rights
on
             # the realm container, principal container and
realm sub-trees
             ldap service password file =
/etc/krb5kdc/service.keyfile
             ldap servers = ldaps://ldap01.example.com
ldaps://ldap02.example.com
             ldap_conns_per_server = 5
          }
```

ملاحظــة: عــدًّل قيــم example.com، و dc=example,dc=com، و cn=admin,dc=example,dc=com، و cn=admin,dc=example.com. و dd=example.com للقيم الملائمة للنطاق، وكائن LDAP، وخادوم LDAP لشبكتك.

لاحقًا، استخدم الأداة kdb5_ldap_util لإنشاء الحقل:

```
sudo kdb5_ldap_util -D cn=admin,dc=example,dc=com create \
-subtrees dc=example,dc=com -r EXAMPLE.COM -s \
-H ldap://ldap01.example.com
```

أنشِئ «مخبأً» (stash) لكلمة المرور المستخدم في خادوم LDAP، تستخدم هذه الكلمة من !/etc/krb5.conf في ملف ldap_kadmind_dn:

sudo kdb5_ldap_util -D cn=admin,dc=example,dc=com stashsrvpw \
-f /etc/krb5kdc/service.keyfile cn=admin,dc=example,dc=com

انسخ شهادة سلطة الشهادات من خادوم LDAP:

scp ldap01:/etc/ssl/certs/cacert.pem .
sudo cp cacert.pem /etc/ssl/certs

الآن عدِّل etc/ldap/ldap.conf/ ليستخدم الشهادة:

TLS_CACERT /etc/ssl/certs/cacert.pem

ملاحظة: يجب أن تُنسَخ الشهادة أيضًا إلى مركز توزيع المفاتيح الثانوي، للسماح بالاتصال إلى خواديم LDAP باستخدام LDAP.

تستطيع الآن إضافة مبادئ Kerberos إلى قاعدة بيانات LDAP، وستُنسَخ إلى بقية خواديم LDAP المضبوطة للاستنساخ. فأدخل ما يليل لإضافة مبدأ باستخدام الأداة kadmin.local:

sudo kadmin.local
Authenticating as principal root/admin@EXAMPLE.COM with
password.
kadmin.local: addprinc -x
dn="uid=steve,ou=people,dc=example,dc=com" steve
WARNING: no policy specified for steve@EXAMPLE.COM; defaulting
to no policy
Enter password for principal "steve@EXAMPLE.COM":
Re-enter password for principal "steve@EXAMPLE.COM":
Principal "steve@EXAMPLE.COM" created.

يجـــــب أن تكـــــون خاصــــيات krbPrincipalName، و wid=steve, و krbExtraData مضــافةً إلـــى كــائن المســتخدم krbExtraData مضــافةً إلـــى كــائن المســتخدم krbExtraData و ou=people, dc=example, dc=com؛ اســتخدم أداتَــيّ klist و kinit لاختبــار إذا أصــدر المستخدم المعين بطاقةً.

ملاحظة: إذا كان كائن المستخدم مُنشأً مسبقًا، فإنه يجب إضافة الخيار "..."=x dn- إلى خاصيات Kerberos؛ لأنه سيُنشًأ فيما عدا ذلك كائن مبدأي جديد في شجرة الحقل الفرعية.

ج. ضبط مركز توزيع المفاتيح الثانوي

ضبط مركز توزيع المفاتيح الثانوي لاستخدم LDAP هو شبيه بضبطه لاستخدام قاعدة بيانات Kerberos العادية.

أولًا، ثبت الحزم الضرورية، بتطبيق الأمر الآتي في الطرفية:

sudo apt-get install krb5-kdc krb5-admin-server krb5-kdc-ldap

عدِّل الآن ملف etc/krb5.conf/ ليستخدم LDAP/

```
[libdefaults]
            default_realm = EXAMPLE.COM
[realms]
            EXAMPLE.COM = {
                      kdc = kdc01.example.com
                      kdc = kdc02.example.com
                      admin_server = kdc01.example.com
                      admin_server = kdc02.example.com
                      default_domain = example.com
                      database_module = openldap_ldapconf
            }
[domain realm]
            .example.com = EXAMPLE.COM
[dbdefaults]
        ldap_kerberos_container_dn = dc=example,dc=com
[dbmodules]
```

```
openIdap ldapconf = {
                 db_library = kldap
                 ldap_kdc_dn = "cn=admin,dc=example,dc=com"
                 # this object needs to have read rights on
                 # the realm container, principal container and
realm sub-trees
                 ldap kadmind dn = "cn=admin,dc=example,dc=com"
                 # this object needs to have read and write
rights on
                 # the realm container, principal container and
realm sub-trees
                 ldap_service_password_file =
/etc/krb5kdc/service.keyfile
                 ldap_servers = ldaps://ldap01.example.com
                 ldaps://ldap02.example.com
                 ldap_conns_per_server = 5
          }
```

أنشِئ مخبأً لكلمة مرور LDAP:

```
sudo kdb5_ldap_util -D cn=admin,dc=example,dc=com stashsrvpw \
-f /etc/krb5kdc/service.keyfile cn=admin,dc=example,dc=com
```

الآن انسخ مخبأ «Master Key» على المركز الرئيسي Master Key» على المركز الرئيسي Scp، أو عبر OM إلى مركز توزيع المفاتيح الثانوي؛ تأكد من نسخ الملف عبر اتصال مشفر مثل scp، أو عبر وسيط تخزين فيزيائى.

```
sudo scp /etc/krb5kdc/.k5.EXAMPLE.COM steve@kdc02.example.com:~
sudo mv .k5.EXAMPLE.COM /etc/krb5kdc/
```

ملاحظة: مرةً أخرى، استبدل EXAMPLE.COM باسم الحقل الحقيقي.

وبالعودة إلى المركز الثانوى، أعد تشغيل خادوم ldap فقط:

sudo service slapd restart

فى النهاية، ابدأ عفريت krb5-kdc:

sudo service krb5-kdc start

تأكد أن خادومَيّ ldap (وبالتالي kerberos) متزامنَين.

تستطيع الآن إكمال استيثاق المستخدمين إن أصبح خادوم LDAP أو Kerberos، أو خادوم LDAP وخادوم Kerberos غير متوفرين.

د. مصادر

- لدى دليل «Kerberos Admin Guide» بعض التفاصيل الإضافية.
- للمزيد من المعلومات حول kdb5_ldap_util راجع صفحة دليل man kdb5_ldap_util
 - مصدر آخر مفيد هو صفحة الدليل man krb5.conf.
 - انظر أيضًا لصفحة ويكي أوبنتو: «Kerberos and LDAP».

0. استخدام SSSD مع Active Directory

يشرح هذا القسم استخدام SSSD للاستيثاق من تسجيلات دخول المستخدم باستخدام يشرح هذا القسم استخدام «ad»؛ أما في الإصدارات القديمة من sssd، كان من الممكن أن يتم الاستيثاق بطريقة «ldap»، لكن عندما يتم الاستيثاق باستخدام مايكروسوفت ويندوز Active الاستيثاق بطريقة «Directory»، لكن عندما يتم الاستيثاق باستخدام مايكروسوفت ويندوز POSIX AD في المتحكم بالنطاق؛ لكن طريقة «ad» تبسّط الضبط ولا تتطلب أيّة تغيرات في بنية المتحكم بالنطاق.

ا. الشروط المسبقة والافتراضات والمتطلبات

- نفترض أن لديك Active Directory مضبوط وجاهز للعمل.
 - · نفترض أن المتحكم بالنطاق يعمل كخادوم DNS.
- نفترض أن المتحكم بالنطاق هو خادوم DNS الرئيسى المحدد في etc/resolv.conf/.
- · نفترض أن قيود kerberos ، وldap ، وldap ، و kpasswd ... إلخ. مضبوطة في منطقة DNS.
 - نفترض أن الوقت مُزامَنٌ على المتحكم بالنطاق.
 - النطاق المستخدم في هذا المثال هو myubuntu.example.com.

ب. التثبيت

يجب تثبيت الحزم krb5-user، و samba، و samba، و samba؛ نحتاج إلى تثبيت سامبا حتى لو لم يُقدِّم الخادوم أيّة مشاركات. هنالك حاجة لحقل Kerberos والاسم الكامل أو عنوان IP للمتحكمات بالنطاق.

أدخِل الأمر الآتى لتثبيت تلك الحزم:

sudo apt-get install krb5-user samba sssd ntp

انظر إلى القسم التالي لطريقة الإجابة عن الأسئلة التي يسألها السكربت المشغَّل بعد تثبيت حزمة krb5-user.

ج. ضبط Kerberos

ستُسأل عند تثبيت حزمة krb5-user عن اسم الحقل (realm name) بأحرفٍ كبيرة؛ وعن خادوم مركز توزيع المفاتيح (أي المتحكم بالنطاق) وعن الخادوم المدير (المتحكم بالنطاق أيضًا في هذا المثال)؛ وهذا ما سيكتب القسمين [realm] و [domain_realm] في ملف أيضًا في هذه الأقسام ليست ضرورية إن كان الاكتشاف التلقائي للنطاق مفعّلًا، خلا ذلك فكلاهما ضروريُّ.

إذا كــان اســم النطـــاق myubuntu.example.com، فأدخِـــل اســم الحقــل كمــا يلــي: MYUBUNTU.EXAMPLE.COM.

وبشكل اختياري، عدِّل الملف etc/krb5.conf/ مضيفًا بعض الخيارات لتحديد مدة صلاحية بطاقة Kerberos (هذه القيم جيدة لتستخدم قيمًا افتراضيةً):

[libdefaults]

default_realm = MYUBUNTU.EXAMPLE.COM
ticket_lifetime = 24h #

```
renew lifetime = 7d
```

إذا لـم تُحـدَّد قيمـة default_realm، فربمـا مـن الضـروري تسـجيل الـدخول باسـتخدام «
«username» بدلًا من «username».

يجب أن يكون وقت النظام في عضو نطاق Active Directory متوافقًا مع مثيله في المتحكم بالنطاق، وإلا فستفشل عمليـة الاسـتيثاق باسـتخدام Kerberos؛ فمثلًا، يمكـن أن يُـوفِّر خادوم المتحكم بالنطاق خدمة NTP؛ عدِّل الملف etc/ntp.conf؛

```
server dc.myubuntu.example.com
```

د. ضبط ساميا

يجب أن يُستخدَم سامبا لتوفير خدمات netbois/nmbd المتعلقة بالاستيثاق من Active يجب أن يُستخدَم سامبا لتوفير خدمات Directory، حتى وإن لم تُشارَك أيّة ملفات. عدِّل الملف etc/samba/smb.conf/ وأضف ما يلي إلى قسم [global]:

[global]

workgroup = MYUBUNTU
client signing = yes
client use spnego = yes
kerberos method = secrets and keytab
realm = MYUBUNTU.EXAMPLE.COM
security = ads

ملاحظة: بعض المراجع تقول أنه يجب تحديد «password server» وأن يشير إلى المتحكم بالنطاق؛ لكن هذا

ضروريٌ فقط إن لم يُضبَط DNS للعثور على المتحكم بالنطاق؛ حيث يَعرِض سامبا افتراضيًا تحذيرًا إن ضُبِطَ الخيار «password server»،

ه. ضبط SSSD

لا يوجد ملف ضبط افتراضي أو مثال عن ملف الضبط لملف etc/sssd/sssd.conf/ في حزمة sssd/ في الضروري إنشاء واحد؛ ها هو ذا أصغر ملف ضبط يمكن أن يعمل:

```
[sssd]
services = nss, pam
config_file_version = 2
domains = MYUBUNTU.EXAMPLE.COM
[domain/MYUBUNTU.EXAMPLE.COM]
id provider = ad
access_provider = ad
# Use this if users are being logged in at /.
# This example specifies /home/DOMAIN-FQDN/user as $HOME.
# Use with pam_mkhomedir.so
override homedir = /home/%d/%u
# Uncomment if the client machine hostname doesn't match
# the computer object on the DC.
# ad_hostname = mymachine.myubuntu.example.com
# Uncomment if DNS SRV resolution is not working
# ad_server = dc.mydomain.example.com
# Uncomment if the AD domain is named differently than the
Samba domain
# ad domain = MYUBUNTU.EXAMPLE.COM
# Enumeration is discouraged for performance reasons.
# enumerate = true
```

بعد حفظ الملف، فانقل الملكية إلى الجذر، وغيِّر أذونات الملف إلى ٦٠٠:

sudo chown root:root /etc/sssd/sssd.conf
sudo chmod 600 /etc/sssd/sssd.conf

حيث سيرفض sssd أن يعمل إن لم تكن الملكية أو الأذونات صحيحةً.

و. التأكد من ضبط nsswitch.conf

الســـكربت الـــذي يعمــل بعــد تثــبيت حزمــة sssd يُجــري بعــض التعــديلات علــى ملــف (etc/nsswitch.conf/ تلقائيًا؛ حيث يجب أن يكون كما يلى:

passwd: compat sss
group: compat sss

. . .

netgroup: nis sss sudoers: files sss

ز. تعدیل ملف etc/hosts/

أضف اسمًا بديلًا الذي يحدد اسم النطاق الكامل للحاسوب المحلي في ملف etc/hosts/ كما يلى:

192.168.1.10 myserver myserver.myubuntu.example.com

هذا مفيد لاستخدامه مع تحديثات DNS الديناميكية.

ح. الانضمام إلى Active Directory

عليك الآن إعادة تشغيل ntp و samba، وتشغيل sssd:

```
sudo service ntp restart
sudo restart smbd
sudo restart nmbd
sudo start sssd
```

ثم اختبر الضبط بمحاولة الحصول على بطاقة Kerberos:

sudo kinit Administrator

تحقق من البطاقة باستخدام:

sudo klist

إذا كانت هنالك بطاقة مع تاريخ انتهاء الصلاحية، فقد حان الوقت للانضمام إلى النطاق:

```
sudo net ads join -k
```

«No DNS domain configured. Unable to perform DNS Update.» التحذير «letc/hosts ولا يمكن للنظام توفير يعني أنه ليس هنالك اسم بديل (أو اسم بديل صحيح) في ملف etc/hosts، ولا يمكن للنظام توفير الاسم الكامل له؛ فعليك التحقق من الاسم البديل في etc/hosts/ كما هو مشروح في قسم «تعديل ملف etc/hosts/» أعلاه.

الرسالة «NT_STATUS_UNSUCCESSFUL» تشير إلى أن الانضمام إلى النطاق قد فشل وأن هنالك شيء ما خاطئ، عليك مراجعة الخطوات السابقة وإصلاح المشكلة قبل الإكمال.

هنالك تحققان آخران اختياريان للتأكد من أن الانضمام إلى النطاق قد نجح؛ لاحظ أنه إذا نجح الانضمام إلى النطاق لكن إذا فشل أحد أو كلا التحققين، فربما عليك الانتظار لدقيقةٍ أو دقيقتين قبل المحاولة مرةً أخرى؛ حيث يبدو أن بعض التغيرات لا تحدث في الوقت الحقيقي.

التحقق الأول:

تحقق من «وحدة التنظيم» (Organizational Unit) لحسابات الحواسيب في Active تحقق من «وحدة التنظيم» (Directory للتأكد من أن حساب الحاسوب قد أُنشِئ (وحدات التنظيم هي موضوع خارج عن نطاق هذا الكتاب).

التحقق الثاني:

نفِّذ الأمر الآتى لمستخدم AD معيّن (المدير مثلًا):

getent passwd username

ملاحظة: إذا ضبطت الخاصية «enumerate = ture» في ملف sssd.conf، فإن الأمر getnet passwd دون تمرير اسم مستخدم كوسيط سيَعرض جميع مستخدمي النطاق؛ ربما يكون هذا السلوك مفيدًا للاختبار، لكنه بطيء وغير مستحسن للخواديم الإنتاجية.

ط. اختبار الاستيثاق

يجب أن يكون الآن من الممكن الاستيثاق عبر Active Directory:

su - username

إذا عَمِلَ الأمر السابق بنجاح، فيجب أن تعمل بقية طرق الاستيثاق (getty).

إذا أُنشِئ حساب الحاسوب، مما يشير إلى أن النظام قد انضم إلى النطاق، لكن فشل الاستيثاق؛ فربمــا مــن المفيــد مراجعــة الملــف etc/pam.d/ و sssdwitch.conf وأيضًــا تغيــرات الملفــات المشروحة آنفًا في هذا القسم.

ى. مجلدات المنزل مع pam_mkhomedir

عنـ د تسـجيل الـدخول باسـتخدام حسـاب مسـتخدم Active Directory، فمـن المحتمـل، وpam_mkhomedir.so، فمـن المحتمـل ألّا يكون للمستخدم مجلـد منزل، ويمكن حل هـذه المشكلة باسـتخدام /etc/pam.d/common حيث سيُنشَأ مجلـد المنزل للمستخدم عند تسجيل الدخول؛ عدِّل ملف -session required pam_unix.so»:

session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0022

ملاحظة: قد تحتاج إلى «override_homedir» في ملف sssd.conf للعمل عملًا صحيحًا، تأكد من ضبط تلك الخاصية هناك.

ك. الاستيثاق في سطح مكتب أوبنتو

من الممكن أيضًا الاستيثاق من المستخدمين في سطح مكتب أوبنتو باستخدام حسابات من الممكن أيضًا الاستيثاق من المستخدمين AD في قائمة الاختيار مع 'Active Directory' لكن لـن تظهـر أسـماء حسـابات مسـتخدمين المحليين، لذلك يجب تعديل lightdm؛ وذلك بتحرير الملف dightdm/lightd المستخدمين المحليين، لذلك يجب تعديل m.conf.d/50-unity-greeter.conf وإضافة السطرين الآتيين:

```
greeter-show-manual-login=true
greeter-hide-users=true
```

أعد الإقلاع لإعادة تشغيل lightdm، حيث يمكن الآن تسجيل الدخول باستخدام حساب تابع ...
للنطاق إما بالشكل «username/username@domain» أو «username»

ل. المصادر

- صفحة مشروع SSSD.
- «DNS Server Configuration guidelines» مقالة
 - «Active Directory DNS Zone Entries» صفحة
 - صفحة «Kerberos config options»

خدمة اسم النطاق DNS

 Λ



خدمة اسم النطاق (Domain Name Service) هي خدمة إنترنت تربط بين عناوين IP خدمة اسم النطاق الكاملة (FQDN] fully qualified domain names)؛ وفي هذه الطريقة، تخفف خدمة DNS من حاجة تذكر عناوين IP. تسمى الحواسيب التي تشغّل خدمة where it is a constant. The selection of the constant is a constant. The selection of the constant is a constant. The selection is a constant in the constant is a constant. The constant is a constant in the constant is a constant in the constant is a constant. The constant is a constant in the constant in the constant is a constant in the constant in the constant in the constant is a constant in the const

ا. التثبيت

أدخِل الأمر الآتى في مِحَث الطرفية لتثبيت خادوم dns:

sudo apt-get install bind9

حزمة dnsutils مفيدةٌ جدًا في اختبار واستكشاف أخطاء DNS؛ قد تكون هذه الأدوات مثبتةً مسبقًا على نظامك؛ لكن للتأكد من وجودها أو تثبيتها، أدخِل الأمر الآتى:

sudo apt-get install dnsutils

7. الضبط

هنالك العديد من الطرق لضبط BIND9؛ لكن بعض أشهر هذه الإعدادات هي خادوم تخزين أسماء (primary master)، والرئيـس الثانوي (secondary master).

عنـد ضـبطه كخـادوم تخزيـن أسـماء، فسـيجد BIND9 جوابًـا عـن اسـتعلامات الأسـماء وسيتذكر الجواب عندما يُطلَب النطاق مرةً أخرى.

عندما يُضبَط كخادوم رئيس أولي، فسيقرأ BIND9 البيانات لنطاق (Zone) في ملف في المضيف ويستوثق لهذا النطاق.

عندما يُضبَط كخادوم رئيس ثانوي؛ فسيحصل BIND9 على بيانات النطاق من خادوم أسماء آخر ويستوثق للنطاق.

ا. لمحة

تُخزَّن ملفات ضبط DNS في المجلد DNS/، ملف الضبط الرئيسي لتطبيق bind هو etc/bind/named.conf/.

يُحدِّد سطر include اسمَ الملف الذي يحتوي على خيارات DNS؛ سطر include في ملك directory أين سيبحث عن الملفات، جميع الملفات , حميع الملفات , حميع الملفات , عندمها BIND ستتعلق بهذا المجلد.

يصف ملف etc/bind/db.root/ خواديم الأسماء الرئيسية في العالم؛ تتغير هذه الخواديم مع مرور الوقت، لذلك يجب أن يُحدَّث ملف etc/bind/db.root/ بين الحين والآخر؛ وذلك يتم عادةً في تحديثات حزمة bind9؛ يُعرِّف القسم zone خادومًا رئيسيًا (master server)، وهو مخزن في ملف مذكور في خيار file.

من الممكن ضبط نفس الخادوم ليكون خادوم تخزين أسماء، ورئيس أولي، ورئيس ثانوي؛ ويمكن أن يكون الخادوم «بداية السلطة» (SOA] Start of Authority) لنطاق واحد، بينما يوفر خدمة ثانوية لنطاق آخر؛ ومع كل هذا فهو يوفر خدمات التخزين للمضيفين على الشبكة المحلية LAN.

ب. خادوم تخزين الأسماء

الضبط الافتراضي هو العمل كخادوم تخزين؛ كل ما هو مطلوب هو ببساطة إضافة عناوين IP لخواديم DNS التي وفرها لك مزود الخدمة ISP؛ ببساطة، أزل التعليقات عن الأسطر الآتية وعدلها فى ملف etc/bind/named.conf.options/:

ملاحظة: استبدل 1.2.3.4 و 5.6.7.8 بعناوين IP لخواديم الأسماء لديك.

أعد الآن تشغيل خادوم DNS لتفعيل الضبط الجديد، وذلك بتنفيذ الأمر الآتي من مِحَث الطرفية:

sudo service bind9 restart

راجع القسم «dig» لمزيدٍ من المعلومات حول اختبار خادوم تخزين DNS.

ج. الرئيس الأوّلي

سنضبط في هذا القسم BIND9 كخادوم رئيس أولي للنطاق example.com؛ استبدل example.com؛ الكامل.

ملف تمرير المنطقة

لإضافة منطقة DNS إلى BIND9، مما يحول BIND9 إلى خادوم رئيس أولي، فإنَّ أول خطوة هى تعديل ملف etc/bind/named.conf.local/:

```
zone "example.com" {
  type master;
     file "/etc/bind/db.example.com";
};
```

ملاحظة: إذا كان سيستقبل bind تحـديثاتٍ تلقائيـةً عبر DDNS، فعليـك اسـتخدام الملـف bind ملاحظـة: إذا كان سيسـتقبل db.example.com/بدلًا مـن db.example.com/بدلًا مـن db.example.com/بدلًا مـن db.example.com/بدلًا مـن

استخدم الآن ملف نطاق موجود مسبقًا كقالب لإنشاء ملف etc/bind/db.example.com/:

```
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.example.com
```

عدِّل ملف النطاق الجديد etc/bind/db.example.com مغيِّرًا localhost إلى النطاق الجديد 127.0.0.1 إلى عنوان IP لخادوم الأسماء لخادومك، واترك النقطة الإضافية في النهاية؛ وغيِّر 127.0.0.1 إلى عنوان الخادوم الأسماء و root.localhost إلى عنوان بريد صالح، لكن باستخدام "." بدلًا من رمز "@" واترك أيضًا النقطة الإضافية في النهاية؛ عدِّل التعليق لكي يبيِّن النطاق الخاص بهذا الملف.

أنشئ «سجلًا» (record) للنطاق الأساسي، example.com، وأيضًا أنشِئ سجلًا لخادوم الأسماء، الذى هو في هذا المثال ns.example.com:

```
BIND data file for example.com
$TTL
            604800
                             example.com. root.example.com. (
            ΤN
                      SO
@
                                               ; Serial
                             604800
                                                Refresh
                             86400
                                               ; Retry
                             2419200
                                               ; Expire
                             604800
                                               ; Negative Cache TTL
@
            ΙN
                      Α
                                192.168.1.10;
@
            IN
                      NS
                                ns.example.com.
@
                                192.168.1.10
            IN
            IN
                      AAAA
                                192.168.1.10
ns
            IN
```

يجب أن تزيد الرقم التسلسلي (Serial Number) في كل مرة تعدِّل فيها على ملف النطاق؛ إذا عدَّلت عدة تغيرات قبل إعادة تشغيل BIND9، فَزد الرقم التسلسلي مرةً واحدةً فقط. تستطيع الآن إضافة سجلات DNS في نهاية ملف المنطقة، راجع القسم «أنواع السجلات الشائعة» للتفاصيل.

ملاحظـة: يحـب العديـد مـن مـدراء الأنظمـة اسـتخدام تاريـخ آخـر تعـديل كرقـم تسلسـلي للمنطقـة؛ مثـل 2012010100 الذى هو yyyymmddss (حيث ss

بعـد أن أجريـت تعـديلاتك فـي ملـف النطـاق؛ فيجـب إعـادة تشـغيل BIND9 لكـي تأخـذ التعديلات مجراها.

sudo service bind9 restart

ملف النطاق المعكوس

بعد أن ضبطت النطاق لحل الأسماء إلى عناوين IP، فمن المطلوب أيضًا «نطاق معكوس» (Reverse zone)؛ يسمح النطاق المعكوس لخدمة DNS بحل العناوين إلى أسماء.

عدِّل ملف etc/bind/named.conf.local/ وأضف ما يلى:

```
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
          type master;
          file "/etc/bind/db.192";
};
```

ملاحظة: استبدل ١.١٦٨.١٩٢ بأول ثلاث خانات تستخدمها شبكتك؛ وسَمِّ ملف النطاق

etc/bind/db.192/ تسميةً ملائمةً، حيث يجب أن يُطابِق أول خانة من خانات عنوان الشبكة.

أنشِئ الآن ملف etc/bind/db.192/

```
sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192
```

ثم غيِّر ملف etc/bind/db.192/ معدِّلًا نفس الخيارات في etc/bind/db.example.com/.

```
BIND reverse data file for local 192.168.1.XXX net
$TTL
          604800
                    SOA
                             ns.example.com. root.example.com.
@
          ΙN
                                         ; Serial
                                         ; Refresh
                               604800
                                86400 ; Retry
                              2419200 ; Expire
                               604800 ; Negative Cache TTL
);
           ΙN
                     NS
                             ns.
10
           IN
                     PTR
                             ns.example.com.
```

يجب أن يُزاد الرقم التسلسلي في النطاق المعكوس في كل مرة يُعدَّل فيها الملف. فلكل سجل A تضبطه في etc/bind/db.example.com/ لعنوان مختلف، يجب عليك أن تنشِئ سجل PTR في etc/bind/db.192/.

أعد تشغيل BIND9 بعد إنشاء ملف النطاق المعكوس.

sudo service bind9 restart

د. الرئيس الثانوي

بعد أن يُضبَط الرئيس الأولي فسنحتاج إلى رئيس ثانوي لكي نحافظ على بقاء النطاق في حال لم يكن الرئيس الأولى متوفرًا.

في البدايــة، يجـب أن يُســمَح بنقـل النطــاق فـي الخــادوم الرئيــس الأولــي؛ لــذا أضــف الخيــار allow-transfer؛ إلى قسم النطاق والنطاق المعكوس فى ملف allow-transfer؛

ملاحظة: استبدل 192.168.1.11 بعنوان IP لخادوم الأسماء الثانوي.

أعد تشغيل خدمة BIND9 في الرئيس الأولي:

sudo service bind9 restart

الآن ثبِّت على الرئيس الثانوي الحزمة bind9 بنفس الطريقة التي ثبتتها على الأولي؛ ثم عدِّل ملف etc/bind/named.conf.local/ وأضف التعاريف الآتية لنطاقَى التمرير والعكس:

```
zone "example.com" {
   type slave;
        file "db.example.com";
        masters { 192.168.1.10; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
   type slave;
        file "db.192";
        masters { 192.168.1.10; };
};
```

ملاحظة: استبدل 192.168.1.10 بعنوان IP لخادوم الأسماء الأولى.

أعد تشغيل خدمة BIND9 على الخادوم الثانوي:

sudo service bind9 restart

يجب أن تشاهد في سجل var/log/syslog/ شيئًا شبيهًا بما يلي (قُسِّمَت بعض الأسطر لكى تتسع فى عرض الصفحة):

```
client 192.168.1.10#39448: received notify for zone
'1.168.192.in-addr.arpa'
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: Transfer started.
transfer of '100.18.172.in-addr.arpa/IN' from 192.168.1.10#53:
connected using 192.168.1.11#37531
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: transferred serial 5
transfer of '100.18.172.in-addr.arpa/IN' from 192.168.1.10#53:
Transfer completed: 1 messages,
6 records, 212 bytes, 0.002 secs (106000 bytes/sec)
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: sending notifies (serial 5)
client 192.168.1.10#20329: received notify for zone
'example.com'
zone example.com/IN: Transfer started.
transfer of 'example.com/IN' from 192.168.1.10#53: connected
using 192.168.1.11#38577
zone example.com/IN: transferred serial 5
transfer of 'example.com/IN' from 192.168.1.10#53: Transfer
completed: 1 messages,
8 records, 225 bytes, 0.002 secs (112500 bytes/sec)
```

ملاحظة: تُنقَل المنطقة فقط إذا كان الرقم التسلسلي على الأولي أكبر منه على الثانوي؛ وإذا أردت أن يعلم also-notify الرئيــس الأولــي بتعــديلات النطاقــات فــي خــواديم DNS الثانويــة، فعليــك إضــافة الخيــار etc/bind/named.conf.local/.

:/etc/bind/named.conf.local إلى ملف also-notify مثال على إضافة الخيار 1

```
zone "example.com" {
  type master;
  file "/etc/bind/db.example.com";
  allow-transfer { 192.168.1.11; };
  also-notify { 192.168.1.11; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
  type master;
  file "/etc/bind/db.192";
  allow-transfer { 192.168.1.11; };
  also-notify { 192.168.1.11; };
};
```

ملاحظة: المجلد الافتراضي للنطاقات غير الموثوق منها هو var/cache/bind؛ يُضبَط هذا المجلد أيضًا في AppArmor بالكتابة إليه؛ للمزيد من المعلومات حول AppArmor، راجع «الفصل التاسع: الحماية».

٣. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يشرح هذا القسم الطرق التي تستخدم للمساعدة في تحديد المسبب عندما تحدث المشاكل مع DNS و BIND9 و 9

ا. الاختبار

ملف resolv.conf أول خطوة في اختبار BIND9 هي إضافة عنوان IP لخادوم الأسماء للذي يستبين أسماء المضيفين؛ يجب أن يُضبَّط خادوم الأسماء أيضًا لمضيف آخر للتأكد مرةً أخرى؛ تحقق إن كان الملف etc/resolv.conf/ يحتوي على الأسطر الآتية:

```
nameserver 192.168.1.10
nameserver 192.168.1.11
```

خواديم الأسماء التي تستمع على *.127 مسؤولة عن إضافة عناوين IP الخاصة بهم إلى /etc/default/bind9 (باستخدام resolveconf)؛ وهذا يتم عبر الملف RESOLVECONF=yes إلى RESOLVECONF=no

ملاحظة: يجب إضافة عنوان IP لخادوم الأسماء الثانوي في حال لم يكن الخادوم الأولي متوفرًا.

dig

إذا ثبتت حزمـة dnsutils فيمكنـك اختبـار إعـداداتك باسـتخدام أداة البحـث فـي DNS المسماة dig.

بعـد تثـبيت BIND9، فاسـتخدم dig مـع بطاقـة loopback (أي BIND9) للتأكـد أنهـا تستمع على المنفذ ٥٣؛ أدخِل الأمر الآتى فى مِحَث الطرفية:

```
dig -x 127.0.0.1
```

يجب أن تُشاهِد أسطرًا شبيهة بالآتي في ناتج الأمر:

```
;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 192.168.1.10#53(192.168.1.10)
```

إذا ضَبطَت BIND9 كخادوم تخزين الأسماء، فابحث (dig) عن نطاق خارجي للتحقق من إذا ضَبطَت الطلبية:

```
dig ubuntu.com
```

لاحظ وقت الطلبية في نهاية ناتج الأمر السابق:

```
;; Query time: 49 msec
```

بعد استخدام dig مرةً أخرى، يجب أن يتحسن الرقم السابق:

```
;; Query time: 1 msec
ping
```

ping لشرح كيف تَستخدم التطبيقات DNS لكي يستبين اسم المضيف؛ فسنستخدم الأداة ping لإرسال طلب ICMP echo؛ وذلك بإدخال الأمر الآتى فى الطرفية:

```
ping example.com
```

ما سبق سيختبر إن استطاع خادوم الأسماء استبيان الاسم ns.example.com وتحويله إلى عنوان IP؛ يجب أن تشابه مخرجات الأمر السابق ما يلى:

```
PING ns.example.com (192.168.1.10) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.800 ms 64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.813 ms named-checkzone
```

طريقة رائعة لاختبار ملفات النطاقات لديك هي استخدام الأداة المثبتة مع حزمة bind9؛ تسمح هذه الأداة لك بالتأكد من أن الضبط صحيح قبل إعادة تشغيل BIND9 وجعل التغيرات حيةً.

أدخِل الأمر الآتى في الطرفية لاختبار ملف النطاق في مثالنا:

named-checkzone example.com /etc/bind/db.example.com

إذا كان كل شيءٍ مضبوطًا ضبطًا سليمًا، فستشاهد مخرجاتٍ شبيهةٍ بما يلي:

zone example.com/IN: loaded serial 6
OK

وبشكل مشابه، أدخل ما يلي لاختبار ملف النطاق العكسي:

named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192

يجب أن تكون المخرجات شبيهةً بما يلى:

zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 3
OK

ملاحظة: سيكون الرقم التسلسلي لملف النطاق عندك مختلفًا عادةً.

ب. التسجيل

لدى BIND9 خيارات كثيرة لضبط التسجيل (logging)؛ هنالك خياران رئيسيان هما الخيار category الذي يحدد ما هي الخيار المعلومات التي ستُسجَّل.

إذا لم يُحدَّد ضبطٌ للتسجيل، فالضبط الافتراضي هو:

```
logging {
      category default { default_syslog; default_debug; };
      category unmatched { null; };
};
```

يشرح هذا القسم ضبط BIND9 لإرسال رسائل debug متعلقة بطلبيات DNS إلى ملفٍ منفصل.

سنحتاج أولًا إلى ضبط «قناة» (channel) لتحديد الملف الذي ستُرسَل إليه الرسائل، عدل ملف etc/bind/named.conf.local/، وأضف ما يلى:

```
logging {
    channel query.log {
        file "/var/log/query.log";
        severity debug 3;
    };
};
```

اضبط الآن تصنيفًا لإرسال جميع طلبيات DNS إلى ملف query:

```
logging {
    channel query.log {
        file "/var/log/query.log";
        severity debug 3;
    };
    category queries { query.log; };
};
```

ملاحظة: لاحظ أن الخيار debug يمكن أن يُضبَط من المرحلة ١ إلى ٣؛ وستستخدم المرحلة ١ إذا لم تُحدَّد مرحلة.

ولما كان عفريت named يعمل كمستخدم bind، فيجب إنشاء الملف named يعمل كمستخدم وتغيير ملكيته:

```
sudo touch /var/log/query.log
sudo chown bind /var/log/query.log
```

قبل أن يتمكن العفريت named من الكتابة إلى ملف السجل الجديد، فيجب أن يُحدَّث ضبط AppArmor؛ أولًا، عدِّل ملف detc/apparmor.d/usr.sbin.named؛ وأضف:

/var/log/query.log w,

ثم أعد تحميل ملف ضبطه:

cat /etc/apparmor.d/usr.sbin.named | sudo apparmor_parser -r

للمزيد من المعلومات حول AppArmor، راجع الفصل التاسع.

أعد الآن تشغيل BIND9 لكى تأخذ التغييرات مفعولها:

sudo service bind9 restart

يجب أن ترى الملف var/log/query.log/ ممتلئًا بمعلومات الطلبيات؛ هذا مثال بسيط عن ضبط تسجيل BIND9؛ راجع القسم «المزيد من المعلومات» للمزيد من الخيارات المتقدمة.

٤. المراجع

ا. أنواع السجلات الشائعة

يغطي هذا القسم بعض أنواع سجلات DNS الشائعة.

سجل A: يربط هذا السجل عنوان IP إلى اسم مضيف.

www IN A 192.168.1.12

سجل CNAME: يُستخدَم لإنشاء اسم بديل لسجل موجود مسبقًا، لا يمكنك استخدام سجل CNAME للإشارة إلى سجل CNAME آخر.

web IN CNAME www

سجل MX: يُستخدَم لتعريف أين يجب أن يُرسَل البريد؛ يجب أن يشير إلى سجل A، وليس سجل CNAME.

mail	IN IN	MX A	1	mail.example.com. 192.168.1.13	
------	----------	---------	---	-----------------------------------	--

سجل NS: يُستخدَم لتعريف أيّة خواديم تُخَدِّم نسخًا من المنطقة؛ يجب أن يشير إلى سجل A، وليس إلى CNAME؛ هذا مكان تعريف الخادومين الأولى والثانوى.

ns ns2	IN IN IN	NS NS A A	ns.example.com. ns2.example.com. 192.168.1.10 192.168.1.11	
-----------	----------------	--------------------	---	--

ب. المزيد من المعلومات

- دليل «DNS HOWTO» يشرح الخيارات المتقدمة لضبط BIND9.
- انظر إلى bind9.net للحصول على شرح معمّق لعمل DNS و BIND9 .
- كتاب «DNS and BIND» هو كتابٌ شائع أصبح في إصداره الخامس؛ وهنالك أيضًا كتاب «DNS and BIND on IPv6».
- مكان رائع لطلب المساعدة في BIND9 والتعاون مع مجتمع خادوم أوبنتو هو قناة IRC على خادوم «Freenode «#ubuntu-server».
 - أيضًا، راجع «BIND Server HOWTO» في ويكي أوبنتو.

الحماية

P

يجب أن تضع الحماية نصب عينيّك عند تثبيت ونشر واستخدام أي نوع من أنظمة تشغيل الحاسوب؛ وعلى الرغم من أن تثبيتًا حديثًا لأوبنتو هو آمن نسبيًا للاستخدام الفوري على الإنترنت، لكن من المهم أن يكون لديك فهم متوازن لحالة حماية أنظمتك بناءً على طريقة استخدامها بعد «نشرها» (deployment).

يزودك هذا الفصل بلمحة عن المواضيع المرتبطة بالحماية المتعلقة بنسخة خادوم أوبنتو ١٤.٠٤، ويخط الخطوط العريضة للإجراءات التي يمكنك أن تستخدمها لحماية خادومك وشبكتك من أى عدد من التهديدات الأمنية المحتملة.

ا. إدارة المستخدمين

إدارة المستخدمين هي جزء جوهري في الحفاظ على نظامٍ آمن؛ تقود الإدارة غير الكفء للمستخدمين والامتيازات عادةً إلى إضعاف أمان النظام؛ وبالتالي من الضروري أن تفهم كيف تحميه باستخدام تقنيات إدارة حسابات المستخدمين.

ا. أين هو حساب الجذر؟

اتخذ مطورو أوبنتو قرارًا واعيًا بتعطيل حساب الجذر الإداري افتراضيًا في جميع حالات تثبيت أوبنتو؛ هذا لا يعني أن حساب الجذر محذوفٌ أو لا يمكن الوصول إليه، حيث أُسنِدَت إليه ببساطة كلمة مرور لا تُطابِق أيّة قيمة؛ أي أنك لا تستطيع الدخول إليه مباشرةً.

لكن بدلًا من ذلك، يُحَثّ المستخدمون أن يستخدموا أداةً باسم sudo لتنفيذ مهام إدارة النظام؛ حيث تسمح sudo لمستخدم موثوق بترقية امتيازاته باستخدام كلمة مروره بدلًا من الحاجة لمعرفة كلمة المرور الخاصة بحساب الجذر. هذه الطريقة البسيطة تعطي المسؤولية لجميع أفعال المستخدم، وتمنح مدير النظام تحكمًا بالأفعال التي يستطيع القيام بها مع امتيازاته الحالية.

إذا أردت تفعيل حساب الجذر لسبب ما، فببساطة أسند كلمة مرور لذاك الحساب:

sudo passwd

ستطلب منك أداة sudo كلمة مرورك، ثم ستطلب منك توفير كلمة مرور جديدة لحساب الجذر كما هو موضح هنا:

[sudo] password for username: (enter your own password) Enter new UNIX password: (enter a new password for root) Retype new UNIX password: (repeat new password for root) passwd: password updated successfully

استخدم الأمر passwd بهذه الطريقة لتعطيل كلمة مرور حساب الجذر:

sudo passwd -l root

لكن إذا أردت تعطيل الحساب نفسه، فاستخدم الأمر الآتى:

usermod --expiredate 1

تستطيع التعلم أكثر عن sudo بالنظر إلى صفحة الدليل المتعلقة بهذا الأمر:

man sudo

ينتمي المستخدم الذي أُنشِئ أثناء تثبيت أوبنتو افتراضيًا إلى المجموعة «sudo» المُضافة إلى ملف etc/sudo» أخر امتيازات sudo موثوق؛ إذا رغبت بمنح أيِّ حساب آخر امتيازات الجذر كاملةً عبر sudo، فأضف ذاك الحساب إلى المجموعة sudo.

ب. إضافة وحذف المستخدمين

عملية إدارة المستخدمين المحليين والمجموعات هي عملية بسيطة ومباشرة ولا تختلف إلا قليلًا بين أغلبية أنظمة تشغيل غنو/لينُكس الأخرى؛ تحث أوبنتو، والتوزيعات المبنية على دبيان، على استخدام الحزمة «adduser» لإدارة الحسابات.

لإضافة حساب مستخدم جديد، استخدم الشكل العام الآتي، وأكمل مع الرسائل التي تطلب منك إعطاء كلمة مرور للحساب، وتعريف بعض الخاصيات مثل الاسم الكامل ورقم الهاتف ...إلخ.

sudo adduser username

استخدم الأمر الآتى لحذف مستخدم ومجموعته الرئيسية:

sudo deluser username

لا يؤدي حذف حساب مستخدم إلى حذف مجلد المنزل الموافق له؛ هذا يعود لك إن كنت تريد أو لا تريد حذف المجلد يدويًا أو الإبقاء عليه وفقًا لسياساتك. تـذكر أن أي مسـتخدم آخـر يُضـاف لاحقًـا بنفـس معرفَـيّ UID/GID للمسـتخدم القـديم سيحصل على وصول كامل لهذا المجلد إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة.

قد ترغب بتغيير قيم UID/GID إلى قيم أخرى ملائمة أكثر -كحساب الجذر مثلًا- وربما تريد أيضًا نقل المجلد لتفادى التضاربات المستقبلية:

```
sudo chown -R root:root /home/username/
sudo mkdir /home/archived_users/
sudo mv /home/username /home/archived_users/
```

لكي تقفل حساب مستخدم مؤقتًا أو تلغي قفله، فاستخدم الأمر passwd مع الخيارات الموافقة للعملية التى تريد إجراءها كما يلى (على التوالى وبالترتيب):

```
sudo passwd -1 username
sudo passwd -u username
```

لإضافة أو حذف مجموعة خاصة، فاستخدم الأمرين الآتيين على التوالي وبالترتيب:

```
sudo addgroup groupname
sudo delgroup groupname
```

استخدم الشكل الآتى من أمر adduser لإضافة مستخدم إلى مجموعة:

sudo adduser username groupname

ج. أمن حساب المستخدم

عندما يُنشأ مستخدمٌ جديد، فستُنشِئ الأداة adduser مجلد منزل جديد يظهر باسم

home/username/، يتشكل ملـف الحسـاب (profile) الافتراضي اعتمـادًا علـى المحتويـات الموجودة في مجلد etc/skel/ الذي يحتوي على أساسيات ضبط الحساب.

إذا كان سيحتوي خادومك على عدّة مستخدمين، فيجب أن تولي أذونات مجلد المنزل للمستخدم اهتمامًا شديدًا لتحقيق سرية بياناته؛ افتراضيًّا، مجلدات منزل المستخدم في أوبنتو تُنشَأ بأذونات القراءة والتنفيذ؛ هذا يعني أن كل المستخدمين يستطيعون الوصول والتجول في محتويات مجلدات المنزل للمستخدمين الآخرين، ربما لا يلائم ذلك احتياجات بيئة تشغيل نظامك.

استخدم الأمر الآتى للتأكد من أذونات مجلد المنزل للمستخدمين الحاليين:

ls -ld /home/username

يُظهِر الناتج الآتي أن مجلد home/username/ لديه أذن القراءة لجميع المستخدمين (world):

drwxr-xr-x 2 username username 4096 2007-10-02 20:03 username

تستطيع إزالة أذن القراءة للجميع بتنفيذ الأمر:

sudo chmod 0750 /home/username

ملاحظة: بعض الأشخاص يميلون لاستخدام الخيار التعاودي (R- [recursive]) دومًا دون تمييز الحالات التي يجب استخدامه فيها، الذي يُعدِّل أذونات المجلدات «الأبناء» والملفات التي فيها، لكن هذا ليس ضروريًا، وربما يتسبب ببعض النتائج غير المرغوب بها؛ يكفى تعديل أذونات المجلد «الأب» فقط لمنع المستخدمين غير

المصرَّح لهم بدخول أي شيء داخل هذا المجلد الأب.

طريقة أخرى أكثر فعاليةً هي تعديل ضبط الأذونات الافتراضية العام للأداة adduser عند إنشاء مجلدات المنزل للمستخدمين الجدد؛ عدِّل ببساطة الملف etc/adduser.conf وغيِّر قيمة المتغير DIR_MODE إلى قيمةٍ مناسبةٍ، حيث ستحصل جميع مجلدات المنزل الجديدة على الأذونات الصحيحة:

DIR MODE=0750

بعد تصحيح أذونات المجلد باستخدام إحدى الطرق السابق ذكرها، فتأكد من النتائج بالأمر:

ls -ld /home/username

النتائج الآتية تُظهِر أنه قد أُزيل إذن القراءة لجميع المستخدمين:

drwxr-x--- 2 username username 4096 2007-10-02 20:03 username

د. سياسة كلمة المرور

أحد أهم الجوانب في حماية نظامك هو استخدام سياسة قوية لكلمات المرور؛ إذ تتطلب العديد من الاختراقات الأمنية الناجحة استخدام هجمات «القوة القاسية» (brute force) وتخمين كلمات المرور الضعيفة من القاموس؛ إذا كنت تنوي توفير أي نوع من التحكم البعيد الذي يتطلب كلمة المرور المحلية للنظام، فتأكد أنك تحقق المتطلبات الدنيا من تعقيد كلمات المرور، ومدة كلمة المرور الدنيا، والتدقيق الرتيب لأنظمة الاستيثاق عندك.

طول كلمة المرور الدنيا

تتطلب أوبنتو افتراضيًا طولًا أصغريًا لكلمة المرور يساوي ستة محارف، يمكن التحكم بهذه القيمة في ملف etc/pam.d/common-password/ الظاهر هنا:

password [success=2 default=ignore] pam_unix.so
obscure sha512

إذا أردت تغيير الحد الأدنى لطول كملة المرور إلى ثمانية محارف، فعدِّل المتغير الملائم إلى min=8؛ كما يلي:

password [success=2 default=ignore] pam_unix.so
obscure sha512 min=8

ملاحظة: التحقق البسيط من كلمة المرور، والطول الأدنى لها لا يُطبَّق على الأوامر المُنفَّذة باستخدام sudo لإعداد مستخدم جديد.

مدة صلاحية كلمة المرور

عند إنشاء حسابات للمستخدمين، فيجب أن تُنشِئ سياسـة لعمـر كلمـة المـرور الأدنى والأقصى وإجبار المستخدمين على تغيير كلمات مرورهم عندما تنتهى مدتها.

استخدم الأمر الآتي لعرض حالة حساب مستخدم:

sudo chage -1 username

يُظهِر ناتج الأمر السابق حقائق مثيرة للاهتمام حول حساب المستخدم، ولنفترض أنه لا توجد أيّة سياسات مطبَّقة:

Last password change : Jan 20, 2008
Password expires : never
Password inactive : never
Account expires : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 99999
Number of days of warning before password expires: 7

استخدم الأمر الآتي ببساطة وتابع مع الرسائل التفاعلية لضبط أيَّة قيمة من هذه القيم:

sudo chage username

ما يلي مثالٌ لطريقة تغيير تاريخ انتهاء الصلاحية (-E) إلى 01/31/2008، والعمر الأدنى لكلمة المرور (-m) إلى ٩٠ يومًا، ومدة الخمول لكلمة المرور (-m) إلى ٥٠ أيام، والعمر الأقصى لكلمة المرور (-W) إلى ٥٠ أيام بعد انتهاء صلاحية كلمة المرور، ومدة وقت التحذير (-W) إلى ١٤ يومًا قبل انتهاء صلاحية كلمة المرور.

```
sudo chage -E 01/31/2008 -m 5 -M 90 -I 5 -W 14 username
```

للتأكد من التعديلات، استخدم نفس الأمر المذكور آنفًا:

```
sudo chage -1 username
```

يجب أن يُظهِر الناتج السياسات الجديدة التى أعددناها لهذا الحساب:

```
Last password change
Password expires
Password inactive
Account expires
Minimum number of days between password change
Maximum number of days between password change
Number of days of warning before password expires: 14
```

ه. اعتبارات أمنية أخرى

تستخدم العديد من التطبيقات آليات استيثاق أخرى يمكن أن يغفلها حتى مدراء الأنظمة الخبراء؛ وبالتالي فمن المهم فهم والتحكم في طريقة استيثاق المستخدمين وحصولهم على الوصول إلى الخدمات والتطبيقات على خادومك.

وصول SSH من المستخدمين المعطلين

لا يمنع تعطيل حساب مستخدم من دخوله إلى خادومك عن بعد إن كان قد ضبط استيثاق بمفتاح RSA عام؛ وسيتمكنون من الحصول على وصول إلى الصدفة (shell) في الخادوم دون الحاجة لأيّة كلمة مرور؛ تذكر أن تتحقق من مجلد المنزل للمستخدمين الذي يسمحون بهذا النوع من وصول SSH الذي تم الاستيثاق منه؛ أي SSH الذي تم الاستيثاق منه؛ أي

احذف أو أعد تسمية مجلد /ssh. في مجلد المنزل للمستخدم لتعطيل إمكانيات الاستيثاق عبر SSH.

تأكد أن تتحقق من أيّة اتصالات SSH قد أُنشِئت من المستخدم المعطَّل؛ حيث من الممكن أن يملكوا اتصالات داخلة أو خارجة موجودة مسبقًا، «اقتل» (kill) تلك العمليات إذا عثرت عليها.

احصر الوصول عبر SSH إلى حسابات المستخدمين الذين يجب أن يحصلوا عليها فقط؛ فعلى سبيل المثال، ربما تنْشِئ مجموعة تسميها «sshlogin» وتضيف اسم المجموعة كقيمة مرتبطة بالمتغير AllowGroups الموجود في الملف etc/ssh/sshd_config/.

AllowGroups sshlogin

ثم أضف مستخدمي SSH المسموح لهم إلى المجموعة «sshlogin»، وأعد تشغيل خدمة SSH:

sudo adduser username sshlogin
sudo service ssh restart

استيثاق المستخدم بقواعد البيانات الخارجية

تتطلب معظم الشبكات المشاريع التجارية آليةً استيثاقٍ مركزية والتحكم بالوصول إلى جميع مصادر النظام، إذا ضبطت خادومك ليستوثق من المستخدمين من قاعدة بيانات خارجية؛ فتأكد من تعطيل حسابات المستخدمين محليًا وخارجيًا، وبهذا تتأكد من أن البديل المحلي للاستيثاق غير متوفر.

٢. تأمين الطرفية

وكما غيرها من ترسانة الحماية التي تستخدمها لحماية خادومك، من القواعد الصارمة هو التأمين ضد الأضرار الناتجة عن شخص لديه الوصول الفيزيائي لبيئتك، على سبيل المثال، سرقة الأقراص الصلبة، أو خلل في الطاقة الكهربائية ...إلخ؛ وبالتالي يجب أن يكون تأمين الطرفية جزءًا رئيسيًا في استراتيجية الحماية الفيزيائية؛ سيحد «قفل الشاشة» (screen door) من تأثير مجرم عادي، أو على الأقل سيبطئ عمل مجرم مصمم على إلحاق الأذى بنظامك! لذلك من المستحسن إجراء بعض احتياطات الوقاية فيما يتعلق بحماية الطرفية.

سيساعدك ما يلي في الدفاع عن خادومك ضد المشاكل التي قد تسبب عواقب وخيمة.

ا. تعطیل Ctrl+Alt+Delete

بادئ ذي بدء، يستطيع أي شخص لديه الوصول الفيزيائي للوحة المفاتيح ببساطة أن يستخدم تجميعة المفاتيح «Ctrl+Alt+Delete» لإعادة إقلاع الخادوم دون الحاجة لتسجيل الدخول؛ طبعًا يمكن لأي شخص إزالة كبل الكهرباء من المقبس، لكن ما يزال عليك منع استخدام هذه التجميعة على خادوم إنتاجي؛ وهذا يجبر المهاجم على اتخاذ إجراءات عنيفة لإعادة إقلاع الخادوم، وسوف يمنع إعادة الإقلاع غير المقصودة في نفس الوقت.

لتعطيل إعادة إقلاع الخادوم بالضغط على تجميع الأزرار Ctrl+Alt+Delete، فضع رمز التعليق قبل السطر الآتى فى ملف etc/init/control-alt-delete.conf/:

#exec shutdown -r now "Control-Alt-Delete pressed"

٣. الجدار الناري

ا. مقدمة

تتضمن نواة ليئكس النظام الفرعي Netfilter الذي يُستخدَم لتعديل أو تحديد مصير البيانات الشبكية الداخلة أو الخارجة من الخادوم، تَستخدم جميع الجدر النارية في لينُكس هذا النظام لترشيح الرزم الشبكية.

نظام ترشيح الرزم الخاص بالنواة لن يكون مفيدًا لمدراء الأنظمة دون واجهة لإدارته، وهذا هو الغرض من iptables؛ فعندما تصل رزمة شبكية إلى خادومك، فستتوجه إلى النظام الفرعي Netfilter للموافقة أو التعديل أو الرفض بناءً على القواعد الموفَّرة لها من المستخدم عبر iptables؛ ولهذا سيكون iptables هو كل ما تحتاج لإدارة الجدار الناري إن كان مألوفًا لديك، لكن العديد من الواجهات المتوفرة له ستُبسِّط العملية.

ب. الأداة ufw

أداة ضبط الجـدار النـاري الافتراضـية فـي أوبنتـو هـي ufw النـاري، تـوفر ufw واجهـة أو اختصـارًا ufw النـاري، تـوفر ufw واجهـة «صديقة» للمستخدم لإنشاء جدار ناري لعناوين IPv4 أو IPv6.

إن ufw معطَّل افتراضيًّا. من صفحة دليل man ufw:

«لم يطوَّر ufw لتوفير وظيفة جدار ناري كاملة عبر واجهته السطرية، لكنه يوفر طريقةً سهلةً لإضافة أو حذف القواعد؛ ويستخدم حاليًا استخدامًا رئيسيًا للجدر النارية المعتمدة على المضيف (host-based firewalls).»

هذه بعض أمثلة استخدام ufw:

أُولًا، يجب أن نفعًل ufw، أُدخِل الأمر الآتي في الطرفية:

sudo ufw enable

لفتح منفذ ما (ssh في هذا المثال):

sudo ufw allow 22

وبشكل مشابه، لإغلاق منفذ مفتوح:

sudo ufw deny 22

لحذف قاعدة، استخدم الكلمة delete متبوعةً بالقاعدة:

sudo ufw delete deny 22

من الممكن أيضًا السماح بالوصول من مضيفين أو شبكات محددة لمنفذٍ ما؛ يسمح المثال الآتي بالوصول لمنفذ ssh من المضيف:

sudo ufw allow proto tcp from 192.168.0.2 to any port 22

يمكن استخدام 192.168.0.0/24 بدلًا من 192.168.0.0 للسماح بالوصول عبر ssh لكامل الشبكة الفرعية.

إضافة الخيار dry-run-- لأمر ufw سيجعله يخرج القواعد الناتجة، لكنه لن يطبقها؛ على سبيل المثال، ما يلى هو ما سيحدث لو فتحنا منفذ HTTP:

```
sudo ufw --dry-run allow http
*filter
:ufw-user-input - [0:0]
:ufw-user-output - [0:0]
:ufw-user-forward - [0:0]
:ufw-user-limit - [0:0]
:ufw-user-limit-accept - [0:0]
### RULES ###
### tuple ### allow tcp 80 0.0.0.0/0 any 0.0.0.0/0
-A ufw-user-input -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
### END RULES ###
-A ufw-user-input -j RETURN
-A ufw-user-output -j RETURN
-A ufw-user-forward -j RETURN
-A ufw-user-limit -m limit --limit 3/minute -j LOG --log-prefix
"[UFW LIMIT]: "
-A ufw-user-limit -j REJECT
-A ufw-user-limit-accept -j ACCEPT
COMMIT
Rules updated
```

يمكن تعطيل ufw بالأمر:

sudo ufw disable

أدخل الأمر لمعرفة حالة الجدار النارى:

sudo ufw status

لمعلومات تفصيلية عن حالة الجدار النارى، استخدم:

sudo ufw status verbose

لعرض أرقام بجوار القواعد (لحذفها مثلًا) فاستخدم الكلمة المحجوزة numbered:

sudo ufw status numbered

ملاحظة: إن كان المنفذ الذي تريد فتحه أو إغلاقه معرفًا في etc/services/، فيمكنك استخدام اسم المنفذ بدلًا من رقمه؛ حيث استبدل ٢٢ بالكلمة ssh في الأمثلة السابقة.

هذه مجرد مقدمة سريعة عن استخدام ufw، رجاءً راجع صفحة دليل ufw لمزيد من المعلومات.

دمج التطبيقات مع ufw

تستطيع التطبيقات التي تفتح منافذ أن تُضمِّن ملف ufw الذي يبيِّن أيّة منافذ يحتاج التطبيق لفتحها لكي يعمل عملًا تامًا؛ هذه الملفات موجودة في etc/ufw/applications.d ويمكن أن تُعدَّل إذا تغيَّرت المنافذ الافتراضية.

استخدم الأمر الآتى في الطرفية لعرض التطبيقات التي ثبتت أحد تلك الملفات:

sudo ufw app list

وبشكل شبيه للسماح بالاتصالات إلى منفذ معين، فيُفعَّل استخدام ملف ضبط أحد التطبيقات بالأمر:

sudo ufw allow Samba

يمكن استخدام التعبير المُوسَّع كالآتى:

ufw allow from 192.168.0.0/24 to any app Samba

استبدل «Samba» و 192.168.0.0/24 باسم التطبيق ومجال IP لشبكتك.

ملاحظة: لا توجد هنالك حاجة لتحديد البروتوكول للبرنامج الذي ستُفعِّله، لأن هذه المعلومات مفصَّلة بالملف الخاص به، لاحظ أن اسم التطبيق يستبدل رقم المنفذ.

لعرض معلومات حول المنافذ والبروتوكولات (...إلخ.) المُعرَّفة لتطبيقِ ما، فأدخِل الأمر:

sudo ufw app info Samba

ليس لكل التطبيقات التي تتطلب فتح منفذ شبكي ملف ufw خاص؛ إذا كتبت ذاك الملف لتطبيق ما، وأردت أن يُضمَّن هـذا الملـف مع الحزمـة، فرجـاءً بلِّغ عـن علـة فـي تلـك الحزمـة على Lanuchpad:

ubuntu-bug nameofpackage

تنكر IP

الغاية من تنكر IP Masquerading) IP) هو السماح للأجهزة التي تملك IP خاص غير قابل للتوجيه في شبكتك بالوصول إلى الإنترنت عبر الجهاز الذي يقوم بالتنكر؛ يجب أن تُعالَج البيانات الشبكية من شبكتك الخاصة إلى الإنترنت لكي توجَّه الردود إلى الجهاز الذي قام بالطلب، ويجب أن تُعدِّل النواة قيمة عنوان IP المصدر لكل رزمة شبكية لكي تصبح قابلة للتوجيه إلى الخادوم، بدلًا من عنوان IP الخاص (private IP) الذي قام بالطلب، الذي يكون مستحيلًا عبر الإنترنت؛ يستخدم ليئكس تعقب الاتصال (conntrack) لكي يتعقب أية اتصالات تتعلق بأية أجهزة وإعادة توجيه كل رزمة مُعادة وفقًا لذلك؛ أي أن البيانات الشبكية الخارجة من شبكتك المحلية هي «مُتنكِّرة» لأنها تنشأ من البوابة (خادومك)؛ يُشار إلى هذه العملية في توثيق مايكروسوفت باسم «مشاركة اتصال الإنترنت» (Internet Connection Sharing).

تنکر ufw

يمكن أن يجرى تنكر IP بقواعد ufw مخصصة؛ هذا ممكن لأن السند الخلفي للأداة ufw يمكن أن يجرى تنكر IP بقواعد المخزنة في etc/ufw/*.rules/؛ هذه الملفات هي iptables-restore مع ملفات القواعد المخزنة في iptables بدون ufw بدون iptables بدون wfw وللقواعد التي تتعلق تعلقًا كبيرًا بالبوابات الشبكية أو الجسور.

تُقسَّم القواعد إلى ملفين مختلفين، القواعد التي يجب أن تُنَفَّذ قبل القواعد السطرية التابعة للأداة ufw، والقواعد التى تُنفَّذ بعدها.

أُولًا، يجب أَن يُفعَّل تمريـر الـرزم فـي ufw، يجـب أَن يُعدَّل ملفـي إعـدادات؛ غيِّـر قيمـة DEFAULT_FORWARD_POLICY! فى ملف detc/default/ufw:

DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT"

ثم عدِّل الملف etc/ufw/sysctl.conf/ وأزل التعليق عن:

net/ipv4/ip_forward=1

وبشكل مشابه، لتمرير IPv6 أزل التعليق عن:

net/ipv6/conf/default/forwarding=1

سنضيف الآن القواعـد إلى ملـف liter/vetc/ufw/before.rules؛ القواعـد الافتراضية تضبط جدول filter فقط، ويجب ضبط جدول nat لتفعيل التنكر؛ أضف ما يلي إلى أعلى الملف بعد تعليقات الترويسة مباشرةً:

```
# nat Table rules
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]

# Forward traffic from eth1 through eth0.
-A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

# don't delete the 'COMMIT' line or these nat table rules won't be processed
COMMIT
```

ليست التعليقات ضروريةً، لكنها من المستحسن توثيق ملفات الضبط؛ وعند تعديل أي من ملفات «القواعد» في etc/ufw، فتأكد من أن هذين السطرين موجودان في نهاية الملف لكل جدول عدَّلته:

don't delete the 'COMMIT' line or these nat table rules won't
be processed
COMMIT

يجب أن تتوفر عبارة COMMIT في نهاية كل جدول، وقد ظهر في الأمثلة السابقة جدولًا nat و mangle.

ملاحظة: استبدل-في المثال السابق- eth0 و eth1 و eth1 و 192.168.0.0/24 بالبطاقات ومجال IP الملائمين.

في النهاية، عطِّل وأعد تفعيل ufw لتطبيق التغيرات:

sudo ufw disable && sudo ufw enable

يجب أن يُفعَّل تنكر IP الآن، تستطيع إضافة أية قواعد FORWARD إضافية إلى ملف ufw-before-؛ من المستحسن إضافة هـذه القواعـد فـي سلسـلة -forward.

iptables تنكر

يمكن أن يُستخدَم iptables لتفعيـل التنكر. وبشـكل شبيه للأداة ufw، أول خطـوة هـي تفعيل تمرير IPv4 بتعديل ملف etc/sysctl.conf/ وإزالة التعليق عن السطر الآتي:

net.ipv4.ip_forward=1

إذا أردت تفعيل تمرير IPv6، فأزل التعليق عن:

net.ipv6.conf.default.forwarding=1

تاليًا، نفِّذ الأمر sysctl لتفعيل الإعدادات الجديدة في ملف الضبط:

sudo sysctl -p

يمكن أن يُفعَّل تنكر IP بقاعدة iptables واحدة، التي يمكن أن تختلف اختلافًا بسيطًا بناءً على ضبط شبكتك:

يفترض الأمر السابق أن مجال شبكتك الخاصة هو 192.168.0.0/16 وأن الجهاز الذي يمتلك اتصالًا بالإنترنت هو ppp0، نستطيع تقسيم الأمر السابق كما يلى:

- t nat: القاعدة ستذهب لجدول nat.
- A POSTROUTING: ستُضاف القاعدة (A-) إلى سلسلة POSTROUTING.

- \$192.168.0.0/16 -: تطبَّق القاعدة على البيانات الآتية من مجال العناوين المحدد.
 - o ppp0 -: القاعدة تُطبَّق على البيانات المقرر توجيهها عبر الجهاز الشبكى المحدد.
- j MASQUERADE: ستقفز (jump) البيانــات المُطابِقــة لهــذه القاعــدة إلــى هــدف MASQUERADE لكى تُعالَج كما هو مشروح فى الأعلى.

أيضًا، كل سلسلة في جدول filter (الجدول الافتراضي، ومكان حدوث أغلبية ترشيح الرزم الشبكية) تكون سياستها الافتراضية هي ACCEPT؛ لكن إن كنت تُنشِئ جدارًا ناريًا بالإضافة إلى بوابة، فربما تحتاج إلى ضبط السياسات إلى PROP أو REJECT؛ وفي هذه الحالة تحتاج البيانات المتنكرة إلى السماح لها في سلسلة FORWARD لكي تعمل القاعدة السابقة:

```
sudo iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/16 -o ppp0 -j ACCEPT sudo iptables -A FORWARD -d 192.168.0.0/16 -m state \
--state ESTABLISHED,RELATED -i ppp0 -j ACCEPT
```

ستسمح الأوامـر السـابقة لجميـع الاتصـالات مـن شبكتك المحليـة إلـى الإنـترنت، ولعـودة البيانات المتعلقة بهذه الاتصالات إلى الجهاز الذى طلبها.

إذا أردت تفعيـل التنكـر عنـد الإقلاع -الـذي تريـد تفعيلـه فـي غـالب الأحيـان- فعـدِّل ملـف إذا أردت تفعيـل التنكـر عنـد الإقلاع -الـذي تريـد تفعيلـه فـي غـالب الأحيـان- فعـدِّل ملـف إذا أردت توقيـح:

ج. السجلات

سجلات الجدار الناري مهمة جدًا للتعرف على الهجمات، واستكشاف أخطاء قواعد الجدار الناري، وملاحظة النشاط غير الطبيعي في شبكتك؛ يجب أن تضمِّن قواعد للتسجيل في جدارك الناري لكي تولَّد السجلات، ويجب أن تأتي قواعد السجلات قبل قواعد الإنهاء (القواعد التي تحدد مصير الرزمة، مثل ACCEPT، أو DROP، أو DROP).

إذا كنت تستخدم ufw، فبإمكانك تفعيل التسجيل بإدخال الأمر الآتى في الطرفية:

sudo ufw logging on

لكي توقف التسجيل في ufw، فببساطة بدل on بالكلمة off في الأمر السابق.

إذا كنت تستخدم iptables بدلًا من ufw، فأدخل الأمر:

```
sudo iptables -A INPUT -m state --state NEW -p tcp \
--dport 80 -j LOG --log-prefix "NEW_HTTP_CONN: "
```

طلبيةٌ على المنفذ ٨٠ من الجهاز المحلي ستولدُ سجلًا في dmesg الذي يبدو كما يلي (سطرٌ واحدٌ فقط قُسِّمَ إلى عدِّة أقسام لكي يتسع في عرض الصفحة):

```
[4304885.870000] NEW_HTTP_CONN: IN=lo OUT=

→ MAC=00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:08:00

→ SRC=127.0.0.1 DST=127.0.0.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64

→ ID=58288 DF PROTO=TCP SPT=53981 DPT=80 WINDOW=32767 RES=0x00
```

SYN URGP=0

سيظهر السـجل السـابق فـي ملـف var/log/massages/، و كـذلك /var/log/syslog و كـذلك /var/log/kern.log/ بيمكـن تعـديل هـذا السـلوك بتعـديل etc/syslog.conf/ تعـديلًا ملائمًـا وبتثبيت وضبط ulogd وباستخدام الهدف ULOG بدلًا من LOG.

الغفريت ulogd هو خادوم في مجال المستخدم (userspace server) الذي يستمع إلى تعليمات التسجيل من النواة وخصوصًا للجدر النارية، ويمكنك التسجيل إلى أي ملف تريد، وحتى إلى قواعـد بيانـات PostgreSQL أو MySQL؛ يمكـن تســهيل فهـم سـجلات الجـدار النـاري باستخدام أداة تحليل سجلات مثل logwatch، أو fwlogwatch، أو fwanalog، أو fwanalog، أو

د. أدوات أخرى

هنالك أدوات عديد متوفرة لتساعدك في بناء جدار ناري كامل دون أن تكون لديك المعرفة الجيدة باستخدام iptables؛ للميالين للبرامج الرسومية:

برنامج fwbulider1 هو قوي جدًا وسيكون مألوفًا للمدراء الذين تعاملوا مع أدوات
 تجارية لإدارة الجدر النارية، مثل Checkpoint FireWall-1.

إذا كنت تُفضّل أداةً من سطر الأوامر مع ملفات ضبط نصيّة:

· الأداة Shorewall2 هي أداة قوية جدًا لتساعدك في ضبط جدار ناري متقدم لأي شبكة.

ه. مصادر

- صفحة ویکی أوبنتو «Ubuntu Firewall» التی تحتوی علی معلومات عن تطویر wfw.
 - أيضًا، صفحة دليل ufw تحتوى معلومات مفيدة جدًا: man ufw.
- راجع الصفحة «packet filtering HOWTO» للمزيد حول استخدام
 - صفحة «nat-HOWTO» تحتوى تفاصيل إضافية عن التنكر.
 - صفحة ويكي أوبنتو «IPTables HowTo» هي مصدر رائع للمعلومات.

٤. برمجية AppArmor

إن AppArmor هو وحدة حماية في لينُكس تقيّد وصول البرامج المختلفة إلى قائمة بالملفات التابعة لها والإمكانيات المذكورة فى مسودة posix 1003.le.

إن AppArmor مثبَّت ومفعَّل افتراضيًا، ويستخدم «ملفات ضبط» (profiles) للتطبيقات لتحديد أيِّة ملفات وأذونات يتطلبها التطبيق، بعض الحزم تُثبَّت ملفات الضبط الخاصة بها، ويمكن العثور على ملفات ضبط إضافية في حزمة apparmor-profiles.

أدخل الأمر الآتي في الطرفية لتثبيت حزمة apparmor-profiles

sudo apt-get install apparmor-profiles

لملفات ضبط AppArmor نمطين من التنفيذ:

- البناء أو التعلـم (Complaining/Learning): مـن المسـموح تجـاوز ملـف الضـبط وستُسجَّل تلك التجاوزات؛ يفيد هذا النمط فى اختبار وتطوير ملفات ضبط جديدة.
- ُ الإجبار أو التقييـد (Enforced/Confined): إجبار السياسـة فـي ملفـات الضـبط، وتسجيل التجاوزات أيضًا.

ا. استخدام AppArmor

تنويه: هذا القسم معلول بعلَّة، فللأسف لن تعمل الأوامر التي فيه كما يجب.

تحتوي حزمة apparmor-utils على أدوات سطر أوامر تمكِّنك من تغيير نمط تنفيذ AppArmor، أو معرفة حالة ملف ضبط، أو إنشاء ملفات جديدة ...إلخ.

يُستخدَم الأمر apparmor_status لعرض حالة ملفات ضبط AppArmor.

sudo apparmor_status

يضع الأمر aa-complain ملفَ ضبطٍ قيدَ البناء:

sudo aa-complain /path/to/bin

الأمر aa-enforce يضعُ ملفَ ضبطٍ قيدَ التنفيذ:

sudo aa-enforce /path/to/bin

المجلــد etc/apparmor.d/ هــو مكــان تواجــد ملفــات ضــبط AppArmor؛ يمكــن أن يُستخدَم لتعديل «نمط» جميع ملفات الضبط.

أدخِل ما يلي لوضع كل الملفات في نمط البناء:

sudo aa-complain /etc/apparmor.d/*

لوضع جميع الملفات قيد التنفيذ:

sudo aa-enforce /etc/apparmor.d/*

يُستخدَم الأمر apparmor_parser لتحميل ملف ضبط إلى النواة، ويمكن أن يُستخدَم الأمر r-؛ لتحميل ملف ضبط:

cat /etc/apparmor.d/profile.name | sudo apparmor_parser -a

ولإعادة تحميل ملف ضبط محمَّل مسبقًا:

cat /etc/apparmor.d/profile.name | sudo apparmor_parser -r

يمكن استخدام service apparmor لإعادة تحميل كل ملفات الضبط:

sudo service apparmor reload

- apparmor_parser مع الخيار /etc/apparmor.d/disable يمكن استخدام المجلد R لتعطيل ملف ضبط:

sudo ln -s /etc/apparmor.d/profile.name \
/etc/apparmor.d/disable/
sudo apparmor_parser -R /etc/apparmor.d/profile.name

لإعادة تفعيل ملف ضبط معطَّل، احذف الوصلة الرمزية إلى الملف في etc/apparmor.d/ /disable/ ثم أعد تحميل ملف الضبط باستخدام الخيار a-:

sudo rm /etc/apparmor.d/disable/profile.name
cat /etc/apparmor.d/profile.name | sudo apparmor_parser -a

يمكن تعطيل AppArmor، وسيزال تحميل وحدة النواة بإدخال ما يلى:

sudo service apparmor stop
sudo update-rc.d -f apparmor remove

لإعادة تفعيل AppArmor، أدخِل:

sudo service apparmor start
sudo update-rc.d apparmor defaults

ملاحظة: استبدل profile.name باسم ملف الضبط الذي تريد تعديله، أيضًا استبدل path/to/bin/ بمسار الملف التنفيذي الحقيقي؛ على سبيل المثال، للأمر ping استخدم bin/ping/.

ب. ملفات الضبط

ملفات الضبط (profiles) هي ملفات نصية بسيطة موجودة في /etc/apparmor.d/؛ هذه الملفات مسـماةٌ وفقًا للمسـار الكامـل للملـف التنفيـذي الـذي تضبطه لكـن مـع إبـدال «/» بنقطـة «.»؛ على سبيل المثال، AppArmor للأمر bin/ping/ هو ملف ضبط AppArmor للأمر

هنالك نوعان رئيسيان من القواعد المستخدمة في ملفات الضبط:

- قيود المسار (Path entries): التي تحدد الملفات التي يمكن للتطبيق الوصول إليها
 في نظام الملفات.
 - قيود الإمكانيات (Capability entries): تحدد الامتيازات المسموحة لعملية مقيدة.

أَلقِ نظرةً على etc/apparmor.d/bin.ping/ كمثال:

```
#include <tunables/global>
/bin/ping flags=(complain) {
    #include <abstractions/base>
    #include <abstractions/consoles>
    #include <abstractions/nameservice>

capability net_raw,
    capability setuid,
    network inet raw,

/bin/ping mixr,
    /etc/modules.conf r,
}
```

- /#include <tunables/global: تضمين تعبيرات من ملفات أخـرى، وهـذا يسـمح للعبارات المشتركة بين عدّة تطبيقات بالتواجد فى ملف مشترك.
- (bin/ping flags=(complain): المسار إلى التطبيق صاحب ملف الضبط، وضبط النمط إلى complain.
 - capability net_raw: السماح بالوصول إلى امتياز CAP_NET_RAW Posix.le.
 - /bin/ping mixr/: السماح للتطبيق بوصول القراءة والتنفيذ إلى الملف.

ملاحظة: يجب إعادة تحميل ملف الضبط بعد تعديله، راجع القسم «استخدام AppArmor» للتفاصيل.

إنشاء ملف ضبط

صمم خطة اختبار: فكر كيف يمكن «تمرين» التطبيق؛ يجب أن تُقسَّم خطة الاختبار إلى حالات اختبار صغيرة، وكل حالة اختبار لها شرح صغير وقائمة بالخطوات التي يجب اتباعها.

بعض حالات الاختبار القياسية هي:

- بدء تشغيل البرنامج.
 - إيقاف البرنامج.
- إعادة تحميل البرنامج.
- اختبار جميع الأوامر المدعومة من سكربت init.

توليد ملف الضبط الجديد: استخدم aa-genprof لتوليد ملف ضبط جديد؛ من الطرفية:

sudo aa-genprof exectable

على سبيل المثال:

sudo aa-genprof slapd

لكي يُضمَّن ملف الضبط الجديد الخاص بك في حزمة apparmor-profiles، فبلِّغ عن علة في Lanuchpad عن حزمة AppArmor:

- ضمِّن خطة الاختبار وحالات الاختبار.
 - أضف ملف الضبط الجديد إلى العلة.

تحديث ملفات الضبط

عندما لا يعمل برنامج ما كما يجب؛ فافحص الرسائل التي تُرسَل إلى ملفات السجل؛ يمكن أن يُستخدّم البرنامج aa-logprof لفحـص ملفات السـجل لرسـائل التـدقيق الخاصـة ببرنامـج AppArmor؛ راجعها وحدِّث ملفات الضبط.

sudo aa-logprof

ج. مصادر

- راجع «AppArmor Administraion Guide» لإعدادات الضبط المتقدمة.
- للتفاصيل حول استخدام AppArmor مع إصدارات أخرى من أوبنتو، فراجع صفحة
 ويكى المجتمع حول AppArmor.
 - صفحة «OpenSUSE AppArmor» هي تقديم آخر إلى AppArmor.
- مكان رائع للسؤال حول المساعدة في AppArmor، والاندماج مع مجتمع خواديم أوبنتو هو قناة ubuntu-server# على خادوم Freenode (شبكة IRC).

0. الشهادات

واحدة من أكثر الأشكال الشائعة للتشفير في وقتنا الراهن هي التشفير وفق المفتاح العمومي واحدة من أكثر الأشكال الشائعة للتشفير وقت المفتاح العمل (public-key cryptography)؛ يستخدم التشليل وفق المفتاح العمل (encrypt) ومفتاحًا خاصًا (private key)؛ يعمل النظام بتشليل ومفتاح عمومي، ولا يمكن أن يُفَكّ تشفيرها (decrypted) إلا باستخدام المفتاح الخاص.

استخدام شائع للتشفير وفق المفتاح العمومي هو تشفير البيانات المنقولة باستخدام اتصال (Transport Layer Security) و Secure Socket Layer) SSL على سبيل المثال، إن ضبط أباتشي لتـوفير HTTP -بروتوكـول HTTP عـبر SSL- يسـمح بتشـفير البيانـات في بروتوكول لا يوفر بحد ذاته آليةً للتشفير.

الشهادة (Certificate) هي طريقة تستخدم لتوزيع المفتاح العمومي وغيره من المعلومات عن الخادوم والمنظمة المسؤولة عنه؛ تُوقَّع الشهادات إلكترونيًا بواسطة «سلطة الشهادات» (CA)، إن سلطة الشهادات هي طرفٌ ثالثٌ موثوق تأكد من دقة المعلومات الموجودة في الشهادة.

ا. أنواع الشهادات

لضبط خادوم آمن باستخدام تشفير وفق المفتاح العمومي، عليك إرسال -في أغلب الحالات- طلب الشهادة (متضمنًا المفتاح العمومي الخاص بك) ودليلًا على هوية شركتك ودفعةً ماليةً إلى سلطة شهادات؛ ثم ستتحقق سلطة الشهادات من طلب الشهادة ومن هويتك، ثم ستُرسِل الشهادة إلى خادومك الآمن. بشكل بديل، تستطيع إنشاء شهادتك الموقعة ذاتيًا.

ملاحظة: لاحظ أنه لا يجدر بك استخدام الشهادات الموقعة ذاتيًا في أغلبية بيئات العمل الإنتاجية.

بإكمال مثال HTTPS، سـتوفر شـهادة موقعـة مـن سـلطة الشـهادات إمكـانيتَين مهمـتين لا تملكهما الشهادات الموقعة ذاتبًا:

- المتصفحات تتعرف (عادةً) تلقائيًا على الشهادة وتسمح بإنشاء اتصال آمن دون طلب موافقة المستخدم.
- عندما تعطي سلطة الشهادات شهادةً موقعة، فإنها تضمن هوية المنظمة التي توفر
 صفحات الويب إلى المتصفح.

أغلبية متصفحات الويب والحواسيب التي تدعم SSL لديها قائمة بسلطات الشهادات التي تُقبَل شهاداتها تلقائيًا؛ إذا واجه المتصفح شهادةً لم تكن سلطة الشهادات التي أصدرتها في قائمته، فإنه (أي المتصفح) سيطلب من المستخدم قبول أو رفض الاتصال؛ وقد تُولِّد بعض التطبيقات الأخرى رسالة خطأ عند استخدام شهادة موقعة ذاتيًا.

عملية الحصول على شهادة من سلطة الشهادات هي عملية سهلة جدًا، لمحة سريعة كالتالي:

- أنشئ زوج مفاتيح خاص وعام.
- أنشئ طلب شهادة بناءً على المفتاح العمومي، يحتوي طلب الشهادة على معلومات عن خادومك والشركة التى تستضيفه.
- ٣. أرسل طلب الشهادة مع الوثائق التي تثبت هويتك إلى سلطة الشهادات؛ لا نستطيع إخبارك أيّة سلطة شهادات عليك أن تختارها؛ ربما يكون قرارك مبنيًا على تجارب سابقة، أو على تجارب أحد أصدقائك أو زملائك، أو على عوامل اقتصادية.

- ٤. بعد أن تختار سلطة الشهادات، فعليك اتباع تعليماتهم التي يوفرونها عن كيفية
 الحصول على شهادة منهم.
 - ٥. بعد أن تتأكد سلطة الشهادات أنك من تدعىّ أنك هو؛ فسيرسلون لك شهادةً رقميةً.
- ٦. ثبِّت هذه الشهادة على خادومك الآمن، واضبط البرامج الملائمة لاستخدام هذه الشهادة.

ب. توليد طلب توقيع الشهادة (CSR)

إذا كنت ستحصل على شهادة من سلطة شهادات أو كنت ستُوقَّع شهادتك ذاتيًا، فإن أول خطوة هى توليد مفتاح.

إذا كــانت الشــهادة ستُســتخدَم مــن عفــاريت الخــدمات، مثــل أباتشــي، أو Postfix، والمحات، مثــل أباتشــي، أو Dovecot ... إلخ. فإن مفتاحًا بدون عبارة مرور (passphrase) كافٍ عادةً؛ عدم وجود عبارة مرور تسمح للخدمات أن تبدأ دون تدخل يدوي، وهذه هي الطريقة المفضلة لبدء تشغيل عفريت.

سيغطي هذا القسم طريقة توليد مفتاح مع عبارة مرور، وواحد آخر بدون عبارة مرور؛ ثم سنستخدم المفتاح بدون عبارة مرور لتوليد شهادة ستُستخدَم في مختلف عفاريت الخدمات.

تحذير: تشغيل خدمة آمنة بدون عبارة مرور هو أمر ملائم لأنك لن تحتاج إلى إدخال عبارة المرور كل مرة تبدأ فيها خدمتك الآمنة، لكن هذا غير آمن وأى كشف عن المفتاح سيؤدى إلى جعل الخادوم عرضةً للهجمات. لتوليد «مفاتيح» لطلب توقيع الشهادة، عليك تنفيذ الأمر الآتي من مِحَث الطرفية:

```
openssl genrsa -des3 -out server.key 2048
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
......+++++
e is 65537 (0x10001)
Enter pass phrase for server.key:
```

تستطيع الآن إدخال عبارة مرورك، لأفضل قدر من الحماية، يجب أن تحتوي على الأقل على ثمانية محارف؛ الطول الأدنى عند تحديد الخيار des3- هو أربعة محارف؛ ويجب أن تحتوي على أرقام أو على علامات ترقيم ولا تحتوي على كلمة من القاموس؛ تذكر أن عبارة المرور حساسة لحالة الأحرف.

أعد كتابة عبارة المرور للتحقق؛ وبعد إعادة كتابتها بشكل صحيح، فسيُولَّد مفتاح الخادوم وسيُخزَّن في ملف server.key.

أَنشِئ الآن مفتاحًا غير آمن (insecure أي بدون عبارة مرور) ثم بدِّل بين أسماء المفاتيح:

```
openssl rsa -in server.key -out server.key.insecure
mv server.key server.key.secure
mv server.key.insecure server.key
```

أصبح الآن اسم ملف المفتاح غير الآمن هو server.key، وسنستخدم هذا الملف لتوليد CSR بدون عبارة مرور.

نفِّذ الأمر الآتى في مِحَث الطرفية لإنشاء CSR:

openssl req -new -key server.key -out server.csr

ستُسأل عن إدخال عبارة المرور، إذا أدخلت عبارةً صحيحةً، فستُسأل عن إدخال اسم الشركة، واسم الموقع، ومعرف البريد الإلكتروني ...إلخ. بعد أن تُدخِل كل هذه التفاصيل، فسيُنشَأ طلب توقيع الشهادة (CSR) وسيُخزَّن فى ملف server.csr.

يجب الآن إرسال ملف طلب توقيع الشهادة إلى سلطة الشهادات لمعالجته؛ ستستخدم سلطة الشهادات ملف طلب توقيع الشهادة لإصدار الشهادة؛ وعلى الكفة الأخرى، تستطيع توليد شهادتك الموقعة ذاتيًا باستخدام طلب توقيع الشهادة السابق.

ج. إنشاء شهادة موقعة ذاتيًا

نفِّذ الأمر الآتى في الطرفية لإنشاء شهادة موقعة ذاتيًا:

openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key $\$ -out server.crt

سيسألك الأمر السابق عن عبارة المرور، بعد أن تدخل عبارة المرور الصحيحة، فستُنشَأ الشهادة وتُخزَّن في ملف server.crt.

تحذير: إذا استُخدِم خادومك الآمن في بيئة إنتاجية، فربما تحتاج إلى شهادة موقع من سلطة الشهادات (CA)، ليس من المستحسن استخدام شهادة موقعة ذاتيًا.

د. تثبيت الشهادة

تستطيع تثبيت ملف المفتاح server.key وملف الشهادة server.crt أو ملف الشهادة المُصدَر من سلطة الشهادات، بتنفيذ الأمرين الآتيين في الطرفية:

```
sudo cp server.crt /etc/ssl/certs
sudo cp server.key /etc/ssl/private
```

اضبط الآن ببساطة أيّة تطبيقات فيها إمكانية استخدام التشفير وفق المفتاح العمومي لكي تســتخدم ملفــات الشــهادة والمفتــاح؛ علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يــزود أباتشــي HTTPS و POP3S يستطيع أن يزود POP3S و POP3S ...إلخ.

ه. سلطة الشهادات

إذا كانت تتطلب الخدمات على شبكتك أكثر من مجرد بضع شهادات موقعة ذاتيًا، فربما يكون من المفيد بذل جهد إضافي وإعداد سلطة شهادات داخلية؛ ستسمح الشهادات الموقعة من سلطة الشهادات الخاصة بك لمختلف الخدمات باستخدام الشهادات لكي تثق بسهولة بالخدمات الأخرى التى تملك شهادات مُصدَرة من نفس سلطة الشهادات.

أنشِئ أولًا المجلدات التي سنضع فيها شهادة سلطة الشهادات والملفات المتعلقة بذلك:

```
sudo mkdir /etc/ssl/CA
sudo mkdir /etc/ssl/newcerts
```

تحتاج سلطة الشهادات إلى بضعة ملفات إضافية لكي تعمل، واحدٌ لكي يتعقب آخر رقم تسلسليًا فريدًا؛ وملفٌ تسلسلي أستخدِم من سلطة الشهادات، إذ يجب أن تملك كل شهادة رقمًا تسلسليًا فريدًا؛ وملفٌ آخر لتسجيل الشهادات التى أُصدِرَت:

```
sudo sh -c "echo '01' > /etc/ssl/CA/serial"
sudo touch /etc/ssl/CA/index.txt
```

الملف الثالث هو ملف ضبط سلطة الشهادات، على الرغم من أنه ليس مطلوبًا، لكن من المنطقي وجـوده عنـد إنشـاء عـدّة شـهادات؛ عـدِّل ملـف etc/ssl/openssl.cnf/ وفـي قسـم [CA_default]، غيِّر ما يلى:

```
dir = /etc/ssl/  # Where everything is kept
database = $dir/CA/index.txt  # database index file.
certificate = $dir/certs/cacert.pem # The CA certificate
serial = $dir/CA/serial  # The current serial number
private_key = $dir/private/cakey.pem # The private key
```

ثم أنشِئ الشهادة الجذر الموقعة ذاتيًا:

```
openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -keyout cakey.pem \
-out cacert.pem -days 3650
```

ستُسأل عن إدخال التفاصيل حول الشهادة.

الآن ثبت الشهادة الجذر والمفتاح:

sudo mv cakey.pem /etc/ssl/private/

sudo mv cacert.pem /etc/ssl/certs/

أنت الآن جاهزٌ لبدء توقيع الشهادات، أول شيء مطلوب هو «طلب توقيع الشهادة» (راجع القسم السابق لمزيد من المعلومات)، بعد أن تحصل على طلب توقيع الشهادة، فأدخِل ما يلي لتوليد شهادة موقعة من سلطة الشهادات:

sudo openssl ca -in server.csr -config /etc/ssl/openssl.cnf

بعد إدخال كلمة المرور لمفتاح سلطة الشهادات، فستُسأل عن توقيع الشهادة، ومرةً أخرى لإصدار الشهادة، يجب أن ترى كميةً كبيرةً من المخرجات المتعلقة بإنشاء الشهادة.

الشهادات المتتالية ستُسمى 02.pem، و 03.pem ...إلخ.

ملاحظة: استبدل mail.example.com.crt بالاسم الوصفي الخاص بك.

في النهاية، انسخ الشهادة الجديدة إلى المضيف الذي يحتاج لها واضبط الخدمات الملائمة لكي تستخدمها، المكان الافتراضي لتثبيت الشهادات هو etc/ssl/certs، وهذا ما سيُمكِّن عدَّة خدمات من استخدام نفس الشهادة دون تعقيد أذونات الملف.

للتطبيقات التي يمكن ضبطها لاستخدام شهادة CA، يجب أن تَنسخ أيضًا الملف التالى

etc/ssl/certs/على كل خادوم. /etc/ssl/certs/ إلى مجلد

و. مصادر

- لتعليمات تفصيلية عن استخدام التشفير، راجع صفحة «SSL Certificates HOWTO».
 - صفحة ويكيبيديا HTTPS لديها المزيد من المعلومات حول HTTPS.
- للمزيد من المعلومات حول OpenSSL، راجع الصفحة الرئيسية لموقع OpenSSL.
- كتاب «Network Security with OpenSSL» من O'Reilly هو مرجع معمّق.

٦. نظام ملفات eCryptfs

إن eCryptfs هو نظام ملفات للتشفير متوافق مع معايير POSIX ومن فئة الشركات لنظام ليئكس؛ وبتشكيل طبقة فوق طبقة نظام الملفات، فإن eCryptfs يحمي الملفات بغض النظر عن نظام الملفات المُستخدَم أو نوع القسم ...إلخ.

هنالك خيار أثناء التثبيت لتشفير قسم home/، هذا سيضبط تلقائيًا كل شيء يحتاج له eCryptfs. النظام لتشفير ووصل ذاك القسم. سنشرح هنا طريقة الضبط لتشفير srv/ باستخدام

ا. استخدام eCryptfs

أولًا، ثبِّت الحزم اللازمة، بإدخال الأمر الآتي من الطرفية:

sudo apt-get install ecryptfs-utils

الآن صِل القسم الذي تريد تشفيره:

sudo mount -t ecryptfs /srv /srv

ستُسأل الآن عن بعض التفاصيل حول كيفية تشفير البيانات.

لاختبار أن الملفات الموجودة في srv/ هي مشفرة، فانسخ المجلد etc/default إلى srv/:

sudo cp -r /etc/default /srv

ثم افصل القسم srv/، وحاول عرض الملف:

sudo umount /srv
cat /srv/default/cron

إعادة وصل srv/ باستخدام ecryptfs ستجعل البيانات قابلةً للعرض مرةً أخرى.

ب. وصل الأقسام المشفرة تلقائيًا

هنالك طريقتان لوصل نظام ملفات مُشفَّر باستخدام ecryptfs أثناء الإقلاع؛ سيستخدم هذا المثال الملف root/.ecryptfsrc/ الذي يحتوي على خيارات الوصل، بالإضافة إلى ملف مرور موجود على قرص USB.

أنشِئ أولًا الملف root/.ecryptfsrc/ الذي يحتوي على:

key=passphrase:passphrase_passwd_file=/mnt/usb/passwd_file.txt
ecryptfs_sig=5826dd62cf81c615
ecryptfs_cipher=aes
ecryptfs_key_bytes=16
ecryptfs_passthrough=n
ecryptfs_enable_filename_crypto=n

ملاحظة: عدِّل ecryptfs_sig إلى التوقيع في ecryptfs_sig إلى التوقيع في root/.ecryptfs/sig-cache.txt

ثم أنشِئ ملف المرور mnt/usb/passwd_file.txt/:

passphrase_passwd=[secrets]

أضف الآن الأسطر الضرورية إلى ملف etc/fstab/:

	0 0 0 0	ro defaults		/mnt/usb /srv	
--	------------	----------------	--	------------------	--

تأكد أن قرص USB سيوصل قبل القسم المشفر.

في النهاية، أعد الإقلاع ويجب أن يوصل srv/ باستخدام eCryptfs.

ج. أدواتٌ أخرى

الحزمة ecryptfs-utils تحتوى على أدواتٍ أخرى مفيدة:

- الأداة ecryptfs-setup-private تُنشِئ مجلــد Private الــذي يحتـــوي علــى المعلومات المشفرة؛ يمكن تنفيـذ هـذه الأداة من المستخدمين العاديين للحفاظ على بياناتهم من المستخدمين الآخرين على النظام.
- الأداة ecryptfs-mount-private و ecryptfs-mount-private ستصــل أو تفصــل مجلد Private على التوالي وبالترتيب.
 - ecryptfs-add-passphrase: إضافة عبارة مرور لما يسمى «kernel keyring».
 - ecryptfs-manager: إدارة كائنات eCryptfs مثل المفاتيح.
 - ecryptfs-stat: السماح لك بعرض معلومات eCryptfs الوصفية لملفٍ ما.

د. مصادر

- للمزيد من المعلومات حول eCryptfs، راجع صفحة المشروع على Lanuchpad.
 - هنالك مقالة في Linux Journal تشرح eCryptfs
 - للمزيد من خيارات eCryptfs، راجع صفحة الدليل eman ecryptfs.
 - لدى صفحة ويكي أوبنتو «eCryptfs» المزيد من التفاصيل.

المراقبة

المراقبة هي جزء مهم من إدارة الخواديم والخدمات الأساسية؛ تُراقَب معظم الخدمات الشبكية للأداء (performance) أو التـوفر (availability) أو كليهمـا؛ سيَشـرح هـذا الفصـل طريقة تثبيت وضبط Nagios لمراقبة التوفر، و Munin لمراقبة الأداء.

سنستخدم في أمثلة هذا الفصل خادومين بأسماء server01 و server02؛ سيُضبَط server01 مع Nagios لمراقبة الخدمات التي عليه وعلى الخادوم server02؛ وسيُضبَط server01 مع Munin-node لجمع المعلومات من الشبكة، باستخدام حزمة server01 لكى يُرسِل المعلومات إلى server01.

نأمل أن تساعدك هذه الأمثلة البسيطة في مراقبة الخواديم والخدمات الإضافية في شبكتك.

ا. ناجيوس Nagios

ا. التثبيت

أولًا، ثبت الحزمة nagios على خادوم server01، وذلك بإدخال الأمر الآتى في الطرفية:

sudo apt-get install nagios3 nagios-nrpe-plugin

سيُطلَب منك إدخال كلمة مرور لمستخدم nagiosadmin، تصاريح المستخدم مخزنة في الميطلَب منك إدخال كلمة مرور nagiosadmin أو إضافة /etc/nagios3/htpasswd.users أو إضافة مستخدمين آخرين إلى سكربتات Nagios CGI، فاستخدم htpasswd الذي هو جزء من حزمة apache2-utils.

على سبيل المثال، لتغيير كلمة المرور لمستخدم nagiosadmin:

sudo htpasswd /etc/nagios3/htpasswd.users nagiosadmin

لإضافة مستخدم جديد:

sudo htpasswd /etc/nagios3/htpasswd.users steve

الآن على خادوم server02، ثَبِّت الحزمة nagios-nrpe-server؛ بتنفيذ الأمر الآتي على :server02

sudo apt-get install nagios-nrpe-server

ملاحظة: سيسمح NRPE لك بتنفيذ فحوصات محلية على الأجهزة البعيدة، هنالك طرق أخرى للقيام بذلك عبر إضافات Nagios أخرى.

ب. لمحة عن الضبط

هنالك عدة مجلدات تحتوى على ضبط Nagios وملفات التحقق (check files).

- etc/nagios3/: يحتـوي علـى ملفـات الضـبط لعمـل عفريـت nagios، وملفـات CGI، والمضيفين ...إلخ.
 - etc/nagios-plugins/: يحتوى ملفات الضبط للتحقق من الخدمات.
- etc/nagios: في المضيفين البعيدين، ويحتوي على ملفات ضبط -nagios-nrpe. server.
- /usr/lib/nagios/plugins/: المكان الذي تخزَّن فيه ملفات التحقق الثنائية، استخدم الخيار h- لمشاهدة المساعدة لتحقق ما.

مثال:

/usr/lib/nagios/plugins/check_dhcp -h

هنالك وفرة في التحققات التي يمكن ضبط Nagios ليجريها على أي مضيف؛ سيُضبَط MySQL في هـذا المثـال للتحقـق مـن مسـاحة القـرص الصـلب المتـوفرة و DNS و server02 و server01 على 2 server02 و server02.

ملاحظة: راجع «الفصل الحادي عشر: خواديم الويب» لمزيدٍ من المعلومات حول ضبط خادوم أباتشي، وراجع «الفصل الثامن» لمعلومات حول DNS. والفصل الثاني عشر لمعلومات حول MysQL.

هنالك بعض المصطلحات التي عندما تُشرَح ستُسهِّل فهم ضبط Nagios:

- المضيف (host): خادوم أو محطة عمل (workstation)، أو جهاز شبكي ...إلخ. الذي يُراقَب.
- مجموعة مضيفين (host group): مجموعة من المضيفين المتشابهين؛ على سبيل المثال، تستطيع أن تُجمِّع كل خواديم الويب أو خواديم الملفات ...إلخ.
 - الخدمة (service): الخدمة التي تُراقَب في المضيف، مثل HTTP أو DNS أو NFS ...إلخ.
- مجموعة الخدمات (service group): تسمح لك بجمع عدّة خدمات متشابهة مع بعضها بعضًا، هذا مفيد لتجميع عدّة خدمات HTTP على سبيل المثال.
- جهة الاتصال (contact): الشخص الذي سيُنبَّه عندما يحدث حدثٌ ما؛ يمكن ضبط Nagios ليرسل بريدًا إلكترونيًا أو رسائل SMS ...إلخ.

افتراضيًا، يكون ضبط Nagios ليتحقق من HTTP، والمساحة التخزينية المتوفرة في القـرص، و SSH، والمسـتخدمين الحـاليين، والعمليــات، والحِمــل علــى localhost؛ ســيتحقق Nagios أيضًا من البوابة بعمل ping لها.

تثبيتات Nagios الضخمة قد يصبح ضبطها معقدًا جدًا، لذلك من الأفضل عادةً البدء بمضيف واحد أو اثنين ثم التوسع بعد ضبطهما جيدًا.

ج. الضبط

١. أولًا، أنشئ ملف ضبط للمضيف للخادوم server02؛ ما لم يُذكر عكس ذلك، فعليك تنفيذ
 هذه الأوامر على server01؛ أدخِل ما يلى فى الطرفية:

sudo cp /etc/nagios3/conf.d/localhost_nagios2.cfg \
/etc/nagios3/conf.d/server02.cfg

ملاحظـــة: فـــي الأوامـــر الســـابقة أو التاليـــة اســـتبدل «server01» و «server02» و (172.18.100.100 و 172.18.100.100 و 172.18.100.100 و 172.18.100.101

ثم عدِّل الملف etc/nagios3/conf.d/server02.cfg/

```
define host {
                generic-host; Name of host template to
   use
use
   host_name server02
   alias
                 Server 02
   address
                172.18.100.101
}
   # check DNS service.
   define service {
       use
                                   generic-service
       host_name
                                   server02
       service_description
                                   DNS
       check_command
                                   check dns!172.18.100.101
   }
```

أعد تشغيل عفريت nagios لتفعيل الضبط الجديد:

```
sudo service nagios3 restart
```

/etc/nagios3/conf.d/ بإضافة ما يلى MySQL أضف الآن تعريفًا للتحقق من

:services_nagios.cfg

يجب الآن تعريف مجموعة المضيفين mysql-servers؛ عدِّل الملف /etc/nagios3/conf.d/ يجب الآن تعريف مجموعة المضيفين hostgroups_nagios2.cfg

MySQL ألى nagios إلى Nagios إلى Nagios إلى Nagios إلى المرد. يادخال الأمر:

```
mysql -u root -p \
-e "create user nagios identified by 'secret';"
```

ملاحظة: يجب أن يتواجد المستخدم nagios في كل المضيفين في مجموعة mysql-servers.

أعد تشغيل nagios ليبدأ التحقق من خواديم MySQL:

sudo service nagios3 restart

أخيرًا، اضبط NRPE للتحقق من المساحة الفارغة في القرص على الخادوم server02.

أضف التحقق من الخدمة في server01 في ملف server01 في ملف /etc/nagios3/conf.d/server02.cfg

الآن على الخادوم server02، عدِّل الملف etc/nagios/nrpe.cfg/ مغيّرًا:

```
allowed_hosts=172.18.100.100
```

ثم في منطقة تعريف الأمر أضف ما يلي:

```
command[check_all_disks]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w
20% -c 10% -e
```

في النهاية، أعد تشغيل nagios-nrpe-server:

sudo service nagios-nrpe-server restart

وأيضًا على الخادوم server01 أعد تشغيل nagios:

sudo service nagios3 restart

يجب أن تكون قادرًا على رؤية المضيف والتحقق من الخدمات في ملفات Nagios CGI؛ للوصول إليهم، وجِّه متصفحك إلى http://server01/nagios3؛ ثم ستُسأل عن اسم مستخدم nagiosadmin وكلمة مروره.

د. مصادر

- لـم يشـرح هـذا القسـم إلا القليـل مـن ميـزات Nagios؛ تحتـوي الحزمـتين -nagios plugins-extra و plugins و nagios-snmp-plugins على المزيد من تحققات الخدمات.
 - للمزيد من المعلومات، راجع موقع Nagios، تحديدًا موقع «التوثيق».
 - هنالك قائمة بالكتب المتعلقة بمراقبة الشبكة و Nagios.
 - صفحة ويكي أوبنتو «Nagios» فيها بعض التفاصيل الإضافية.

7. مونین Munin

ا. التثبيت

قبل تثبيت Munin على server01، فيجب أن يُثبَّت قبله apache2؛ الضبط الافتراضي كافِ لتشغيل خادوم munin.

أولًا، ثبت munin على الخادوم server01 بإدخال الأمر:

sudo apt-get install munin

الآن ثبِّت الحزمة munin-node على الخادوم server02:

sudo apt-get install munin-node

ب. الضبط

عــدِّل الملـف etc/munin/munin.conf/ علـى الخــادوم server01 مُضــيفًا عنــوان IP للخادوم server02:

First our "normal" host.
[server02]
 address 172.18.100.101

ملاحظة: استبدل server02 و 172.18.100.101 باسم المضيف وعنوان IP الحقيقي لخادومك.

الآن اضبط munin-node على الخادوم server02، بتعـديل -munin-node الآن اضبط node.conf للسماح بالوصول إلى الخادوم server01:

allow ^172\.18\.100\.100\$

ملاحظة: استبدل \$100.\100.\181.\172^ بعنوان IP لخادوم Munin الخاص بك.

أعد تشغيل munin-node على server02 لكى تأخذ التعديلات مجراها:

sudo service munin-node restart

في النهاية، وجِّه متصفحك إلى http://server01/munin، يجب أن ترى روابط إلى مخططات بيانية جميلة تعرض معلومات من الحزمة القياسية munin-plugins للقـرص والشبكة والعمليات والنظام.

ملاحظة: لما كان هذا التثبيت حديثًا، فربما ستحتاج لبعض الوقت لعرض معلومات مفيدة.

ج. إضافات أخرى

تحتوي حزمـة munin-plugins-extra على تحققات من أداء خـدماتٍ إضافية مثل ، DNS و DHCP و DHCP و DHCP و الأمر الآتى لتثبيت هذه الحزمة:

sudo apt-get install munin-plugins-extra

تأكد من تثبيت هذه الحزمة على جهازَيِّ الخادوم والعقدة.

د. مصادر

- · راجع موقع Munin لمزيدٍ من التفاصيل.
- تحديدًا صفحة «توثيق Munin» التي تحتوي على معلومات عن الإضافات الأخرى، وكيفية كتابة إضافات ... إلخ.
 - مصدر آخر هو صفحة ويكي أوبنتو «Munin».

خواديم الويب



خـادوم الـويب هـو برمجيـة مسـؤولة عـن قبـول طلبـات HTTP مـن العملاء المعروفيـن بمتصفحات الويب، وتخديمهم بردود HTTP مع محتويات البيانات الاختيارية؛ التي تكون عادةً صفحات ويب كمستندات HTML والكائنات الأخرى مثل الصور والفيديو ...إلخ.

ا. خادوم أباتشي HTTPD

أباتشي (Apache) هو أشهر خادوم ويب مستخدم في أنظمة لينُكس؛ تُستعمَل خواديم الويب لتخديم الصفحات المطلوبة من العملاء؛ يَطلب ويَعرض العملاءُ صفحاتَ الويب عادةً باستخدام متصفح ويب مثل فايرفكس أو كروميوم أو أوبرا أو موزيلا.

يُدخِل المستخدم URL (اختصار للعبارة Uniform Resource Locator) للإشارة إلى خادوم ويب باسم النطاق الكامل (FQDN) والمسار إلى الهدف المطلوب؛ على سبيل المثال، لعرض الصفحة الرئيسية لموقع أوبنتو، فسيدخل المستخدم اسم النطاق الكامل فقط:

www.ubuntu.com

لعرض الصفحة الفرعية للمجتمع، فإن المستخدم سيُدخِل اسم النطاق الكامل متبوعًا بمسار:

www.ubuntu.com/community

أشهر بروتوكول مُستخدَم لنقل صفحات الويب هو بروتوكول نقل النص الفائق (HTTP)، بروتوكول نقل Text Transfer Protocol اختصارًا Hyper Text Transfer Protocol over Secure) النص الفائق فوق طبقة مقابس آمنة (HTTP)، وبروتوكول نقل الملفات (Sockets Layer، اختصارًا File Transfer Protocol)، وبروتوكول نقل الملفات (download) الملفات.

يُستخدَم خادوم ويب أباتشي عادةً مع محـرك قواعـد بيانـات MySQL، ولغـة معالجـة النصوص الفائقة (PHP)، وغيرها من «لغات السكربتات» (scripting languages) مثل بايثون و بيــرل؛ يُســـمًى هــذا الضــبط بالمصــطلح Linux, Apache, MySQL and) LAMP و يُشكِّل منصةً قوية ومرنةً لتطوير ونشر تطبيقات الويب.

التثبيت

خادوم أباتشي متوفر في أوبنتو؛ أدخل الأمر الآتي لتثبيته:

sudo apt-get install apache2

الضبط

يُضبَط أباتشي بوضع تعليمـات (directives) في ملفـات ضـبط نصـية بسـيطة؛ هـذه التعليمات موزعة بين الملفات والمجلدات الآتية:

- ملف apache2.conf: ملف ضبط أباتشي الرئيسي؛ يحتوي على الإعدادات العامة لأباتشى.
- الملف httpd.conf: تاريخيًا كان ملف ضبط أباتشي الرئيسي؛ وسُمِّي هذا الملف باسم عفريت httpd.conf؛ الآن الملفُ فارغٌ افتراضيًا، حيث نُقِلَت معظم خيارات الضبط إلى المجلدات تالية الذكر؛ يمكن أن يُستخدَم هذا الملف لإعدادات الضبط التي يجريها المستخدم وتؤثر على ضبط أباتشي العام.

- المجلد conf-available: يحتوي على ملفات الضبط المتوفرة لأباتشي؛ جميع الملفات (etc/apache2/conf- انتقلـت إلـى -etc/apache2/conf.d الــتي كــانت فــي مجلــد available.
- المجلد conf-enabled: يحتوي على الوصلات الرمزية للملفات في مجلد conf-enabled: يعدم : يعدما يُعاد /conf-available وصلة رمزية لملف ضبط، فإنه سيُفعَّل عندما يُعاد تشغيل خدمة أباتشي.
- الملـف envvars: الملـف حيـث تُضـبَط قيـم متغيـرات البيئـة (variables) لأباتشى.
- مجلد mods-available: يحتوي هذا المجلد على ملفات خاصة لتحميل الوحدات (modules) وضبطها، لا تملك جميع الوحدات ملفات ضبط خاصة بها.
- مجلد mods-enabled: يحتوي على الوصلات الرمزية إلى الملفات في mods-enabled: هذه /mods-available؛ فعندما تُضاف وصلة رمزية لملف ضبط خاص بوحدة، فإن هذه الوحدة ستُفعَّل في المرة القادمة التي سيُعاد تشغيل أباتشي فيها.
- ملف ports.conf: يحتوي على التعليمات التي تُحدِّد منافذ TCP التي يستمع إليها أباتشي.

- مجلد sites-available: يحتوي هذا المجلد على ملفات الضبط «للمضيفين الوهميين» (Virtual Hosts) في أباتشي؛ يسمح المضيفون الوهميون بضبط أباتشي لتشغيل عدة مواقع تملك ضبطًا منفصلًا.
- مجلد sites-enabled: مثل mods-enabled، يحتوي مجلد sites-enabled على وصلاتٍ رمزية لمحتويات مجلد etc/apache2/sites-available؛ وبشكل مشابه، فإن ملفات الضبط التي تُوصَل وصلًا رمزيًا لهذا المجلد ستُفعَّل في المرة القادمة التي سيُعاد تشغيل خادوم أباتشى فيها.
 - الملف magic: يُستخدّم لتحديد نوع MIME بناءً على أول عدِّة بايتات من الملف.

بالإضافة لذلك، يمكن أن تُضاف ملفات ضبط أخرى باستخدام التعليمة Include؛ ويمكن أن تُستخدم المحارف الخاصة (wildcards) لتضمين العديد من ملفات الضبط؛ أي تعليمة يمكن أن توضع في أيّ من ملفات الضبط الرئيسية بعين الاعتبار من أباتشى إلا إذا بدء أو أعيد تشغيله.

الإعدادات الأساسية

يشرح هذا القسم معاملات ضبط خادوم أباتشي الأساسية؛ ارجع إلى توثيق أباتشي للمزيد من التفاصيل.

يأتي أباتشي مع ضبط افتراضي «صديق» للمضيفين الوهميين؛ هذا يعني أنه مضبوط مع مضيف وهمي وحيد افتراضيًا (باستخدام التعليمة VirtualHost) الـذي يمكـن أن يعـدَّل أو يُستخدَم كما هو لو أردت الحصول على موقع وحيد فقط؛ أو تستطيع استخدامه كقالب للمضيفين الوهميين الإضافيين إذا كنت تريد الحصول على عدَّة مواقع؛ إذا تُرِك كما هو، فسيُخدِّم المضيف الوهمي الافتراضي موقعك الافتراضي؛ أو الموقع الذي سيراه مستخدمو الموقع لو أن عنوان URL الذي أدخلوه لا يُطابِق التعليمة ServerName لأيٍّ من مواقعك المخصصة؛ لتعديل المضيف الوهمي الافتراضي فيجب تعديل الملف للفاد/etc/apache2/sites-available/default).

ملاحظة: التعليمات المضبوطة لمضيفٍ وهمي لا تطبَّق إلا عليه فقط؛ إذا ضُبِطَت تعليمة لعموم الخادوم ولم يعاد تعريفها في ضبط المضيف الوهمي، فسيُستخدَم الضبط الافتراضي؛ على سبيل المثال، تستطيع ضبط عنوان بريد webmaster ولا تُعيد تعريفه لكل مضيف وهمي.

إذا أردت ضبط مضيفٍ وهميٍ جديد أو موقع؛ فانسخ هذا الملف إلى نفس المجلد باسمٍ من اختيارك؛ على سبيل المثال:

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf \
/etc/apache2/sites-available/mynewsite.conf

عدِّل ملف ضبط الموقع الجديد باستخدام بعض التعليمات المشروحة في الأسفل.

التعليمة ServerAdmin تحدد البريد الإلكتروني لمدير الخادوم؛ القيمة الافتراضية هي webmaster@localhost؛ يجب أن تُعدَّل القيمة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك (إذا كنت مديرًا للنظام)؛ إذا حدثت مشكلة مع موقع الويب، فسيُظهِر أباتشي رسالة خطأ تحتوي على هذا البريد الإلكتروني للتبليغ عن المشكلة؛ اعثر على هذه التعليمة في ملف ضبط الموقع الخاص بك في etc/apache2/sites-available.

التعليمة listen تحدد المنفذ وبشكل اختياري عنوان IP الذي يجب على أباتشي الاستماع إليه؛ إذا لم يُحدَّد عنوان IP، فسيستمع أباتشي على جميع عناوين IP المُسندَة للخادوم الذي يعمل عليه أباتشي؛ القيمة الافتراضية للتعليمة listen هي ٨٠؛ عدِّل هذه القيمة إلى 127.0.0.1:80 لجعل أباتشي يستمع فقط إلى بطاقة loopback لذلك لن يكون متوفرًا إلى الإنترنت، عدِّل القيمة إلى ١٨١ (على سبيل المثال) لتغيير المنفذ الذي يستمع إليه أباتشي؛ أو اتركه كما هو للعمل العادي؛ هذه التعليمة توجد وتُعدَّل في ملفها الخاص etc/apache2/ports.conf/

التعليمة ServerName هي اختيارية وتحدد ما هو اسم النطاق الكامل (FQDN) لموقعك الذي سيستجيب أباتشي لـه؛ المضيف الـوهمي الافتراضي لا يملـك خاصـية ServerName في أي مُحـدَّدة، لـذلك سيسـتجيب لجميـع الطلبـات الـتي لا تطابقهـا التعليمـة ServerName في أي مضـيف وهمـي آخـر؛ إذا حصـل وامتلكـت النطـاق ذو الاسـم ubunturocks.com وأردت أن تستضيف الموقع على خادومـك، فإن قيمة ServerName في ملف ضبط المضيف الـوهمي الخاص بك ستكون ubunturocks.com، أضف هذه التعليمة إلى ملف ضبط المضيف الوهمي الجديد الذي أنشأناه سابقًا (etc/apache2/sites-available/mynewsite.conf).

ربما تريد من موقعك أن يستجيب إلى www.ubunturocks.com، ولما كان العديد من المستخدمين يعتبرون أنّ السابقة www هي سابقة ملائمة لمواقع الويب؛ فعليك استخدام التعليمة ServerAlias لهذا الغرض؛ ربما تستخدم المحارف الخاصة (wildcards) للتعليمة عليه العرض؛ ربما تستخدم المحارف الخاصة (wildcards) للتعليمة عليه العرب ا

فمثلًا، سيسبب الضبط الآتي استجابة موقعـك لأي طلـب نطـاق ينتهـي بالعبـارة « ubunturocks.com»:

ServerAlias *.ubunturocks.com

تُحدِّد التعليمة DocumentRoot أين يجب أن يبحث أباتشي عن الملفات لإنشاء الموقع؛ detc/apache2/sites-available/000- كما هو محدد في default.conf؛ يمكنك تستطيع تعديل هذه القيمة في ملف ضبط مضيفك الوهمي؛ لكن تذكر أن تُنشِئ المجلد إذا كان ذلك ضروريًا.

فعِّل المضيف الوهمى الجديد باستخدام الأداة a2ensite وأعد تشغيل أباتشى:

sudo a2ensite mynewsite
sudo service apache2 restart

ملاحظة: تأكد أنك ستستبدل mynewsite باسم أكثر وصفًا للمضيف الوهمي؛ إحدى الطرق لتسمية الملف هى استخدام قيمة ServerName للمضيف الوهمى.

وبشكلٍ مشابه، استخدم الأداة a2dissite لتعطيل المواقع؛ يمكن أن يكون هذا مفيدًا عند استكشاف أخطاء الضبط عند وجود أكثر من مضيف وهمى:

sudo a2dissite mynewsite
sudo service apache2 restart

الإعدادات الافتراضية

سيشرح هذا القسم إعدادات الضبط الافتراضية لخادوم أباتشي؛ مثلًا، إذا أضفت مضيفًا وهميًا فالإعدادات التي ستضبطها للمضيف الوهمي ستكون لها الأولوية لذاك المضيف الوهمي؛ وستُستخدَم القيمة الافتراضية للتعليمات غير المُعرَّفة ضمن إعدادات المضيف الوهمى.

التعليمة DirectoryIndex هي الصفحة الافتراضية المُخدَّمة من الخادوم عندما يَطلب المستخدم فهرس الدليل بإدخال شرطة أمامية (/) في نهاية اسم الدليل.

على سبيل المثال، عندما يطلب المستخدم الصفحة /DirectoryIndex على سبيل المثال، عندما يطلب المستخدم الصفحة /DirectoryIndex إن وجدت، أو على قائمة بمحتويات المجلد مولدَّةً من الخادوم إذا لم تكن موجودةً وكان قد حُدِّد الخيار Indexes، أو صفحة «Permission Denied» إن لم يتحقق أيُّ منهما. سيحاول الخادوم إيجاد أحد الملفات المذكورة في التعليمة DirectoryIndex وستُعيد أول ملف ستجده؛ إذا لم تجد أي ملف من تلك الملفات وكان الخيار «Options Indexes» مضبوطًا لهذا المجلد، فسيولِّد الخادوم قائمةً بصيغة HTML للمجلدات الفرعية والملفات في هذا الدليل؛ القيمة الافتراضية الموجودة في ملف (etc/apache2/mods-available/dir.conf هي "index.html" وبالتالي إذا عَثَر أباتشي على ملف في المجلد المطلوب يطابق أحد تلك الأسماء، فسيُظهر أول مطابقة.

التعليمة ErrorDocument تسمح لك بتحديد ملف لكي يستعمله أباتشي عند حدوث خطأ معين؛ على سبيل المثال، إذا طلب المستخدم ملفًا غير موجودٍ، فسيحدث خطأ ٤٠٤؛ وافتراضيًا، سيُعيد أباتشـي الرمـز HTTP 404؛ راجـع etc/apache2/conf.d/localized-error-pages/ لمعلومـات تفصيليّة عن استخدام ErrorDocument بما فيها أماكن ملفات الأمثلة.

يكتب الخادوم سجل النقل افتراضيًا إلى الملف الموقع بالتخدام التعليمة تستطيع تغيير هذا لكل موقع بناءً على ملفات ضبط مضيفك الوهمي باستخدام التعليمة (CustomLog؛ أو أن تقبل باستخدام القيمة الافتراضية المحددة في /CustomLog؛ أو أن تقبل باستخدام القيمة الافتراضية المحددة في other-vhosts-access-log. ربما تحدد أيضًا الملف الذي تريد تسجيل الأخطاء إليه باستخدام التعليمة ErrorLog/apache2/error.log، التي تكون قيمتها الافتراضية هي استكشاف الأخطاء الحاصلة مع خادوم اترك هذا السجل منفصلًا عن سجل النقل للمساعدة في استكشاف الأخطاء الحاصلة مع خادوم أباتشي؛ ربما تحدد أيضًا التعليمة LogLevel (القيمة الافتراضية هي "warn") و LogFormat (راجع etc/apache2/apache2.conf) للقيمة الافتراضية).

تُحدَّد بعض الخيارات على أساس المجلد بدلًا من الخادوم؛ التعليمة Options هي إحداها، يكون قسم Directory محاطًا بوسوم شبيهة بلغة ـXML، كما يلى:

```
<Directory /var/www/mynewsite>
...
</Directory>
```

التعليمة Options ضمن قسم Directory تقبل قيمة واحدة أو أكثر من القيم الآتية مفصولةً بفراغات:

ExecCGI السماح بتنفيذ سكربتات CGI، لن تُنفَّذ سكربتات CGI ما لم يُحدَّد هذا
 الخيار.

تنويه: لا يجب أن تُنفَّذ أغلبية الملفات كسكربتات CGI، لأن ذلك سيكون خطرًا جدًا! سكربتات CGI يجب أن تُنويه: لا يجب أن يكون الخيار ExecCGI مضبوطًا لهذا المجلد تُبقى في مجلد منفصل وخارج المجلد الجذر لموقعك، ويجب أن يكون الخيار usr/lib/cgi-bin.

- Includes: السماح بتضمينات من جهة الخادوم؛ حيث تسمح تضمينات الخادوم لملف: Apache SSI Documentation» لمزيدٍ من HTML بتضمين الملفات الأخرى، راجع
- IncludesNOEXEC: السماح بتضمينات من جهة الخادوم، لكن تعطيل الأمرَين exe# c و Include# في سكربتات CGI.
- Indexes: عــرض قائمــة مُنسَّــقة بمحتويــات المجلــد، إذا لــم يُعـــثر علــى ملــف DirectoryIndex (مثل DirectoryIndex) في المجلد المطلوب.

تحذير: لأغراض تتعلق بالحماية، لا يجب أن يُضبَط هذا الخيار عادةً؛ وخصوصًا في مجلد جذر الموقع! فعًل هذا الخيار بحذر لكل مجلد على حدة إن كنت متأكدًا أنك تريد أن يتمكن المستخدمون من رؤية كامل محتويات المجلد.

- Multiviews»؛ هــذا الخيــار مُعطَّــل الخيــار مُعطَّــل الفتراضيًا لأسباب أمنية، راجع توثيق أباتشى حول هذا الخيار.
- SysLinksIfOwnerMatch اتباع الوصلات الرمزية فقط إذا كان الملف أو المجلد الهدف له نفس مالك الوصلة.

إعدادات httpd

يشرح هذا القسم بعض إعدادات ضبط عفريت httpd الأساسية.

- التعليمة LockFile: تضبط التعليمة LockFile المسار إلى ملف القفل الذي سيستخدم عندما يُبنى الخادوم مع أحد الخيارين USE_FCNTL_SERIALIZED_ACCEPT و عندما يُبنى الخادوم مع أحد الخيارين USE_FLOCK_SERIALAIZED_ACCEPT و للملف مخزنًا على قرصٍ محلي، ويجب أن يترك لقيمته الافتراضية ما لم يكن مجلد السجلات موجودًا على مشاركة NFS، إذا كانت هذه هي الحالة، فيجب أن تبدّل القيمة إلى مسار في القرص المحلي، وإلى مجلد قابل للقراءة من المستخدم الجذر (root) فقط.
- التعليمـة PidFile: التعليمـة PidFile تضـبط الملـف الـذي يُسـجِّل فيـه الخـادوم رقـم عمليته (process ID أو pid اختصارًا)؛ يجب أن يكون هذا الملف قابلًا للقراءة فقط من الجذر، وفى أغلب الحالات، يجب أن تترك هذه التعليمة بقيمتها الافتراضية.

• التعليمة User: تَضبُط التعليمة User معرِّف userid المستعمل من الخادوم للإجابة عن الطلبيات؛ هذا الخيار يُعرِّف حدود وصول الخادوم، لن يتمكن زوار الموقع من الوصول إلى أي ملف لا يمكن لهذا المستخدم الوصول إليه، القيمة الافتراضية لهذه التعليمة هي "www-data".

تحذير: ما لم تكن متأكدًا تمامًا مما تفعل، فلا تضبط التعليمة User إلى root، سيسبب استخدام الجذر كمستخدم هنا فى إنشاء ثغرات كبيرة فى خادوم الويب.

• التعليمة Group: التعليمة Group شبيهة بالتعليمة User، التعليمة Group تحدد المجموعة الـ التعليمة الفتراضية هي المجموعة الـ النبيات؛ المجموعة الافتراضية هي "www-data" أيضًا.

وحدات أباتشى

أباتشي هو خادوم يعتمد على الوحدات، هذا يعني أن الوظيفة الأساسية فقط هي مضمّنة في أساس الخادوم؛ الميزات الإضافية متوفرة عبر وحدات يمكن تحميلها إلى أباتشي؛ تُضمَّن افتراضيًّا مجموعة أساسية من الوحدات في الخادوم أثناء البناء، إذا بُنِي الخادوم ليستخدم الوحدات المُحمَّلة ديناميكيًا، فيمكن بناء تلك الوحدات بناءً منفصلًا ويمكن أن تضاف في أي وقت باستخدام التعليمة LoadModule؛ عدا ذلك، فيجب إعادة بناء أباتشي في كل مرة تُضاف أو تُحذف فيها الوحدات.

يبني أوبنتو أباتشي ليسـمح بالتحميـل الـديناميكي للوحـدات؛ يمكن أن تُضـاف تعليمـات الضبط شرطيًّا في حال تطلب وجود وحدة معينة بوضعها في قسم <IfModule>.

تستطيع تثبيت وحدات أباتشي إضافية واستخدامها في خادوم الويب؛ على سبيل المثال، نفِّذ الأمر الآتي من الطرفية لتثبيت وحدة الاستيثاق الخاصة بقواعد بيانات MySQL:

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql

انظر إلى مجلد etc/apache2/mods-available/ للمزيد من الوحدات.

استخدم الأداة a2enmod لتفعيل وحدة:

sudo a2enmod auth_mysql
sudo service apache2 restart

وبشكل مشابه، الأداة a2dismod ستعطل وحدة:

sudo a2dismod auth_mysql
sudo service apache2 restart

ضبط HTTPS

تُضيف الوحـدة mod_ssl ميـزةً مهمـةً لخـادوم أباتشـي، ألا وهـي القـدرة علـى تشـفير الاتصالات؛ وهذا يعني أنه عندما يتواصل متصفح الويب باستخدام SSL، فستُستخدَم السابقة //:bttps في بداية URL في شريط العنوان في المتصفح.

تتوفر الوحدة mod_ssl في الحزمة apache2-common؛ نفِّذ الأمر الآتي من الطرفية لتفعيل وحدة mod_ssl:

sudo a2enmod ssl

هنالــك ملــف ضــبط HTTPS افتراضــي فــي -HTTPS فيجب توفير شهادة ومفتاح أيضًا؛ ضبط ssl.conf؛ ولكي يستطيع أباتشي توفير 3 ، HTTPS، فيجب توفير شهادة ومفتاح أيضًا؛ ضبط ssl-cert؛ هذه الشهادات مناسبة للاختبار، لكن الافتراضي سيستخدم شهادة ومفتاح مولد من الحزمة ssl-cert؛ هذه الشهادات مناسبة للاختبار، لكن يجـب اسـتبدال الشـهادة والمفتـاح المولـد تلقائيًا بشـهادة خاصـة بـالموقع أو الخـادوم، للمزيـد مـن المعلومات حول توليد مفتاح والحصول على شهادة، راجع «الفصل التاسع: الحماية».

أدخِل الأمر الآتى لضبط أباتشى ليتعامل مع HTTPS:

sudo a2ensite default-ssl

ملاحظة: المجلدان etc/ssl/private/ وetc/ssl/private/ هما المساران الافتراضيان للشهادة والمفتاح؛ إذا ثبتـــت الشـــهادة والمفتـــاح فـــي مجلـــد آخـــر، فتأكـــد مـــن تغييـــر قيمـــة SSLCertificateFile و SSLCertificateKeyFile بما يلائمك.

بعد أن ضبطنا أباتشي ليستخدم HTTPS، فعلينا إعادة تشغيل الخدمة لتفعيل الإعدادات الجديدة:

```
sudo service apache2 restart
```

ملاحظة: اعتمادًا على من أين حصلت على الشهادة، ربما تحتاج إلى إدخال عبارة مرور عند تشغيل أباتشي.

تستطيع الوصـول إلـى صـفحات الخـادوم الآمنـة بكتابـة /https://hostname/url فـي شريط العنوان في المتصفح.

مشاركة إذن الكتابة

لكي يتمكن أكثر من مستخدم من الكتابة إلى نفس المجلد، فمن الضروري أن نعطي إذن الكتابة للمجموعة التي يشتركون بها؛ المثال الآتي يُشارِك إذن الكتابة للمجلد war/www/ للمحموعة «webmasters»:

```
sudo chgrp -R webmasters /var/www
sudo find /var/www -type d -exec chmod g=rwxs "{}" \;
sudo find /var/www -type f -exec chmod g=rws "{}" \;
```

ملاحظة: لو أردت أن يُمنَح الوصول لأكثر من مجموعة واحدة للمجلد، ففعِّل قوائم التحكم بالوصول (ACLs).

ا. مصادر

- توثيق أباتشي، الذي يشرح بعمق معلومات حول تعليمات ضبط أباتشي، وأيضًا راجع الحزمة apache2-doc لتوثيق أباتشى الرسمى.
 - راجع توثيق Mod SSL للمزيد من المعلومات المتعلقة بالوحدة SSL.
- كتــاب O'Reilly المســمى «Apache Cookbook» هــو مصــدر رائـع للقيــام بضـبط خاص لأباتشى.
- لأسئلة حول أباتشي على أوبنتو، فاسأل في قناة IRC المسماة wbuntu-server على خادوم freenode.net.
- لما كان أباتشي يُدمَج عادةً مع PHP و MySQL، فصفحة ويكي أوبنتو «Apache» لما كان أباتشي يُدمَج عادةً مع PHP. هى مصدر جيد للمعلومات.

7. لغة PHP5

إن PHP هي لغة برمجة عامة ملائمة لتطوير الويب؛ يمكن تضمين سكربت PHP في HTML؛ وهذا القسم سيشرح كيفية تثبيت وضبط PHP5 على خادوم أوبنتو مع أباتشى و MySQL.

يفترض هذا القسم أنك ثبتت وضبطت خادوم الويب أباتشي وقواعد بيانات MySQL؛ تستطيع الرجوع إلى الأقسام التى تشرح ضبط أباتشى و MySQL فى هذا الكتاب لمزيدٍ من المعلومات.

ا. التثبيت

لغة PHP5 متوفرة في أوبنتو، وعلى عكس بايثون وبيرل المثبتتين في النظام افتراضيًّا، يجب تثبيت PHP يدويًّا.

أُدخِل الأمر الآتي في الطرفية لتثبيت PHP5:

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

تستطيع تشغيل سكربتات PHP5 من سطر الأوامر؛ يجب عليك تثبيت الحزمة PHp5-cli من سطر الأوامر؛ وذلك بإدخال الأمر الآتى فى الطرفية:

sudo apt-get install php5-cli

تستطيع أيضًا تشغيل سكربتات PHP5 دون تثبيت وحدة PHP5 التابعة لأباتشي؛ للقيام بذلك، عليك تثبيت الحزمة php5-cgi؛ وذلك بإدخال الأمر الآتى فى الطرفية:

sudo apt-get install php5-cgi

لاستخدام MySQL مع PHP5، فعليك تثبيت الحزمة php5-mysql، وبذلك بتنفيذ الأمر الآتى:

sudo apt-get install php5-mysql

وبشكل مشابه، لاستخدام PostgreSQL مع PHP5، فعليك تثبيت الحزمة php5-pgsql:

sudo apt-get install php5-pgsql

ب. الضبط

بعد أن تُثبِّت PHP5، تستطيع تشغيل سكربتات PHP5 من متصفح الويب، وإذا ثبتت الحزمة php5-cli فتستطيع تشغيل سكربتات php5 من سطر الأوامر.

خادوم أباتشي مضبوطٌ افتراضيًا لتشغيل سكربتات PHP5؛ بكلمات أخرى، وحدة PHP5 خادوم أباتشي مضبوطٌ افتراضيًا في خادوم أباتشي بعد تثبيت الوحدة مباشرةً؛ رجاءً تأكد إذا كانت الملفات /etc/apache2/modsenabled/php5.l و /etc/apache2/mods/enabled/php5.conf .a2enmod موجودةً، إن لم تكن موجودةً، فتستطيع تفعيل الوحدة باستخدام الأمر a2enmod .

بعد أن تثبت الحزمة المتعلقة بلغة PHP5 وتُفعِّل وحدة أباتشي، فعليك أن تعيد تشغيل خادوم أباتشي لتستطيع تنفيذ سكربتات PHP5؛ وذلك بالأمر الآتي:

sudo service apache2 restart

ج. الاختبار

للتأكد من التثبيت الصحيح للغة PHP؛ فنفِّذ سكربت phpinfo الآتي:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

عليـك حفـظ محتويــات الملــف الســابق باســم phpinfo.php ووضـعه تحــت مجلــد عليــك حفـظ محتويــات الملــف الســابق باســم DocumentRoot فــــي خــــادوم ويــــب أباتشـــي؛ وعنـــدما تـــوجه متصـــفحك نحـــو http://hostname/phpinfo.php فسوف يعرض لك إعدادات ضبط PHP5 المختلفة.

د. مصادر

- · لتفاصيل أكثر، راجع توثيق موقع php.net.
- هما O'Reilly همن الكتب عن PHP، كتابان جيـدان مـن O'Reilly هما «PHP CookBook».

٣. خادوم Squid الوسيط

إن Squid هو خادوم تخزين وسيط للويب (HTTP)، وبروتوكول نقـل الملفات خـدمات الوسـاطة والتخزيـن لـبروتوكول نقـل النـص الفـائق (HTTP)، وبروتوكـول نقـل الملفات (FTP)، وغيرهمـا مـن بروتوكـولات الشـبكة الشـهيرة؛ يمكن أن يـدعم Squid التخزيـن والوسـاطة لطلبـات طبقـة المقـابس الآمنـة (SSL) وتخزيـن طلبيـات Squid ويـدعم Squid أيضًـا بروتوكـولات تخزيـن مخبـأ مختلفـة، مثل بروتوكـول تخزيـن الإنـترنت (SSL) اختصـارًا اختصـارًا المحتلوب (HTCP اختصـارًا المحتوكول تخزيـن النص الفـائق (HTCP اختصـارًا احتصـارًا احتصـارًا احتصـارًا (Cache Array Routing Protocol)، وبروتوكـول تخزيـن مصفوفة التـوجيـه (Cache Array Routing Protocol اختصـارًا (WCCP).

إن الخادوم الوسيط Squid هو حل ممتاز لاحتياجاتٍ كثيرةً للوساطة أو التخزين المؤقت، والتوسع من مكتب فرعي إلى شبكة الشركة الكبيرة وذلك بتوفير آليات مراقبة وتحكم في الوصول للمعاملات المهمة باستخدام بروتوكول إدارة الشبكة المبسط (SNMP).

عند اختيار حاسوب ليعمل كخادوم Squid، فتأكد أنه مضبوط مع كمية كبيرة من الذاكرة الفيزيائية، حيث يستخدم Squid التخزين فى الذاكرة لزيادة الأداء.

ا. التثبيت

أُدخِل الأمر الآتى في الطرفية لتثبيت خادوم Squid:

sudo apt-get install squid3

ب. الضبط

يُضبَط Squid بتعديل التعليمات الموجودة ضمن ملف الضبط Squid بتعديل التعليمات الموجودة ضمن ملف الضبط Squid؛ للمزيد من الأمثلة الآتية تعرض بعض التعليمات التي يمكن تعديلها لتغيير سلوك خادوم Squid؛ للمزيد من التفاصيل المعمَّقة حول Squid، فانظر إلى قسم المصادر.

تنويه: قبل تعديل ملف الضبط، تأكد أنك ستُنشِئ نسخةً من الملف الأصلي وتحميها من الكتابة كي تحصل على الإعدادات الافتراضية كمرجع لك، أو أن تعيد استخدامها وقت الحاجة.

انسـخ الملـف etc/squid/squid.conf/ واحمـهِ مـن الكتابـة بإدخـال الأوامـر الآتيـة فـي الطرفية:

sudo cp /etc/squid3/squid.conf /etc/squid3/squid.conf.original
sudo chmod a-w /etc/squid3/squid.conf.original

لضبط خادوم Squid لكي يستمع إلى منفذ TCP ذو الرقم ٨٨٨٨ بـدلًا مـن منفذ TCP الافتراضى ٣١٢٨، فعدِّل التعليمة http_port كما يلى:

http_port 8888

عدِّل التعليمة visible_hostname لكي تعطي خادوم Squid اسم مضيف خاص به؛ هذا الاسم لا يفترض أن يكون نفس اسم المضيف للحاسوب؛ ضُبطَ فى هذا المثال إلى weezie:

visible_hostname weezie

باستخدام التحكم في الوصول الخاص بخادوم Squid، ربما تضبط استخدام خدمات الإنترنت التي يكون فيها Squid وسيطًا لتتوفر للمستخدمين الذي يملكون عناوين IP معيّنة؛ ففى هذا المثال، سنسمح بالوصول لمستخدمى الشبكة الفرعية 192.168.42.0/24 فقط:

أضف ما يلى إلى نهاية قسم ACL من ملف ضبط letc/squid3/squid.conf:

acl fortytwo_network src 192.168.42.0/24

:/etc/squid3/squid.conf في ملف http_access ثم أضف ما يلي إلى بداية قسم

http_access allow fortytwo_network

باستخدام ميزات التحكم بالوصول الممتازة التي يوفرها Squid؛ فربما تضبط استخدام خدمات الإنترنت التي يكون فيها Squid وسيطًا كي تتوفر فقط أثناء ساعات العمل العادية؛ على سبيل المثال، سنحاكي وصول الموظفين خلال ساعات العمل من 9:00AM إلى الومن الاثنين إلى الجمعة، الذين يستخدمون الشبكة الفرعية 10.1.42.0/42:

أضف ما يلى إلى نهاية قسم ACL في ملف detc/squid3/squid.conf!

acl biz_network src 10.1.42.0/24
acl biz_hours time M T W T F 9:00-17:00

ثم أضف ما يلى إلى أعلى قسم http_access في ملف إلى أعلى قسم

http_access allow biz_network biz_hours

ملاحظة: بعد عمل تغيرات إلى ملف الضبط etc/squid3/squid.conf/، فاحفظ الملف ثم أعد تشغيل خادوم Squid لكي تأخذ التغيرات مجراها بإدخال الأمر الآتي في الطرفية:

sudo service squid3 restart

ج. مصادر

- موقع Squid.
- صفحة ويكى أوبنتو «Squid».

٤. إطار عمل Ruby on Rails

إن Ruby on Rails هو إطار عمل مفتوح المصدر للويب لتطوير تطبيقات ويب يعتمد على قواعد البيانات؛ حيث يُفضِّل هذا الإطار المبدأ «convention over configuration».

ا. التثبيت

قبل تثبيت Ruby on Rails، يجب أن يكون لديك خادومي أباتشي و MySQL؛ رجاءً عُد للأقسام التي تشرح تثبيتهما للمزيد من المعلومات.

بعد أن تُثبَّت حزم أباتشي و MySQL؛ فيجب أن تكون جاهزًا لتثبيت حزمة Ruby on Rails؛ وذلك بإدخال الأمر الآتى فى الطرفية:

sudo apt-get install rails

ب. الضبط

عـــدًّل ملــف الضــبط etc/apache2/sites-available/000-default.conf/ لإعـــداد

أول شيء يجب تغييره هو التعليمة DocumentRoot:

DocumentRoot /path/to/rails/application/public

ثم عدِّل التعليمة <"Directory "/path/to/rails/application/public">

يجب أن تُفعِّل الوحدة mod_rewrite لأباتشى، وذلك بإدخال الأمر الآتى فى الطرفية:

```
sudo a2enmod rewrite
```

/path/to/rails/application/public فـــــي النهايـــــة، يجــــب أن تُعـــدِّل ملكيــــة و path/to/rails/application/tmp/ للمستخدم الذي يُشغِّل عملية أباتشى:

```
sudo chown -R www-data:www-data \
/path/to/rails/application/public
sudo chown -R www-data:www-data /path/to/rails/application/tmp
```

هذا كل ما في الأمر! يجب أن يكون خادومك جاهرًا الآن لتخديم تطبيقات Ruby on Rails.

ج. مصادر

- راجع موقع Ruby on Rails لمزيدٍ من المعلومات.
- Agile Development with Rails هو مصدر رائع قد تستفید منه.
 - صفحة ويكى أوبنتو «Ruby on Rails».

0. خادوم أباتشي Tomcat

إن أباتشي تومكات (Apache Tomcat) هو «حاوية ويب» (web container) يسمح لك بتخديم Java Servlets و JSP).

في أوبنتو دعمٌ لإصدارَيِّ تومكات ٦ و ٧، حيث تومكات ٦ هي النسخة القديمة؛ وتومكات ٧ هي النسخة الحدارين مستقر، لكن هذا هي النسخة الحالية التي تضاف إليها الميزات الجديدة. يُعتَبَر أن كلا الإصدارين مستقر، لكن هذا الكتاب سيركز على تومكات ٧، لكن أغلبية تفاصيل الضبط المشروحة هنا صالحة لكلا النسختين.

تَدعم حـزم تومكـات فـي أوبنتـو طريقـتين مختلفـتين لتشـغيل تومكـات؛ يمكنـك تثبيته بالطريقة الكلاسيكية لعموم النظام، مما يجعل تومكات يبدأ في وقت الإقلاع وسيعمل كمستخدم tomcat7 (أو tomcat6) بـدون امتيـازات؛ لكنـك تسـتطيع إنشـاء نسـخ خاصـة منـه وتشـغيلها بامتيازات المستخدم، الذي يمكنك بدؤه أو إيقافه بنفسك؛ الطريقة الثانيـة هي مفيدة خصوصًا في الخادوم التطويري حيث يحتاج عدّة مستخدمين إلى اختبار البرمجيات في نسخ تومكات الخاصة بهم.

ا. التثبيت لعموم النظام

عليك إدخال الأمر الآتى في الطرفية لتثبيت خادوم تومكات:

sudo apt-get install tomcat7

الأمر السابق سيُثبِّت خادوم تومكات مع تطبيق الويب الافتراضي ROOT؛ الذي يُظهِر صفحةً بسيطةً تحتوى على "It works".

ب. الضبط

ملفات ضبط تومكات موجودة في etc/tomcat7، بعض تعديلات الضبط الشائعة ستُشرَح هنا فقط؛ رجاءً راجع توثيق 7.0 Tomcat للمزيد.

تغيير المنافذ الافتراضية

يعمل تومكات ٧.٠ افتراضيًا بواصل HTTP (HTTP connector) على المنفذ ٧٠٠ وواصل يعمل تومكات ٢٠٠٠؛ ربما تريد تغيير هذين المنفذين الافتراضيين لتفادي التضاربات مع خواديم AJP غلى النظام، يمكن فعل ذلك بتعديل الأسطر الآتية في etc/tomcat7/server.xml/:

تبديل JVM المُستخدَمة

يعمل تومكات افتراضيًا عملًا ممتازًا مع OpenJDK، ثم سيُجرِّب JVM الخاصة بشركة Sun؛ ثم سيجرب JVMs الأخـرى؛ إذا كـان لـديك عـدّة JVMs مثبتةً، فيمكنـك ضبط أيُّ منهـا etc/default/tomcat7؛

```
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
```

تعريف المستخدمين وأدوارهم

يمكن أن تُعرَّف أسماء المستخدمين وكلمات مرورهم وأدوارهم (المجموعات) في حاوية Servlet؛ يتم ذلك فى ملف Servlet؛

```
<role rolename="admin"/>
<user username="tomcat" password="s3cret" roles="admin"/>
```

ج. استخدام تطبيقات الويب القياسية التابعة لتومكات

يأتي تومكات مع تطبيقات ويب يمكن تثبيتها لأغراض التوثيق أو الإدارة أو لأغراض تجريبية.

توثيق تومكات

تحتوي الحزمة tomcat7-docs على توثيق تومكات محزمًّا كتطبيق ويب تستطيع الدخول الدخول المراقبًا عبر http://server:8080/docs، وتستطيع تثبيت تلك الحزمة بالأمر الآتى:

```
sudo apt-get install tomcat7-docs
```

تطبيقات الويب لإدارة تومكات

تحتوي الحزمة tomcat7-admin على تطبيقَيّ ويب تستطيع استخدامهما لإدارة خادوم تومكات عبر واجهة ويب، يمكنك تثبيتهما عبر إدخال الأمر الآتى فى الطرفية:

sudo apt-get install tomcat7-admin

أولهمــا هــو تطــبيق الــويب «manager»؛ الــذي يمكــن الوصــول إليــه افتراضــيًا عــبر http://server:8080/manager/html؛ ويُســتخدَم للحصــول علــى حالــة الخــادوم وإعــادة تشغيل تطبيقات الويب.

ملاحظة: الوصول إلى تطبيق manager محميُ افتراضيًا: عليك أن تُعرِّف مستخدمًا بـدور «manager-gui» فى etc/tomcat7/tomcat-users.xml/ قبل الوصول إليه.

التطبيق الآخــر هــو «host-manager» الــذي يمكــن الوصــول إليــه افتراضــيًّا عــبر ،http://server:8080/host-manager/html ويمكن أن يُستخدَم لإنشاء مضيفين وهميين ديناميكيًّا.

ملاحظة: الوصول إلى تطبيق host-manager محميٌ افتراضيًا أيضًا: عليك أن تُعرِّف مستخدمًا بـدور « «admin-gui» في etc/tomcat7/tomcat-users.xml/ قبل الوصول إليه.

لأسباب تتعلق بالحماية، لا يمكن للمستخدم tomcat7 أن يكتب إلى مجلد tomcat7 لأسباب تتعلق بالحماية، لا يمكن للمستخدم الفتراضيًا؛ بعض الميزات في تطبيقات الويب هذه (نشر التطبيقات، أو إنشاء مضيف وهمي) تحتاج إلى إذن الكتابة إلى ذاك المجلد؛ إذا أردت استخدام هذه الميزات، فعليك تنفيذ الأوامر الآتية لإعطاء المستخدمين في مجموعة tomcat7 الامتيازات اللازمة:

sudo chgrp -R tomcat7 /etc/tomcat7
sudo chmod -R g+w /etc/tomcat7

تطبيقات ويب تومكات للتجربة

تحتوي حزمة tomcat7-example على تطبيقيّ ويب يُستخدمان لاختبار أو شرح ميزات Servlets؛ يمكنك http://server:8080/examples؛ يمكنك تثبيتهما بالأمر:

sudo apt-get install tomcat7-examples

د. استخدام نسخ خاصة

يُستخدم تومكات استخدامًا واسعًا في التطوير وحالات الاختبار حيث لا يكون استخدام نسخة واحدة لعموم النظام كافيًا لعدة مستخدمين على نظام واحد؛ تأتي حزم تومكات في أوبنتو مع الأدوات اللازمة لإنشاء نسخ موجهة للمستخدمين، مما يسمح لكل مستخدم في النظام بتشغيل (دون امتيازات الجذر) نسخة خاصة منفصلة بينما ما تزال تستخدم تلك النسخة المكتبات المثبتة على النظام.

ملاحظة: من الممكن تشغيل نسخة لعموم النظام، ونسخ خاصة على التوازي (أي معًا)؛ شريطة ألّا يستخدموا نفس منافذ TCP.

تثبيت دعم النسخ الخاصة

يمكنك تثبيت كل ما يلزم لدعم النسخ الخاصة بتنفيذ الأمر الآتى في الطرفية:

sudo apt-get install tomcat7-user

إنشاء نسخة خاصة

يمكنك إنشاء مجلد لنسخة خاصة بإدخال الأمر الآتى في الطرفية:

tomcat7-instance-create my-instance

سيُنشِئ الأمر السابق مجلد my-instance جديد مع كل المجلدات الفرعية والسكربتات اللازمة؛ يمكنك على سبيل المثال تثبيت المكتبات الشائعة في المجلد الفرعي /lib ووضع تطبيق الويب فى مجلد /webapps؛ لا توجد أيّة تطبيقات ويب افتراضيًا.

ضبط نسختك الخاصة

ستجد ملفات ضبط تومكات التقليدية في النسخة الخاصة في المجلد الفرعي /conf؛ يجب على سبيل المثال، تعديل ملف conf/server.xml لتغيير المنفذ الافتراضي المُستخدّم من نسخة تومكات الخاصة لتفادي التضارب مع النسخ الأخرى التي قد تكون تعمل على النظام.

بدء أو إيقاف النسخة الخاصة

يمكنك بدء نسختك الخاصة بإدخال الأمر الآتي في الطرفية (بفرض أن نسختك موجودةٌ في مجلد my-instance):

my-instance/bin/startup.sh

ملاحظـــة: عليـــك التحقـــق مـــن المجلـــد الفرعـــي logs/ لأي خطـــأ؛ إذا حصـــلت علـــى خطـــأ java.net.BindException: Address already in use<null فاعلم أن المنفذ مُستخدَم من قبل وعليك تغييره.

يمكنك إيقاف نسختك الخاصة بتنفيذ الأمر الآتى فى سطر الأوامر:

my-instance/bin/shutdown.sh

ه. مصادر

- راجع موقع Apache Tomcat لمزيدٍ من المعلومات.
- کتاب «Tomcat: The Definitive Guide» مصدر جید لبناء تطبیقات الویب مع تومکات.
 - راجع قائمة «Tomcat Books» لمزيدٍ من الكتب.

قواعد البيانات

17

توفر أوبنتو خادومَىّ قواعد بيانات شهيرَين هما:

- قواعد بيانات MySQL.
- قواعد بيانات PostgreSQL.

حيث تتوفران في المستودع الرئيسي (main)؛ ويشرح هذا الفصل كيفية تثبيت وضبط خادومَى قواعد البيانات آنفَىّ الذكر.

ا. خادوم MySQL

إن MySQL هو خادوم قواعد بيانات سريع ومتعدد الخيوط (multi-threaded) ومتعدد المستخدمين ومرن جدًا؛ مُطوَّر للأنظمة الإنتاجية المحورية والتي تتحمل حِملًا ثقيلًا، ويمكن أيضًا تضمينه في البرمجيات سريعة النشر (mass-deployed).

ا. التثبيت

نفذِّ الأمر الآتي في الطرفية لتثبيت MySQL:

sudo apt-get install mysql-server

سيُطلب منك إدخال كلمة مرور للمستخدم الجذر لخادوم MySQL أثناء التثبيت.

بعد أن ينتهي التثبيت، فيجب أن يبدأ خادوم MySQL تلقائيًا؛ تستطيع تنفيذ الأمر الآتي في الطرفية للتحقق إذا كان خادوم MySQL يعمل أم لا:

sudo netstat -tap | grep mysql

يجب أن تشاهد شيئًا شبيهًا بما يلى بعد تنفيذ الأمر السابق:

tcp 0 0 localhost:mysql *:* LISTEN 2556/mysqld

إذا لم يكن يعمل الخادوم، فتستطيع تشغيله بالأمر:

sudo service mysql restart

ب. الضبط

تستطيع تعـديل الملـف etc/mysql/my.cnf/ لضبط الإعـدادات الأساسـية، مثـل ملـف السجل، ورقم المنفذ ... إلخ. فمثلًا لضبط MySQL ليستمع إلى الاتصالات من مضيفي الشبكة، عليك تعديل قيمة التعليمة bind-address إلى عنوان IP للخادوم:

bind-address = 192.168.0.5

ملاحظة: عدِّل 192.168.0.5 إلى العنوان الملائم.

بعـد إجـراء التعـديلات علـى ملـف etc/mysql/my.cnf؛ فيجـب إعـادة تشـغيل عفريـت :MySQL

sudo service mysql restart

أدخـل الأمـر الآتـي فـي الطرفيـة إذا رغبـت بتغييـر كلمـة مـرور المسـتخدم الجـذر (root) فى MySQL:

sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.5

سيُوقَف عمل عفريت MySQL، وستُسأل عن كلمة المرور الجديدة.

ج. محركات قاعدة البيانات

على الرغم من أن الضبط الافتراضي لخادوم MySQL الموفر من حزم أوبنتو يعمل عملًا صحيحًا دون مشاكل، لكن هنالك بعض الأمور التى عليك أخذها بعين الاعتبار قبل الإكمال.

صُمِّمَت قواعد بيانات MySQL للسماح بتخزين البيانات بطرقٍ مختلفة؛ يُشار لهذه الطرق المحركات قواعد البيانات أو محركات التخزين (Storage engine)؛ هنالك محركان رئيسيان ستكون مهتمًا بهما: MyISAM و MyISAM؛ لا تتغير طريقة التعامل مع محركات التخزين المختلفة بالنسبة للمستخدم النهائي؛ حيث تتعامل MySQL مع الأمور بطريقة مختلفة وراء الستار، أي أنه بغض النظر عن محرك التخزين الذي تستخدمه، فإنك ستتعامل مع قواعد البيانات بنفس الطريقة تمامًا.

لكل محرك إيجابياته وسلبياته؛ وبينما من الممكن دمج عدِّة محركات قواعد بيانات على مستوى الجدول، لكن ذلك خطيرٌ، فربما يقلل ذلك من الفعالية والأداء لأنك تُقسِّم الموارد بين محركين بدلًا من تخصيصها لمحرك واحد فقط.

المحرك MyISAM هـ و الأقـدم بيـن المحركيـن المـذكورين؛ يمكـن أن يكـون أسـرع مـن InnoDB في حالات معيّنة ويفضل الأعمال التي تتطلب القراءة فقط؛ تتمحور بعض تطبيقات الويب حول MyISAM (على الرغم أنها لن تُبطَئ إذا استخدمت InnoDB)؛ يدعم MyISAM (الويب حول MyISAM)؛ يدعم أنها لن تُبطَئ إذا استخدمت MyISAM)؛ يدعم النص؛ أيضًا نوع البيانات FULLTEXT؛ الذي يسمح بالبحث بسرعة كبيرة في كمياتٍ كبيرةٍ من النص؛ لكن MyISAM قادر على قفل الجدول بأكمله فقط عند الكتابة، هذا يعني أن عمليةً واحدةً فقط تستطيع تحديث الجدول في لحظة زمنية معينّة؛ قد يكون هذا إعاقةً لتوسع تطبيق يعتمد على هذا الجـدول؛ ولا يحتـوي MyISAM على ميـزة «journaling»، وهـذا يعني أنه من الصعب استرجاع البيانات بعد حدوث انهيار؛ المقال الآتي يوفر بعض النقاط لاعتبارها حول استخدام السترجاع البيانات إنتاجية.

المحرك InnoDB هو محرك قواعد بيانات أكثر حداثةً، صُمَّم ليكون متوافقًا مع InnoDB الذي يضمن إجراء العمليات على قواعد البيانات بطريقة عملية؛ قفل الكتابة يحدث على مستوى السجل (row) ضمن الجدول؛ هذا يعني أنه من الممكن إجراء عدَّة تحديثات لسجلات جدولٍ ما في نفس الوقت؛ التخزين الموقت للبيانات يحدث في الذاكرة ضمن محرك قواعد البيانات، مما يسمح بالتخزين على أساس السجل وليس على أساس كتلة الملف (file block)؛ ولكي يتوافق مع ACID، فإن كل العمليات تحدث بطريقة «journaled» مستقلةً عن الجداول الرئيسية؛ وهذا يؤدى إلى استرجاع البيانات استرجاعًا عمليًا.

إن InnoDB هو المحرك الافتراضي في 5.5 MySQL من المستحسن بشدة استخدامه بدلًا من MyISAM ما لم تكن تريد استخدام مزايا خاصة بذاك المحرك.

د. الضبط المتقدم

إنشاء ملف ضبط my.cnf

هنالك عدد من المعاملات التي يمكن تعديلها في ملف ضبط MySQL مما يسمح لك بتحسين أداء الخادوم مع مرور الوقت؛ ربما تجد الأداة «Percona's my.cnf generating tool» مفيدةً لإعداد الابتدائى؛ ستولد هذه الأداة ملف my.cnf ليكون أكثر ملائمةً لإمكانيات ومتطلبات خادومك.

لا تستبدل ملف my.cnf المولد من Percona إذا وضعت بيانات في قاعدة بيانات، بعض التغييرات في الملف لن تسبب مشاكل لأنها تُعدِّل طريقة تخزين البيانات على القرص الصلب ولن تتمكن من تشغيل MySQL؛ إذا أردت استخدامه وكانت لديك بيانات موجودة مسبقًا، فعليك أن تجرى mysqldump ثم تعيد التحميل:

```
mysqldump --all-databases --all-routines -u root \
-p > ~/fulldump.sql
```

ستُسأل عن كلمة مرور المستخدم الجذر لقواعد MySQL قبل إنشاء نسخة من البيانات؛ من المستحسن أن تتأكد أنه لا يوجد مستخدمين أو عمليات تستخدم قاعدة البيانات قبل إجراء هذه الخطوة؛ ربما تأخذ عملية النسخ بعض الوقت بناءً على مقدار البيانات الموجودة في قاعدة البيانات لديك؛ لن ترى شيئًا على الشاشة أثناء تنفيذ الأمر السابق.

أغلق خادوم MySQL بعد إكمال عملية التفريغ (dump):

sudo service mysql stop

خذ الآن نسخةً احتياطيةً من my.cnf واستبدله بالملف الجديد:

```
sudo cp /etc/my.cnf /etc/my.cnf.backup
sudo cp /path/to/new/my.cnf /etc/my.cnf
```

الآن احذف وأعد تهيئة مجال قواعد البيانات وتأكد أن الملكية صحيحة قبل إعادة تشغيل :MySQL

```
sudo rm -rf /var/lib/mysql/*
sudo mysql_install_db
sudo chown -R mysql: /var/lib/mysql
sudo service start mysql
```

كل ما تبقى الآن هو إعادة استيراد بياناتك؛ وللحصول على فكرة عن مدى إتمام عملية الاستيراد، فربما تجد الأداة Pipe Viewer) مفيدةً؛ الأمر الآتي يظهر كيفية تثبيت واستخدام pv لهذه الحالة، ربما لا تريد أن تستخدمها وكل ما عليك فعله هو استبدال pv بالأمر cat؛ تجاهل أية أوقات متوقعة للانتهاء (ETA) مولدة من pv؛ لأنها مبنية على الوقت المستغرق لكي يُعالَج كل سجل من الملف، لكن سرعة إدراج البيانات قد تختلف اختلافًا كبيرًا من سجل إلى سجل:

```
sudo apt-get install pv
pv ~/fulldump.sql | mysql
```

ملاحظة: هذا ليس ضروريًا لكل تعديلات my.cnf؛ أغلبية المتغيرات التي قد ترغب في تعديلها لتحسين الأداء يمكن أن تُغيَّر حتى وإن كان يعمل الخادوم؛ تأكد من الحصول على نسخة احتياطية من ملفات الضبط والبيانات قبل إجراء التعديلات.

الأداة MySQL Tuner

الأداة «MySQL Tuner» هي أداة مفيدة تستطيع الاتصال إلى خدمة MySQL التي تعمل وتوفر اقتراحات عن كيفية ضبطها بأفضل ضبط لحالتك؛ وكما كان يعمل الخادوم لوقتٍ أطول، كلما كانت «النصيحة» التي سيوفرها mysqltuner أفضل؛ خذ بعين الاعتبار الانتظار لمدة ٢٤ ساعة في بيئة إنتاجية قبل تشغيل هذه الأداة؛ تستطيع تثبيت mysqltuner من مستودعات أوبنتو:

sudo apt-get install mysqltuner

ثم تشغيلها بعد تثبيتها بالأمر:

mysqltuner

وانتظر التقرير النهائي، سيوفر القسم العلوي معلوماتٍ عن خادوم قاعدة البيانات، ويوفر القسم السفلي اقتراحاتٍ لكي تعدلها في ملف my.cnf؛ يمكن تعديل أغلبية الاقتراحات على القسم السفلي اقتراحاتٍ لكي تعدلها، انظر إلى توثيق MySQL الرسمي للمتغيرات المناسبة لتعديلها في البيئات الإنتاجية.ما يلي هو جزء من تقرير من قاعدة بيانات إنتاجية الذي يُظهِر أن هنالك بعض الفائدة من زيادة مقدار ذاكرة تخزين الطلبية:

------ Recommendations ------

General recommendations:

Run OPTIMIZE TABLE to defragment tables for better performance

Increase table_cache gradually to avoid file descriptor
limits

```
Variables to adjust:
    key_buffer_size (> 1.4G)
    query_cache_size (> 32M)
    table_cache (> 64)
    innodb_buffer_pool_size (>= 22G)
```

تعليق أخير عن ضبط قواعد البيانات: بينما نستطيع أن نقول أن بعض الإعدادات هي الأفضل، لكن قد يختلف الأداء من تطبيق لآخر؛ على سبيل المثال، ما يعمل عملًا ممتازًا لوردبريس (Wordpress) قد لا يكون الأفضل لدروبال (Drupal) أو جوملا (Joomla) أو التطبيقات التجارية؛ الأداء متعلقٌ بأنواع الطلبيات واستخدام الفهارس، وإذا ما كان تصميم قاعدة البيانات جيدًا، وهكذا... ربما من الجيد إنفاق بعض الوقت في البحث عن إعدادات ملائمة لقواعد البيانات بناءً على التطبيقات التي تستخدمها؛ لكن بعد أن تتجاوز التعديلات حدًا معيّنًا، فإن أيّة تغييرات تجريها لا تتسبب إلا بتحسين بسيط جدًا في أداء التطبيق، ومن الأفضل لك تحسين التطبيق نفسه، أو التفكير في توسيع خادوم MySQL إما باستخدام عتاد أفضل أو بإضافة خواديم تابعة (Slaves).

ه. مصادر

- راجع الموقع الرئيسي لقواعد MySQL لمزيدٍ من المعلومات.
- التوثيق الكامل متوفر بصيغ online و online من «MySQL Developers portal».
 - لمعلومات عامة حول SQL، انظر إلى كتاب «Using SQL Special Edition».
 - صفحة ويكي أوبنتو «Apache MySQL PHP» فيها بعض المعلومات المفيدة.

7. خادوم PostgreSQL

PostgreSQL هي قاعدة بيانات علائقية تعتمد على الكائنات وتملك ميزات أنظمة قواعد البيانات التجارية التقليدية مع تحسينات موجودة في الجيل الجديد من أنظمة DBMS.

ا. التثبيت

أدخل الأمر الآتى في الطرفية لتثبيت PostgreSQL:

sudo apt-get install postgresql

بعد انتهاء التثبيت، عليك ضبط خادوم PostgreSQL بناءً على متطلباتك، على الرغم من أن الضبط الافتراضى قابل للاستخدام.

ب. الضبط

الاتصال عبر TCP/IP معطَّل افتراضيًا؛ تدعم PostgreSQL عدَّة طرق للاستيثاق من العميل؛ طريقة الاستيثاق TCP/IP أُستعمَل للمستخدمين المحليين ولمستخدم postgres ما لم العميل؛ طريقة الاستيثاق PostgreSQL Administrator's Guide» إذا أردت ضبط يُضبَط غير ذلك؛ رجاءً راجع «Kerberos والمستخدمين المثل مثل شائل مثل Kerberos.

سنفترض في ما يلي أنك ستُفعِّل اتصالات TCP/IP وتستخدم طريقة MD5 للاستيثاق من etc/postgresql/<version>/main في المجلد PostgreSQL في المجلد بتُخزَّن ملفات ضبط PostgreSQL في المجلد على سبيل المثال، إذا ثبتت خادوم PostgreSQL 9.1 فإن ملفات الضبط ستُخزَّن في المجلد etc/postgresql/9.1/main.

تنويه: لضبط الاستيثاق بطريقة ident، فأضف مدخلات إلى ident.conf؛etc/postgresql/9.1/main/pg_ident.conf؛ هنالك تعليقات تفصيلية فى الملف لتساعدك.

/etc/postgresql/9.1/main/postgresq لتفعيل اتصالات TCP/IP، عليك تعديل الملف TCP/IP التفعيل اتصالات l.conf ومن ثم تحديد السطر |listen_addresses = 'localhost' ومن ثم تحديد السطر

listen_addresses = '*'

ملاحظة: للسماح باتصالات IPv4 و IPv6، استبدل "localhost" بالرمز "::".

ربما تريد تعديل بقية المعاملات، إذا كنت تعرف ماذا تفعل للتفاصيل، ارجع إلى ملف الضبط أو إلى توثيق PostgreSQL.

الآن وبعد أن استطعنا الاتصال بخادوم PostgreSQL فإن الخطوة الآتية هي ضبط كلمة مرور للمستخدم postgreSQL؛ نفذ الأمر الآتي في الطرفية للاتصال بقاعدة بيانات PostgreSQL الافتراضية:

sudo -u postgres psql template1

يتصـل الأمـر السـابق بقاعـدة بيانــات PostgreSQL المســماة template1 كالمســتخدم .SQL بعد أن تتصل إلى خادوم PostgreSQL وتحصل على مِحَث لإدخال تعليمات .

يمكنك إدخال أمر SQL الآتى في مِحَث psql لضبط كلمة المرور للمستخدم postgres:

ALTER USER postgres with encrypted password 'your_password';

بعــد ضــبط كلمــة المــرور، عــدًل الملــف postgres مع المستخدم MD5: لاستخدام استيثاق MD5 مع المستخدم

local all postgres md5

في النهاية، يجب أن تُعيد تشغيل خدمة PostgreSQL لتهيئة الضبط الجديد، وذلك بإدخال الأمر الآتى من الطرفية:

sudo service postgresql restart

تحذير: الضبط السابق ليس كاملًا بأي شكل من الأشكال، رجاءً راجع «PostgreSQL Administrator's» لمعاملات ضبط إضافية.

يمكنك اختبار اتصالات الخادوم من الأجهزة الأخرى باستخدام عملاء PostgreSQL:

sudo apt-get install postgresql-client
psql -h postgres.example.com -U postgres -W

ملاحظة: استبدل اسم النطاق في المثال السابق باسم نطاقك الفعلى.

ج. مصادر

• كما ذُكِر سابقًا، فإن «PostgreSQL Administrator's Guide» هو مصدر رائع، وهو متوفر أيضًا فى حزمة postgresql-doc-9.1؛ نفذ ما يلى لتثبيت تلك الحزمة:

sudo apt-get install postgresql-doc-9.1

أدخِــل الوصــلة file:///usr/share/doc/postgresql-doc-9.1/html/index.html فى شريط العنوان فى متصفحك لمشاهدة الدليل.

• راجع أيضًا صفحة ويكي أوبنتو «PostgreSQL» لمزيدٍ من المعلومات.

تطبيقات LAMP





تثبيت LAMP (الذي هو LAMP/Perl/Python) الذي هو LAMP الذي هو Lamp المحتوبة المصدر المكتوبة واسعة جدًا من البرمجيات مفتوحة المصدر المكتوبة لتجميعة برامج LAMP؛ أشهر تلك البرمجيات هي تطبيقات الويكي، وأنظمة إدارة المحتوى، وبرمجيات الإدارة مثل phpMyAdmin.

ميزة من مزايا LAMP هي المرونة غير العادية لاستخدام قواعد بيانات أو خواديم ويب SQLite و PostgreSQL و SQLite؛ ولغـات برمجيـة مختلفـة بـدائل شـائعة لقواعـد MySQL تتضـمن Nginx و Phr؛ ويَســتبدل Nginx أو Perl أو Lighttpd أو Lighttpd الخادوم أباتشي.

أسرع طريقة للبدء في تثبيت LAMP هي استخدام tasksel؛ الأداة tasksel هي أداة خاصة بدبيان/أوبنتو التي تُثبِّت حزمًا مترابطة للقيام «بمهمة» في نظامك؛ أدخِل الأمر الأتي في الطرفية لتثبيت خادوم LAMP:

sudo tasksel install lamp-server

بعد إتمام عملية التثبيت، ستكون قادرًا على تثبيت أغلبية تطبيقات LAMP بهذه الطريقة:

- تنزيل أرشيف يحتوى على الملفات المصدرية للتطبيق.
- استخراج الملفات من الأرشيف إلى مجلد يمكن لخادوم الويب الوصول إليه.
- اعتمادًا على المكان الذي استخرجت الملفات إليه، فاضبط خادوم الويب ليُخدِّم
 الصفحات من هناك.
 - اضبط التطبيق للاتصال بقاعدة البيانات.

- شغِّل سكربتًا، أو افتح صفحةً من التطبيق لتثبيت قاعدة البيانات التي يحتاج لها هذا
 التطبيق.
- بعد أن أجريت الخطوات السابقة أو خطواتٍ شبيهةٍ بها، فأنت جاهزٌ الآن للبدء
 باستعماله.

عيب من عيوب هذه الطريقة هي أن ملفات التطبيق لا توضع في مكان قياسي في نظام الملفات، الأمر الذي قد يسبب فوضى؛ عيب آخر كبير هو تحديث التطبيق، فعند إصدار نسخة جديدة منه، فيجب إجراء نفس عملية تثبيت التطبيق لتحديثه.

لحسن الحظ، هنالك عدد من تطبيقات LAMP مُحزَّمة في أوبنتو، ومتوفرة للتثبيت كغيرها من التطبيقات؛ لكن حسب التطبيق، فربما هنالك خطوات أخرى للضبط والإعداد؛ سيشرح هذا الفصل تثبيت بعض تطبيقات LAMP.

ا. تطبیق Moin Moin نطبیق

PikiPiki هو محرك ويكي مكتوب بلغة بايثون ومبني على محرك الويكي MoinMoin إن GUN GPL.

ا. التثبيت

نفِّذ الأمر الآتى لتثبيت MoinMoin:

sudo apt-get install python-moinmoin

يجب أن تكون قد ثبتت خادوم أباتشي؛ رجاءً راجع «الفصل الحادي عشر» لمزيدٍ من المعلومات حول تثبيت أباتشى.

ب. الضبط

لضبط أول تطبيق ويكي خاص بك، فعليك تنفيذ سلسلة الأوامر الآتية؛ على فرض أنك تُنشِئ «ويكى» باسم mywiki:

```
cd /usr/share/moin
sudo mkdir mywiki
sudo cp -R data mywiki
sudo cp -R underlay mywiki
sudo cp server/moin.cgi mywiki
sudo chown -R www-data.www-data mywiki
sudo chmod -R ug+rwX mywiki
sudo chmod -R o-rwx mywiki
```

data_dir = '/org/mywiki/data'

إلى:

data_dir = '/usr/share/moin/mywiki/data'

أيضًا، تحت الخيار data_dir، أضف الخيار data_underlay_dir؛

data_underlay_dir='/usr/share/moin/mywiki/underlay'

ملاحظة: إذا لم يكن الملف etc/moin/mywiki.py/ موجودًا، فعليك نسخ usr/share/moin/config/wik/ موجودًا، فعليك نسخ fiarm/mywiki.py/ ملاحظة: إذا لم يكن الملف etc/moin/mywiki.py/ ثم تنفيذ التغيير المذكور آنفًا.

ملاحظة: إذا سميت الويكي باسم my_wiki_name، فيجب إضافة السطر ("".".",r",r") إلى ملف etc/moin/farmconfig.py/ بعد السطر ("".",r".").

بعد أن تضبط MoinMoin ليعثر على أول تطبيق ويكي mywiki عليك ضبط أباتشي وجعله جاهرًا لتطبيق الويكي.

/etc/apache2/sites-available/default يجب أن تُضيف الأسطر الآتيــة فــي ملــف ضمن الوسم

```
<VirtualHost *>:
### moin
    ScriptAlias /mywiki "/usr/share/moin/mywiki/moin.cgi"
    alias /moin_static193 "/usr/share/moin/htdocs"
    <Directory /usr/share/moin/htdocs>
    Order allow,deny
    allow from all
    </Directory>
### end moin
```

بعد أن تضبط خادوم أباتشي وتجعله جاهزًا لتطبيق الويكي، يجب عليك أن تعيد تشغيله، وذلك بإدخال الأمر الآتى لإعادة تشغيل خادوم أباتشى:

sudo service apache2 restart

ج. التجربة

للتأكد من عمل تطبيق الويكي، وجِّه متصفحك للوصلة الآتية:

http://localhost/mywiki

للمزيد من المعلومات، راجع موقع MoinMoin الرسمي.

د. مصادر

- للمزيد من المعلومات انظر إلى ويكى «moinmoin».
 - أيضًا، صفحة ويكى أوبنتو «MoinMoin».

7. تطبیق MediaWiki

إن MediaWiki هي برمجيـة Wiki مبنيـة على الـويب مكتوبـة بلغـة PHP؛ يمكنهـا أن يمكنهـا أن MySQL. تستخدم نظام إدارة قواعد بيانات MySQL أو

ا. التثبيت

قبل تثبيت MediaWiki، يجب عليك تثبيت أباتشي ولغة برمجة PHP5 ونظام إدارة قواعد بيانات؛ وأشهرها MySQL أو PostgreSQL، اختر واحدًا بناءً على احتياجاتك، رجاءً ارجع إلى الأقسام التي تشرح تثبيتها في هذا الكتاب للمزيد من المعلومات.

نفِّذ الأمر الآتى في الطرفية لتثبيت MediaWiki:

sudo apt-get install mediawiki php5-gd

لوظائف MediaWiki إضافية، انظر إلى الحزمة MediaWiki

ب. الضبط

ملف ضبط أباتشي mediawiki.conf مثبَّتُ في /etc/apache2/conf-available، يجب عليك إزالة التعليق من السطر الآتى للوصول إلى تطبيق MediaWiki:

Alias /mediawiki /var/lib/mediawiki

بعد أن تُزيل التعليق من السطر السابق، ففعِّل الضبط ثم أعد تشغيل خادوم أباتشي ثم ادخل إلى MediaWiki عبر الرابط الآتى MediaWiki/config/index.php؛

sudo a2enconf mediawiki.conf
sudo service apache2 restart

تنويه: رجاءً اقرأ القسم «...Checking environment» في تلك الصفحة؛ ستكون قادرًا على حل مشاكل عديدة بقراءة هذا القسم بحذر.

بعــد إكمــال الضــبط، يجــب عليــك أن تنقــل الملــف LocalSettings.php إلــى المجلــد etc/mediawiki:

sudo mv /var/lib/mediawiki/config/LocalSettings.php \
/etc/mediawiki/

ربما تريد أيضًا تعديل etc/mediawiki/LocalSettings.php/ لكي تضبط حد الذاكرة الأقصى (معطَّل افتراضيًا):

```
ini_set( 'memory_limit', '64M' );
```

ج. الإضافات

توفِّر الإضافات ميزات وتحسينات على تطبيق MediaWiki؛ تمنح هذه الإضافات مدراء الويكى والمستخدمين النهائيين القدرة على تخصيص MediaWiki لتناسب احتياجاتهم.

يمكنك تنزيل إضافات MediaWiki كأرشيف أو عبر سحبها (checkout) من مستودع يمكنك تنزيل إضافات WediaWiki كأرشيف أو عبر سحبها (var/lig/mediawiki/extensions)؛ يجب عليك أن تنسخها إلى مجلد Subversion/؛ يجب عليك أيضًا إضافة السطر الآتى فى نهاية الملف إetc/mediawiki/LocalSettings.php/:

require_once "\$IP/extensions/ExtentionName/ExtentionName.php";

د. مصادر

- للمزيد من المعلومات، رجاءً راجع موقع MediaWiki.
- يحتوي كتاب «MediaWiki Administrators' Tutorial Guide» على معلوماتٍ قيمة لمدراء MediaWiki الجدد.
 - صفحة ویکی أوبنتو «MediaWiki» هی مصدرٌ جیدٌ أیضًا.

۳. تطبیق phpMyAdmin

إن phpMyAdmin هو تطبيق LAMP مكتوب خصيصًا لإدارة خواديم MySQL، وهو مبرمج بلغة PhpMyAdmin واجهة مبرمج بلغة PHP، ويمكن الوصول إليه عبر متصفح الويب، حيث يوفِّر phpMyAdmin واجهة رسومية لمهام إدارة قواعد البيانات.

ا. التثبيت

قبل تثبيت phpMyAdmin فستحتاج إلى وصول إلى قاعدة بيانات MySQL سواءً على نفس المضيف الذي سيُثبَّت عليه phpMyAdmin أو على مضيف آخر متوفر عبر الشبكة؛ للمزيد من المعلومات حول MySQL فانظر إلى القسم الخاص بها في هذا الكتاب؛ أدخِل الأمر الآتى لتثبيت phpMyAdmin:

sudo apt-get install phpmyadmin

ســـتظهر لــك نافـــذة لاختيـــار أي خــادوم ويــب سيُضــبَط ليســتخدمه phpMyAdmin؛ سنستخدم لبقية هذا القسم خادوم أباتشى كخادوم ويب.

في المتصفح، اذهب إلى http://server/phpmyadmin مستبدلًا server باسم مضيف الخادوم الحقيقي؛ وعند صفحة تسجيل الدخول، اكتب root في حقل اسم المستخدم، أو أي مستخدم MySQL إذا كنت قد أعددت واحدًا؛ ثم أدخل كلمة مرور ذاك المستخدم.

بعد تسجيل الدخول، تستطيع إعادة ضبط كلمة مرور الجذر إن كان ذلك ضروريًا، وإنشاء المستخدمين، وإنشاء أو حذف قواعد البيانات والجداول ...إلخ.

ب. الضبط

ملفات الضبط الخاصة ببرمجية phpMyAdmin موجودةٌ في مجلد phpMyAdmin/etc/phpmyadmin/. ملف الضبط الرئيسي هـوetc/phpmyadmin/config.inc.php/ يحتوي هـذا الملـف خيـارات الضبط التى تُطبَّق عمومًا على phpMyAdmin.

لاستخدام phpMyAdmin لإدارة قواعد بيانات MySQL على خادوم آخر، عدِّل قيمة ما يلى فى ملف etc/phpmyadmin/config.inc.php:

```
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'db_server';
```

ملاحظة: استبدل db_server باسم مضيف الخادوم البعيد أو عنوان IP الخاص به؛ أيضًا تأكد أن مضيف phpMyAdmin لديه الأذونات الكافية للوصول إلى قاعدة البيانات البعيدة.

بعـد ضبطه، سـجل خروجـك مـن phpMyAdmin ثـم أعـد تسـجيل الـدخول، ويجـب أن تستطيع الوصول إلى الخادوم الجديد.

الملفـــان config.footer.inc.php و config.header.inc.php يســـتخدمان لإضـــافة ترويسة وتذييل HTML إلى phpMyAdmin.

ملف ضبط آخر مهم هو etc/phpmyadmin/apache.conf، توجد وصلة رمزية لهذا الملف في etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf/ ويُستخدّم لضبط أباتشي لتخديم صـفحات /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf ويُستخدّم لضبط أباتشي لتخديم صـفحات /PHP وأذونات المجلد ...إلخ.

ج. مصادر

- يأتي توثيـق phpMyAdmin مثبتًا مـع الحزمـة ويمكـن الوصـول إليـه مـن وصـلة «phpMyAdmin» تحت شعار phpMyAdmin؛ يمكن الوصول إلى التوثيق الرسمى أيضًا فى موقع phpMyAdmin.
 - كتاب «Mastering phpMyAdmin» هو مصدر جيد للمعلومات.
 - مصدر ثالث هو صفحة ويكي أوبنتو «phpMyAdmin».

٤. تطبيق Wordpress

إن وردبريس (Wordpress) هي أداة تدوين، ومنصة نشر، ونظام إدارة محتوى مكتوبة بلغة PHP ومرخصة برخصة برخصة على GNU GPLv2.

ا. التثبيت

نفِّذ الأمر الآتى في سطر الأوامر لتثبيت وردبريس:

sudo apt-get install wordpress

يجب عليـك أيضًا تثبيت خـادوم أباتشـي وخـادوم MySQL؛ راجـع الأقسـام الـتي تُعنـى بتثبيتهما وإعدادهما فى هذا الكتاب.

ب. الضبط

لضبط أول تطبيق وردبريس، فعليك ضبط موقع أباتشي؛ افتح الملف -etc/apache2/sites/ available/wordpress.conf وضع فيه الأسطر الآتية:

```
Alias /blog /usr/share/wordpress
<Directory /usr/share/wordpress>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride Limit Options FileInfo
    DirectoryIndex index.php
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
<Directory /usr/share/wordpress/wp-content>
    Options FollowSymLinks
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
```

ثم فعّل الموقع الجديد:

sudo a2ensite wordpress

بعد أن انتهيت من ضبط خادوم أباتشي، وجعلته جاهزًا لتطبيق وردبريس، فعليك الآن إعادة تشغيله وذلك بتنفيذ الأمر الآتى:

sudo service apache2 restart

لتبسيط تشغيل عدِّة نسخ من وردبريس، فسمٍّ ملف الضبط بناءً على اسم المضيف؛ وهذا يعني أنك تستطيع أن تملك عدّة مضيفين وهميين بمطابقة اسم المضيف في ملف الضبط مع ملف اسـم المضيف الـوهمي فـي أباتشـي؛ فعلـى سـبيل المثـال، تكـون أسـماء الملفـات هـي ملـف اسـم المضيف الـوهمي أباتشـي؛ فعلـى سـبيل المثـال، أو قــد تكــون علــى سـبيل المثــال: /etc/wordpress/config-hostalias1.php ... إلخ.

هـذه التعليمـات تفـترض أنـك تسـتطيع الوصـول إلـى أباتشـي عـبر المضـيف المحلـي (ربمـا etc/wordpress/config- باســتخدام نفــق (SSH)؛ إذا لــم يكــن ذلــك هــو الأمــر، فاســتبدل localhost.php/.

بعـد أن يُكتَـب ملـف الضـبط، فعليـك اختيـار نمـط لأسـماء مسـتخدمي MySQL وكلمـات مرورهم لكل نسخة وردبريس؛ لكن سنعرض فى هذا الكتاب مثال واحد هو localhost فقط. علينا الآن ضبط وردبريس لاستخدام قاعدة بيانات MySQL؛ افتح الملف etc/wordpress/ config-localhost.php/ واكتب الأسطر الآتية:

```
<?php
define('DB_NAME', 'wordpress');
define('DB_USER', 'wordpress');
define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');
define('DB_HOST', 'localhost');
define('WP_CONTENT_DIR', '/usr/share/wordpress/wp-content');
?>
```

ثم أنشِئ قاعدة البيانات، وذلك بفتح ملف مؤقت باسم wordpree.sql فيـه أوامر MySQL الآتية:

```
CREATE DATABASE wordpress;
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER
ON wordpress.*
TO wordpress@localhost
IDENTIFIED BY 'yourpasswordhere';
FLUSH PRIVILEGES;
```

نفِّذ أوامر MySQL السابقة بالأمر:

```
cat wordpress.sql | sudo mysql \
--defaults-extra-file=/etc/mysql/debian.cnf
```

يجـــب أن تكـــون نســـخة وردبريـــس عنـــدك قابلـــة للضـــبط بزيـــارة الوصـــلة ليجـــب أن تكـــون نســخة وردبريــس منـــده ألله http://localhost/blog/wp-admin/install.php ، ثم اكتب اسم الموقع واسم المستخدم وكلمة المرور وبريدك الإلكترونى ثم اضغط على «تثبيت وردبريس».

لاحظ كلمة المرور المُولَّدة إن لم تختر واحدةً، ثم سجِّل دخولك إلى لوحة تحكم وبرديس.

ج. مصادر

- توثیق Wordpress.org Codex .
- صفحة ويكي أوبنتو المسماة «WordPress».

خواديم الملفات





إذا كان لديك أكثر من حاسوب في نفس الشبكة، فعند حدٍّ معيَّن ستحتاج إلى مشاركة الملفات بين تلك الحواسيب؛ نشرح فى هذا الفصل تثبيت وضبط FTP، و CUPS.

ا. خادوم FTP

بروتوكول نقل الملفات (File Transfer Protocol اختصارًا (FTP) هو بروتوكول TCP لتنزيل الملفات بين الحواسيب؛ في الماضي، كان يُستخدم أيضًا لرفع الملفات، لكن هذه الطريقة لا توفر إمكانية التشفير، وستُنقَل معلومات المستخدم مع البيانات في صيغة سهلة التفسير؛ إذا كنت تبحث هنا عن طريقة آمنة لرفع أو تنزيل الملفات، فألقِ نظرةً على قسم OpenSSH في الفصل السادس.

يعمل FTP وفق نمط «عميل/خادوم»؛ حيث تُسمى مكونة FTP في الخادوم «عفريت FTP»، الذي يستمع بشكل متواصل لطلبات FTP من العملاء البعيدين؛ وعند وصول طلب، فإنه يجري عملية الدخول ويُهيِّء الاتصال، وستُنفَّذ الأوامر المُرسَلة من عميل FTP أثناء مدة عمل الجلسة.

يمكن الوصول إلى خادوم FTP بإحدى الطريقتين:

- مستخدم مجهول.
- مستخدم موثوق.

في نمط المستخدم المجهول (Anonymous)؛ يمكن للعملاء البعيدين الوصول إلى خادوم (FTP بحساب المستخدم الافتراضي المُسمى «anonymous» أو «ftp» ويرسلون عنوان بريد إلكتروني ككلمة مرور؛ أما في نمط المستخدم الموثوق، فيجب على المستخدم امتلاك حساب وكلمـة مـرور؛ الخيـار الثـانى غيـر آمـن أبـدًا ولا يجـب أن يسـتخدم إلا فـى الحـالات الخاصـة؛

إذا كنت تبحث عن طريقة آمنة لنقل الملفات، فانظر إلى SFTP في OpenSSH-Server. وصول المستخدم إلى مجلدات وملفات خادوم FTP يتعلق بالأذونات المعطية للحساب أثناء تسجيل الدخول؛ وكقاعدة عامة، سيخفي عفريت FTP المجلد الجذر لخادوم FTP وسيحول المستخدم إلى مجلد منزل FTP؛ وهذا سيخفى بقية نظام الملفات من الجلسات البعيدة.

ا. تثبیت خادوم vsftpd» FTP»

إن vsftpd هـو عفريـت FTP متـوفر فـي أوبنتـو، ومـن السـهل تثـبيته وإعـداده وصـيانته؛ لتثبيت vsftpd، عليك تنفيذ الأمر الآتى فى الطرفية:

sudo apt-get install vsftpd

ب. ضبط الوصول المجهول لخادوم FTP

افتراضيًا، لـم يُضبَط vsftpd للسـماح للمسـتخدمين المجهـولين بالتنزيـل؛ إذا كنـت تريـد السماح لهم بالتنزيل، فعدِّل الملف etc/vsftpd.conf/ مغيِّرًا:

anonymous_enable=Yes

سيُنشَأ مستخدم باسم ftp مع مجلد المنزل srv/ftp/ أثناء التثبيت؛ هذا هو مجلد FTP الافتراضي.

إذا أردت تغيير هذا المسار إلى srv/files/ftp/ على سبيل المثال، فببساطة أنشِئ مجلدًا في مكان آخر، وغيّر مجلد المنزل للمستخدم ftp:

sudo mkdir /srv/files/ftp
sudo usermod -d /srv/files/ftp

أعد تشغيل الخدمة vsftpd بعد عمل التغيرات السابقة:

sudo restart vsftpd

في النهاية، انسخ أيّة ملفات ومجلدات تريد للمستخدمين المجهولين تنزيلها عبر ftp إلى /srv/files/ftp أو إلى /srv/ftp إذا أبقيت على الإعدادات الافتراضية.

ج. ضبط FTP للاستيثاق من المستخدمين

افتراضيًا، يكون vsftpd مضبوطًا على الاستيثاق من مستخدمي النظام والسماح لهم بتنزيل الملفات؛ إذا أردت السماح للمستخدمين برفع الملفات، فعدِّل الملف etc/vsftpd.conf/:

write_enable=YES

ثم أعد تشغيل vsftpd:

sudo restart vsftpd

الآن عندما يتصل مستخدمو النظام عبر FTP، فسيبدؤون في مجلد المنزل الخاص بهم، حيث يستطيعون تنزيل أو رفع الملفات أو إنشاء المجلدات ...إلخ.

وبشكلٍ مشابه، لا يُسمَح افتراضيًا للمستخدمين المجهولين برفع الملفات إلى خادوم FTP؛ لتغيير ذلك الإعداد عليك أن تُزيل التعليق عن السطر الآتى وتُعيد تشغيل خدمة vsftpd:

anon_upload_enable=YES

تحذير: إن السماح للمستخدمين المجهولين برفع الملفات إلى الخادوم هو أمرٌ خطيرٌ جدًا، ولا يُفضَّل أبدًا أن يُسمَح للمستخدمين المجهولين برفع الملفات مباشرةً من الإنترنت.

يحتوي ملف الضبط على العديد من خيارات الضبط؛ توجد معلومات حول كل خيار في ملف الضبط؛ ويمكنك مراجعة صفحة الدليل man 5 vsftpd.conf للمزيد من التفاصيل حول كل إعداد.

د. تأمين FTP

هنالك خيارات في etc/vsftpd.conf/ للمساعدة في جعل vsftpd أكثر أمانًا؛ فمثلًا يمكن أن يقيّد وصول المستخدمين إلى مجلدات المنزل الخاصة بهم بإزالة التعليق عن السطر:

chroot_local_users=YES

يمكنك أن تقيّد قائمة محددة من المستخدمين إلى مجلدات المنزل الخاصة بهم فقط:

chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list

بعـد إزالـة التعليـق عـن الخيـارات السـابقة؛ أنشِـئ ملـف etc/vsftpd.chroot_list/ الـذي يحتوي على قائمة بالمستخدمين المسموح لهم واحدًا في كل سطر؛ ثم أعد تشغيل vsftpd:

sudo restart vsftpd

يحتوي الملف etc/ftpusers/ أيضًا على قائمة بالمستخدمين غير المسموح لهم بالوصول إلى FTP؛ القائمة الافتراضية تتضمن root، و daemon، و nobody ...إلخ. لتعطيل الوصول FTP لمستخدمين آخرين، فأضفهم ببساطة إلى القائمة.

يمكن أن يُشفَّر FTP باستخدام FTPS، الذي يختلف عن FTPS؛ SFTP هو FTP عبر طبقة المقابس الآمنة (SSL)؛ إن SFTP هو مثل جلسة FTP عبر اتصال SSH مشفر؛ اختلاف رئيسي هو أن مستخدمي SFTP يجب أن يملكوا حساب

«shell» على النظام، بدلًا من صدفة nologin؛ قد لا يكون توفير صدفة لكل المستخدمين أمرًا ملائمًا في بعض البيئات مثل خادوم ويب مشترك؛ لكن من الممكن تقييد مثل هذه الحسابات SFTP فقط وتعطيل التعامل مع الصدفة، راجع قسم OpenSSH لمزيدٍ من المعلومات.

لضبط FTPS، عدِّل الملف etc/vsftpd.conf/ وأضف في النهاية:

ssl_enable=Yes

أيضًا، لاحظ الخيارات المتعلقة بالشهادة والمفتاح:

```
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
```

ضُبِطَت هذه الخيارات افتراضيًا إلى الشهادة والمفتاح الموفر من الحزمة ssl-sert؛ لكن يجب استبدالهما في البيئات الإنتاجية بالشهادة والمفتاح المُولَّد لمضيف محدد؛ للمزيد من المعلومات حول الشهادات، راجع «الفصل التاسع: الحماية».

أعد الآن تشغيل vsftpd، وسيُجبر المستخدمون غير المجهولين على استخدام FTPS:

```
sudo restart vsftpd
```

للسـماح للمسـتخدم بصـدفة usr/sbin/nologin/ بالوصـول إلـى FTP، لكـن عـدم امتلاك وصول للصدفة، فعدِّل ملف etc/shells/ مضيفًا الصدفة nologin:

```
# /etc/shells: valid login shells
/bin/csh
/bin/sh
/usr/bin/es
/usr/bin/ksh
/bin/ksh
/usr/bin/rc
/usr/bin/tcsh
/bin/tcsh
/bin/dash
/bin/dash
/bin/bash
/bin/rbash
/usr/bin/screen
/usr/sbin/nologin
```

هذا ضروريٌ لأن vsftpd يستخدم PAM افتراضيًا للاستيثاق؛ والملف vsftpd/ يحتوى على:

auth required pam_shells.so

الصدفات التي تسمح الوحدة PAM لها بالوصول هي الصدفات المذكورة في ملف PAM!.

يمكن ضبط أغلبية عملاء FTP الشهيرين ليتصلوا عبر FTPS. الأداة lftp التي تعمل من سطر الأوامر لها إمكانية استخدام FTPS أيضًا.

ه. مصادر

- راجع موقع vsftpd الرسمى لمزيدٍ من المعلومات.
- .vsftpd.conf راجع صفحة دليل /etc/vsftpd.conf الخيارات في $^{\circ}$

7. نظام ملفات الشبكة NFS

يسمح NFS للنظام بمشاركة المجلدات والملفات مع الآخرين عبر الشبكة؛ إذ يمكن للمستخدمين والبرامج الوصول إلى الملفات فى الأنظمة البعيدة كأنها ملفاتٌ محلية باستخدام NFS.

بعض الميزات الملحوظة التى يوفرها استخدام NFS:

- محطات العمل المحلية تستهلك مساحة قرص أقل لأنها تستخدم بيانات يمكن تخزينها على جهاز واحد وتبقى متاحةً للبقية عبر الشبكة.
- لا توجد حاجة ليُنشَأ للمستخدمين مجلدات منزل منفصلة في كل جهاز شبكي؛ حيث يمكن ضبط مجلدات المنزل على خادوم NFS وتتوفر للجميع عبر الشبكة.
- أجهزة التخزين مثل سواقات CD-ROM وأقراص USB يمكن استخدامها من الأجهزة الأخرى على الشبكة، وربما يقلل هذا من عدد مشغلات الوسائط القابلة للإزالة في الشبكة.

ا. التثبيت

أدخل الأمر الآتى في الطرفية لتثبيت خادوم NFS:

sudo apt-get install nfs-kernel-server

ب. الضبط

تستطيع ضبط المجلدات لكي «تُصدَّر» عبر إضافتها لملف etc/exports/، على سبيل المثال:

```
/ubuntu *(ro,sync,no_root_squash)
/home *(rw,sync,no_root_squash)
```

تستطيع استبدال علامـة "*" بإحـدى صـيغ أسـماء المضـيفين، تأكـد مـن أن تعريـف اسـم المضيف محدد كي لا تستطيع الأنظمة غير المعنية أن تصل إلى NFS.

نفِّذ الأمر الآتي في مِحَث الطرفية لتشغيل خادوم NFS:

sudo service nfs-kernel-server start

ج. ضبط عميل NFS

استخدم الأمر mount لوصل مجلد NFS مشترك من جهاز لآخر؛ وذلك بكتابة أمرٍ شبيه بالأمر الآتى فى الطرفية:

sudo mount example.hostname.com:/ubuntu /local/ubuntu

تحذير: يجب أن تكون نقطة الوصل local/ubuntu/ موجودةً مسبقًا، ولا يجب أن يكون هنالك أيّة ملفات أو مجلدات فرعية فى نقطة الوصل.

طريقة أخرى لوصل مشاركة NFS من جهاز لآخر هي إضافة سطر إلى ملف NFS طريقة أخرى لوصل مشاركة NFS من جهاز لآخر هي إضافة سطر إلى ملف يجب أن يُحدِّد هذا السطر اسم مضيف خادوم NFS، والمجلد الذي صُدِّرَ من الخادوم، والمجلد في الجهاز المحلي الذي يجب وصل NFS إليه؛ الشكل العام للسطر الذي سيُضاف إلى ملف (etc/fstab هو:

example.hostname.com:/ubuntu/local/ubuntu nfsrsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr

إذا حدثت معك مشكلة في وصل NFS، فتأكد أن الحزمة nfs-common مثبتة في نظام عميلك؛ وذلك بإدخال الأمر الآتى فى الطرفية:

sudo apt-get install nfs-common

د. مصادر

- .Linux NFS faq2 •
- صفحة ویکی أوبنتو «NFS Howto».

۳. مُبادر iSCSI

إن Internet Small Computer System Interface) iSCSI هو بروتوكول يسمح بنقل أوامر Storage Area Network) SAN في iSCSI عبر الشبكة؛ عادةً يُستخدَم iSCSI في iSCSI عبر الشبكة؛ عادةً يُستخدَم iSCSI للسماح للخواديم بالوصول إلى مخـزن كبير لمساحة القرص الصـلب؛ يُشير بروتوكول initiators) للعملاء «بالمبادرين» (initiators) ولخواديم iSCSI بالأهداف (targets).

يمكن أن يُضبَط خادوم أوبنتو كمبادر أو هدف iSCSI، يوفر هذا الكتاب الأوامر والضبط اللازم لإعداد مبادر iSCSI، على فرض أنك تملك هدف iSCSI في شبكتك وتملك الامتيازات المناسبة للاتصال إليه؛ التعليمات حول إعداد هدف تختلف اختلافًا كبيرًا بين مزودي العتاد، لذلك راجع توثيق الشركة لضبط هدف iSCSI الذي عندك.

ا. تثبیت مبادر iSCSI

لضبط خادوم أوبنتو كمبادر iSCSI، فثبِّت الحزمة open-iscsi بإدخال الأمر الآتى:

sudo apt-get install open-iscsi

ب. ضبط مبادر iSCSI

بعد أن تُثبَّت حزمة open-iscsi، عليك تعديل الملف etc/iscsi/iscsid.conf/ مغيرًا ما یلي:

node.startup = automatic

تستطيع التأكد إذا كان الهدف متوفرًا حاليًا باستخدام الأداة iscsiadm؛ وذلك بإدخال الأمر الآتى فى الطرفية:

sudo iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.0.10

- · m-: يحدد النمط الذي سيُنفَّذ فيه iscsiadm.
 - t: يحدد نوع الاستكشاف.
 - p : بحدد عنوان IP للهدف.

ملاحظة: عدِّل 192.168.0.10 إلى عنوان IP للهدف على شبكتك المحلية.

إذا كان الهدف متوفرًا، فيجب أن تشاهد مخرجات شبيهة بما يلي:

192.168.0.10:3260,1 iqn.1992-05.com.emc:s17b92030000520000-2

ملاحظة: قد يختلف رقم iqn وعنوان IP في الأعلى بناءً على العتاد الذي تستخدمه.

يجب أن تكون الآن قادرًا على الاتصال بهدف iSCSI، واعتمادًا على إعدادات الهدف، فربما تحتاج لإدخال بيانات المستخدم لتسجيل الدخول إلى عقدة iSCSI:

sudo iscsiadm -m node --login

تأكد الآن أن القرص الجديد قد عُثِرَ عليه باستخدام dmesg:

```
dmesg | grep sd
   4.322384] sd 2:0:0:0:Attached scsi generic sg1 type 0
   4.322797] sd 2:0:0:0: [sda] 41943040 512-byte logical
blocks:(21.4GB/20.0 GiB)
   4.322843] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    4.322846] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
   4.322896] sd 2:0:0:0: [sda] Cache data unavailable
   4.322899] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write
through
    4.323230] sd 2:0:0:0: [sda] Cache data unavailable
   4.323233] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write
   4.325312] sda: sda1 sda2 < sda5 >
    4.325729] sd 2:0:0:0: [sda] Cache data unavailable
   4.325732] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write
through
    4.325735] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[2486.941805] sd 4:0:0:3: Attached scsi generic sg3 type 0
[2486.952093] sd 4:0:0:3: [sdb] 1126400000 512-byte logical
blocks: (576 GB/537GiB)
[2486.954195] sd 4:0:0:3: [sdb] Write Protect is off
[2486.954200] sd 4:0:0:3: [sdb] Mode Sense: 8f 00 00 08
[2486.954692] sd 4:0:0:3: [sdb] Write cache: disabled, read
cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[2486.960577] sdb: sdb1
[2486.964862] sd 4:0:0:3: [sdb] Attached SCSI disk
```

في الناتج أعلاه، يكون sdb هو قرص iSCSI الجديد؛ تذكر أن هذا مجرد مثال، قد يختلف الناتج عمّا تراه على الشاشة.

أَنشِئ الآن قسمًا، وهيَّء نظام الملفات، وصِل قرص iSCSI الجديد؛ وذلك بإدخال ما يلي فى الطرفية:

```
sudo fdisk /dev/sdb
n
p
enter
W
```

ملاحظة: الأوامر الآتية من داخل الأداة fdisk؛ راجع man fdisk لتعليمات تفصيلية؛ أيضًا الأداة cfdisk في بعض الأحيان تكون «صديقة» للمستخدم أكثر.

هيّء الآن نظام الملفات وصِله إلى srv/ على سبيل المثال:

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
sudo mount /dev/sdb1 /srv
```

في النهاية، أضف مدخلة إلى etc/fstab/ لوصل قرص iSCSI أثناء الإقلاع:

```
/dev/sdb1 /srvext4 defaults,auto,_netdev 0 0
```

فكرة جيدة هي التأكد أن كل شيء يعمل على ما يرام قبل إعادة تشغيل الخادوم.

ج. مصادر

- موقع Open-iSCSI الإلكترونى.
- صفحة ویکي دبیان «Open-iSCSI».

٤. خادوم الطباعة CUPS

الآلية الرئيسية للطباعة وخدمات الطباعة في أوبنتو هي «النظام الشائع للطباعة في يونكس» Common UNIX Printing System)، نظام الطباعة هذا هو طبقة محمولة متوفرة مجانًا التي أصبحت المعيار القياسي الجديد للطباعة في غالبية توزيعات لينُكس.

يـدير CUPS مهـام الطباعـة والطلبيـات ويـوفر خـدمات طباعـة عـبر الشـبكة باسـتخدام «بروتوكول الطباعة عبر الإنترنت» (Internet Printing Protocol) اختصارًا (IPP)، بينما يوفر CUPS دعمًا لمجالٍ واسعٍ جـدًا من الطابعات، بدءًا من طابعات مصفوفة النقط (CUPS «PostScript Printer Description» أيضًا «CUPS أيضًا (PPD) والاكتشاف التلقائي لطابعات الشبكة، ويوفر واجهة ويب بسيطة كأداة للضبط والإدارة.

ا. التثبيت

أدخل الأمر الآتي في الطرفية لتثبيت CUPS:

sudo apt-get install cups

سيعمل خادوم CUPS تلقائيًا بعد نجاح التثبيت.

ولاستكشاف الأخطاء، يمكنك الوصول إلى أخطاء خادوم CUPS عبر ملف سجل في الملف ولاستكشاف الأخطاء، يمكنك الوصول إلى أخطاء معلوماتٍ كافيةً لحل المشاكل التي /var/log/cups/error_log/ إذا لم يُظهِر سجل الأخطاء معلوماتٍ كافيةً لحل المشاكل التي تواجهك، فيمكن زيادة درجة «الإسهاب» لسجل CUPS بتغيير التعليمة LogLevel في ملف الضبط إلى "debug أو حتى إلى "debug2"، مما يؤدي إلى تسجيل كل شيء؛ تأكد من إعادة القيمة الافتراضية "info" بعد حل مشكلتك لتفادى زيادة حجم السجل زيادةً كبيرةً جدًا.

ب. الضبط

يُضبَط سلوك خادوم CUPS عبر تعليمات موجودة في ملف cups/cupsd.conf؛ يتبُّع ملف ضبط CUPS نفس الصيغة العامة لملف الضبط الرئيسي لخادوم أباتشي؛ سنذكر هنا بعض الأمثلة عن الإعدادات التي يمكن تغييرها.

تنويه: عليك إنشاء نسخة من الملف الأصلي قبل تعديل ملف الضبط، وعليك حماية تلك النسخة من الكتابة، لذلك ستكون لديك الإعدادات الافتراضية كمرجع أو لإعادة استخدامها وقت الحاجة.

انسخ الملف etc/cups/cupsd.conf/ واحمهِ من الكتابة بالأوامر الآتية:

sudo cp /etc/cups/cupsd.conf /etc/cups/cupsd.conf.original
sudo chmod a-w /etc/cups/cupsd.conf.original

التعليمة ServerAdmin: لضبط عنوان البريد الإلكتروني لمدير خادوم CUPS، عليك أن تحرِّر ملف الضبط ServerAdmin، ثم أضف أو عدِّل سطر ServerAdmin بما يلائمـــك؛ فمثلًا إن كنـــت أنـــت مـــدير خـــادوم CUPS، وكـــان بريـــدك الإلكـــتروني هـــو يلائمـــك؛ فمثلًا إن كنـــت أنـــت مـــدير خــادوم ServerAdmin ليبدو كما يلى:

ServerAdmin user@example.com

التعليمة Listen: يستمع خادوم CUPS في أوبنتو افتراضيًا على بطاقة Listen: يستمع خادوم CUPS في التعليمة CUPS يستمع على عنوان IP بطاقة شبكية، على عنوان IP بطاقة شبكية، فعليك تحديد إما اسم مضيف، أو عنوان IP، أو اختيارًا، عنوان IP ومنفذ؛ وذلك بإضافة التعليمة فعليك تحديد إما اسم مضيف، أو عنوان CUPS يقبع على شبكة محلية بعنوان IP هو 192.16 ولا المثال، لو كان خادوم CUPS يقبع على شبكة محلية بعنوان IP هو 8.10.250 وتريد أن تجعله متاحًا لبقية الأنظمة على هذه الشبكة الفرعية؛ فعليك تعديل Listen؛ وإضافة التعليمة Listen، كما يلى:

```
Listen 127.0.0.1:631 # existing loopback Listen
Listen /var/run/cups/cups.sock
Listen 192.168.10.250:631 # Listen on the LAN
interface, Port 631 (IPP)
```

قد تحذف أو تضع تعليقًا قبل الإشارة إلى عنوان 127.0.0.1) إذا لم ترغب في أن يستمع فقط إلى بطاقة إيثرنت للشبكة في أن يستمع فقط إلى بطاقة إيثرنت للشبكة المحلية LAN؛ لتفعيل الاستماع لكل منافذ الشبكة بما فيها loopback لمضيف معيّن، فتستطيع إنشاء قيد Listen لاسم المضيف (socrates) كما يلى:

Listen socrates:631 # Listen on all interfaces for the hostname 'socrates'

أو بحذف التعليمة Listen واستخدام Port عوضًا عنها:

Port 631 # Listen on port 631 on all interfaces

للمزيد من الأمثلة عن تعليمات الضبط لخادوم CUPS، راجع صفحة الدليل الخاصة بملف الضبط بإدخال الأمر الآتى:

man cupsd.conf

ملاحظة: في كل مرة تُعدِّل فيها على ملف الضبط etc/cups/cupsd.conf/؛ فستحتاج إلى إعادة تشغيل خادوم CUPS بكتابة الأمر التالى فى الطرفية:

sudo service cups restart

ج. واجهة الويب

ملاحظــة: يمكــن أن يُضــبَط ويُراقَــب CUPS باســتخدام واجهــة ويــب، الــتي تتــوفر افتراضــيًا علــى http://localhost:631/admin يمكن استخدام واجهة الويب لإجراء كل مهام إدارة الطابعة.

لكي تنفذ المهام الإدارية عبر واجهة الويب، فعليك إما تفعيل حساب الجذر على خادومك، أو الاستيثاق كمستخدم في المجموعة lpadmin؛ ولأسبابٍ أمنية، لن يستوثق CUPS من مستخدم لا يملك كلمة مرور.

لإضافة مستخدم إلى المجموعة lpadmin، فعليك تنفيذ الأمر الآتي في الطرفية:

sudo usermod -aG lpadmin username

يتوفر توثيق في لسان Documentation/Help في واجهة الويب.

د. مصادر

• موقع CUPS الإلكتروني.

10

خدمات البريد الإلكتروني

تشترك العديد من الأنظمة في عملية الحصول على بريد إلكتروني من شخصٍ لآخر عبر الشبكة أو الإنترنت التي تعمل مع بعضها بعضًا؛ ويجب أن يُضبَط كل واحد من هذه الأنظمة ضبطًا صحيحًا لكي تتم العملية بنجاح؛ يستخدم المُرسِل «عميل مستخدم البريد» (Mual User) أو عميل بريد إلكتروني، لإرسال رسالة عبر واحد أو أكثر من «عملاء Agent اختصارًا Mual اختصارًا (MTA)، سيسلم آخرهم البريد إلى «عميل Mail Transfer Agents)، سيسلم آخرهم البريد إلى صندوق بريد إيصال البريد» (MDA اختصارًا Delivery Agent اختصارًا POP3) المستلم، الذي بدوره يحصل عليه عميل البريد الإلكتروني للمستلم عادةً باستخدام خادوم POP3

ا. خادوم Postfix

إن Postfix هو عميل نقل البريد (MTA) الافتراضي في أوبنتو؛ الذي يُوصَف بأنه سريع وسهل الإدارة، وآمن ومتوافق مع عميل نقل البريد sendmail؛ يشرح هذا القسم طريقة تثبيت وضبط Postfix، ويشرح أيضًا كيفية إعداد خادوم SMTP باستخدام اتصال آمن (لإرسال رسائل البريد الإلكتروني بأمان).

ملاحظة: لن يشرح هذا الكتاب «Postfix Virtual Domains» للمزيد من المعلومات حول النطاقات الوهمية وغيرها من إعدادات الضبط المتقدمة، فراجع قسم «مصادر» في نهاية هذا القسم.

ا. التثبيت

نفِّذ الأمر الآتي في الطرفية لتثبيت postfix:

sudo apt-get install postfix

ستُسأل بعض الأسئلة أثناء عملية التثبيت، وسيُشرَح الضبط بتفاصيل أكبر في المرحلة القادمة.

ب. الضبط الأساسي

نفِّذ الأمر الآتي في الطرفية لضبط postfix:

sudo dpkg-reconfigure postfix

ستظهر واجهة مستخدم، اختر منها القيم الآتية على كل شاشة:

```
Internet Site
mail.example.com
steve
mail.example.com, localhost.localdomail, localhost
No
127.0.0.1/8 8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128 192.168.0.0/24
0
+
all
```

ملاحظـة: اسـتبدل mail.example.com بالنطـاق الـذي سـيقبل اسـتلام البريـد عليـه، و 192.168.0.0/24 بالشبكة التى عندك ومجالها؛ و steve بالسم ملائم للمستخدم.

الآن هـ و وقتُ ملائـمُ لتحديـ د صيغة صندوق البريـد الـتي تنـوي اسـتخدامها؛ افتراضـيًا Postfix يستخدم mbox لصيغة صندوق البريد؛ وبدلًا من تعديل ملف الضبط مباشرةً، يمكنك اسـتخدام الأمـر postconf لضبط كـل معـاملات postfix؛ سـتُخرَّن معـاملات الضبط فـي ملف /etc/postfix/main.cf؛ وإذا أردت إعادة ضبط معامل معيَّن، يمكنك إما أن تنفذ الأمر أو تعدل الملف يدويًا؛ فلضبط صيغة صندوق البريد إلى Maildir؛

sudo postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'

ملاحظة: هذا سيضع البريد الجديد في مجلد home/username/Maildir/، لذلك تريد ضبط عميل تسليم البريد (MDA) لاستخدام نفس المسار.

ج. استيثاق SMTP

يسمح SMTP-AUTH للعميل بالتعريف عن نفسه باستخدام آلية استيثاق (SASL)، يجب استخدام أمن طبقة النقل

(TLS) لتشـفير عمليــة الاســتيثاق؛ سيسـمح خـادوم SMTP للعميــل بـأن ينقـل البريــد بعــد الاســتيثاق.

لضبط Postfix مع SMTP-AUTH باستخدام Postfix على المبط

```
sudo postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
sudo postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth-client'
sudo postconf -e 'smtpd_sasl_local_domain ='
sudo postconf -e 'smtpd_sasl_security_options = noanonymous'
sudo postconf -e 'broken_sasl_auth_clients = yes'
sudo postconf -e 'smtpd_sasl_auth_enable = yes'
sudo postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = \
permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks, \
reject_unauth_destination'
```

ملاحظة: الضبط smtpd_sasl_path هو مسار نسبى إلى مجلد طلبيات Postfix.

ثم ولِّد أو احصل على شهادة TLS رقمية، راجع «الفصل التاسع: الحماية»؛ هذا المثال يستخدم أيضًا سلطة شهادات (Certificate Authority)، للمزيد من المعلومات حول ذلك، انظر إلى قسم «سلطة الشهادات».

ملاحظة: عملاء مستخدمي البريد (MUA) التي تتصل إلى خادوم البريد عبر TLS يجب أن تتعرف على الشهادة المستخدمة في TLS؛ يمكن فعل ذلك إما باستخدام شهادة من سلطة شهادات تجارية، أو استخدام شهادة موقعة ذاتيًا، وعلى المستخدمين أن يُثبِّتوا أو يقبلوا الشهادة يدويًا، شهادات TLS من عميل نقل بريد إلى عميل نقل بريد آخر لا يُتحقَّق منها إلا بعد موافقة مسبقة من المنظمات المتأثرة؛ لا يوجد سبب لعدم استخدام شهادة موقعة ذاتيًا عند استعمال TLS من MTA إلى MTA، ما لم تتطلب السياسات المحلية ذلك؛ راجع قسم «إنشاء شهادة موقعة ذاتيًا» لمزيدٍ من المعلومات.

بعد أن تحصل على الشهادة، اضبط Postfix لتوفير تشفير TLS للبريد المُرسَل والمُستلَم:

```
sudo postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
sudo postconf -e 'smtp_tls_note_starttls_offer = yes'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_key_file =
/etc/ssl/private/server.key'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_cert_file =
/etc/ssl/certs/server.crt'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_loglevel = 1'
sudo postconf -e 'smtpd_tls_received_header = yes'
sudo postconf -e 'myhostname = mail.example.com'
```

إذا كنت تستخدم سلطة الشهادات الخاصة بك لتوقيع الشهادة، فأدخِل:

```
sudo postconf -e 'smtpd_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/cacert.pem'
```

مرةً أخرى، للمزيد من المعلومات حول الشهادات، راجع الفصل التاسع.

ملاحظة: بعد تنفيذ كل الأوامر السابقة، فيكون Postfix قد ضُبِطَ ليستخدم SMTP-AUTH وشهادة موقعة ذاتيًا أُنشِئت لاتصال TLS مشفر.

```
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more
complete
# version

smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no

# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no

# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
```

```
myhostname = server1.example.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = server1.example.com, localhost.example.com,
localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient delimiter = +
inet interfaces = all
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
broken_sasl_auth_clients = yes
smtpd_recipient_restrictions =
permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject
_unauth_destination
smtpd_tls_auth_only = no
smtp_tls_security_level = may
smtpd tls security level = may
smtp_tls_note_starttls_offer = yes
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/smtpd.key
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/smtpd.crt
smtpd tls CAfile = /etc/ssl/certs/cacert.pem
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd tls session cache timeout = 3600s
tls random source = dev:/dev/urandom
```

بعد إكمال الضبط الابتدائي لخدمة postfix؛ فنفذ الأمر الآتي لإعادة تشغيل العفريت:

```
sudo service postfix restart
```

يدعم Postfix استخدام SMTP-AUTH كما هو معرَّف في Postfix؛ الذي هو مبني على SMTP-AUTH؛ لكنه يبقى ضروريًا إعداد استيثاق SASL قبل استخدام SMTP-AUTH.

د. ضبط SASL

يـدعم Postfix نسـختين مـن SASL همـا Cyrus SASL و Cyrus SASL؛ لتفعيـل يـدعم Dovecot SASL فيجب تثبيت حزمة dovecot-common، وذلك بإدخال الأمر الآتي من الطرفية:

```
sudo apt-get install dovecot-common
```

يجب تعديل ملف الضبط etc/dovecot/conf.d/10-master.conf/؛ مغيِّرًا ما يلي:

```
service auth {
    # auth_socket_path points to this userdb socket by default.
It's typically
    # used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc.
Its default
    # permissions make it readable only by root, but you may
need to relax these
    # permissions. Users that have access to this socket are
able to get a list
    # of all usernames and get results of everyone's userdb
lookups.
    unix_listener auth-userdb {
        #mode = 0600
        #user =
        #group =
    # Postfix smtp-auth
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0660
        user = postfix
        group = postfix
    }
```

ولكي نسمح لعملاء Outlook باستخدام SMTP-AUTH، فعدِّل السطر الآتي في قسم etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf: في ملف authentication mechanisms

auth_mechanisms = plain

إلى ما يلي:

auth_mechanisms = plain login

بعد أن ضَبَطَتَ Dovecot، فأعد تشغيله بالأمر:

sudo service dovecot restart

ه. تفعیل Mail-Stack Delivery

خيار آخر لضبط Postfix لاستعمال Postfix هو استخدام الحزمة -SMTP-AUTH كيار آخر لضبط Postfix لاستعمال Povecot هـذه الحزمـة سـتُثبِّت delivery (كـانت تُحـرَّم مسبقًا باسـم SASL)؛ هـذه الحزمـة الحزمة Postfix ليستخدمها لاستيثاق SASL وعميل تسليم البريد (MDA)؛ تضبط هذه الحزمة Dovecot أيضًا للخدمات IMAP و POP3 و POP3

ملاحظة: ربما تريد أو لا تريد تشغيل IMAP، أو IMAP، أو POP3، أو POP3 على خادوم البريد عندك؛ على سبيل المشال، إذا كنت تضبط خادومــك ليكــون بوابــةً للبريــد، أو مُرَشِّــحًا للرســائل العشــوائية (Spam) أو الفيروسات ...إلخ. فإذا كانت هذه هي الحالة عندك، فمن الأسهل استخدام الأوامر السابقة لضبط Postfix لاستخدام AUTH.

لتثبيت الحزمة، أدخِل ما يلى في الطرفية:

sudo apt-get install mail-stack-delivery

يجب أن تحصل الآن على خادوم بريد يعمل تمامًا؛ لكن هنالك بعض الخيارات التي تريد ضبطها لمزيدٍ من التخصيص؛ على سبيل المثال، تستخدم الحزمة السابقة شهادة ومفتاح من حزمة ssl-cert، وفي بيئة إنتاجية يجب أن تستخدم شهادة ومفتاح مولَّد للمضيف؛ راجع قسم «الشهادات» لمزيدٍ من التفاصيل.

عدِّل الخيارات الآتية في etc/postfix/main.cf/ بعد أن تخصص الشهادة والمفتاح للمضيف:

```
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-mail.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-mail.key
```

ثم أعد تشغيل Postfix:

sudo service postfix restart

و. الاختبار

اكتمل الآن ضبط SMTP-AUTH؛ حان الآن الوقت لاختبار الإعدادات.

للتأكد إذا كان SMTP-AUTH و TLS يعملان عملًا صحيحًا، فنفِّذ الأمر الآتي:

telnet mail.example.com 25

بعد أن تُنشِئ اتصالًا لخادوم البريد postfix، اكتب ما يلى:

ehlo mail.example.com

إذا رأيت الأسطر الآتية بين غيرها، فإن كل شيء يعمل على ما يرام؛ اكتب quit للخروج.

250-STARTTLS 250-AUTH LOGIN PLAIN 250-AUTH=LOGIN PLAIN 250 8BITMIME

ز. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

سنقدم في هذا القسم بعض الطرق الشائعة لتحديد السبب إذا حدثت مشكلة ما.

الخروج من chroot

ستُثبَّت الحزمة postfix في أوبنتو افتراضيًا في بيئة «chroot» لأسبابٍ أمنية؛ يمكن أن يزيد هذا من تعقيد إصلاح المشاكل.

لتعطيل عمل chroot، حدد السطر الآتي في ملف chroot، حدد السطر

smtp	inet	n	-	-	-	-	smtpd
							وعدِّله كما يلي:
smtp	inet	n	-	n	-	-	smtpd

تحتاج إلى إعادة تشغيل Postfix لاستخدام الضبط الجديد، وذلك بإدخال الأمر الآتي في الطرفية:

```
sudo service postfix restart
```

تفعيل Smtps

إذا احتجت إلى smtps، فعدِّل الملف etc/postfix/master.cf/ وأزل التعليق عن السطر الآتي:

```
smtps inet n - - - - smtpd
  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o
smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
```

ملفات السجل

يُرسِل Postfix جميع رسائل السجل إلى ملف Postfix، لكن يمكن أن تضيع أن تضيع رسائل الخطأ والتحذير في السجل العادي، لذلك فإنها تُسجَّل أيضًا إلى var/log/mail.err/ و var/log/mail.warn/ على التوالى وبالترتيب.

لمراقبة الرسائل الداخلة إلى السجل في الوقت الحقيقي، فاستخدم الأمر tail مع الخيار f-كما يلى:

```
tail -f /var/log/mail.err
```

يمكن زيادة كمية التفاصيل التي ستُسجَّل؛ هذه بعض خيارات الضبط لزيادة مستوى التسجيل لبعض «المناطق» المذكورة أعلاه.

لزيادة نشاط تسجيل TLS، فاضبط الخيار smtpd_tls_loglevel إلى قيمة من ١ إلى ٤:

sudo postconf -e 'smtpd_tls_loglevel = 4'

إذا كانت لديك مشكلة في إرسال أو استقبل البريد من نطاق معين، فيمكنك إضافة ذاك النطاق إلى معامل debug_peer_list:

sudo postconf -e 'debug_peer_list = problem.domain'

يمكنك زيادة درجة الإسهاب لأي عملية تابعة لعفريت Postfix بتعديل الملفetc/postfix/ سيل المثال، عدِّل القيد smtp وبإضافة الخيار v- بعد القيد، على سبيل المثال، عدِّل القيد smtp كما يلى:

smtp unix - - - smtp -v

ملاحظة: من الضروري ملاحظة أنه بعد إنشاء تعديل من تعديلات التسجيل المذكورة آنفًا، فيجب أن يعاد تحميل عملية Postfix لكى تُدرك الضبط الجديد:

sudo service postfix reload

لزيادة مقدار المعلومات المسجلة عند استكشاف مشاكل SASL، يمكنك ضبط الخيارات الآتية في ملف etc/dovecot/conf.d/10-logging.conf؛

auth_debug=yes
auth_debug_passwords=yes

ملاحظة: مثل Postfix، إذا عدَّلت ضبط Dovecot فيجب إعادة تحميل العملية:

sudo service dovecot reload

ملاحظة: يمكن أن تزيد بعض الخيارات من مقدار المعلومات المُرسَلة إلى السجل زيادةً كبيرةً؛ تذكر أن تُعيد مستوى التسجيل إلى الحالة الطبيعية بعد أن تحلّ المشكلة؛ ثم أعد تحميل العفريت الملائم كي يأخذ الضبط الجديد مفعوله.

ح. مصادر

- يمكن أن تكون مهمة إدارة خادوم Postfix مهمةً معقدةً جدًا؛ وستحتاج في مرحلةٍ ما إلى الاستعانة بمجتمع أوبنتو للحصول على المساعدة.
- مكان رائع للسؤال عن مساعدة في Postfix والاشتراك في مجتمع أوبنتو هو قناة #ubuntu-server على خادوم freenode؛ يمكنك أيضًا نشر موضوع فى أحد المنتديات.
 - - موقع Postfix فيه توثيق رائع لمختلف خيارات الضبط المتوفرة.
 - راجع أيضًا صفحة ويكي أوبنتو «Postfix» للمزيد من المعلومات.

۲. خادوم Exim4

إن Exim4 هو عميل نقل رسائل آخر مطور في جامعة كامبردج لاستخدامه في أنظمة يونكس المتصلة إلى الإنترنت؛ يمكن تثبيت Exim بدلًا من sendmail، وذلك على الرغم من أن ضبط exim مختلف كثيرًا عن ضبط sendmail.

ا. التثبيت

نفِّذ الأمر الآتى في الطرفية لتثبيت exim4:

sudo apt-get install exim4

ب. الضبط

نفِّذ الأمر الآتي لضبط Exim4:

sudo dpkg-reconfigure exim4-config

ستظهر واجهة مستخدم تسمح لـك بضبط العديـد من المعـاملات؛ فمثلًا تُقسَّـم ملفـات الضبط فى ملف واحد، فتستطيع ضبط ذلك من هذه الواجهة.

جميـع المعــاملات الــتي ضــبطتها فــي واجهــة المســتخدم مخزنــةٌ فــي الملــف التــالي etc/exim4/update-exim4.conf/؛ وإذا أردت إعادة الضبط، فتستطيع تشغيل معالج الضبط أو تعديل هذا الملف يدويًا باستخدام محررك النصي المفضل.

بعد أن تنتهى من الضبط، يمكنك تنفيذ الأمر الآتى لتولد ملف ضبط رئيسى:

sudo update-exim4.conf

./var/lib/exim4/config.autogenerated يولَّد ويُخزَّن ملف الضبط الرئيسي في

تحذير: عليك عدم تعديل ملف الضبط الرئيسي var/lib/exim4/config.autogenerated/ بتاتًا؛ حيث يُحدَّث تلقائيًا في كل مرة تُنفِّذ فيها update-exim4.conf.

نفِّذ الأمر الآتي لتشغيل عفريت Exim4:

sudo service exim4 start

ج. استيثاق SMTP

يشرح هذا القسم كيفية ضبط Exim4 لاستخدام SMTP-AUTH مع SASL و SASL.

أول خطوة هي إنشاء شهادة لاستخدامها مع TLS؛ وذلك بإدخال الأمر الآتي في الطرفية:

sudo /usr/share/doc/exim4-base/examples/exim-gencert

يجب أن يُضبَط Exim4 الآن لاستخدام TLS بتعديل الملف Exim4 الآن لاستخدام 93_exim4.

 $MAIN_TLS_ENABLE = yes$

ثــم ســتحتاج إلــى ضــبط Exim4 لاســتخدام saslauthd للاســتيثاق؛ عــدِّل الملــف (etc/exim4/conf.d/auth/30_exim4-config_examples وأزل التعليقــات عــن قســمَيّ plain_saslauthd_server

```
plain_saslauthd_server:
    driver = plaintext
    public name = PLAIN
    server_condition = ${if saslauthd{{$auth2}{$auth3}}{1}{0}}
    server_set_id = $auth2
    server prompts = :
    .ifndef AUTH SERVER ALLOW NOTLS PASSWORDS
    server advertise condition = ${if eq{$tls cipher}{}{}{*}}
    .endif
#
  login saslauthd server:
    driver = plaintext
    public_name = LOGIN
    server_prompts = "Username:: : Password::"
    # don't send system passwords over unencrypted connections
    server_condition = ${if saslauthd{{$auth1}{$auth2}}{1}{0}}
    server_set_id = $auth1
    .ifndef AUTH SERVER ALLOW NOTLS PASSWORDS
    server advertise condition = ${if eq{$tls cipher}{}{}{*}}
    .endif
```

لكي يتمكن عميل البريد الخارجي من الاتصال إلى خادوم exim الجديد، فمن الضروري إضافة مستخدمين جدد إلى exim بتنفيذ الأوامر الآتية:

sudo /usr/share/doc/exim4/examples/exim-adduser

يجب أن يحمى المستخدمون ملفات كلمة المرور الجديدة لخادوم exim بالأوامر الآتية:

sudo chown root:Debian-exim /etc/exim4/passwd
sudo chmod 640 /etc/exim4/passwd

في النهاية، حدِّث ضبط Exim4 وأعد تشغيل الخدمة:

sudo update-exim4.conf
sudo service exim4 restart

د. ضبط SASL

يوفر هذا القسم معلومات حول ضبط خدمة saslauthd لتوفير الاستيثاق لخادوم Exim4.

أول خطوة هي تثبيت حزمة sasl2-bin من الطرفية بإدخال الأمر الآتي:

sudo apt-get install sasl2-bin

لضبط saslauthd، عدِّل ملف الضبط etc/default/saslauthd واضبط sTART=no إلى:

START=yes

ثم يجب أن يكون المستخدم Debian-exim جزءًا من مجموعة sasl لكي يستخدم Exim4 الخدمةً sasl الخدمة كالكون المستخدم

sudo adduser Debian-exim sasl

عليك الآن تشغيل خدمة saslauthd:

sudo service saslauthd start

ضُبِط الآن Exim4 مع SMTP-AUTH ليستخدم TLS واستيثاق SASL.

ه. مصادر

- راجع موقع exim.org لمزيدٍ من المعلومات.
 - يتوفر أيضًا كتاب «Exim4 Book».
- مصدر آخر هو صفحة ويكي أوبنتو «Exim4».

۳. برمجیة Dovecot

إن Dovecot هو عميل تسليم البريد، مكتوبٌ مع اعتبار الحماية من الأولويات؛ ويدعم صيغتي صندوق البريـد الرئيسـيتين: mbox أو Maildir؛ يشـرح هـذا القسـم كيفيـة ضبطه كخادوم imap أو pop3.

ا. التثبيت

نفِّذ الأمر الآتى في الطرفية لتثبيت dovecot:

sudo apt-get install dovecot-imapd dovecot-pop3d

ب. الضبط

عدِّل الملف etc/dovecot/dovecot.conf/ لضبط letc/dovecot.conf بمكنك اختيار البروتوكول الشبط imap، أو pop3 (أي pop3 الآمـن)، أو pop3 أو imap أو imap (أي imap الآمن)؛ شرح عن هذه البروتوكولات خارج عن نطاق هذا الكتاب، للمزيد من المعلومات راجع مقالات ويكيبيديا عنهم.

بروتوكـــولَي IMAP و POP3S أكـــثر أمانًـــا مـــن بروتوكـــولَي IMAP و POP3 لأنهمـــا يستخدمان تشفير SSL للاتصال؛ بعد أن تختار البروتوكول، فعليـك تعديل السطر الآتي في الملف etc/dovecot/dovecot.conf/:

protocols = pop3 pop3s imap imaps

ثم اختر صندوق البريد الذي تريد استخدامه، حيث يدعم Dovecot الصيغتين maildir و mbox؛ هاتان هما أشهر صيغتين مستعملتين للبريد؛ يملك كلاهما مزايا خاصةً به، ومشروحةً فى موقع Dovecot.

بعد أن تختار نوع صندوق البريـد، عـدِّل الملف etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf/ وغيِّر السطر الآتى:

```
mail_location = maildir:~/Maildir # (for maildir)
```

أو

```
mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/spool/mail/%u # (for
mbox)
```

ملاحظة: يجب عليك ضبط عميل نقل البريد (MTA) لنقل البريد الوارد إلى هذا النوع من صندوق البريد إذا كان مختلفًا عمًّا ضبطته.

بعد الانتهاء من ضبط dovecot، يجب عليك إعادة تشغيل عفريت dovecot لتجرِّب عمل الخادوم:

sudo service dovecot restart

إذا فعَّلت imap، أو pop3؛ فيجب عليك أيضًا تجربة تسجيل الدخول باستخدام الأوامر imap؛ لترى إن شاهدت شيئًا شبيهًا بما telnet localhost pop3؛ لترى إن شاهدت شيئًا شبيهًا بما يلى، فستعلم أن التثبيت والإعداد قد نجحا:

```
user@localbox:~$ telnet localhost pop3
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain.
Escape character is '^]'.
+OK Dovecot ready.
```

ج. ضبط Dovecot SSL

لضبط Dovecot ليستخدم SSL، حــرِّر الملــف Dovecot ليســتخدم SSL، حــرِّر الملــف detc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

```
ssl = yes
ssl_cert = </etc/ssl/certs/dovecot.pem
ssl_key = </etc/ssl/private/dovecot.pem</pre>
```

يمكنك الحصول على شهادة لل SSL من سلطة إصدار الشهادات أو إنشاء شهادة لل موقعة ذاتيًا؛ الخيار الأخير هو خيار جيد للبريد الإلكتروني، لأن عملاء SMTP نادرًا ما يشتكون حول الشهادات الموقعة ذاتيًا؛ رجاءً عُد إلى الفصل التاسع لمزيد من المعلومات حول إنشاء شهادة؛ SSL موقعة ذاتيًا؛ يجب عليك الحصول على ملف مفتاح وملف الشهادة بعد إنشائك للشهادة؛ رجاءً انسخهما إلى المكان المُشار إليه في ملف الضبط etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf/

د. ضبط الجدار الناري لخادوم البريد الإلكتروني

عليك ضبط الجدار الناري للسماح للاتصالات على المنافذ الضرورية للوصول إلى خادوم البريد من حاسوبِ آخر، وهى:

IMAP - 143 IMAPs - 993 POP3 - 110 POP3s - 995

ه. مصادر

- راجع موقع Dovecot لمزيدٍ من المعلومات.
- أيضًا صفحة ويكى أوبنتو «Dovecot» فيها تفاصيلٌ إضافية.

٤. برمجية Mailman

إن Mailman هـ و برمجيـة مفتوحـة المصـدر لإدارة نقاشـات البريـد الإلكـتروني وقـوائم الأخبـار الإلكترونيـة؛ وتعتمـد العديـد مـن قـوائم البريـد المفتوحـة المصـدر (بمـا فيهـا قـوائم بريـد أوبنتو) على Mailman كبرمجية قوائم البريد؛ حيث أنها قوية وسهلة التثبيت والإدارة.

ا. التثبيت

يـوفر Mailman واجهـة ويـب للمـدراء والمسـتخدمين؛ مسـتخدمًا خـادوم بريـد خـارجي لإرسال واستقبال الرسائل؛ حيث يعمل عملًا ممتازًا مع خواديم البريد الآتية:

- Postfix
 - Exim
- Sendmail
 - Qmail •

سنتعلم طريقة تثبيت وضبط Mailman مع خادوم ويب أباتشي ومع أحد خادومَي البريد Mailman مع خادوم بريد مختلف، فرجاءً عُد إلى قسم Postfix أو Exim؛ إذا أردت استخدام Mailman مع خادوم بريد مختلف، فرجاءً عُد إلى قسم المصادر لمزيدٍ من المعلومات.

ملاحظة: تحتاج إلى خادوم بريد وحيد فقط، و Postfix هو عميل نقل البريد الافتراضي في أوبنتو.

Apache2

لتثبيت apache2، راجع الفصل الحادي عشر لمزيد من التفاصيل.

Postfix

راجع القسم الأول من هذا الفصل لتعليمات عن تثبيت وضبط Postfix.

Exim4

لتثبيت Exim4، راجع القسم الثاني من هذا الفصل.

تُخزَّن ملفات الضبط في مجلد /etc/exim/ بعد تثبيت exim4؛ وتكون ملفات ضبط exim4 مقسمة إلى عدة ملفات مختلفة افتراضيًا في أوبنتو؛ يمكنك تغيير هذا السلوك بتعديل قيمة المتغير الآتى فى ملف /etc/exim4/update-exim4.conf:

dc_use_split_config='true'

Mailman

نفِّذ الأمر الآتي في الطرفية لتثبيت Mailman:

sudo apt-get install mailman

تنسخ هذه الحزمة ملفات التثبيت إلى مجلد var/lib/mailman/، وتثبت سكربتات CGI/ في usr/lib/cgi-bin/mailman/؛ وستُنشِئ مستخدم لينُكس المسمى list، وكذلك تُنشِئ المجموعة list؛ ستُملَك عملية mailman لهذا المستخدم.

ب. الضبط

يفترض هذا القسم أنك ثبتت mailman و apache2 و postfix أو exim4 بنجاح؛ كل ما بقى عليك هو ضبطهم.

مثالٌ عن ملف ضبط أباتشي يأتي مع Mailman الموجود في detc/mailman/apache.conf/.
ولكى يستخدم أباتشى ملف الضبط هذا، فيجب أن يُنسَخ إلى etc/apache2/sites-available/:

```
sudo cp /etc/mailman/apache.conf \
/etc/apache2/sites-available/mailman.conf
```

هذا سيُنشِئ مضيفًا وهميًا في أباتشي لموقع إدارة Mailman؛ فعِّل الآن الضبط الجديد وأعد تشغيل أباتشى:

```
sudo a2ensite mailman.conf
sudo service apache2 restart
```

يستخدم Mailman أباتشي ليشغِّل سكربتات CGI؛ تكون سكربتات Mailman أباتشي ليشغِّل سكربتات الله Mailman؛ تكون على الرابط التالي /usr/lib/cgi-bin/mailman ستكون على الرابط التالي http://hostname/cgi-bin/mailman؛ يمكنــك إجــراء تعــديلات علــى الملــف التــالي /etc/apache2/sites-available/mailman.conf

Postfix

سنربط النطاق lists.example.com مع القائمة البريديـة للدمـج مـع Postfix؛ رجـاءً استبدل lists.example.com بالنطاق الذي تختاره. يمكنك استخدام الأمر postconf لإضافة الضبط الضرورى إلى ملف postconf لإضافة الضبط

```
sudo postconf -e 'relay_domains = lists.example.com'
sudo postconf -e 'transport_maps = hash:/etc/postfix/transport'
sudo postconf -e 'mailman_destination_recipient_limit = 1'
```

انظر أيضًا في etc/postfix/master.cf/ للتحقق من أن لديك «الناقل» (transporter) الآتى:

```
mailman unix - n n - - pipe
  flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-
mailman.py ${nexthop} ${user}
```

هذا سيستدعى السكربت postfix-to-mailman.py عندما يُسلَّم بريدٌ ما إلى القائمة.

اربط بين النطاق lists.example.com إلى ناقل Mailman باستخدام خريطة الربط (transport map)، وعدِّل الملف /etc/postfix/transport

```
lists.example.com mailman:
```

عليك الآن جعل Postfix يبني خريطة الربط بإدخال الأمر الآتي في الطرفية:

sudo postmap -v /etc/postfix/transport

ثم أعد تشغيل Postfix لتفعيل الضبط الجديد:

sudo service postfix restart

Exim4

تستطيع تشغيل خادوم Exim بإدخال الأمر الآتى في الطرفية بعد تثبيت Exim4:

sudo service exim4 start

ولجعل mailman يعمل مع Exim4، فيجب عليك أن تضبط Exim4؛ وكما ذُكِرَ سابقًا، يستخدم Exim4 افتراضيًا عدِّة ملفات ضبط للأنواع المختلفة؛ لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى موقع ويب Exim4. يجب عليك إضافة ملف ضبط جديد يحتوي على أنواع الضبط الآتية لتشغيل mailman:

- ۱. Main (الرئيسي).
- ۲. Transport (النقل).
 - ۳. Router (الموجه).

يُنشِئ Exim ملف ضبط رئيسي بترتيب كل ملفات الضبط الصغيرة هذه؛ ولذلك ترتيب هذه الملفات أمرٌ ضروريٌ جدًا.

الرئيسي

جميع ملفات الضبط التي تنتمي إلى النوع الرئيسي (Main) يجب أن تُخزَّن في مجلد /etc/exim4/conf.d/main، يمكنـك إضـافة المحتويــات الآتيــة فــي ملــف جديــد مُســمى .04_exim4-config_mailman

```
# start
# Home dir for your Mailman installation -- aka Mailman's
prefix
# directory.
# On Ubuntu this should be "/var/lib/mailman"
# This is normally the same as ~mailman
MM HOME=/var/lib/mailman
# User and group for Mailman, should match your --with-mail-gid
# switch to Mailman's configure script.
                                               Value is
normally "mailman"
MM UID=list
MM GID=list
# Domains that your lists are in - colon separated list
# you may wish to add these into local domains as well
domainlist mm domains=hostname.com
# These values are derived from the ones above and should not
# editing unless you have munged your mailman installation
# The path of the Mailman mail wrapper script
MM WRAP=MM HOME/mail/mailman
# The path of the list config file (used as a required file
when
# verifying list addresses)
MM_LISTCHK=MM_HOME/lists/${lc::$local_part}/config.pck
# end
```

النقل

جميع الملفات الـتي تنتمـي إلـى نـوع النقـل (transport) يجـب أن تُخـزَّن فـي مجلـد /etc/exim4/conf.d/transport؛ تسـتطيع إضافة المحتويات الآتيـة إلـى ملـف جديـد باسـم 40_exim4-config_mailman:

الموجه

جميع الملفات الـتي تنتمـي إلـى نـوع المـوجه (router) يجـب أن تُخـزَّن فـي مجلـد etc/exim4/conf.d/router/؛ تسـتطيع إضافة المحتويـات الآتيـة إلـى ملـف جديـد باسـم 101_exim4-config_mailman:

تحذير: ترتيب ملفات الضبط «الرئيسي» و«النقل» غير مهم، لكن ترتيب ملفات ضبط التوجيه مهم؛ حيث يجب أن يظهـر هـذا الملفـان يحتويـان على نفـس نـوع أن يظهـر هـذا الملفـان يحتويـان على نفـس نـوع المعلومات، وتكون الأولوية للذى يأتى أولًا.

Mailman

بعد تثبيت mailman، تستطيع تشغيله بالأمر الآتي:

sudo service mailman start

عليك الآن إنشاء قائمة بريدية افتراضية؛ وذلك بتنفيذ ما يلى:

sudo /usr/sbin/newlist mailman Enter the email address of the person running the list: user at ubuntu.com Initial mailman password: To finish creating your mailing list, you must edit your /etc/aliases (or equivalent) file by adding the following lines, and possibly running the `newaliases' program: ## mailman mailing list "|/var/lib/mailman/mail/mailman mailman: post mailman" "|/var/lib/mailman/mail/mailman mailman-admin: admin mailman" mailman-bounces: "|/var/lib/mailman/mail/mailman bounces mailman" mailman-confirm: "|/var/lib/mailman/mail/mailman confirm mailman" mailman-join: "|/var/lib/mailman/mail/mailman join mailman" "|/var/lib/mailman/mail/mailman mailman-leave: leave mailman"

```
mailman-owner: "|/var/lib/mailman/mail/mailman
owner mailman"
  mailman-request: "|/var/lib/mailman/mail/mailman
request mailman"
  mailman-subscribe: "|/var/lib/mailman/mail/mailman
subscribe mailman"
  mailman-unsubscribe: "|/var/lib/mailman/mail/mailman
unsubscribe mailman"

Hit enter to notify mailman owner...
#
```

لقد ضبطنا إما Postfix أو Exim4 للتعرف على كل البريد من mailman؛ لذلك ليس ضروريًا إنشاء أيّة قيود جديدة في etc/aliases/؛ إذا أجريت أيّة تعديلات إلى ملفات الضبط، فرجاءً تأكد أنك أعدت تشغيل هذه الخدمات قبل الإكمال إلى القسم الآتي.

ملاحظة: لا يَستخدِم Exim4 الأسماء البديلة في الأعلى لتمرير البريد إلى Mailman، حيث أنه يستخدم طريقة «الاكتشاف»؛ لتجاهل الأسماء البديلة (aliases) عند إنشاء القائمة، فأضف السطر MTA=None إلى ملف ضبط Mailman، الذي هو /etc/mailman/mm_cfg.py.

ج. الإدارة

لنفرض أن لـديك تثبيتًا افتراضيًا وأنَّـك أبقيـت علـى سـكربتات CGI فـي المجلـد التـالي (لنفـرض أن لـديك تثبيتًا افتراضيًا وأنَّـك أبقيـت علـى سـكربتات CGI فـي المجلـد التـالي (usr/lib/cgi-bin/mailman/ يـوفر Mailman أداة ويـب للإدارة؛ وجِّـه متصفحك إلـى العنوان الآتى للوصول إليها:

http://hostname/cgi-bin/mailman/admin

ستظهر القائمة البريدية الافتراضية على الشاشة وهي mailman؛ إذا ضغطت على اسم القائمة البريدية، فستُسأل عن كلمة المرور للاستيثاق؛ إذا أدخلت كلمة مرور صحيحة، فستكون قادرًا على تغيير الإعدادات الإدارة للقائمة البريدية؛ يمكنك إنشاء قائمة بريدية جديدة باستخدام الأداة السطرية usr/sbin/newlist/؛ أو بشكل بديل يمكنك إنشاؤها عبر واجهة الويب.

د. المستخدمون

يوفر Mailman واجهة ويب للمستخدمين، وجِّه متصفحك نحو العنوان الآتي للوصول لتلك الصفحة:

http://hostname/cgi-bin/mailman/listinfo

ستظهر القائمة البريدية الافتراضية mailman على الشاشة؛ وإذا ضغطت على اسم القائمة البريدية، فسيظهر نموذج للاشتراك فيها؛ يمكنك إدخال بريدك الإلكتروني واسمك (اختياري) وكلمة المرور للاشتراك؛ سيُرسَل بريد للدعوة إلى بريدك الإلكتروني، ويمكنك اتباع التعليمات في البريد للاشتراك.

ه. مصادر

- دلیل تثبیت GNU Mainman.
- .HOWTO Using Exim 4 and Mailman 2.1 together
 - · راجع أيضًا صفحة ويكي أوبنتو «Mailman».

0. ترشيح البريد

واحدة من أكبر المشاكل مع البريد الإلكتروني اليوم هي مشكلة البريد غير المرغوب فيه Unsolicited Bulk Email) أو اختصارًا UBE)؛ قد تحتوي هذه الرسائل أيضًا على فيروسات أو أشكالٍ أخرى من البرمجيات الخبيثة؛ ووفقًا لبعض التقارير، تشغل هذه الرسائل حيزًا كبيرًا من البريد الإلكتروني المُرسَل عبر الإنترنت.

سيشرح هـذا القسـم طريقـة دمـج Amavisd-new، و Spamassassin و Spamassassin مع عميل نقل البريد Postfix؛ يمكن أيضًا التحقق من البريد عبر تمريره خلال مرشحات خارجية؛ هـذه المرشـحات يمكنهـا فـي بعـض الأحيـان تحديـد إذا مـا كـانت الرسـالةُ عشـوائيةً دون الحاجـة إلـى معالجتهـا ببرمجيـات تسـتهلك المـوارد؛ أشـهر هـذه المرشـحات هـي python-policyd-spf.

- إن Amavisd-new هـو برنامـج مُغلِّـف (wrapper) يسـتطيع اسـتدعاء أي عـدد مـن برامج ترشيح المحتوى لاستكشاف الرسائل العشوائية، وللتصدي للفيروسات ...إلخ.
 - يستخدم Spamassassin آلياتٍ عدِّة لترشيح البريد اعتمادًا على محتوى الرسالة.
 - إن ClamAV هو مضاد فيروسات مفتوح المصدر.
- يــوفر opendkim مــا يســمى Milter (أي Sendmail Mail Filter) إلــى المعيــار القياسي DKIM (أي DomainKeys Identified Mail).
- يُفعِّــل python-policyd-spf تحقــق SPF (اختصـــار للعبـــارة Postfix) مع Postfix.

هذه هي آلية جمع القطع السابقة:

- تُقبَل رسالة البريد الإلكتروني من Postfix.
- تُمرَّر الرسالة إلى أي مرشحات خارجية مثل opendkim و python-policyd-spf في هذه الحالة.
 - ثم يُعالِج Amavisd-new الرسالة.
- ثم يُستخدَم ClamAV لفحـص الرسالة؛ إذا حـوت الرسالة على فيـروس، فسيرفضها Postfix.
- ستُحلَّل الرسائل «النظيفة» من Spamassassin للتحقق إذا كانت الرسالة هي رسالة عشــوائية؛ ثــم يضــيف Spamassassin أســطر X-Header ليســمح للبرمجيــة Amavisd-new بإكمال معالجة الرسالة.

على سبيل المثال، إذا كان «رصيد العشوائية» لرسالة ما أكبر من خمسين بالمئة، فيمكن أن تُزال الرسالة تلقائيًا من الطابور (queue) حتى دون إعلام المتلقي؛ طريقة أخرى للتعامل مع هذه الرسائل هي إيصالهم لعميل مستخدم البريد (MUA) والسماح للمستخدم بأن يتعامل مع الرسالة بما يراه مناسبًا.

ا. التثبيت

راجع القسم الأول من هذا الفصل لمعلوماتٍ تفصيلية عن تثبيت Postfix.

أدخل الأمرين الآتيين في سطر الأوامر لتثبيت بقية البرمجيات:

sudo apt-get install amavisd-new spamassassin clamav-daemon
sudo apt-get install opendkim postfix-policyd-spf-python

هنالك بعض الحزم الأخرى التي يمكن أن تُدمَج مع Spamassassin لاكتشاف أفضل للرسائل العشوائية:

sudo apt-get install pyzor razor

بالإضافة إلى برمجيات الترشيح الرئيسية، سنحتاج إلى أدوات الضغط لنعالج بعض مرفقات البريد:

sudo apt-get install arj cabextract cpio lha nomarch pax rar unrar unzip zip

ملاحظة: إذا لم يُعثَر على بعض الحزم السابقة، فتأكد من تفعيل مستودع multiverse في الملف التالي etc/apt/sources.list/.

إذا أجريتَ تعديلاتٍ على ذاك الملف، فتأكد من تحديث فهرس الحزم بتنفيذ الأمر sudo apt-get update قبل محاولة التثبيت مرةً أخرى.

ب. الضبط

علينا الآن ضبط كل شيء مع بعضه بعضًا لترشيح البريد.

ClamAV

السلوك الافتراضي لبرمجيـة ClamAV تناسـب احتياجاتنا؛ للمزيـد مـن خيـارات الضبط الخاصة ببرمجية ClamAV، راجع ملفات الضبط فى etc/clamav.

أضف المستخدم clamav إلى المجموعة amavis الوصول الملائم لتفحص الملفات:

sudo adduser clamav amavis sudo adduser amavis clamav Spamassassin

يعثر Spamassassin تلقائيًا على المكونات الإضافية ويستخدمها إن توفرت؛ هذا يعني أنه لا حاجة لضبط pyzor و razor.

عـدِّل ملـف الضـبط etc/default/spamassassin/ لتفعيــل عفريــت ENABLED=0 عدِّل قيمة وENABLED=0 إلى:

ENABLED=1

ثم ابدأ تشغيل العفريت:

sudo service spamassassin start

Amavisd-new

أُولًا، فعِّل استكشاف الرسائل العشوائية ومضاد الفيروسات في Amavisd-new بتعديل العلف /etc/amavis/conf.d/15-content_filter_mode:

```
use strict;
# You can modify this file to re-enable SPAM checking through
spamassassin
# and to re-enable antivirus checking.

#
# Default antivirus checking mode
# Uncomment the two lines below to enable it
#

@bypass_virus_checks_maps = (
    \%bypass_virus_checks, \@bypass_virus_checks_acl, \
$bypass_virus_checks_re);

#
# Default SPAM checking mode
# Uncomment the two lines below to enable it
#

@bypass_spam_checks_maps = (
    \%bypass_spam_checks, \@bypass_spam_checks_acl, \
$bypass_spam_checks, \@bypass_spam_checks_acl, \
$bypass_spam_checks_re);

1; # insure a defined return
```

قد تكون إعادة معالجة الرسائل العشوائية فكرةً سيئةً لأن العنوان المُعاد مزيفٌ غالبًا؛ ربما ترغــــــب بتعــــــديل الملـــــف etc/amavis/conf.d/20-debian_defaults/ لتضـــــبط D_BOUNCE بدلًا من D_BOUNCE، كما يلى:

```
$final_spam_destiny = D_DISCARD;
```

وربما ترغب بتعديل قيمة الخيارات الآتية لتعليم (flag) المزيد من الرسائل كرسائل عشوائية:

```
$sa_tag_level_deflt = -999; # add spam info headers if at, or
above that level
$sa_tag2_level_deflt = 6.0; # add 'spam detected' headers at
that level
$sa_kill_level_deflt = 21.0; # triggers spam evasive actions
$sa_dsn_cutoff_level = 4; # spam level beyond which a DSN is
not sent
```

إذا كان اسم المضيف للخادوم (hostname) مختلفًا عن سجل MX للنطاق، فربما تحتاج الحيار myhostname يدويًا؛ وإذا كان الخادوم يستلم البريد لأكثر من نطاق، ولل أن تضبط الخيار etc/amavis/co أيضًا، وذلك بتعديل الملف local_domains_acl فيجب تخصيص الخيار nf.d/50-user:

```
$myhostname = 'mail.example.com';
@local_domains_acl = ( "example.com", "example.org" );
```

إذا أردت تغطية أكثر من نطاق، فعليك استخدام ما يلي في etc/amavis/conf.d/50-user!

```
@local_domains_acl = qw(.);
```

يجب إعادة تشغيل Amavisd-new بعد الضبط:

sudo service amavis restart

٦. قائمة DKIM البيضاء

يمكن ضبط Amavisd-new ليضيف عناوين من نطاقات معينة مع مفاتيـح نطـاق (Whitelist)؛ هنالك بعض النطاقات المضبوطة (etc/amavis/conf.d/40-policy_banks):

هذه بعض الأمثلة لضبط القائمة البيضاء لنطاق:

- التعليمـة ,'example.com' => 'WHITELIST': ستضـيف أي عنـوان مـن النطـاق "example.com" إلى القائمة البيضاء.
- التعليمة ,'wHITELIST' > 'wtitelism': ستضيف أي عنوان من أي نطاق فرعي 'example.com' ويملك توقيع صالح (valid signature) إلى القائمة البيضاء.
- التعليمــة ,'whitelist': إضــافة أي عنوان من النطاقات الفرعية للنطاق "example.com" الذي يستخدم توقيع النطاق "example.com".
- التعليمة ,'wHITELIST' => 'WHITELIST': يضيف العناوين من توقيع صالح من "example.com" هذا يستخدم عادةً لمجوعات النقاش التي توقَّع رسائلها.

يمكن أن يملك نطاقٌ واحد أكثر من ضبط للقائمة البيضاء؛ عليك إعادة تشغيل -amavisd new بعد تعديل الملف:

sudo service amavis restart

ملاحظة: في هذا السياق؛ عندما يُضاف النطاق إلى القائمة البيضاء، فإن الرسالة لن تحصل على أي فحص من الفيروسات أو الرسائل العشوائية؛ ربما يكون أو لا يكون هذا هو السلوك الذي ترغبه لهذا النطاق.

ا. فی Postfix

أدخل ما يلى في مِحَث الطرفية لدمج Postfix:

```
sudo postconf -e 'content_filter = smtp-amavis: \
[127.0.0.1]:10024'
```

ثم عدِّل الملف etc/postfix/master.cf/ وأضف الأسطر الآتية إلى نهاية الملف:

```
2
smtp-amavis
                unix
                                                        smtp
    -o smtp data done timeout=1200
    -o smtp_send_xforward_command=yes
    -o disable dns lookups=ves
    -o max use=20
127.0.0.1:10025 inet
                                                        smtpd
    -o content_filter=
    -o local_recipient_maps=
    -o relay recipient maps=
    -o smtpd_restriction_classes=
    -o smtpd_delay_reject=no
    -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
    -o smtpd helo restrictions=
    -o smtpd_sender_restrictions=
    -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
    -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
    -o smtpd_end_of_data_restrictions=
    -o mynetworks=127.0.0.0/8
    -o smtpd_error_sleep_time=0
    -o smtpd soft error limit=1001
    -o smtpd hard error limit=1000
    -o smtpd_client_connection_count_limit=0
    -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recip
ient checks
```

أيضًا أضف السطرين الآتيين مباشرةً بعد خدمة النقل «pickup»:

```
-o content_filter=
-o receive_override_options=no_header_body_checks
```

هذا سيمنع الرسائل المُولَّدة للتبليغ عن الرسائل العشوائية من تصنيفها كرسائل عشوائية؛ أعد الآن تشغيل Postfix:

sudo service postfix restart

يجب الآن أن يكون ترشيح المحتوى والعثور على الفيروسات مُفعَّلًا.

ب. الاختيار

أُولًا، اختبر أن Amavisd-new SMTP يستمع:

```
telnet localhost 10024
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 [127.0.0.1] ESMTP amavisd-new service ready
^]
```

وفى ترويسة (header) الرسائل التي تُمرَّر عبر مُرشِّح المحتوى، يجب أن تُشاهِد:

```
X-Spam-Level:
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at example.com
X-Spam-Status: No, hits=-2.3 tagged_above=-1000.0 required=5.0
tests=AWL, BAYES_00
X-Spam-Level:
```

ملاحظة: قد تختلف النتائج المعروضة عمًّا سيظهر عندك، لكن من المهم وجود القيدين X-Virus-Scanned و X-Spam-Status.

ج. استكشاف الأخطاء

أفضل طريقة لمعرفة سبب حدوث مشكلة ما هي مراجعة ملفات السجل. لتعليماتٍ عن التسجيل في Postfix راجع القسم الأول من هذا الفصل.

يستخدم Amavisd-new البرمجية Syslog لإرسال الرسائل إلى Amavisd-new البرمجية var/log/mail.log. يمكن زيادة مقدار التفاصيل بإضافة الخيار log_level إلى ملف -etc/amavis/conf.d/50. user، وضبط القيمة من ١ إلى ٥:

\$log_level = 2;

ملاحظة: عند زيادة درجة الإسهاب لسجل Amavisd-new، فسيزداد ناتج سجل Spamassassin أيضًا.

يمكن زيادة مستوى التسجيل لبرمجية ClamAV بتعديل الملف etc/clamav/clamd.conf/ وضبط الخيار الآتى:

LogVerbose true

افتراضيًا، سيُرسِل ClamAV رسائل السجل إلى clamAV رسائل السجل إلى var/log/clamav/clamav.log/.

ملاحظة: بعد تغيير إعدادات التسجيل للبرمجيات، تذكر أن تعيد تشغيل الخدمة لكي تأخذ الإعدادات الجديدة مفعولها؛ أيضًا تذكر أن تعيد القيمة الافتراضية بعد أن تحل المشكلة.

د. مصادر

للمزيد من المصادر حول ترشيح البريد، راجع الوصلات الآتية:

- توثیق Amavisd-new.
- توثیق ClamAV وویکی
 - ویکی Spamassassin.
 - صفحة Pyzor الرئيسية.
- صفحة Razor الرئيسية على سورس فورج.

موقع DKIM.org.

- .Postfix Amavis New •
- أيضًا، تستطيع أن تسأل أسئلتك في قناة ubuntu-sever# على خادوم freenode.

تطبيقات المحادثة



سنناقش في هذا الفصل كيفية تثبيت وضبط خادوم ircd-irc2) IRC) وسنناقش أيضًا كيفية تثبيت وضبط خادوم المراسلة الفورية Jabber.

ا. خادوم IRC

يحتوي مستودع أوبنتو على العديـد من خـواديم IRC، يشـرح هـذا القسـم كيفيـة تثبيت وضبط خادوم IRC الأصلى ircd-irc2.

ا. التثبيت

أدخِل الأمر الآتي في الطرفية لتثبيت خادوم ircd-irc2:

sudo apt-get install ircd-irc2

يُخزَّن ملف الضبط في مجلد etc/ircd/، والتوثيق متوفرٌ في المجلد في المسار التالي: usr/share/doc/ircd-irc2/.

ب. الضبط

يمكن أن تُضبَط إعدادات IRC بملف الضبط etc/ircd/ircd.conf/؛ يمكنك ضبط اسم مضيف IRC بتعديل السطر الآتى:

M:irc.localhost::Debian ircd default configuration::000A

رجاءً تأكد أنك تضيف أسماء DNS البديلة لاسم مضيف IRC؛ على سبيل المثال، إذا ضبطت irc.liveciper.com كاسم مضيف IRC؛ فتأكد أن irc.liveciper.com يُحَّل في خادوم أسماء المضيفين عندك؛ لا يتوجب أن يكون اسم مضيف IRC هو نفسه اسم مضيف الخادوم.

يمكن ضبط معلومات مدير IRC بتعديل السطر الآتى:

A:Organization, IRC dept.:Daemon <ircd@example.irc.org>:Client Server::IRCnet:

عليك إضافة أسطر خاصة لضبط قائمة بالمنافذ التي يستمع إليها IRC؛ ولضبط «الأوراق الاعتمادية للمشغل»، ولتضبط الاستيثاق من العميل ...إلخ. رجاءً ارجع إلى المثال عن ملف الضبط الموجود في usr/share/doc/ircd-irc2/ircd.conf.example.gz/.

لافتة IRC هي الرسالة التي تظهر في عميل IRC عندما يتصل إلى الخادوم، ويمكن أن تُضبَط في الملف etc/ircd/ircd.motd/.

بعد إجراء التعديلات الضرورية لملف الضبط، تستطيع إعادة تشغيل خادوم IRC بتنفيذ الأمر الآتى:

sudo service ircd-irc2 restart

ج. مصادر

- ربما تكون مهتمًا بإلقاء نظرة إلى خواديم IRC الأخرى المتوفرة في مستودعات أوبنتو،
 التى تتضمن ircd-ircu، و ircd-hybrid.
 - ارجع إلى IRCD FAQ للمزيد من التفاصيل حول خادوم IRC.

7. خادوم المراسلة الفورية Jabber

إن Jabber هـو بروتوكـول مراسـلة فوريـة مبنـي علـى XMPP (معيـار مفتـوح للمراسـلة الفوريـة) ويُستخدّم بواسطة عـدِّة برمجيـات مشهورة. يشرح هذا القسم طريقة إعـداد خـادوم Jabberd 2 على شبكة LAN محلية؛ يمكن أن يُعدَّل هذا الضبط لتوفير خـدمات تبادل الرسائل فوريًا عبر الإنترنت.

ا. التثبيت

لتثبيت jabberd2، أُدخِل الأمر الآتى في الطرفية:

sudo apt-get install jabberd2

ب. الضبط

هنالك ملفّيّ ضبط XML يُستخدَمان لضبط Jabberd2 لاستيثاق XML من المستخدم؛ هذا شكل بسيط جدًا من أشكال الاستيثاق؛ لكن يمكن ضبط Jabberd2 لكي يستخدم LDAP، أو MySQL، أو PostgreSQL ...إلخ. للاستيثاق من المستخدم.

أُولًا، عدِّل الملف etc/jabberd2/sm.xml/ مغيِّرًا:

<id>jabber.example.com</id>

ملاحظة: استبدل jabber.example.com باسم المضيف أو بمعرِّف ID آخر لخادومك.

الآن في قسم <storage>، عدِّل قيمة <driver> إلى:

<driver>db</driver>

ثم في ملف etc/jabberd2/c2s.xml/، عدِّل في قسم <local>

<id>jabber.example.com</id>

وعدِّل أيضًا <module> في قسم <authreg> إلى:

<module>db</module>

في النهاية، أعد تشغيل خدمة jabberd2 لتفعيل الضبط الجديد:

sudo service jabberd2 restart

يمكنك الآن الاتصال على الخادوم بعميل Jabber مثل بيدجن (Pidgin) على سبيل المثال.

ملاحظة: ميزة استخدام Berkeley DB لمعلومات المستخدم هـو أنهـا لا تحتـاج إلى صيانة إضـافية بعـد ضبطها؛ إذا أردت المزيد من التحكم في حسابات المستخدمين، فمن المستحسن استخدام آلية استيثاق أخرى.

ج. مصادر

- يحتوى موقع Jabberd2 على المزيد من التفاصيل حول ضبط Jabberd2.
 - للمزيد من خيارات الاستيثاق، راجع «Jabberd2 Install Guide».
- أيضًا، هنالك بعض المعلومات في صفحة ويكي أوبنتو «Setting Up Jabber Server».

أنظمة التحكم بالإصدارات

IV

التحكم بالإصدارات (Version Control) هو فن إدارة التغييرات إلى المعلومات؛ وهي أداة محورية للمبرمجين، الذين يستهلكون وقتهم بإجراء تعديلات صغيرة إلى البرمجيات ومن ثم يتراجعون عنها في اليوم التالي! لكن فائدة برمجيات التحكم بالإصدارات تمتد خارج حدود عالم تطوير البرمجيات؛ في أي مكان تجد فيه أشخاصًا يستخدمون الحواسيب لإدارة معلومات تتغير عادةً، فهنالك مكان للتحكم بالإصدارات.

ا. نظام Bazaar

إن Bazaar هو نظام جديد للتحكم بالإصدارات ممول من كانونيكال - الشركة التجارية التي تقف خلف أوبنتو، وعلى النقيض من Subversion و Subversion اللذان يدعمان نمط المستودع المركزي، فإن Bazaar يدعم أيضًا «التحكم الموزَّع بالإصدارات» (Bazaar مصمم Bazaar)، مما يسمح للناس بالتعامل بطريقة تعاونية أكثر فعاليةً؛ وخصوصًا أن Bazaar متعظيم درجة اشتراك المجتمع في المشاريع المفتوحة المصدر.

ا. التثبيت

أدخِل الأمر الآتى في الطرفية لتثبيت bzr:

sudo apt-get install bzr

ب. الضبط

لكى «تُعرِّف نفسك» إلى bzr، فاستخدم الأمر whoami كما يلى:

bzr whoami 'Joe Doe <joe.doe@gmail.com>'

ج. تعلم Bazaar

يأتي Bazaar مع توثيق مدمج مثبَّت في usr/share/doc/bzr/html/ افتراضيًا؛ يأتي الأمر bzr أيضًا مع مساعدة مدمجة فيه:

bzr help

لتعلم المزيد عن أمرٍ ما:

bzr help foo

د. الدمج مع Launchpad

على الرغم من أنه مفيد كنظام يعمل بمفرده، لكنه يملك قابلية الدمج الاختياري مع للمستخدم من كانونيكال ومجتمع البرمجيات لمفتوحة المحيط بها لإدارة وتوسيع أوبنتو؛ للمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام Launchpad للتعاون في البرمجيات مفتوحة المصدر، راجع Launchpad Integration مع

7. نظام Git

إن Git هـو نظـام تحكـم بالإصـدارات مـوزَّع (distributed) ومفتـوح المصـدر مطـوَّر مـن لينوس تورفالدس لدعم تطوير نواة ليئكس؛ حيث يكون كل مجلد في Git عبارة عن مستودع مع تأريخ كامل وإمكانيات لتتبع الإصـدارات، وليس متعمِدًا على الوصـول على الشبكة أو على خادوم مركزي.

ا. التثبيت

يمكن تثبيت نظام التحكم بالإصدارات git باستخدام الأمر الآتى:

sudo apt-get install git

ب. الضبط

يجب لكل مستخدم git أن يعرِّف نفسه أولًا إلى git، وذلك بتنفيذ الأمرّين الآتيين:

```
git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"
```

ج. الاستخدام الأساسي

مـا سـبق يكفـي لاسـتخدام git فـي طريقـة موزعـة وآمنـة، حيـث يُفـترَض أنَّ المسـتخدمين يستطيعون الوصول إلى الخادوم عبر SSH؛ حيث يمكن إنشاء مستودع جديد على الخادوم بالأمر:

```
git init --bare /path/to/repository
```

ملاحظة: الأمر السابق يُنشِئ مستودعًا «فارعًا» (bare)، أي أنه ليس بالإمكان استخدامه للتعديل على الملفات مباشرةً. إذا أردت الحصول على نسخة من محتويات المستودع على الخادوم، فاحذف الخيار bare-.

يمكن لأي عميل يملك وصولًا عبر SSH إلى الخادوم أن ينسخ المستودع بالأمر:

git clone username@hostname:/path/to/repository

بعد نسخ الملفات إلى جهاز العميل، يمكنه تعديلها ثم إيداعها ومشاركتها بالأوامر:

```
cd /path/to/repository
# Edit some files
# Commit all changes to the local version of the repository
git commit -a
# Push changes to the server's version of the repository
git push origin master
```

د. تثبیت خادوم Gitolite

على الرغم من أنّ ما سبق كافٍ لإنشاء ونسخ وتعديل المستودعات، لكن المستخدمين الذين يريدون تثبيت git على خادوم سيريدون عمومًا إنجاز المهام في git كنظام إدارة التحكم بالأكواد المصدرية تقليدي؛ وعند وجود عدِّة مستخدمين وامتيازات وصول لهم، فالحل الأمثل هو تثبيت Gitolite كما يلى:

```
sudo apt-get install gitolite
```

ضبط Gitolite

ضبط خادوم Gitolite مختلف قليلًا عن معظم الخواديم في الأنظمة الشبيهة بِيونكس؛ فبدلًا من ملفات الضبط التقليدية في /etc/، فإن Gitolite يُخرِّن الضبط في مستودع git؛ أول خطوة لضبط تثبيت جديد هي السماح بالوصول إلى مستودع الضبط.

أُولًا، علينا إنشاء مستخدم لأجل Gitolite لكى نصل إليه عبره:

```
sudo adduser --system --shell /bin/bash --group \
--disabled-password --home /home/git git
```

سنترك الآن Gitolite لكي يعرف عن مفتاح SSH العمومي لمدير المستودع؛ هنا نفترض أن المستخدم الحالي هو مدير المستودع؛ إذا لم تضبط مفتاح SSH بعد، فراجع الفصل السادس لمزيدٍ من التفاصيل:

```
cp ~/.ssh/id_rsa.pub /tmp/$(whoami).pub
```

لنبدِّل إلى المستخدم git ونستورد مفتاح المدير إلى Gitolite:

```
sudo su - git
gl-setup /tmp/*.pub
```

سيسمح Gitolite لك بعمل تغيرات مبدئية لضبطه أثناء عملية الإعداد؛ يمكنك الآن نسخ وتعديل مستودع ضبط Gitolite من المستخدم المدير (المستخدم الذي استوردت مفتاح SSH العمومي الخاص به)؛ عُد إلى ذاك المستخدم، ثم انسخ مستودع الضبط:

```
exit
git clone git@$IP_ADDRESS:gitolite-admin.git
cd gitolite-admin
```

المجلـد gitolite-admin فيـه مجلـدين فرعييـن، المجلـد «conf» و «keydir»؛ ملفـات المجلـد «ssh علـى مفاتيـح SSH العموميـة للمستخدم.

إدارة مستخدمى ومستودعات Gitolite

إضافة مستخدمين جدد إلى Gitolite هي عملية سهلة: احصل على مفتاح SSH العمومي لهم ثم أضفه إلى مجلد keydir بالاسم USERNAME.pub، لاحظ أن أسماء مستخدمي للاسم ditolite لاحظ أن أسماء مستخدمي النظام، حيث تُستخدَم أسمائهم في ملف ضبط Gitolite لا تطابق بالضرورة أسماء مستخدمي النظام، حيث تُستخدَم أسمائهم في ملف ضبط فقط، وذلك لإدارة التحكم بالوصول؛ وبشكل مشابه، يمكن حذف المستخدمين بحذف ملف المفتاح العمومي الخاص بهم؛ ولا تنسّ أن تودع التغييرات وتدفعها إلى خادوم git بعد كل تعديل:

```
git commit -a
git push origin master
```

تُدار المستودعات بتعديل الملف conf/gitolite.conf؛ الشكل العام له هو قيود مفصولة بفراغـات تُحـدِّد ببسـاطة قائمـةً بالمسـتودعات ثـم بعـض قواعـد الوصـول؛ مـا يـلـي هـو المثـال الافتراضى لهذا الملف:

استخدام خادومك

لاستخدام الخادوم المُنشَأ حديثًا، يجب أن يستورد مدير Gitolite مفاتيح المستخدمين العمومية إلى مستودع ضبط Gitolite، ثم يمكنهم الوصول إلى أي مستودع لهم حق الوصول إليه عبر الأمر الآتى:

git clone git@\$SERVER_IP:\$PROJECT_NAME.git

أو إضافة مشروع في الخادوم عن بعد:

git remote add gitolite git@\$SERVER_IP:\$PROJECT_NAME.git

۳. نظام Subversion

إن Subversion هو نظام إدارة إصدارات مفتوح المصدر؛ يمكنك باستخدام Subversion أن تُسجِّل تاريخ كل الملفات المصدرية والمستندات؛ حيث يدير الملفات والمجلدات مع مرور الزمن. توضع شجرة من الملفات في مستودع مركزي، هذا المستودع يشبه كثيرًا خادوم الملفات العادي، عدا أنه «يتذكر» كل تعديل جرى على الملفات والمجلدات.

ا. التثبيت

للوصول إلى مستودع Subversion عبر بروتوكول HTTP، يجب عليك تثبيت وضبط خادوم ويب، أُثبِتَ عمل Subversion مع أباتشي؛ الرجاء العودة إلى القسم الخاص بإعداد خادوم أباتشي في الفصل الحادي عشر لمزيدٍ من المعلومات؛ للوصول إلى مستودع Subversion باستخدام بروتوكول HTTP، فثبّت واضبط الشهادة الرقمية في خادوم أباتشي.

عليك تنفيذ الأمر الآتى في الطرفية لتثبيت Subversion:

sudo apt-get install subversion libapache2-svn

ب. ضبط الخادوم

يشرح هذا القسم كيفية إنشاء مستودع Subversion، والوصول إلى المشروع.

إنشاء مستودع Subversion

يمكن إنشاء مستودع Subversion بتنفيذ الأمر الآتي في الطرفية:

svnadmin create /path/to/repos/project

استيراد الملفات

تستطيع استيراد الملفات إلى المستودع بعد أن تُنشِئه؛ أدخِل الأمر الآتي في الطرفية لاستيراد محلد:

svn import /path/to/import/directory \
file:///path/to/repos/project

ج. طرق الوصول

يمكن الوصول إلى مستودعات Subversion (السحب [checked out]) بطرقٍ مختلفة repository) بطرق عبر بروتوكولات الشبكة المختلفة؛ لكن مكان المستودع (URL على الجهاز المحلي أو عبر بروتوكولات الشبكة المختلفة لمختلف (location) هو دائمًا عنوان URL؛ الجدول الآتي يحتوي على أنماط URL المختلفة لمختلف طرق الوصول.

الجدول ۱۷-۱: طرق الوصول إلى Subversion

طريقة الوصول	النمط
الوصول المباشر إلى المستودع على القرص الصلب.	file://
الوصول عبر بروتوكول WebDAV في خادوم أباتشي يعمل بوجود Subversion.	http://
مثل النمط //:http لكن بتشفير SSL.	https://
الوصول عبر بروتوكول خاص إلى خادوم svnserve.	svn://
مثل //:svn لكن عبر نفق SSH.	svn+ssh://

سنرى -في هذا القسم- كيفية ضبط Subversion لكل طرق الوصول السابقة؛ سنشرح هنا الأساسيات، رجاءً عُد إلى كتاب «SVN book» لتفاصيل استخدام متقدمة.

الوصول المباشر إلى المستودع

هذه هي أبسط طرق الوصول؛ لا تحتاج إلى أي خادوم Subversion يعمل؛ تُستخدَم هذه الطريقة للوصول إلى Subversion من نفس الجهاز؛ شكل الأمر المُدخَل في سطر الأوامر هو:

svn co file:///path/to/repos/project

أو:

svn co file://localhost/path/to/repos/project

ملاحظة: إن لم تحدد اسم المضيف، فهنالك ثلاث خطوط مائلة (///) حيث اثنتين منها للبروتوكول بالإضافة إلى الخط المائل فى أول المسار؛ إذا حددت اسم المضيف، فسيكون هنالك خطين مائلين فقط.

تعتمـد أذونـات المسـتودع على أذونـات نظـام الملفـات؛ إذا امتلـك المسـتخدم إذن القـراءة والكتابة، فيمكنه السحب من المستودع أو الإيداع إليه.

(http://) WebDAV الوصول عبر بروتوكول

يجب عليك ضبط خادوم أباتشي للوصول إلى مستودع Subversion عبر بروتوكول إلى مستودع VirtualHost> في ملف </br/>
WebDAV؛ أضف الأسطر الآتية بين العنصرين <VirtualHost> و

etc/apache2/sites-available/default/؛ أو ملف VirtualHost آخر:

<Location /svn>
 DAV svn
SVNPath /home/svn
AuthType Basic
AuthName "Your repository name"
AuthUserFile /etc/subversion/passwd
Require valid-user
</Location>

ملاحظة: يفترض الضبط السابق أن مستودعات Subversion موجودةٌ في مجلد home/svn/ باستخدام الأمر svnadmin؛ ويمكن الوصول إليها عبر الملفات، ويمكن الوصول إليها عبر http://hostname/svn/repos_name.

التغيير السابق في ضبط أباتشي يتطلب إعادة تحميل الخدمة، وذلك بالأمر الآتي:

sudo service apache2 reload

لاســتيراد أو إيــداع ملفــات إلــى مســتودع Subversion عــبر HTTP، فيجــب أن يكــون المســتودع مملوكًا مـن مســتخدم HTTP؛ يكـون مسـتخدم HTTP عــادةً فــي أنظمـة أوبنتــو هــو www-data؛ أدخِل الأمر الآتي في الطرفية لتغيير ملكية ملفات المســتودع:

sudo chown -R www-data:www-data/path/to/repos

ملاحظة: بتغيير ملكية المستودع إلى www-data، فلن تتمكن من استيراد أو إيداع الملفات في المستودع بالأمر ///www-data عبر أي مستخدم عدا المستخدم

عليك الآن إنشاء الملف etc/subversion/passwd/ الذي يحتوي معلومات استيثاق المستخدم؛ نفِّذ الأمر الآتى فى الطرفية لإنشاء الملف (الذى سيُنشِئ الملف ويضيف أول مستخدم):

sudo htpasswd -c /etc/subversion/passwd user_name

لإضافة مستخدمين آخرين، احذف الخيار c-، حيث يستبدل هذا الخيار الملفَ القديم؛ واستخدم الشكل الآتى عوضًا عنه:

sudo htpasswd /etc/subversion/passwd user_name

سيُضاف المستخدم بعد إدخالك لكلمة المرور بنجاح؛ يمكنك الآن الوصول إلى المستودع بتنفيذ الأمر الآتى:

svn co http://servername/svn

تحذير: ستُنقل كلمة المرور كنص واضح، إذا كنت قلقًا على التجسس على كلمة المرور، فمن المستحسن استخدام تشفير SSL، اقرأ القسم الآتى للتفاصيل.

الوصول إلى بروتوكول WebDAV عبر اتصال SSL مشفر (//

الوصول إلى مستودع Subversion عبر بروتوكول WebDAV مع تشفير SSL يشبه كثيرًا الوصول إلى //:Subversion عدا أنه عليك تثبيت وضبط الشهادة الرقمية في خادوم أباتشي؛ أضـف الضـبط السـابق إلـى ملـف etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf أضـف الضـبط السـابق إلـى ملـف Subversion؛ راجع الفصل الحادي عشر للمزيد من المعلومات حول ضبط أباتشى مع SSL.

يمكنك تثبيت شهادة رقمية مُصدَرَة من سلطة توقيع الشهادات؛ أو يمكنك تثبيت شهادتك الموقعة ذاتيًا.

تفترض هذه الخطوة أنك ثبتت وضبطت شهادةً رقميةً في خادوم أباتشي؛ راجع الأوامر في القسم السابق للوصول إلى مستودع Subversion، حيث أنَّ الخطوات متماثلة تمامًا عـدا البروتوكول، حيث عليك استخدام //:https للوصول إلى مستودع Subversion.

الوصول عبر بروتوكول خاص

يمكنك ضبط التحكم بالوصول بعد إنشاء مستودع Subversion؛ تستطيع تعديل الملف إمكنك ضبط التحكم بالوصول؛ على سبيل path/to/repos/project/conf/svnserve.conf/ لضبط التحكم بالوصول؛ على سبيل المثال، يمكنك إزالة التعليق عن الأسطر الآتية في ملف الضبط لضبط الاستيثاق:

```
# [general]
# password-db = passwd
```

بعـد إزالـة التعليـق عـن السـطرين السـابقين، يمكنـك إدارة قائمـة المسـتخدمين فـي ملـف passwd، لذلك عدِّل ملف passwd فى نفس المجلد وأضف مستخدمًا جديدًا كما يـلى:

```
username = password
```

للوصول إلى Subversion عبر البروتوكول الخاص //:svn؛ من الجهاز نفسه أو من جهاز Svn: الذي يكون شكله العام كما يلى:

```
svnserve -d --foreground -r /path/to/repos
# -d -- daemon mode
# --foreground -- run in foreground (useful for debugging)
# -r -- root of directory to serve
```

سيبدأ Subversion بالاستماع إلى المنفذ الافتراضي (٣٦٩٠) بعد تنفيذ الأمر السابق؛ عليك تنفيذ الأمر الآتى من الطرفية للوصول إلى مستودع البرنامج:

svn co svn://hostname/project project --username user_name

وبناءً على إعدادات الخادوم، قد يُطلَب منك توفير كلمة مرور؛ وبعد أن تستوثق، فسيُسحب الكود من مستودع Subversion. ولمزامنة مستودع المشروع مع نسخة محلية، يمكنك تنفيذ الأمر الفرعى update؛ الشكل العام للأمر المُدخَل إلى الطرفية هو كما يلى:

```
cd project_dir; svn update
```

للمزيد من التفاصيل حول استخدام كل أمر فرعي من أوامر Subversion، يمكنك الرجوع إلى الدليل؛ على سبيل المثال، لتعلم المزيد عن الأمر co (أي السحب checkout)، رجاءً نقِّذ الأمر الآتي من الطرفية:

svn co help

الوصول عبر البروتوكول الخاص مع تشفير SSL الخاص عبر البروتوكول

طريقة ضبط وتشغيل الخادوم هي نفسها في طريقة //:svn؛ يفترض هذا القسم أنك اتبعت الخطوة السابقة وبدأت خادوم Subversion باستخدام عدادوم الخطوة السابقة وبدأت خادوم عدادوم الخطوة السابقة وبدأت خادوم عدادوم الخطوة السابقة وبدأت خادوم الخطوة السابقة وبدأت خادوم عدادوم الخطوة السابقة وبدأت خادوم الخطوة السابقة وبدأت خادوم الخطوة المسابقة وبدأت خادوم المسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة وبدأت خادوم المسابقة والمسابقة وال

يُفترَض أيضًا أنه لديك خادوم ssh في ذاك الجهاز ويسمح للاتصالات القادمة؛ للتأكد من ذلك، رجاءً جرِّب تسجيل الدخول إلى ذاك الحاسوب باستخدام ssh، إذا استطعت الدخول فإن كل شيء على ما يرام؛ وإلا فعليك حلّ المشكلة قبل الإكمال.

البروتوكول //:svn+ssh يُستخدَم للوصول إلى مستودع Subversion باستخدام تشفير SSL؛ البيانات المنقولة في هذه الطريقة مشفرة، وللوصول إلى مستودع المشروع (للسحب على سبيل المثال)؛ فعليك استخدام الصيغة الآتية:

svn co svn+ssh://hostname/var/svn/repos/project

ملاحظـة: عليـك تحديـد مسـار كامـل path/to/repos/project/ للوصــول إلــى مســتودع Subversion باستخدام طريقة الوصول هذه.

قد تُسأل عن كلمة المرور اعتمادًا على ضبط الخادوم؛ إذ عليك إدخال كلمة المرور التي تستخدمها للوصول عبر ssh؛ وبعد أن يستوثق منك الخادوم، فيمكن سحب الكود من مستودع .Subversion

٤. نظام CVS

إن CVS هو خادوم تحكم بالإصدارات؛ تستطيع استخدامه لتسجيل تاريخ ملفات المصدر.

ا. التثبيت

نفِّذ الأمر الآتى في الطرفية لتثبيت CVS:

sudo apt-get install cvs

بعد تثبيت cvs، يجب عليك تثبيت xinetd لتشغيل أو إيقاف خادوم cvs؛ وذلك بإدخال الأمر الآتى فى الطرفية:

sudo apt-get install xinetd

ب. الضبط

بعـد أن تثبـت cvs، فإنه سيُهيّء مسـتودعًا تلقائيًا؛ يقبع المسـتودع افتراضيًّا في مجلـد srv/cvs/؛ ويمكنك تغيير هذا المسار بتنفيذ الأمر الآتى:

cvs -d /your/new/cvs/repo init

تستطيع ضبط xinetd لبدء خادوم CVS بعد أن يُضبَط المستودع الابتدائي؛ يمكنك نسخ الأسطر الآتية إلى ملف etc/xinetd.d/cvspserver/:

```
service cvspserver
{
    port = 2401
    socket_type = stream
    protocol = tcp
    user = root
    wait = no
    type = UNLISTED
    server = /usr/bin/cvs
    server_args = -f --allow-root /srv/cvs pserver
    disable = no
}
```

ملاحظة: تأكد أن تعدِّل المستودع إذا غيرت مجلد المستودع الافتراضي (srv/cvs/).

بعد أن تضبط xinetd؛ يمكنك بدء خادوم CVS بإدخال الأمر الآتي:

sudo service xinetd restart

يمكنك التأكد من عمل خادوم CVS بإدخال الأمر الآتى:

sudo netstat -tap | grep cvs

يجب أن ترى مخرجاتٍ شبيهةً بالمخرجات الآتية بعد تنفيذ الأمر السابق:

tcp 0 0 *:cvspserver *:* LISTEN

من هنا يمكنك المتابعة في إضافة المستخدمين والمشاريع الجديدة وإدارة خادوم CVS.

تحذير: يسمح CVS للمستخدم بإضافة مستخدمين بشكل مستقل عن نظام التشغيل؛ وربما أسهل طريقة هي استخدام مستخدمى لينُكس لخادوم CVS، على الرغم من أن لها مساوئ أمنية؛ راجع دليل CVS للتفاصيل.

ج. إضافة مشاريع

يشرح هذا القسم كيفية إضافة مشاريع جديدة إلى مستودع CVS؛ أنشِئ مجلدًا وأضف المستندات والملفات المصدرية إليه؛ ثم نفِّذ الأمر الآتى لإضافة هذا المشروع إلى مستودع CVS:

```
cd your/project
cvs -d :pserver:username@hostname.com:/srv/cvs import -m \
"Importing my project to CVS repository" . new_project start
```

تنويه: يمكن استخدام متغير البيئة CVSROOT لتخزين المجلد الجـذر لخـادوم CVS؛ يمكن استخدام الخيـار d- في أمر cvs السابق بعد أن «تُصدِّر» (export) متغير البيئة CVSROOT.

السلســـلة النصـــية new_project هـــي وســم «vendor»، و start هـــي وســم «new_project». لا يخدمان أى هدف فى هذا السياق، لكن ولما كان خادوم CVS يتطلب وجودهما؛ فيجب أن تضعهما.

تحذير: عندما تضيف مشروعًا جديدًا، فيجب أن يملـك مسـتخدم CVS إذن الوصـول إلـى مسـتودع CVS إدن الوصـول إلـى مسـتودع CVS)؛ تملك المجموعة src افتراضيًا إذن الكتابة إلى مسـتودع CVS؛ لذلك تسـتطيع إضافة المسـتخدم إلى هذه المجموعة، ثم سيستطيع إضافة وإدارة المشاريع في مسـتودع CVS.

٥. مصادر

- صفحة Bazaar الرئيسية.
 - .Launchpad •
 - صفحة Git الرئيسية.
- صفحة مشروع Gitolite.
- صفحة Subversion الرئيسية.
 - کتاب Subversion.
 - دليل CVS.
- صفحة ويكي أوبنتو «Easy Bazaar».
- صفحة ويكي أوبنتو «Subversion».

سامبا

تتألف شبكات الحواسيب عادةً من خليط من أنظمة التشغيل، وعلى الرغم من أن شبكة مبنية كاملًا من حواسيب بأنظمة خادوم وسطح مكتب أوبنتو يمكن أن تكون ذات فائدة عظيمة؛ إلّا أن بعض بيئات الشبكة يجب أن تحتوي على أنظمة أوبنتو ومايكروسوفت ويندوز تعمل سويةً بتناغم؛ سيقدم هذا الجزء من الكتاب المبادئ الأساسية والأدوات المستخدم في ضبط خادوم أوبنتو لمشاركة موارد الشبكة مع حواسيب ويندوز.

ا. مقدمة

يتطلب التواصل الشبكي الناجح بين خادوم أوبنتو وعملاء ويندوز توفير ودمج الخدمات الشائعة لبيئات ويندوز؛ تساعد مثـل هـذه الخـدمات فـي مشـاركة البيانـات والمعلومـات عـن الحواسـيب والمسـتخدمين الموجـودين فـي الشـبكة، ويمكـن تصـنيفها تحـت ثلاثـة تصـنيفات للوظائف التي تؤديها:

- خــدمات مشــاركة الملفــات والطابعــات. اســتخدام بروتوكــول «Server Message» (اختصــارًا SMB) لتســهيل مشــاركة الملفــات والمجلــدات والأقــراص ومشــاركة الطابعات عبر الشبكة.
- خدمات الدليل (Directory). مشاركة المعلومات الحيوية عن الحواسيب ومستخدمي الشبكة باستخدام تقنيات مثل LDAP و @Microsoft Active Directory.
- الاستيثاق والوصول. التحقق من هوية حاسوب أو مستخدم للشبكة وتحديد المعلومات التي يُصرَّح للحاسوب أو المستخدم بالوصول إليها عبر تقنيات مثل أذونات الملفات، وسياسات المجموعات، وخدمة الاستيثاق Kerberos.

لحسن الحظ، يمكن لخادوم أوبنتو توفير هذه الخدمات إلى عملاء ويندوز ومشاركة موارد الشبكة معهم؛ واحد من أهم البرمجيات التي يتضمنها نظام أوبنتو للتعامل الشبكي مع ويندوز هو مجموعة أدوات وتطبيقات خادوم SMB المُسمى سامبا.

سيقدم هذا القسم من الكتاب بعض حالات استخدام سامبا الشائعة، وطريقة تثبيت وضبط الحزم الضرورية؛ تفاصيلٌ إضافيةٌ يمكن العثور عليها في موقع سامبا.

٢. خادوم الملفات

أحد أشهر الطرق للتواصل الشبكي بين أوبنتو وويندوز هو ضبط سامبا كخادوم ملفات؛ يشرح هذا القسم طريقة ضبط خادوم سامبا لمشاركة الملفات مع عملاء ويندوز.

سيُضبَط الخادوم لمشاركة الملفات مع أي عميل على الشبكة دون طلب كلمة مرور منه؛ إذا كانت بيئتك تتطلب متحكمات بالوصول أكثر تقييدًا ، فراجع القسم «تأمين خادوم سامبا لتخديم الملفات والطباعة».

ا. التثبيت

أول خطوة هي تثبيت حزمة samba؛ وذلك بإدخال الأمر الآتي من الطرفية:

sudo apt-get install samba

هذا كل ما عليك فعله! يجب أن تكون الآن جاهزًا لضبط سامبا لمشاركة الملفات.

ب. الضبط

ملف ضبط سامبا الرئيسي موجودٌ في etc/samba/smb.conf/؛ توجد كميةٌ كبيرةٌ من التعليقات في ملف الضبط لتوثيق مختلف تعليمات الضبط.

ملاحظة: لا تُضمَّن جميع الخيـارات المتـوفرة فـي ملـف الضبط الافتراضي؛ راجـع صـفحة الـدليل للملـف smb.conf أو مجموعة «Samba HOWTO».

أُولًا، عدُّل الأزواج المفتاح/القيمة في القسم [global] من ملف etc/samba/smb.conf:

```
workgroup = EXAMPLE
...
security = user
```

المعامل security موجودٌ في أسفل قسم [global]، ويوجد قبله تعليق افتراضيًا؛ غيِّر أيضًا القيمة EXAMPLE إلى قيمة تلائم بيئتك.

أنشِئ قسمًا جديدًا في نهاية الملف -أو أزل التعليق عن أحد الأمثلة- للمجلد الذي تريد أن تشاركه:

```
[share]
    comment = Ubuntu File Server Share
    path = /srv/samba/share
    browsable = yes
    guest ok = yes
    read only = no
    create mask = 0755
```

- comment: وصف قصير عن المشاركة، عدِّله ليناسب احتياجاتك.
- path: مسار المجلد الذي تريد مشاركته؛ يستخدم هذا المثال Filesystem Hierarchy Standard اختصارًا لأنه وفقًا لمعيار هيكلة نظام الملفات (Filesystem Hierarchy Standard اختصارًا (FHS)، فإن srv/ هو مكان تخزين البيانات التي ستُخدَّم؛ ويمكن (تقنيًا) أن تكون مشاركات سامبا في أي مكان في نظام الملفات لطالما كانت الأذونات صحيحةً، لكن الالتزام بالمعايير أمرٌ حسن.

- browsable: يفعِّل إمكانية تصفح عملاء ويندوز للمجلد باستخدام «مستكشف الملفات».
 - guest ok: يسمح للعملاء بالاتصال إلى المشاركة دون توفير كلمة مرور.
- read only: تحديد إذا ما كانت المشاركة للقراءة فقط أم كان إذن الكتابة معطيًا؛ يُعطى إذن الكتابة فقط عندما تكون القيمة هي no (كما هو الحال في هذا المثال) إذا كانت القيمة yes، فإن الوصول للمشاركة سيكون للقراءة فقط.
 - create mask: تحديد أذونات الملفات الجديدة عندما تُنشَأ.

بعد أن ضُبطَ سامبا، فيجب إنشاء المجلد وتغيير الأذونات؛ وذلك بإدخال الأمر الآتى من الطرفية:

sudo mkdir -p /srv/samba/share
sudo chown nobody.nogroup /srv/samba/share/

ملاحظة: الخيار p- يخُبِر mkdir بأن يُنشِئ كامل شجرة المجلد إن لم تكن موجودةً.

في النهاية، أعد تشغيل خدمات samba لتفعيل الضبط الجديد:

sudo restart smbd sudo restart nmbd

تحذير: يسمح الضبط السابق بالوصول لأي مستخدم في الشبكة المحلية، لضبط أكثر أمانًا راجع القسم «تأمين خادوم سامبا لتخديم الملفات والطباعة».

تستطيع الآن من عميل ويندوز أن تكون قادرًا على تصفح خادوم أوبنتو للملفات ورؤية مشاركة المجلد؛ إذا لم تظهر المشاركة عند عميلك تلقائيًا، فحاول أن تصل إلى الخادوم عبر عنوان IP الخاص به؛ مثلًا، 192.168.1.1 في نافذة مستكشف الملفات، حاول إنشاء مجلد من ويندوز للتحقق من أن كل شيء يعمل على ما يرام.

لمشاركة مجلدات إضافية، فأنشِئ ببساطة أقسام [dir] في etc/samba/smb.conf/ وأعد تشغيل خدمة سامبا؛ عليك أن تتأكد أن المجلد الذي تريد مشاركته موجود فعلًا، والأذونات المُعطاة له صحيحة.

ملاحظة: المشاركة المُسماة «[share]» والمسار srv/samba/share/ هما مجرد مثالين؛ عدِّل اسم ومسار المشاركة المشاركة لملائمة بيئتك؛ فكرة جيدة هي تسمية اسم المشاركة باسم المجلد في نظام الملفات؛ مثال آخر سيكون مشاركةً باسم [qa] بمسار gry/samba/qa/.

ج. مصادر

- كتاب «Using Samba» من O'Reilly هو مصدر جيد للمعلومات.
 - صفحة ويكى أوبنتو «Samba» فيها بعض المعلومات.

٣. خادوم سامبا للطباعة

استخدام شائع آخر لخادوم سامبا هو ضبطه لمشاركة الطابعات المثبتة إما محليًا أو عبر الشبكة على خادوم أوبنتو؛ وبآليةٍ شبيهةٍ بالآلية في قسم «خادوم ملفات سامبا»، سيضبط هذا القسم سامبا للسماح لأي عميل في الشبكة المحلية باستخدام الطابعات المثبتة دون طلب اسم مستخدم وكلمة مرور.

لضبط أكثر أمانًا، راجع القسم الآتى «تأمين خادوم سامبا لتخديم الملفات والطباعة».

ا. التثبيت

قبل تثبيت وضبط سامبا، من الأفضل أن يكون لديك تثبيت CUPS يعمل جيـدًا، راجع القسم «خادوم الطباعة CUPS» فى الفصل الرابع عشر لمزيدٍ من المعلومات.

أدخِل ما يلي في الطرفية لتثبيت حزمة samba:

sudo apt-get install samba

ب. الضبط

بعد تثبيت سامبا، عدِّل الملف etc/samba/smb.conf/ مغيِّرًا الخاصية user/ إلى القيمة الملائمة لشبكتك، وعدِّل قيمة security إلى القيمة الملائمة لشبكتك، وعدِّل قيمة

```
workgroup = EXAMPLE
...
security = user
```

عدِّل قيمة الخيار guest ok إلى yes في قسم

browsable = yes
guest ok = yes

أعد تشغيل سامبا بعد إتمام تعديل ملف smb.conf:

sudo restart smbd sudo restart nmbd

سيشارك ضبط سامبا الافتراضي كل الطابعات المثبتة، كل ما عليك فعله هو تثبيت الطابعة محليًا على عملاء ويندوز.

ج. مصادر

و راجع موقع CUPS لمزيد من المعلومات حول ضبط CUPS.

٤. تأمين خادوم سامبا لتخديم الملفات والطباعة

ا. أنماط حماية ساميا

هنالـك مسـتويان أمنيـان متـوفران لـبروتوكول الشـبكة «نظـام ملفـات الإنـترنت الشـائع» (CIFS عنصل المعاد المعـائية (CIFS) هما common Internet Filesystem؛ نمط الحمايـة المسـتخدم في سـامبا يسـمح بمرونـة زائـدة، مـوفرًا أربع طـرق لاسـتخدام الحمايـة من مستوى user-level وطريقة لاستخدام العمادة

- النمط security=user: يتطلب من العملاء توفير اسم مستخدم وكلمة مرور للاتصال ولانصال المشاركات؛ حسابات المستخدمين في سامبا منفصلة عن حسابات مستخدمي النظام، لكن الحزمة libpam-smbpass ستُزامن مستخدمي النظام وكلمات مرورهم مع قاعدة بيانات مستخدمي سامبا.
- النمط security=domain: هذا النمط يسمح لخادوم سامبا بأن يَظهر لعملاء ويندوز security=domain النمط Primary Domain Controller: اختصارًا PDC المتحكم الرئيسي بالنطاق (BDC Backup Domain Controller اختصارًا BDC)،
 أو متحكم الاحتياطي بالنطاق (Domain Member Server اختصارًا DMS)، راجع أو خادوم عضو في النطاق (DMS المزيد من المعلومات.
- النمـط security=ADS: الســماح لخــادوم ســامبا بالانضــمام إلــى نطــاق security=ADS: النمـط Active كعضو أصلي (native member)؛ راجع القسم «دمج سامبا مع Directory» للتفاصيل.

- النمط security=server: هذا النمط تُرِك قبل أن يتمكن سامبا من أن يصبح خادومًا عضوًا، وبسبب بعض المشاكل الأمنية، فلا يجب أن يُستخدَم؛ راجع قسم «Server» من دليل سامبا لمزيدٍ من التفاصيل.
- النمط security=share: يسمح لجميع العملاء بالاتصال إلى المشاركات دون توفير اسم مستخدم وكلمة مرور.

يعتمد اختيارك لنمط الحماية بالبيئة التي تعمل فيها وما الذي تريد من خادوم سامبا أن يُنجزه.

النمط Security = User

سيعيد هذا القسم ضبط خادوم سامبا لمشاركة الملفات والطباعة من القسمين السابقين، كي يتطلب الاستيثاق.

أُولًا، ثبِّت الحزمة libpam-smbpass التي ستزامن مستخدمي النظام إلى قاعدة بيانات مستخدمی سامبا:

sudo apt-get install libpam-smbpass

ملاحظة: لو اخترت مهمة «Samba Server» أثناء التثبيت، فستكون الحزمة libpam-smbpass مثبَّتةً مسبقًا. عدِّل الملف etc/samba/smb.conf/، وعدِّل ما يلى في قسم [share]:

guest ok = no

في النهاية، أعد تشغيل سامبا لكي تأخذ الإعدادات الجديدة مفعولها:

sudo restart smbd
sudo restart nmbd

سيُطلَب منك الآن إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور عند الاتصال إلى المجلدات المشاركة أو الطابعات.

ملاحظة: إذا اخترت ربط قرص شبكي للمشاركة، فعليك تفعيل الحقل «Reconnect at Logon»؛ مما يجعله يطلب اسم المستخدم وكلمة المرور مرةً واحدةً فقط، على الأقل إلى أن تُغيَّر كلمة المرور.

ب. تأمين المشاركة

هنالك عدِّة خيارات متوفرة لزيادة الحماية لمشاركات المجلدات المنفصلة؛ وباستخدام مثال [share]»، فسيشرح هذا القسم بعض الخيارات الشائعة.

المجموعات

تُعرِّف المجموعات تشكيلةً من الحواسيب أو المستخدمين الذي يملكون وصولاً متكررًا إلى مورد شبكي معين؛ على سبيل المثال، إذا عُرِّفت المجموعة وكانت تحتوي على المستخدمين danika، و rob؛ ومجموعة ثانية هي support تحتوي على المستخدمين danika، و jeremy؛ وضُبِط مورد شبكي معيّن للسماح بالوصول إلى المجموعة والذي vincent؛ وضُبِط مورد شبكي معيّن للسماح بالوصول إلى المجموعة والذي vincent؛ وضبط مورد شبكي معيّن للسماح بالوصول إلى المجموعة والذي vincent أو support و وصولاً لكن ليس support أو support ولما كان المستخدمين danika ينتمي إلى كلي المجموعتين بالوصول إليها، بينما كل المستخدمين الباقيين الوصول إلى الموارد التي يُسمَح بوصول مجموعتهم إليها.

يبحث سامبا عن المجموعات في النظام المحلي المُعرَّفة في etc/group/ ليحدد أي مستخدم ينتمي إلى أي مجموعة؛ للمزيد من المعلومات حول إضافة أو إزالة المستخدمين من المجموعات، راجع القسم «إضافة وحذف المستخدمين» من الفصل التاسع.

عند تعريف المجموعات في ملف ضبط سامبا، etc/samba/smb.conf؛ فإن الصيغة المتعارف عليها هي بدء اسم المجموعة بالرمز «@»؛ على سبيل المثال، إذا أردت تعريف مجموعة sysadmin فعليك إدخال اسم محدد من ملف etc/samba/smb.conf، فعليك إدخال اسم المجموعة gsysadmin.

أذونات الملف

تُعرِّف أذونات الملف الحقوق المحددة التي يملكها حاسوب أو مستخدم على مجلد أو ملف أو مجموعـة ملفـات؛ يمكـن تعريـف هـذه الأذونـات بتعـديل الملـف detc/samba/smb.conf وتحديد الأذونات لمشاركة ملف معيّن.

على سبيل المثال، لو عَرَّفتَ مشاركة سامبا اسمها share وأردت إعطاء أذونات «للقراءة sysadmin فقط» لمجموعـة اسـمها qa؛ لكنـك تريـد السـماح بالكتابـة لمجموعـة اسـمها vincent؛ وأضافة القيـود ومسـتخدم اسـمه vincent، فعليـك تعـديل الملـف etc/samba/smb.conf/ وإضافة القيـود [share]:

```
read list = @qa
write list = @sysadmin, vincent
```

طريقة أخرى لضبط الأذونات في سامبا هي التصريح عن أذونات «إدارية» لمورد معيّن مُشارَك؛ حيث يمكن للمستخدمين الذي يملكون أذونات إدارية قراءة أو كتابة أو تعديل أيّة معلومات موجودة في المورد الذي أُعطي ذاك المستخدم أذوناتٍ إدارية خاصة عليه.

على سبيل المثال، إذا أردت إعطاء المستخدم melissa أذوناتٍ إدارية للمشاركة share: فعليك تعديل الملف etc/samba/smb.conf/ وإضافة الأسطر الآتية تحت القيد [share]:

```
admin users = melissa
```

بعد تعديل الملف etc/samba/smb.conf/، أعد تشغيل سامبا كي تأخذ التعديلات مجراها:

sudo restart smbd sudo restart nmbd

ملاحظة: لكي تعمل «read list» و «write list»، لا يجب أن يكون نمط حماية المستخدم في سامبا مضبوطًا إلى security = share.

ضُبِط سامبا الآن ليحدد أيّة مجموعات تملك الوصول إلى مجلد مُشارَك، يجب الآن تحديث أذونات نظام الملفات.

نظام أذونات لينُكس التقليدي لا يترابط جيدًا مع قوائم التحكم بالوصول في ويندوز NT نظام أذونات لينُكس التقليدي لا يترابط جيدًا مع قوائم التحكم بالوصول في ويندوز POSIX اختصارًا ACLs)؛ لحسن الحيظ، توجد ACLs على ACLs في خواديم أوبنتو موفرةً تحكمًا أفضل؛ على سبيل المثال، للسماح باستخدام ACLs على /etc/fstab فعدِّل الملف EXT3، فعدِّل الملف fetc/fstab/ وأضف الخيار acl كما يلى:

UUID=66bcdd2e-8861-4fb0-b7e4-e61c569fe17d /srv ext3 noatime,relatime,acl 0 $\,$ 1

ثم أعد وصل القسم:

sudo mount -v -o remount /srv

ملاحظة: تفترض الأوامر السابقة أن srv/ على قسمٍ مختلف؛ إذا كان srv/، أو أي مسار آخر تختار مشاركته، هو جزء من قسم الجذر /، فربما عليك إعادة إقلاع النظام. لمطابقة ضبط سامبا، فستُعطى المجموعة sysadmin أذونات القراءة والكتابة والتنفيذ إلى srv/samba/share، وستُعطى المجموعة qa إذنَيّ القراءة والتنفيذ؛ وستُملَك الملفات من المستخدم melissa. أدخِل الأوامر الآتية فى الطرفية:

```
sudo chown -R melissa /srv/samba/share/
sudo chgrp -R sysadmin /srv/samba/share/
sudo setfacl -R -m g:qa:rx /srv/samba/share/
```

ملاحظة: الأمر setfacl السابق يعطي أذونات التنفيذ إلى جميع الملفات في المجلد srv/samba/share، ربما يكون أو لا يكون هذا ما تريده.

الآن من عميل ويندوز، يجب أن تلاحظ تطبيق الأذونات الجديدة للملف؛ راجع صفحات دليل setfacl و POSIX ACLs.

ج. ملف ضبط سامبا لبرمجية AppArmor

يأتي أوبنتو مع وحدة الحماية AppArmor، الذي يوفر تحكمًا مقيّدًا للوصول؛ ملف الضبط الافتراضي الخاص ببرمجية AppArmor لخدمة سامبا يجب أن يلائم ضبطك، للمزيد من التفاصيل حول استخدام AppArmor راجع «الفصل التاسع - الحماية».

هنالـك ملفـات ضبط افتراضـية لكلـي usr/sbin/smbd/ و usr/sbin/nmbd/ (الملفـات الثنائية لعفريت سامبا) كجزءٍ من حزمة apparmor-profiles؛ أدخِـل الأمر الآتي من الطرفيـة لتثبيت الحزمة:

sudo apt-get install apparmor-profiles apparmor-utils

افتراضيًا، تكون ملفات الضبط لعفريتي smbd و smbd في وضع «البناء» مما يسمح لخدمة سامبا بالعمل دون تعديل ملف الضبط، وستُسجَّل الأخطاء فقط؛ لجعل ملف ضبط smbd في وضع «الإجبار»، ولكي يعمل سامبا كما يجب، فيجب أن يُعدَّل ملف الضبط لتضمين المجلدات التى تمت مشاركتها.

عدِّل ملف etc/apparmor.d/usr.sbin.smbd/ مضيفًا معلومات [share]:

```
/srv/samba/share/ r,
/srv/samba/share/** rwkix,
```

ضع الملف في وضع «الإجبار» وأعد تحميله:

```
sudo aa-enforce /usr/sbin/smbd
cat /etc/apparmor.d/usr.sbin.smbd | sudo apparmor_parser -r
```

يجب أن تكون قادرًا على قراءة وكتابة وتنفيذ الملفات في المجلد المُشارَك كالمعتاد، لكن smbd يملك الآن حق الوصول إلى الملفات والمجلدات المضبوطة فقط؛ تأكد من إضافة القيود لكل مجلد تضبط مشاركته في سامبا؛ وستسجل أيضًا أيّة أخطاء إلى var/log/syslog/.

د. مصادر

- الفصل الثامن عشر من «Samba HOWTO Collection» مخصصٌ للحماية.
- للمزيد من المعلومات حول Samba و ACLs، راجع الصفحة «Samba ACLs».
 - راجع أيضًا صفحة ويكي أوبنتو «Samba».

0. استخدام سامبا كمتحكم في النطاق

على الرغم من أن سامبا لا يمكن أن يكون Windows من أن سامبا لا يمكن أن يكون PDC) Controller (PDC)، لكن يمكن أن يُضبَط خادوم سامبا ليظهر كمتحكم من نمط NT4؛ ميزة لهذا الضبط هي قابلية جعل تصاريح المستخدمين والحواسيب مركزية؛ يمكن أيضًا أن يَستخدم سامبا عدِّة أنواع من السند الخلفي (backends) لتخزين بيانات المستخدم.

ا. متحكم رئيسي بالنطاق

يشرح هذا القسم طريقة ضبط سامبا ليعمل كمتحكم رئيسي بالنطاق (PDC) باستخدام السند الخلفى الافتراضى smbpasswd.

أُولًا، ثبَّت سامبا و libpam-smbpass لمزامنة حسابات المستخدمين؛ وذلك بإدخال الأمر الآتى فى الطرفية:

sudo apt-get install samba libpam-smbpass

ثم اضبط سامبا بتعدیل الملف etc/samba/smb.conf/؛ حیث یجب أن یُضبَط نمط security ویجب أن تتعلق workgroup بمنظمتك:

```
workgroup = EXAMPLE
...
security = user
```

في قسم «Domains» المحاط بتعليقات، أضف أو أزل التعليق عمَّا يلي (قُسِّم آخر سطر إلى قسمين ليتسع في عرض الصفحة):

```
domain logons = yes
logon path = \\%N\%U\profile
logon drive = H:
logon home = \\%N\%U
logon script = logon.cmd
add machine script = sudo /usr/sbin/useradd -N -g machines -c

→ Machine -d /var/lib/samba -s /bin/false %u
```

ملاحظة: إذا أردت عدم استخدام «Roamin Profiles» فاترك الخيارين «logon home» و «logon path» مسبوقَين بتعليق.

- domain logons: يــوفر خدمــة netlogon ممــا يجعــل ســامبا يتصــرف كمتحكــم بالنطاق.
- logon path: يضع ملف profile الخاص بويندوز في مجلد المنزل للمستخدم؛ من الممكن ضبط مشاركة [profiles] ووضع كل ملفات profile فى مجلد واحد.
 - logon home: تحدید مکان مجلد المنزل.
- logon script: تحديد السكربت الذي يُشغَّل محليًا بعد أن يُسجِّل المستخدم دخوله؛
 يجب أن يوضع السكربت في مشاركة [netlogon].
- add machine script: السكربت الذي يُنشِئ تلقائيًا الحساب add machine script: الضروري لكي تنضم محطة العمل (workstation) إلى النطاق.

في هذا المثال، أُنشِئت المجموعة machines بالأداة addgroup؛ راجع الفصل التاسع قسم «إضافة وحذف المستخدمين» لمزيدٍ من التفاصيل.

أزل التعليق عن مشاركة [homes] للسماح بربط logon home:

```
[homes]
  comment = Home Directories
  browseable = no
  read only = no
  create mask = 0700
  directory mask = 0700
  valid users = %S
```

بعد أن يُضبَط كمتحكم بالنطاق، يجب أن تُضبَط الآن المشاركة [netlogon]، أزل التعليق عما يلى لتفعيل تلك المشاركة:

```
[netlogon]
  comment = Network Logon Service
  path = /srv/samba/netlogon
  guest ok = yes
  read only = yes
  share modes = no
```

ملاحظة: مسار مشاركة netlogon الافتراضي هو home/samba/netlogon؛ لكن وفقًا لمعيار هيكلة نظام الملفات (FHS)، إن Srv/ هو المسار الصحيح للبيانات الموفرة من الخادوم. أنشِئ الآن مجلد netlogon وملف سكربت logon.cmd فارغًا (حاليًا):

sudo mkdir -p /srv/samba/netlogon
sudo touch /srv/samba/netlogon/logon.cmd

يمكنـك إدخـال أوامـر سـكربت Windows Logon فـي ملـف logon.cmd لتخصـيص بيئة العميل.

أعد تشغيل سامبا لتفعيل المتحكم بالنطاق الجديد:

sudo restart smbd sudo restart nmbd

فى النهاية، هنالك بعض الأوامر الإضافية لضبط الحقوق الملائمة.

لما كان حساب الجذر معطلًا افتراضيًا، ولكي تنضم محطة عمل إلى النطاق، فيجب أن تُربَط مجموعة في النظام إلى مجموعة Windows Domain Admins؛ أدخِل الأمر الآتي الذي يستخدم الأداة net:

sudo net groupmap add ntgroup="Domain Admins" \
unixgroup=sysadmin rid=512 type=d

ملاحظة: عدِّل sysadmin إلى المجموعة التي تفضلها؛ وأيضًا يجب أن يكون المستخدم الذي ينضم إلى النطاق عضوًا في المجموعة sysadmin ومجموعة النظام admin، التي تسمح باستخدام sudo.

إذا لـم يحصـل المسـتخدم علـى تصـاريح سـامبا بعـد؛ فيمكنـك إضـافتها باسـتخدام الأداة smbpasswd، لا تنسَ تعديل اسم sysadmin ليلائم نظامك:

sudo smbpasswd -a sysadmin

أيضًا، يجب أن تكون الحقوق المعطاة إلى مجموعة Domain Admins مُحدَّدةً للسماح المقطاة إلى مجموعة machine script والوظائف الإدارية الأخرى) بأن تعمل؛ ويمكن فعل ذلك بالأمر:

net rpc rights grant -U sysadmin "EXAMPLE\Domain Admins" \
SeMachineAccountPrivilege SePrintOperatorPrivilege \
SeAddUsersPrivilege SeDiskOperatorPrivilege \
SeRemoteShutdownPrivilege

يجب أن تكون الآن قادرًا على ضم عملاء ويندوز إلى النطاق بنفس الطريقة التي ينضمون فيها إلى نطاق NT4 يعمل على خادوم ويندوز.

ب. متحكم احتياطي بالنطاق

بوجود متحكم رئيسي بالنطاق (PDC) في الشبكة، فمن الأفضل وجود متحكم احتياطي بالنطاق (BDC) أيضًا؛ مما يسمح باستيثاق العملاء في حال أصبح المتحكم الرئيسي غير متوفر.

عندما تضبط سامبا كمتحكم احتياطي، فستحتاج إلى آلية لمزامنة معلومات الحسابات مع المتحكم الرئيسي؛ هنالك عدِّة طرق لفعل ذلك تتضمن scp، أو rsync، أو باستخدام Passdb كسند passdb خلفي.

استخدام LDAP هو أكثر الطرق مرونةً لمزامنة معلومات الحسابات، لأن كلا المتحكمَين بالنطاق يستخدمان نفس المعلومات في الوقت الحقيقي؛ لكن إعداد خادوم LDAP هو أمرٌ زائد التعقيد لشبكة تحتوي عددًا قليلًا من حسابات المستخدمين والحواسيب؛ راجع القسم «استخدام سامبا مع LDAP» للتفاصيل.

أُولًا، ثبِّت samba و libpam-smbpass، وذلك بإدخال الأمر الآتى في الطرفية:

```
sudo apt-get install samba libpam-smbpass
```

عدِّل الآن ملف etc/samba/smb.conf/ وأزل التعليق عمَّا يلى في قسم [global]:

```
workgroup = EXAMPLE
...
security = user
```

فى قسم Domains المحاط بتعليق، أضف أو أزل التعليق عن:

```
domain logons = yes
domain master = no
```

تأكد أن المستخدم لديه الحقوق لقراءة الملفات في var/lib/samba؛ على سبيل المثال، للسماح لمجموعة admin بنقل الملفات عبر scp، فأدخِل الأمر:

```
sudo chgrp -R admin /var/lib/samba
```

ثم، زامن حسابات المستخدمين، باستخدام scp لنسخ مجلد var/lib/samba/ من PDC:

sudo scp -r username@pdc:/var/lib/samba /var/lib

ملاحظة: استبدل username باسم مستخدم صالح، و pdc باسم PDC أو عنوان IP له.

ثم في النهاية، أعِد تشغيل سامبا:

sudo restart smbd
sudo restart nmbd

يمكنك اختبار عمل متحكم النطاق الاحتياطي بإيقاف عفريت سامبا في PDC، ثم محاولة تسجيل الدخول من عميل ويندوز موجود فى النطاق.

شيء آخر لتبقيه في بالك أنَّه إذا ضُبِط الخيار logon home إلى مجلد في PDC، فإذا أصبح PDC غير متوفرٍ، فإن الوصول إلى قرص المنزل للمستخدم سيصبح متعذرًا؛ لهذا السبب من الأفضل ضبط logon home ليقبع في خادوم ملفات منفصل عن PDC و BDC.

ج. مصادر

الفصل الرابع والفصل الخامس من «Samba HOWTO Collection» يشرحان طريقة
 ضبط خادوم سامبا ليكون متحكمًا رئيسيًا واحتياطيًا بالنطاق على التوالى وبالترتيب.

٦. دمج سامبا مع Active Directory

ا. الوصول إلى مشاركة سامبا

استخدام آخر لخدمة سامبا هو الاندماج مع شبكة ويندوز موجودة مسبقًا، وبعد أن يصبح سامبا جزءًا من نطاق Active Directory، فيمكن لخدمة سامبا توفير خدمات مشاركة الملفات والطباعة إلى مستخدمي AD.

أبسـط طريقــة للانضــمام إلــى نطــاق AD هــي اســتخدام Likewise-open؛ لإرشــادات تفصيلية، انظر إلى «Likewise Open Installation and Administration Guide».

بعد أن يصبح جزءًا في نطاق Active Directory؛ أُدخِل الأمر الآتي في الطرفية:

```
sudo apt-get install samba smbfs smbclient
```

ثم عدِّل الملف etc/samba/smb.conf/ مُغيِّرًا:

```
workgroup = EXAMPLE
...
security = ads
realm = EXAMPLE.COM
...
idmap backend = lwopen
idmap uid = 50-999999999
idmap gid = 50-999999999
```

أعد تشغيل سامبا لتأخذ التعديلات الجديدة تأثيرها:

```
sudo restart smbd
sudo restart nmbd
```

يجب أن تكون الآن قادرًا على الوصول إلى أي من مشاركات سامبا من عميل Windows؛ لكن للتأكد من إعطاء مستخدمي أو مجموعات AD الملائمة الوصول إلى مجلد مشترك؛ راجع القسم «تأمين خادوم سامبا لتخديم الملفات والطباعة» لمزيدٍ من التفاصيل.

ب. الوصول إلى مشاركة ويندوز

بعد أن أصبح خادوم سامبا جزءًا من نطاق Active Directory فتستطيع الوصول إلى أيّة مشاركات من خادوم ويندوز:

أدخِل الأمر الآتي في الطرفية لوصل مشاركة من ويندوز:

mount.cifs //fs01.example.com/share mount_point

من الممكن الوصول إلى مشاركات على حواسيب ليست جزءًا من نطاق AD، لكن يجب توفير اسم مستخدم وكلمة مرور للوصول إليها.

لوصل مشاركة مجلد أثناء الإقلاع، أضف قيدًا في ملف etc/fstab/؛ على سبيل المثال:

//192.168.0.5/share /mnt/windows cifs
auto,username=steve,password=secret,rw 0 0

طريقة أخرى لنسخ الملفات من خادوم ويندوز هي استخدام الأداة smbclient؛ فلعرض الملفات في مشاركة ويندوز:

smbclient //fs01.example.com/share -k -c "ls"

لنسخ ملف من مشاركة، اكتب الأمر:

smbclient //fs01.example.com/share -k -c "get file.txt"

الأمر السابق سينسخ الملف file.txt إلى مجلد العمل الحالي.

ولنسخ ملف إلى المشاركة:

smbclient //fs01.example.com/share -k -c "put /etc/hosts hosts"

الأمر السابق سينسخ الملف etc/hosts/ إلى /etc/hosts//

الخيار c- المُستخدَم في الأوامر السابقة يسمح لك بتنفيذ أمر smbclient مباشرةً؛ وهذا يفيد في كتابة السكربتات والعمليات البسيطة على الملفات؛ للدخول إلى مِحَث <\ .smb: مثل محث FTP حيث تُنفَّذ أوامر لمعالجة الملفات العادية والمجلدات، فنفِّذ الأمر:

smbclient //fs01.example.com/share -k

ج. مصادر

- لخياراتٍ إضافية للأمر smbclient، راجع صفحة الدليل man smbclient.
 - صفحة دليل man mount.cifs هي أيضًا مرجع مفيد لمعلومات تفصيلية.

19

النسخ الاحتياطي

هنالك عدِّة طرق لنسخ تثبيت أوبنت و احتياطيًا؛ أهـم مـا هنالـك بالنسـبة إلـى النسـخ الاحتياطية هو تطوير «خطة نسخ احتياطي» تحتوي على ماذا سيُنسَخ احتياطيًّا، وأين سيُنسَخ، وكيف سيُسترجَع.

ستشرح الأقسام الآتية طرقًا مختلفة لإنجاز هذه المهام.

ا. سكربتات شِل

إحدى أبسط الطرق لنسخ نظام احتياطيًّا هي استخدام «سكربت شِل» (shell script)؛ على سبيل المثال، يمكن أن يُستخدَم سكربت لضبط أيّة مجلدات يجب أن تُنسَخ احتياطيًّا، وتُمرَّر هذه المجلدات كوسائط إلى الأداة tar، التي ستُنشِئ ملف أرشيف؛ ويمكن أن يُنقَل ذاك الملف أو ينُسَخ إلى مكانٍ آخر؛ ويمكن أن يُنشَأ أيضًا الأرشيف في نظام بعيد عبر NFS.

الأداة tar تُنشِئ ملف أرشيف واحد من عدِّة ملفات أو مجلدات؛ يمكن أيضًا للأداة rar تمرير الملفات عبر أدوات ضغط، وهذا سيؤدي بدوره إلى تقليل حجم ملف الأرشيف.

ا. سكربت شِل بسيط

السكربت الآتي يستخدم tar لإنشاء ملف أرشيف في نظام ملفات NFS موصول عن بعد؛ يُحدَّد اسم الأرشيف باستخدام أدوات إضافية تعمل من سطر الأوامر:

```
#!/bin/sh
# Backup to NFS mount script.
# What to backup.
backup files="/home /var/spool/mail /etc /root /boot /opt"
# Where to backup to.
dest="/mnt/backup"
# Create archive filename.
day=$(date +%A)
hostname=$(hostname -s)
archive_file="$hostname-$day.tgz"
# Print start status message.
echo "Backing up $backup_files to $dest/$archive_file"
date
echo
# Backup the files using tar.
tar czf $dest/$archive file $backup files
# Print end status message.
echo
echo "Backup finished"
date
# Long listing of files in $dest to check file sizes.
ls -lh $dest
```

- \$backup_files: متغير يحتوي على قائمة بأيّة مجلدات تود أن تنسخها احتياطيًّا؛ يجب تعديل هذه القائمة لتناسب احتياجاتك.
- \$day: متغير يحتوي على اسم اليوم من الأسبوع (مثل Monday، أو Tuesday، أو Wednesday... إلخ.)؛ وسيُستخدَم لإنشاء ملف أرشيف لكل يوم من الأسبوع، مما يعطي تاريخًا للنسخ الاحتياطي هو سبعة أيام؛ هنالك طرقٌ أخرى للقيام بذلك بما فيها استخدام الأداة date.
- thostname \$\text{shostname}\$: متغير يحتوي على الاسم القصير للمضيف؛ استخدام اسم المضيف في اسم
 ملف الأرشيف يُمكِّنك من وضع ملفات الأرشيف اليومية من عدِّة خواديم في نفس المجلد.
 - archive_file: الاسم الكامل لملف الأرشيف.
- dest: الوجهة التي سيُخزَّن فيها ملف الأرشيف؛ يجب أن يكون المجلد موجودًا وفي هذه الحالة موصولًا قبل تنفيذ أمر النسخ الاحتياطي؛ راجع قسم «نظام ملفات الشبكة (NFS)» لمزيد من التفاصيل عن استخدام NFS.
- status messages: الرسائل الاختيارية التي ستُطبَع إلى الطرفية باستخدام الأمر echo.

tar czf \$dest/\$archive_file \$backup_files: أمر tar czf \$dest/\$

- الخيار c: إنشاء أرشيف.
- الخيار z: تمرير الملف الناتج عبر الأداة gzip لضغط الأرشيف.
- الخيار f: الإخراج إلى ملف أرشيف؛ عدا ذلك، سيرسِل الأمر tar مخرجاته إلى
 مجرى الخرج القياسى.
- Is -lh \$dest: عبارة اختيارية تطبع قائمة تفصيلية (l-) بتنسيق سهل القراءة للبشر (h-) لمحتويات مجلد الهدف، هذا الأمر مفيدٌ للتحقق السريع من الحجم التخزيني لملف الأرشيف؛ هذا التحقق ليس بديلًا عن اختبار ملف الأرشيف نفسه!

هذا مثالٌ بسيطٌ عن سكربت شِل للنسخ الاحتياطي؛ لكن هنالك العديد من الخيارات التي يمكن تضمينها في مثل هكذا سكربت، راجع قسم «مصادر» في هذا الفصل للحصول على روابط تُوفِّر معلومات تفصيلية عن كتابة سكربتات شِل.

ب. تنفيذ السكربت

التنفيذ من الطرفية

أبسط طريقة لتنفيذ سكربت النسخ الاحتياطي السابق هي نسخ ولصق محتوياته في ملف باسم backup.sh على سبيل المثال، ثم تنفيذ ما يلى من الطرفية:

sudo bash backup.sh

هذه طريقة رائعة لاختبار أن كل شيء يعمل على ما يرام في السكربت.

التنفيذ عبر المهام المجدولة (cron)

يمكن استخدام الأداة cron لأتمتة تنفيذ السكربت، يسمح عفريت cron بتنفيذ السكربتات أو الأوامر في أوقات وتواريخ محددة مسبقًا.

يُضبَط cron عبر قيود في ملف crontab؛ تنقسم ملفات crontab إلى حقول:

m h dom mon dow command

- الحقل m: الدقيقة التي سيُنفَّذ عندها الأمر؛ تتراوح القيمة بين ٠ و ٥٩.
- الحقل h: الساعة التي سيُنفَّذ عندها الأمر؛ تتراوح القيمة بين · و ٢٣.
 - الحقل dom: يوم الشهر الذي سينُفَّذ عنده السكربت.
 - الحقل mon: الشهر الذي سيُنفَّذ عنده السكربت، بين ١ و ١٢.
- الحقل dow: يوم الأسبوع الذي سيُنفَّذ عنده الأمر، تتراوح قيمته بين و ٧؛ حيث يمكن تحديد يوم الأحد باستخدام أو ٧، حيث يجوز استخدام كلا القيمتين.
 - الحقل command: الأمر الذي سيُنفَّذ.

يجب استخدام الأمر crontab -e لإضافة أو تعديل المدخلات في ملف crontab؛ أيضًا يجب عرض محتويات الملف crontab باستخدام الأمر crontab -l.

أدخِل الأمر الآتي في الطرفية لتنفيذ سكربت backup.sh السابق باستخدام cron:

sudo crontab -e

ملاحظة: استخدام sudo مع الأمر crontab -e سيُعدِّل جدول المهام للمستخدم الجذر؛ هذا ضروريُّ إذا كنت تنسخ مجلدات احتياطيًا لا يملك وصولًا إليها عدا المستخدم الجذر.

أضف القيد الآتي إلى ملف crontab:

m h dom mon dow command
0 0 * * * bash /usr/local/bin/backup.sh

يجب أن يُنفَّذ سكربت backup.sh كل يوم في تمام الساعة 12:00 AM يجب

ملاحظة: يجب نسخ سكربت backup.sh إلى مجلد usr/local/bin/ لكي يعمل القيد السابق عملًا صحيحًا؛ يمكن أن يقبع السكربت في أي مكان في نظام الملفات، وكل ما عليك فعله هو تعديل المسار المذكور في القيد أعلاه بما يلائم مكان وجوده.

ج. الاستعادة من أرشيف

بعد إنشاء الأرشيف، فمن المهم تجربته؛ يمكن أن يُجرَّب الأرشيف بعرض قائمة بالملفات التى يحتويها؛ لكن أفضل طريقة للاختبار هى استعادة ملف من الأرشيف.

يمكنك تنفيذ الأمر الآتى لعرض قائمة بمحتويات الأرشيف:

tar -tzvf /mnt/backup/host-Monday.tgz

لاستعادة ملف من الأرشيف إلى مجلد مختلف، أدخِل الأمر:

tar -xzvf /mnt/backup/host-Monday.tgz -C /tmp etc/hosts

يوجه الخيار C- الأمر tar ليستخرج الملفات إلى مجلد محدد؛ حيث سيستخرج الأمر السابق الملف -C للمرابع الأمر السابق الملف /etc/hosts إلى tar إنشاء هيكلة المجلدات التي تحتوي الملفات.

لاحظ أيضًا أن الشرطة المائلة / في أول المسار قد أزيلت من المسار المُستخرَج إليه.

لاستعادة كل الملفات من الأرشيف، أدخِل الأمرين:

cd /
sudo tar -xzvf /mnt/backup/host-Monday.tgz

ملاحظة: سيكتب الأمر السابق فوق الملفات في نظام الملفات.

د. مصادر

- للمزيـد مـن المعلومــات حــول كتابــة ســكربتات الشِــل، راجــع «-Advanced Bash». Scription Guide».
- كتاب «Teach Yourself Shell Programming in 24 Hours» متوفر على الإنترنت، وهو مصدر ممتازيشرح كتابة سكربتات الشل.
 - صفحة الويكى «CronHowto» تحتوى على تفاصيل عن خيارات cron المتقدمة.
 - راجع دلیل GNU tar للمزید من خیارات
- صفحة ويكيبيديا «Bachup Rotation Scheme» تحتوي على معلومات عن أنماط أخرى للنسخ الاحتياطي.
- يستخدم سكربت الشِل الأداةَ tar لإنشاء الأرشيف، لكن هنالك أدواتٌ سطريةٌ أخرى يمكن استعمالها، على سبيل المثال:
 - cpio: يُستخدَم لنسخ الملفات إلى ومن الأرشيفات.
- dd: جزء من حزمة coreutils، الذي هو أداة منخفضة المستوى تستطيع نسخ البيانات من صيغة لأخرى.
- rsnapshot: أداة لأخذ snapshot لنظام الملفات تُستخدَم لإنشاء نسخ من كامل نظام الملفات.
 - rsync: أداة مرنة تُستخدَم لإنشاء نسخ تراكمية من الملفات.
- وبالطبع، كتاب «سطر أوامر لينُكس» يحتوي على شرحٍ تفصيلي لأغلبية المواضيع التي ناقشناها ها هنا.

٢. دورة الأرشيف

يسمح السكربت المشروح في القسم الأول من هذا الفصل بسبعة أرشيفات مختلفة فقط؛ ربما يكفي هذا لخادوم لا تتغير البيانات التي فيه كثيرًا؛ أما لو كان يملك الخادوم كميةً كبيرةً من البيانات، فيجب استخدام مخطط معقد للدورات.

ا. دورة أرشيفات NFS

سنعدِّل في هذا القسم السكربت السابق لتطبيق مخطط الجد-الأب-الابن (شهريًا-أسبوعيًا-يوميًا):

- ستُنشَأ نسخ احتياطية يومية من الأحد إلى الجمعة.
- ستُأخذ نسخة احتياطية أسبوعية في يوم السبت مما يمنحك أربع نسخ احتياطية
 أسبوعية في الشهر.
- ستُأخذ نسخة احتياطية شهرية في أول كل شهر وتكون الدورة شهرين بناءً إذا ما كان
 رقم الشهر فرديًا أو زوجيًا.

هذا هو السكريت:

```
#!/bin/bash
# Backup to NFS mount script with
# grandfather-father-son rotation.
# What to backup.
backup files="/home /var/spool/mail /etc /root /boot /opt"
# Where to backup to.
dest="/mnt/backup"
# Setup variables for the archive filename.
day=$(date +%A)
hostname=$(hostname -s)
# Find which week of the month 1-4 it is.
day_num=$(date +%d)
if (( $day_num <= 7 )); then
          week file="$hostname-week1.tgz"
elif (( $day_num > 7 && $day_num <= 14 )); then
          week_file="$hostname-week2.tgz"
elif (( $day_num > 14 && $day_num <= 21 )); then
          week_file="$hostname-week3.tgz"
elif (( $day_num > 21 && $day_num < 32 )); then
          week_file="$hostname-week4.tgz"
fi
# Find if the Month is odd or even.
month num=$(date +%m)
month=$(expr $month_num % 2)
if [ $month -eq 0 ]; then
         month_file="$hostname-month2.tgz"
else
         month file="$hostname-month1.tgz"
fi
```

```
# Create archive filename.
if [ $day_num == 1 ]; then
  archive_file=$month_file
elif [ $day != "Saturday" ]; then
          archive file="$hostname-$day.tgz"
else
  archive file=$week file
fi
# Print start status message.
echo "Backing up $backup_files to $dest/$archive_file"
date
echo
# Backup the files using tar.
tar czf $dest/$archive file $backup files
# Print end status message.
echo
echo "Backup finished"
date
# Long listing of files in $dest to check file sizes.
ls -lh $dest/
```

يمكن تنفيذ هذا السكربت بنفس آلية التنفيذ في القسم السابق «تنفيذ السكربت».

عادة جيدة هي أخذ وسائط تخزين النسخ الاحتياطية خارج مكان العمل تحسبًا لوقوع كارثة؛ في مثال سكربت الشِل؛ وسيط التخزين هو خادوم آخر يوفر مشاركة NFS؛ في مثل هذه الحالة، لن يكون خيارًا عمليًا نقل خادوم NFS إلى موقع آخر؛ لكن بناءً على سرعة الاتصال يمكنك نسخ ملف الأرشيف عبر خط WAN إلى خادوم في مكان آخر.

خيار آخر هو نسخ ملف الأرشيف على قرص صلب خارجي يمكن أن يؤخذ بعد ذلك خارج الموقع؛ ولما كانت أسعار الأقراص الصلبة الخارجية تستمر بالانخفاض، فربما يكون ملائمًا استخدام قرصين صلبين لكل مستوى من مستويات الأرشفة؛ هذا سيسمح بوجود قرص صلب خارجي موصول إلى خادوم النسخ الاحتياطي، وآخر في مكانٍ بعيد.

ب. محركات الأشرطة الممغنطة

يمكن استخدام شريط ممغنط (tape) بدلًا من مشاركة NFS، يُسهِّل استخدام الأشرطة الممغنطة دورات الأرشيفات؛ ويجعل أخذ وسائط التخزين خارج الموقع أمرًا هيئًا.

القسم الخاص باسم الملف في السكربت لن يكون ضروريًا عند استخدام الأشرطة، لأن البيانات تُرسَل مباشرةً إلى الشريط؛ هنالك حاجة لبعض الأوامر للتعديل على الأشرطة، يتم ذلك باستخدام الأداة mt، التى تُستخدَم للتحكم بالأشرطة الممغنطة وهى جزء من حزمة cpio.

هذا هو سكربت الشِل المعدَّل لاستخدام شريط ممغنط:

```
# Print start status message.
echo "Backing up $backup_files to $dest"
date
echo

# Make sure the tape is rewound.
mt -f $dest rewind

# Backup the files using tar.
tar czf $dest $backup_files

# Rewind and eject the tape.
mt -f $dest rewoffl

# Print end status message.
echo
echo "Backup finished"
date
```

ملاحظة: اسم الجهاز الافتراضي لشريط SCSI ممغنط هو dev/st0/؛ استخدم مسار الجهاز الملائم لنظامك في السكربت السابق.

الاستعادة من شريط ممغنط هي نفس عملية الاستعادة من ملف؛ ببساطة أعد لَفّ الشرط واستخدم مسار الجهاز بدلًا من مسار ملف؛ على سبيل المثال، لاستعادة ملف etc/hosts/! إلى /tmp/etc/hosts/:

```
mt -f /dev/st0 rewind
tar -xzf /dev/st0 -C /tmp etc/hosts
```

۳. برنامج Bacula

إن Bacula هـو برنامـج للنسـخ الاحتيـاطي يسـمح لـك بالنسـخ والاسـتعادة والتحقـق مـن البيانات عبر الشبكة؛ هنالك عملاء Bacula للينُكس وويندوز وماك X OS X، مما يجعله حلَّا متعدد المنصات للنسخ الاحتياطي.

ا. لمحة عن Bacula

يتألف Bacula من عدِّة مكونات وخدمات تُستخدَم لإدارة أيَّة ملفات لتُنسَخ وأماكن النسخ:

- Bacula Director: خدمـة تتحكـم بجميـع عمليـات النسـخ الاحتيـاطي والاسـتعادة والتحقق والأرشفة.
- Bacula Console: برنامج يسمح بالتواصل مع Director؛ هنالك ثلاثة إصدارات من Console:
 - نسخة نصية تعتمد على سطر الأوامر.
 - واجهة رسومية متناغمة مع غنوم وتَستخدم +GTK.
 - واجهة رسومية تعتمد على wxWidgets.
- Bacula File: ويُعرَف أيضًا بعميل Bacula؛ يُثبَّت هذا التطبيق على الأجهزة التي ستُنسَخ احتياطيًا، وهو مسؤول عن البيانات التي تُطلَب من Director.
- Bacula Storage: التطبيق الذي يجري عملية تخزين واستعادة البيانات من وإلى الوسائط التخزينية.

- Bacula Catalog: مسؤول عن صيانة فهارس الملفات وقواعد بيانات الحجوم لجميع الملفات التي نُسِخَت احتياطيًا، مما يُمكِّن تحديد المكان والاستعادة السريعة للملفات المؤرشـفة؛ يـدعم Catalog ثلاثـة محركـات قواعـد بيانـات مختلفـة هـي SQLite و PostgreSQL.
- Bacula Monitor: يسـمح بمراقبـة عمـل Director، وعفـاريت الملفـات والتخزيـن؛ يتوفر Monitor حاليًا كتطبيق +GTK فقط.

يمكن أن تُشغَّل هذه الخدمات والتطبيقات في عدِّة خواديم وعملاء، أو يمكن تثبيتها على جهاز واحد إذا كانت ستأخذ نسخةً احتياطيةً لقرص واحد فقط.

ب. التثبيت

ملاحظة: إذا كنت تستخدم MySQL أو PostgreSQL كقاعدة بيانات، فيجب أن تملك أولًا تلك الخدمات؛ إذ لن يثبتها Bacula.

هنالك عدِّة حزم تحتوى على مختلف مكونات Bacula، أدخِل الأمر الآتي لتثبيت Bacula:

sudo apt-get install bacula

يَستخدم التثبيت الافتراضي لحزمة bacula قاعدة بيانات MySQL لتطبيق Catalog؛ في التخدم التثبيت العزمــة -bacula لتطــبيق Catalog، فثبًــت الحزمــة -bacula إذا أردت اســتخدام director-sqlite على التوالى وبالترتيب.

ستُسأل أثناء التثبيت عن توفير تصاريح لمدير قاعدة البيانات ومالك قاعدة بيانات؛ راجع bacula؛ سيحتاج مدير قاعدة البيانات؛ لمزيدٍ من المعلومات.

ج. الضبط

ملفات ضبط Bacula منسقة بناءً على «موارد» تشتمل على «تعليمات» محاطة بقوسين معقوفين «{}»؛ ولكل مكون من مكونات Bacula ملف منفصل في مجلد etc/bacula/.

يجب أن تُصرِّح مختلف مكونات Bacula عن نفسها لبعضها بعضًا؛ وهذا يتم باستخدام التعليمة password؛ على سبيل المثال، كلمة مرور مورد Storage في ملف etc/bacula/ba. cula-dir.conf يجب أن تُطابِق كلمة مرور Director في cula-dir.conf.

افتراضيًا، تكون هنالك مهمة نسخ احتياطي اسمها Client1 لأرشفة Bacula Catalog؛ إذا كنت تخطط لاستخدام الخادوم للنسخ الاحتياطي لأكثر من عميل، فعليك تعديل اسم هذه المهمة إلى شيء أكثر وصفًا؛ لتغيير الاسم، عدِّل الملف etc/bacula/bacula-dir.conf؛

```
#
# Define the main nightly save backup job
# By default, this job will back up to disk in
Job {
   Name = "BackupServer"
   JobDefs = "DefaultJob"
   Write Bootstrap = "/var/lib/bacula/Client1.bsr"
}
```

ملاحظة: يغيّر المثال السابق اسم المهمة إلى BackupServer مما يطابق اسم المضيف للخادوم؛ استبدل الكلمة BackupServer باسم المضيف الملائم عندك، أو اسم أكثر وصفًا. يمكن استخدام Console لإنشاء طلبية لبرمجية Director عن المهام؛ لكن لكي تستخدم يمكن استخدام Sbacula؛ وذلك بإدخال بإدخال الأمر الآتى فى الطرفية:

sudo adduser \$username bacula

ملاحظة: استبدل susername\$ باسم المستخدم الفعلي؛ وإذا أضفت المستخدم الحالي إلى المجموعة، فعليك تسجيل الخورج ثم إعادة تسجيل الدخول مرةً أخرى لتأخذ الأذونات الجديدة مفعولها.

د. نسخة احتياطية محلية

يشرح هذا القسم كيف تأخذ نسخة احتياطية لمجلدات محددة على مضيف واحد إلى شريط ممغنط محلى.

أُولًا، يجب ضبط جهاز Storage؛ وذلك بتعديل etc/bacula/bacula-sd.conf) وإضافة:

```
Device {
    Name = "Tape Drive"
    Device Type = tape
    Media Type = DDS-4
    Archive Device = /dev/st0
    Hardware end of medium = No;
    AutomaticMount = yes;  # when device opened, read
it
    AlwaysOpen = Yes;
    RemovableMedia = yes;
    RandomAccess = no;
    Alert Command = "sh -c 'tapeinfo -f %c | grep TapeAlert'"
}
```

هــذا المثــال يســتخدم شــريطًا ممغنطًــا مــن نــوع 4-DDS؛ عــدِّل قيمــة Media Type و Archive Device لتُطابق عتادك.

يمكنك أيضًا إزالة التعليق عن أحد الأمثلة في الملف.

بعد تعديل etc/bacula/bacula-ds.conf/، فيجب إعادة تشغيل عفريت Storage:

```
sudo service bacula-sd restart
```

أضف الآن مورد Storage إلى ملف Storage إلى ملف etc/bacula/bacula-dir.conf/ لاستخدام الجهاز الجديد:

```
# Definition of "Tape Drive" storage device
Storage {
    Name = TapeDrive
    # Do not use "localhost" here
    Address = backupserver # N.B. Use a fully
qualified name here
    SDPort = 9103
    Password = "Cv70F6pf1t6pBopT4vQOnigDrR0v3LT3Cgkiyjc"
    Device = "Tape Drive"
    Media Type = tape
}
```

يجب أن تكون قيمة التعليمة Address هي الاسم الكامل للنطاق (FQDN) للخادوم؛ عدِّل backupserver إلى اسم المضيف الحقيقي.

تأكد أيضًا أن التعليمة Password تُطابِق قيمة السلسلة النصية password في ملف etc/bacula/bacula-sd.conf/ أنشِئ FileSet جديد، الذي سيُحدِّد المجلدات التي ستُأخذ نسخة احتياطية لها، وذلك بإضافة:

```
# LocalhostBacup FileSet.
FileSet {
    Name = "LocalhostFiles"
    Include {
        Options {
            signature = MD5
            compression=GZIP
        }
    File = /etc
    File = /home
    }
}
```

سيُنسخ المجلدان etc/ و home/ احتياطيًا، تعليمات Options تضبط FileSet لإنشاء بصمة MD5 لكل ملف يُنسَخ احتياطيًا؛ ولضغط الملفات باستخدام gzip.

الآن، أنشِئ Schedule (للجدولة) لمهمة النسخ:

```
# LocalhostBackup Schedule -- Daily.
Schedule {
    Name = "LocalhostDaily"
    Run = Full daily at 00:01
}
```

ستعمل مهمة النسخ الاحتياطي كل يوم في تمام الساعة ٠٠:٠٠ أو 12:01 AM؛ تتوفر العديد من خيارات الجدولة الإضافية.

فى النهاية، أنشِئ Job:

```
# Localhost backup.
Job {
   Name = "LocalhostBackup"
   JobDefs = "DefaultJob"
   Enabled = yes
   Level = Full
   FileSet = "LocalhostFiles"
   Schedule = "LocalhostDaily"
   Storage = TapeDrive
   Write Bootstrap = "/var/lib/bacula/LocalhostBackup.bsr"
}
```

مما سينسخ نسخةً كاملةً كل يوم إلى الشريط الممغنط.

كل شريط ممغنط مستخدم يجب أن تكون له لافتة (Label)، إذا لم يكن للشريط الحالي لافتةٌ، فسيرسل Bacula بريـدًا إلكترونيًا لجعلك تعلم بـذلك؛ لضبط لافتة لشريط باستخدام Console، فعليك إدخال الأمر الآتى:

```
bconsole
```

وفي برنامج Bacula Console، أُدخِل:

label

ثم ستُسأل عن مورد Storage:

Automatically selected Catalog: MyCatalog

Using Catalog "MyCatalog"

The defined Storage resources are:

1: File

2: TapeDrive

Select Storage resource (1-2):2

أدخِل اسم الحجم الجديد:

Enter new Volume name: Sunday

Defined Pools: 1: Default 2: Scratch

استبدل Sunday باسمٍ ملائم.

الآن اختر Pool:

```
Select the Pool (1-2): 1
Connecting to Storage daemon TapeDrive at backupserver:9103 ...
Sending label command for Volume "Sunday" Slot 0 ...
```

تهانينا! لقد ضبطت Bacula لنسخ جهازك المحلي احتياطيًا إلى شريط ممغنط.

ه. مصادر

- لمزيد من المعلومات حول خيارات ضبط Bacula User's Manual».
 - تحتوي صفحة Bacula الرئيسية على آخر أخبار تطوير Bacula.
 - أيضًا، راجع صفحة ويكى أوبنتو «Bacula».

الأنظمة الوهمية

۲.



يُعتمَد على الأنظمة الوهمية في مختلف البيئات والحالات؛ فلو كنت مطوِّرًا فتوفر لك الأنظمة الوهمية بيئة مُحتوَية حيث تستطيع أن تجري أي نوع من أنواع التطوير دون القلق من تخريب بيئة العمل الرئيسية عندك. وإذا كنت مديرًا للأنظمة، فتستطيع استخدام الأنظمة الوهمية لتعزل خدماتك عزلًا سهلًا وتنقلهم بناءً على الحاجة.

تقنية الأنظمة الوهمية الافتراضية المدعومة في أوبنتو هي KVM، تتطلب KVM ملحقات لدعم الأنظمة الوهمية في عتاد Intel و AMD؛ وتقنية Xen مدعومة أيضًا في أوبنتو؛ حيث يمكن أن تستفيد Xen من تلك الملحقات عند توفرها، لكن يمكن تشغيلها على عتاد دون إضافات الأنظمــة الوهميــة؛ خيــار شــائع أخــر هــو Qemu للعتــاد بــدون ملحقــات الأنظمــة الوهميــة. (virtualization extensions).

ا. مكتبة libvirt

تُستخدَم المكتبة libvirt للتعامل مع مختلف تقنيات الأنظمة الوهمية؛ وقبل البدء مع النافضل التحقق أنّ عتادك يدعم الملحقات الضرورية لعمل KVM، وذلك بإدخال الأمر الآتى فى الطرفية:

kvm-ok

ستظهر رسالة تعلِمك إن كان معالجك يدعم أو لا يدعم الملحقات العتادية للأنظمة الوهمية.

ملاحظة: يكون من الضروري في أغلب الحواسيب التي تدعم معالجاتها الأنظمة الوهمية أن يفعَّل خيارٌ في BIOS لتمكينها.

ا. التواصل الشبكى الوهمى

هنالك عدِّة طرق للسماح لنظام وهمي بالوصول إلى الشبكة الخارجية؛ خيـار ضبط التواصل الشبكي الوهمي الافتراضي هو «usermode»، الذي يستخدم بروتوكول SLIRP ويمرِّر التراسـل الشبكي عبر NAT عبر بطاقة المضيف إلى الشبكي عبر NAT عبر بطاقة المضيف إلى الشبكة الخارجية.

لتمكين وصول المضيفين الخارجيين إلى الخدمات مباشرةً على الأنظمة الوهمية، فيجب استخدام ضبط «bridge»؛ هـذا يسـمح للبطاقـات الشبكية الوهميـة بالاتصـال إلـى الشبكة الخارجية عبر البطاقة العتادية، مما يجعلها تبدو كأنها حواسيب عادية لبقية الشبكة.

ب. التثبيت

أدخِل ما يلي في الطرفية لتثبيت الحزم اللازمة:

sudo apt-get install kvm libvirt-bin

يجـب إضـافة المسـتخدم الـذي سـيدير الآلات الوهميـة إلـى مجموعـة libvirtd بعـد تثبيت الله الأمر الآتي: الله عطي المستخدم وصولًا إلى خيارات الشبكة المتقدمة؛ وذلك بإدخال الأمر الآتي:

sudo adduser \$USER libvirtd

ملاحظة: إذا كان المستخدم الذي أضفته هو المستخدم الحالي، فيجب عليك تسجيل الخروج ثم الدخول مرةً أخرى لكي تأخذ عضوية المجموعة الجديدة مفعولها. أنت الآن جاهز لتثبيت نظام تشغيل «ضيف» (Guest)؛ طريقة تثبيت نظام التشغيل على الآلات الوهمية هي نفس طريقة تثبيته مباشرةً على العتاد؛ أي أنك إما أن تحتاج إلى أتمتة التثبيت، أو إلى لوحة مفاتيح وشاشة موصولين إلى الآلة الفيزيائية.

في حالة الآلات الوهمية، تكون الواجهة الرسومية (GUI) مماثلة لاستخدام لوحة مفاتيح وفأرة فيزيائية؛ فبدلًا من تثبيت واجهة رسومية، يمكن استخدام التطبيق virt-viewer للاتصال إلى الآلة الوهمية باستخدام VNC، راجع القسم «عارض الآلات الوهمية» لمزيدٍ من التفاصيل.

هنالك عدِّة طرق لأتمتة تثبيت أوبنتو، إذ يمكن ذلك باستخدام preseed أو kickstart على سبيل المثال. راجع دليل تثبيت أوبنتو للتفاصيل.

طريقة أخرى لتثبيت أوبنتو على آلة افتراضية هي استخدام ubuntu-vm-builder... إلخ. يسمح ubuntu-vm-builder بإعداد متقدم للأقسام، وتنفيذ سكربتات بعد التثبيت ... إلخ. للتفاصيل، راجع القسم «الصور السحابية وأداة uvtools».

يمكن ضبط Libvirt مع Xen، راجع صفحة مجتمع أوبنتو المُشار إلها في المصادر.

الأداة virt-install

إن virt-install هو جزء من حزمة virtinst أدخِل الأمر الآتي لتثبيتها:

sudo apt-get install virtinst

هنالك عدِّة خيارات متوفرة عند استخدام virt-install:

```
sudo virt-install -n web_devel -r 256 -disk \
path=/var/lib/libvirt/images/web_devel.img,bus=virtio,size=4 \
-c ubuntu-14.04-server-i386.iso \
--network network=default,model=virtio \
--graphics vnc,listen=0.0.0.0 --noautoconsole -v
```

- الخيار n web_devel: اسم الآلة الوهمية، سيكون web_devel في هذا المثال.
- الخيار 256 r-: تحديد مقدار الذاكرة التي ستستخدمها الآلة الوهمية مقدرًا بالميغابايت.
- الخيــار disk path=/var/lib/libvirt/images/web_devel.img,size=4: الإشــارة إلى مسار القرص الوهمي الذي يمكن أن يكون ملفًا أو قسمًا أو حجمًا وهميًا؛ في هذا المثال هنالــك ملــف باســم web_devel.img فــي مجلــد /var/lib/libvirt/images/ بحجــم عنفابايت، وسيستخدم virtio كناقل للقرص (disk bus).
- الخيـار ubuntu-14.04-server-i386.iso: الملـف الـذي سيُسـتخدَم كقـرص CD-ROM: الملـف الـذي سيُسـتخدَم كقـرص ISO فى المضيف.
- الخيار network--: يوفر معلومات حول البطاقة الشبكية للآلة الوهمية؛ يُستخدَم هنا .virtio .default
- الخيـار graphics vnc,listen=0.0.0.0.-: تصـدير طرفيـة الضيف باسـتخدام VNC على جميع البطاقات الشبكية للمضيف؛ إذ عمومًا لا يكون للخادوم واجهة رسومية، لذلك فيمكن لحاسـوب آخـر على الشبكة المحليـة ذي واجهـةٍ رسـوميـة أن يتصـل عـبر VNC لإكمال التثبيت.

- الخيار noautoconsole-: يؤدى إلى عدم الاتصال تلقائيًا إلى طرفية الآلة الوهمية.
 - الخيار v-: إنشاء ضيف وهمي كامل.

بعد تشغيل virt-install يمكنك الاتصال إلى طرفية الآلة الوهمية إما محليًا باستخدام (virt-viewer أو باستخدام الأداة virt-viewer).

الأداة virt-clone

يمكن استخدام virt-clone لنسخ آلة وهمية إلى آلة أخرى؛ على سبيل المثال:

```
sudo virt-clone -o web_devel -n database_devel \
-f /path/to/database_devel.img --connect=qemu:///system
```

- 0-: الآلة الوهمية الأصلية.
- n-: اسم الآلة الوهمية الجديدة.
- · f-: المسار إلى الملف، أو القسم، أو الحجم المنطقي الذي سيُستخدَم من الآلة الوهمية الجديدة.
 - connect: تحديد «المشرف» (hypervisor) الذي سيُتصَّل به.

يمكن أيضًا استخدام الخيار debug -debug -debug يمكن أيضًا استخدام الخيار debug.

ملاحظة: استبدل web_devel و database_devel بأسماء ملائمة للآلات الوهمية.

ج. إدارة الآلة الوهمية

الأداة virsh

wirsh هنالك عدِّة أدوات متوفرة لإدارة الآلات الوهمية و libvirt؛ يمكن أن تُستخدَم الأداة من سطر الأوامر؛ هذه بعض الأمثلة:

لعرض قائمة بالآلات الوهمية التي تعمل:

virsh -c qemu:///system list

لبدء تشغيل آلة وهمية:

virsh -c qemu:///system start web_devel

وبشكلِ مشابه، لتشغيل آلة وهمية عند الإقلاع:

virsh -c qemu:///system autostart web_devel

أعد إقلاع آلة وهمية باستخدام الأمر:

virsh -c qemu:///system reboot web_devel

يمكن حفظ «حالة» (state) الآلة الوهمية إلى ملف لتُستعاد لاحقًا؛ ما يلي سوف يحفظ حالة الآلة الوهمية إلى ملف مسمى وفقًا لتاريخ اليوم:

virsh -c qemu:///system save web_devel web_devel-022708.state

ستتوقف الآلة الوهمية عن العمل بعد حفظ حالتها.

يمكن استعادة الآلة الوهمية باستخدام:

virsh -c qemu:///system restore web_devel-022708.state

نفِّذ الأمر لإيقاف تشغيل آلة وهمية:

virsh -c qemu:///system shutdown web_devel

يمكن وصل جهاز CD-ROM إلى آلة وهمية بالأمر:

virsh -c qemu:///system attach-disk web_devel /dev/cdrom \
/media/cdrom

ملاحظة: استبدل في الأمثلة السابقة web_devel مع اسم الآلة الوهمية الملائم، و -web_devel ملاحظة: استبدل في الأمثلة السابقة 22708.state

مدير الآلات الوهمية

تحتوي حزمة virt-manager على أداة رسومية لإدارة الآلات الوهمية المحلية والبعيدة؛ أدخِل الأمر الآتى لتثبيتها:

sudo apt-get install virt-manager

لما كانت الأداة virt-manager تتطلب واجهة رسومية (GUI) فمن المستحسن أن تُثبَّت على محطة عمل أو جهاز للاختبارات بدلًا من خادوم إنتاجي؛ أُدخِل الأمر الآتي للاتصال بخدمة libvirt

virt-manager -c qemu:///system

تستطيع الاتصال بخدمة libvirt في مضيف آخر بإدخال ما يلى في الطرفية:

virt-manager -c qemu+ssh://virtnode1.mydomain.com/system

ملاحظــــة: يفــــترض المثــــال الســــابق أن إمكانيــــة الاتصــــال عــــبر SSH بيــــن نظـــام الإدارة و wirtnode1.mydomain.com قد ضُـبِطَت مسبقًا، وتسـتخدم مفاتيـح SSH للاسـتيثاق؛ هنالـك حاجـة لمفاتيح SSH لأن المكتبة libvirt تُرسِل محث كلمة المرور إلى عملية أخرى. للتفاصيل عن ضبط SSH، راجع «الفصل السادس: الإدارة عن بعد».

د. عارض الآلات الوهمية

يسمح التطبيق virt-viewer لك بالاتصال إلى طرفية الآلة الوهمية لكن virt-viewer يتطلب واجهة رسومية (GUI) للتعامل مع الآلة الوهمية، أُدخِل الأمر الآتي من الطرفية لتثبيت virt-viewer:

sudo apt-get install virt-viewer

بعد تثبيت وتشغيل آلة وهمية، يمكنك الاتصال إلى طرفيتها بالأمر:

virt-viewer -c qemu:///system web_devel

وكما في virt-manager، يمكن اتصال virt-viewer إلى مضيف بعيد باستخدام SSH مع استيثاق باستخدام مفتاح:

virt-viewer -c qemu+ssh://virtnode1.mydomain.com/system \
web_devel

تأكد من استبدال web_devel باسم الآلة الوهمية الملائم.

إذا ضبطت استخدام بطاقة شبكية جسرية (bridged network interface)، فيمكنك ضبط وصول SSH إلى الآلة الوهمية؛ راجع الفصل السادس لمزيدٍ من المعلومات.

ه. مصادر

- و راجع صفحة KVM الرئيسية للمزيد من التفاصيل.
- للمزيد من المعلومات حول libvirt، انظر إلى صفحة libvirt الرئيسية.
- موقع «Virtual Machine Manager» فيـه المزيـد مـن المعلومـات حـول تطـوير virt-manager.
- ادخـل إلـى قنـاة ubuntu-virt# علـى خـادوم freenode لمناقشـة تقنيـات الأنظمـة الوهمية فى أوبنتو.
 - مصدر آخر جید هو صفحة ویکی أوبنتو «KVM».
- للمزيد من المعلومات حول Xen، بما فيها استخدام Xen مع libvirt؛ رجاءً راجع
 صفحة ويكى أوبنتو «Xen».

7. الصور السحابية وأداة uvtool

ا. مقدمة

لما كانت أوبنتو هي أكثر نظام تشغيل مستخدم في العالم في أغلبية المنصات السحابية، فأصبح من الضروري توفير صور سحابية مستقرة وآمنة؛ وفي إصدارة ١٢٠٠٤، تحسن استعمال الصور السحابية خارج البنية التحتية للسحابة؛ وأصبح الآن بالإمكان استخدام هذه الصور لإنشاء آلات وهمية دون الحاجة إلى إجراء تثبيت كامل.

ب. إنشاء آلات وهمية باستخدام الأداة uvtool

بدءًا من ١٤.٠٤، أصبح هنالك أداة هي uvtool لتسهيل مهمة توليد الآلات الوهمية (VM) باستخدام الصور السحابية؛ تـوفر الأداة uvtool آليـةً للمزامنـة بيـن الصـور السـحابية محليًـا واستخدامها لإنشاء آلات وهمية في غضون دقائق.

حزم Uvtool

الحزم الآتية واعتمادياتها مطلوبةٌ لاستخدام uvtool:

uvtool
uvtool-libvirt

تثبيت uvtool مثله كمثل غيره من التطبيقات باستخدام apt-get:

sudo apt-get install uvtool

هذا سيتثبت الأوامر الرئيسية للأداة uvtool:

- uvt-simplestreams-libvirt
 - uvt-kvm •

uvt-simplestreams-libvirt الحصول على صورة سحابة أوبنتو مع

هذه إحدى التبسيطات التي جاءت بها الأداة uvtool؛ حيث أنها تعلم أين يمكن العثور على الصور السحابية، لذلك ستحتاج إلى أمرٍ واحد للحصول على صورة سحابية؛ على سبيل المثال، إذا أردت مزامنة كل الصور السحابية لمعمارية amd64، فسيكون الأمر كالآتي:

```
uvt-simplestreams-libvirt sync arch=amd64
```

بعد الفترة الضرورية من الزمن لتنزيل كل الصور من الإنترنت، سيكون لديك مجموعة كاملة من الصور السحابية مخزنةٌ محليًا؛ نفِّذ الأمر الآتى لرؤية الصور التى نُزِّلَت:

```
uvt-simplestreams-libvirt query
release=oneiric arch=amd64 label=release (20130509)
release=precise arch=amd64 label=release (20140227)
release=quantal arch=amd64 label=release (20140302)
release=saucy arch=amd64 label=release (20140226)
release=trusty arch=amd64 label=beta1 (20140226.1)
```

وفي حال أردت مزامنة صورة سحابية واحد محددة، فيمكنك استخدام المُرشِّحات =release و =arch لتعريف الصورة التي يجب مزامنتها:

uvt-simplestreams-libvirt sync release=precise arch=amd64

uvt-kvm إنشاء آلة وهمية باستخدام

لكي تكون قادرًا على الاتصال بالآلة الوهمية بعد أن تُنشِئها، فمن الضروري أن يكون لديك مفتاح SSH صالح متوفر لمستخدم أوبنتو؛ إذا لم يكن لبيئتك مفتاح، فيمكنك إنشاء واحد بسهولة باستخدام الأمر الآتى:

```
ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ubuntu/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
4d:ba:5d:57:c9:49:ef:b5:ab:71:14:56:6e:2b:ad:9b ubuntu@TrustyS
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
               0.=
               **
             0+=
        S . ...=.
         0 . .+ .
          . . 0 0
             Е
```

إنشاء آلة وهمية باستخدام uvtool هو أمر هيّن، ففي أبسط شكل، كل ما عليك فعله هو تنفيذ الأمر:

```
uvt-kvm create firsttest
```

وهذا ما سينُشِئ آلةً وهميةً باسم firsttest باستخدام الصورة السحابية لنسخة الدعم الطويل الحالية (LTS) المتوفرة محليًا، إذا أردت تحديد إصدارة لتُستخدم لإنشاء الآلة الوهمية؛ فستحتاج إلى استخدام مرشح =release:

uvt-kvm create secondtest release=trusty

يمكن استخدام الأمر uvt-kvm wait NAME للانتظار حتى اكتمال إنشاء الآلة الوهمية:

uvt-kvm wait secondttest --insecure

Warning: secure wait for boot-finished not yet implemented; use --insecure.

الاتصال إلى آلة وهمية تعمل

بعد إكمال إنشاء الآلة الوهمية، يمكنك الاتصال إليها عبر SSH:

uvt-kvm ssh secondtest --insecure

وبالمناسبة، الخيار insecure-- مطلوب، لذلك عليك استخدام هذه الطريقة للاتصال إلى الآلات الوهمية إذا كنت تثق بأمان البنية التحتية لشبكتك تمام الثقة.

يمكنك أيضًا الاتصال إلى الآلة الوهمية باستخدام جلسة ssh اعتيادية باستعمال عنوان IP للآلة الوهمية؛ يمكن أن يُطلَب عنوان IP عبر الأمر الآتى:

```
uvt-kvm ip secondtest
192.168.123.242
ssh -i ~/.ssh/id_rsa ubuntu@192.168.123.242
The authenticity of host '192.168.123.242 (192.168.123.242)'
can't be established.
ECDSA key fingerprint is
3a:12:08:37:79:24:2f:58:aa:62:d3:9d:c0:99:66:8a.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.123.242' (ECDSA) to the
list of known hosts.
Welcome to Ubuntu Trusty Tahr (development branch) (GNU/Linux
3.13.0-12-generic x86 64)
* Documentation:
                         https://help.ubuntu.com/
System information disabled due to load higher than 1.0
  Get cloud support with Ubuntu Advantage Cloud Guest:
     http://www.ubuntu.com/business/services/cloud
O packages can be updated.
O updates are security updates.
Last login: Fri Mar 21 13:25:56 2014 from 192.168.123.1
```

الحصول على قائمة بالآلات الوهمية التى تعمل

يمكن الحصول على قائمة بالآلات الوهمية التي تعمل على نظامك باستخدام الأمر:

uvt-kvm list
secondtest

تدمير الآلة الوهمية

بعد أن تنتهى من الآلة الوهمية، يمكنك «تدميرها» والتخلص منها بالأمر:

uvt-kvm destroy secondtest

المزيد من خيارات uvt-kvm

يمكن أن تُستخدَم الخيارات الآتية لتغيير بعض خصائص الذاكرة الوهمية التى تُنشِئها:

- الخيار memory-: مقدار الذاكرة (RAM) بواحدة الميغابايت، القيمة الافتراضية هي ٥١٢.
 - الخيار disk--: مقدار قرص النظام بواحدة الغيغابايت، القيمة الافتراضية هي ٨.
 - الخيار cup: عدد أنوية المعالج، القيمة الافتراضية هي ١.

بعض المعاملات الأخرى لها تأثير على ضبط cloud-init:

- الخيار password password-: السماح بتسجيل الدخول إلى الآلة الوهمية
 باستخدام حساب ubuntu وكلمة المرور المزودة مع هذا الخيار.
- الخيار run-script-once script_file:- تشغيل السكربت script_file بامتيازات الجذر فى أول مرة تُقلِع فيها الآلة الوهمية، لكنه لن يُشغَّل بعد ذلك قط.
- الخيـار package_list -: تثـبيت الحـزم المـذكورة فـي package_list -: تثـبيت الحـزم المـذكورة فـي package_list والمفصول بينها بفواصل فى أول مرة تُقلِع فيها الآلة الوهمية.

يتوفر شرح كامل عن كل الخيارات المتوفرة في صفحة دليل man uvt-kvm.

ج. مصادر

- إذا كنت مهتمًا بتعلم المزيد أو كانت لديك أسئلة أو اقتراحات، فيمكنك مناقشة فريق خادوم أوبنتو على:
 - قناة IRC باسم wbuntu-server# على خادوم Freenode.
 - القائمة البريدية: ubuntu-server at lists.ubuntu.com.

٣. سحابة أوبنتو

الحوسبة السحابية (Cloud Computing) هي نمط حوسبة تسمح بحجز أي مورد من مجموعة واسعة من أنواع الموارد وقت الحاجة؛ هذه الموارد مثل التخزين أو قوة المعالجة أو الشبكة أو البرمجيات يمكن أن تكون مجردة (abstracted) وتوصَّل كخدمة عبر الإنترنت إلى أي مكان في أي وقت. يُدفَع ثمن تلك الخدمات على أساس الوقت المستهلك مثل الخدمات العامة كالكهرباء والمياه وشبكة الهاتف؛ البنية التحتية لسحابة أوبنتو تستخدم البرمجية مفتوحة المصدر OpenStack لبناء حوسبة سحابية قابلة للتوسع للشحب العامة والخاصة.

ا. التثبيت والضبط

بسبب التواتر العالي لتطوير هذه البرمجية المعقدة، فإننا نُحيل القارئ إلى التوثيق الرسمي لجميع الأمور المتعلقة بتثبيت وضبط هذه البرمجية.

ب. مصادر

- «Colud Computing service models» مقالة
 - .OpenStack Compute
 - .OpenStack Image Service
- .OpenStack Object Storage Administration Guide •
- «Installing OpenStack Object Storage on Ubuntu» مقالة
 - موقع CloudGlossary.com.

٤. حاويات لينُكس LXC

الحاويات (containers) هي تقنية أنظمة وهمية خفيفة؛ حيث تجنح لأن تكون شبيهةً بطريقة Chroot محسّنة بدلًا من كونها تقنية أنظمة وهمية كاملة مثل Qemu أو VMware بطريقة للا يحاكي العتاد ولأن الحاويات تشارك نفس نظام التشغيل للمضيف؛ لذلك من الأفضل مقارنة الحاويات إلى «نطاقات سولارس» (Solaris zones) أو «سجون BSD). في «نطاقات سولارس» (PopenVZ) أو «سجون Linux-vserver و DopenVZ هما نسختان من الحاويات لنظام لينُكس مطورتان بشكل منفصل عن بعضهما؛ في الواقع، ظهرت الحاويات نتيجةً للعمل على تطوير وظائف vserver و OpenVZ.

هنالك نسختان في «مجال المستخدم» (user-space) للحاويات تستخدمان نفس مزايا النواة؛ تسمح Libvirt باستخدام الحاويات عبر محرك LXC بالاتصال إلى «///ـLxc، قد يكون هذا أمرًا ملائمًا لأنها تملك نفس طريقة الاستخدام الموجودة في المحركات الأخرى. النسخة الأخرى المُسماة ببساطة «LXC» هي غير متوافقة مع libvirt؛ لكنها أكثر مرونةً بأدوات أكثر في مجال المستخدم؛ من الممكن التبديل بين النسختين آنفتَيّ الذكر، لكن هنالك بعض الخصوصيات التي قد تسبب ارتباكًا.

سنشرح في هذا الكتاب حزمة lxc شرحًا رئيسيًا، حيث أن استخدام libvirt-lxc ليس مستحسنًا لأنه يفتقر إلى حماية AppArmor لحاويات libvirt-lxc؛ وستكون أسماء الحاويات lbvirt-lxc؛ وشكون أسماء الحاويات الموجودة فى هذا الفصل هى CN، أو C1، أو C2.

ا. التثبيت

يمكن تثبيت حزمة lxc باستخدام الأمر:

sudo apt-get install lxc

سنحتاج إلى تنزيـل الاعتماديـات المطلوبـة والمستحسـنة، وضبط جسـر الشبكة لكـي يستخدمه الحاويات؛ إذا أردت استخدام حاويات دون امتيازات، فربما تحتاج إلى أن تتأكد أن للمستخدمين امتيازات subgids و subuids، وتريد أن تسمح للمستخدمين بوصل الحاويات إلى جسر؛ راجع القسم «الاستخدام الأساسي دون امتيازات».

ب. الاستخدام الأساسي

يمكن أن نستخدم للجذر؛ أو دون امتيازات بتنفيذ أوامر lxc بحساب أي مستخدم عدا الجذر (في الواقع، المستخدم الجذر؛ أو دون امتيازات بتنفيذ أوامر lxc بحساب أي مستخدم عدا الجذر (في الواقع، يمكن تشغيل حاويات دون امتيازات بحساب الجذر، لكننا لن نشرح ذلك هاهنا)؛ الحاويات دون امتيازات محدودة أكثر، فمثلًا لن تستطيع إنشاء عقد أجهزة أو تصل أنظمة ملفات كتلية؛ لكنها أقل خطرًا للمضيف، حيث يكون الجذر في الحاوية مربوطًا بحساب غير جذر في المضيف.

الاستخدام الأساسى بامتيازات

لإنشاء حاوية ذات امتيازات، كل ما عليك فعله هو تنفيذ الأمر:

sudo lxc-create --template download --name u1

أو بشكل مختصر:

```
sudo lxc-create -t download -n u1
```

الذي سيسألك تفاعليًا عن نوع جذر نظام الملفات لكي يُنزَّل، وخصوصًا التوزيعة والإصدارة والمعمارية؛ يمكنك تحديد هذه القيم في سطر الأوامر لإنشاء حاوية دون الإجابة على تلك الأسئلة تفاعليًا:

```
sudo lxc-create -t download -n u1 -- --dist ubuntu \
--release trusty --arch amd64
```

أو

```
sudo lxc-create -t download -n u1 -- -d ubuntu -r trusty \
-a amd64
```

يمكنك الآن استخدام lxc-ls لعرض قائمة بالحاويات، و lxc-info للحصول على معلومات الxc- المحاوية؛ بينما يسمح لك الأمران -lxc مفصلة عن حاوية، و lxc-start لبدء و lxc-stop لإيقاف الحاوية؛ بينما يسمح لك الأمران -ssh لبدخول إلى حاوية إذا لم يكن الاتصال إليها عبر SSH متاحًا؛ والأمر lxc-destory يحذف الحاوية، بما في ذلك جذر نظام الملفات؛ راجع صفحات الدليل للأوامر السابقة للمزيد من المعلومات؛ أمثلة:

```
sudo lxc-ls --fancy
sudo lxc-start --name u1 --daemon
sudo lxc-info --name u1
sudo lxc-stop --name u1
sudo lxc-destroy --name u1
```

مجالات أسماء المستخدم

تسمح الحاويات دون امتيازات للمستخدمين بإنشاء وإدارة الحاويات دون الحصول على user) المتيازات الجـذر؛ أسـاس هـذه الميـزة هـو مـا يسـمى «مجـالات أسـماء المسـتخدم» (namespaces)، إن مجالات أسـماء المستخدم هيكليةٌ، حيث تكون المهام ذات امتيازات في مجال الأسماء الأب قادرة على ربط معرِّفاتها إلى مجالات أسماء الأبناء؛ افتراضيًا، كل مهمة على مجال الأسماء الأب قادرة على ربط معرِّفاتها إلى مجالات أسماء الأبناء؛ افتراضيًا، كل مهمة على المضيف تعمل في مجال أسـماء مبـدئي (initial user namespace)، حيث المجال الكامل (proc/self/uid_map لمعرفاتها مربوطٌ مع المجال الكامل؛ يمكن مشاهدة ذلك بالنظر إلى proc/self/gid_map؛ اللذان سيظهران القيمة « 4294967295 0 0» عندما يُقرأ من مجال الأسـماء المبـدئي؛ وفي أوبنتـو ١٠٤٠، المسـتخدمون الجـدد الـذين يُنشـؤون يكون لهم افتراضيًا مجال من معرفات المسـتخدم؛ هذه القائمة من المعرفات المُسـتدة يمكن أن تُشاهد في الملفين ولحد/subid و etc/subgid؛ انظر إلى صفحات الدليل الموافقة لهم للمزيـد من المعلومات؛ ويبدأ bubid و subgid عرفيًا من المعرف 100000 لتجنب التضارب مع مستخدمي النظام.

إذا أُنشِئ المستخدم في إصدارة قديمة، فيمكنك منحه مجالًا من المعرفات باستخدام usermod، كما يلى:

sudo usermod -v 100000-200000 -w 100000-200000 user1

برنامجــا newuidmap و newuidmap همــا برنامجــا setuid-root فــي حزمــة newgidmap اللـذان يُســتخدمان داخليًـا بواسـطة lxc لربـط subgids و subuids مـن المضـيف إلـى حاويــة دون امتيازات؛ ويتأكدان من أن المستخدم يربط المعرفات المصرَّح بها فقط من ضبط المضيف.

الاستخدام الأساسى دون امتيازات

لإنشاء حاويات دون امتيازات، فإن هنالك خطوات أولية ضرورية؛ حيث تحتاج إلى إنشاء ملف ضبط حاوية افتراضي، مُحدِّدًا ربط المعرفات الذي تريده وضبط الشبكة، بالإضافة إلى ضبط المضيف للسماح لمستخدم دون امتيازات بالارتباط إلى شبكة المضيف؛ يفترض المثال الآتى أنك ربطت معرفات المستخدم والمجموعة ذات المجال 165536 - 100000 .

بعد ذلك، يمكنك إنشاء حاويات دون امتيازات بنفس طريقة إنشاء حاويات بامتيازات، لكن ببساطة دون sudo:

```
lxc-create -t download -n u1 -- -d ubuntu -r trusty -a amd64
lxc-start -n u1 -d
lxc-attach -n u1
lxc-stop -n u1
lxc-destroy -n u1
```

التشعب

لكي نشغِّل حاويات داخل حاويات -الأمر الذي يُشار إليه بتشعّب الحاويات- فإن سطرين يجب أن يوجدا في ملف ضبط الحاوية الأب:

```
lxc.mount.auto = cgroup
lxc.aa_profile = lxc-container-default-with-nesting
```

سيسبب السطر الأول بدمج مقبس مدير مجموعات التحكم في الحاوية، لذلك سيكون السطر داخل الحاوية قادرًا على إدارة مجموعات التحكم للحاويات المتشعبة الخاصة به؛ أما السطر الثاني فيسبب تشغيل الحاوية بوضع أكثر سماحيةً بالنسبة إلى AppArmor، مما يسمح للحاوية بإجراء عمليات الوصل اللازمة لبدء تشغيل الحاويات؛ لاحظ أن سياسة عمليات الوصل اللازمة لبدء تشغيل الحاويات؛ لاحظ أن سياسة القسم التي ستُطبَّق أقل أمنًا من السياسة العادية أو سياسة حاوية دون امتيازات؛ راجع القسم «AppArmor» في هذا الفصل لمزيدٍ من المعلومات.

ج. الضبط العام

lxc.conf يُحدِّد اختياريًا القيم البديلة لمختلف خيارات ضبط المد فيها المديلة لمختلف خيارات ضبط الدديلة بما فيها والضبط الافتراضي، ومجموعات التحكم التي ستُستخدَم، ونمط إنشاء مجموعة تحكم، وإعدادات الواجهات الخلفية لتخزين vm و zfs.

default.conf يحدد الضبط الذي يجب أن يحتويه كل ملف ضبط للحاويات المُنشأة حديثًا؛ يحتوي هذا الملف عادةً على الأقل على قسم للشبكة؛ ويحتوي على قسم لربط المعرفات للمستخدمين دون امتيازات.

lxc-usernet.conf یحدد کیف یوصل المستخدمون دون امتیازات حاویاتهم إلى شبکة مملوکة من المضیف.

الملفان lxc.conf و default.conf موجـودان فـي lxc.conf و HOME/.config/lxc\$؛ بينما الملف lxc-usernet.conf هو ملف لعموم المضيف.

افتراضـيًا، تقبـع الحاويــات فــي مجلــد var/lib/lxc/ بالنســبة للمســتخدم الجـــذر، و HOME/.local/share/lxc عــدا ذلـك؛ يمكـن تحديــد المســار لجميــع أوامــر lxc باســتخدام المعامل «P|--lxcpath».

ضبط الشبكة

افتراضيًا، يُنشِئ LXC مجال أسماء شبكي خاص لكل حاوية، الذي يتضمن مجموعة الاتصال الشبكي من الطبقة الثانية (layer 2)، تتصل الحاويات عادةً إلى العالم الخارجي إما بالحصول على بطاقة شبكية فيزيائية، أو عبر نفق veth يُمرَّر إلى الحاوية؛ ينُشِئ LXC جسر NAT، الـذي هـو lxcbr0 عنـد إقلاع المضيف؛ والحاويات المُنشَأة باسـتخدام ملـف الضبط الافتراضي سيكون لها بطاقة شبكية veth تكون نهايتها موصولةٌ إلى الجسر lxcbr0، يمكن للبطاقة الشبكية أن تتواجد في مجال أسماء واحد في وقتٍ واحد، لذلك البطاقة الشبكية الفيزيائية المُمررة إلى الحاوية ستكون غير قابلة للاستخدام في المضيف.

من الممكن إنشاء حاويات دون مجال أسماء شبكي خاص، ففي هذه الحالة، ستحصل الحاوية على وصول إلى شبكة المضيف مثل أي تطبيق آخر، لاحظ أنه هذا خطير خصوصًا إذا كانت الحاوية تُشغِّل توزيعة تستخدم upstart، مثل أوبنتو، لأن البرامج التي «تتحدث» إلى init، مثل shutdown، سيتحدثون عبر مقبس مجال يونكس مجرد

(abstract Unix domain socket) إلى upstart إلى المضيف، مما سيوقف تشغيل المضيف!

لمنح الحاويات في lxcbr0 عنوان IP ثابت بناءً على اسم المضيف، فيمكنك كتابة هذه المدخلات إلى etc/lxc/dnsmasq.conf/:

```
dhcp-host=lxcmail,10.0.3.100
dhcp-host=ttrss,10.0.3.101
```

إذا كان من المطلوب أن يُسـمَح بالوصـول إلـى الحاويـة من الخـارج، فهنالـك عـدِّة طـرق للالتفاف على ذلك، إحداها هي استخدام iptables لتمرير منافذ المضيف إلى الحاوية، فمثلًا:

```
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 --dport 587 \
-j DNAT --to-destination 10.0.3.100:587
```

طريقة أخرى هي إنشاء جسر إلى إلى البطاقة الشبكية للمضيف (راجع «الفصل الرابع - الشبكات» لمزيدٍ من المعلومات)؛ ثم حدد جسر المضيف في ملف ضبط الحاوية بدلًا من lxcbr0، فمثلًا:

```
lxc.network.type = veth
lxc.network.link = br0
```

في النهاية، يمكنك سؤال LXC ليستخدم macvlan كبطاقة شبكية للحاوية؛ لاحظ أن لهذه الطريقة حدود واعتمادًا على الضبط قد لا تتمكن الحاوية من «التحدث» إلى المضيف نفسه، وبالتالى الخياران السابقان أفضل ويُستخدمان أكثر.

هنالك عدِّة طرق لتحديد عنوان IP للحاوية، فأولًا، يمكنك استخدام IRc-info -i -H -n C1 الذي سيطبع عناوين IP لجميع الحاويات التي تعمل؛ أو Rc-info -i -H -n C1 الذي سيطبع عناوين IP للحاوية C1؛ إذا كـان dnsmasq مثبتًا علـى المضـيف، فيمكنـك إضـافة قيـد إلـى /etc/dnsmasq.conf

```
server=/lxc/10.0.3.1
```

بعد أن يستبين dnsmasq عنوان C1.lxc محليًا، فيمكنك تنفيذ:

```
ping C1
ssh C1
```

للمزيـد مـن المعلومـات، راجـع صـفحة دليـل lxc.conf ومثـال ضبط الشبكة فـي المسـار /usr/share/doc/lxc/examples/

د. بدء تشغیل LXC

لا يملك LXC عفريتًا يعمل طوال الوقت، لكنه يملك مهام upstart:

- المهمـة etc/init/lxc-net.conf/: هـي مهمـة اختياريـة تعمـل فقـط إذا حَـدَّد الملـف /etc/default/lxc (قيمتهــا هــي USE_LXC_BRIDGE (قيمتهــا هــي NAT افتراضــيًا)؛ حيث تهــًاء جسر NAT لكى تستخدمه الحاويات.
- المهمـة etc/init/lxc.conf؛ تعمـل إذا كـانت الخاصـية LXC_AUTO (قيمتهـا etc/default/lxc؛ حيث تبحث عن القيـود في افتراضيًا) مضبوطة إلى true في true؛ حيث تبحث عن القيـود في المجلد /etc/lxc/auto/ حيث توجد وصلات رمزية إلى ملفات الضبط للحاويات التي يجب أن تُشغَّل في وقت الإقلاع.
- المهمــة etc/init/lxc-instance.conf/: تُســتخدَم مــن etc/init/lxc.conf/ للبــدء التلقائى لتشغيل حاوية.

ه. التخزين

يدعم LXC عدّة أنماط من التخزين لجذر نظام ملفات الحاوية؛ افتراضيًا يكون مجلدًا بسيطًا، لأنه لا يتطلب أي ضبط مسبق للمضيف طالما أن نظام الملفات فيه مساحة تخزينية كافية؛ وهو لا يتطلب أيضًا امتيازات الجذر لإنشاء المخزن، لذلك سيكون ملائمًا للاستخدام دون امتيازات؛ جذر نظام الملفات للاستخدام مع امتيازات موجود افتراضيًا في المسار /var/lib/lxc/C1/rootfs، بينما جذر نظام الملفات للحاويات التي تعمل دون امتيازات يكون فـــي المســــار lxcpath غــــاص فـــي المســـار lxcpath خـــاص فـــي المســـار المدون موجــودًا فــي المســـار المدون موجــودًا فــي المســـار المدون موجـــودًا فـــي المدون موجـــودًا فـــي المدون موجـــودًا فــي المدون موجـــودًا فــي المدون موجـــودًا فـــي المدون موجـــودًا فـــي المدون موجـــودًا فـــي المدون موجـــودًا فـــي

overlayfs باسم C2 لحاوية C1 التي تُخزَّن في مجلد ستصبح حاوية snapshot باسم coverlayfs:/var/lib/lxc/C1/rootfs:/var/lib/lxc/C2/delta0 بجذر نظام ملفات هو loop، و btrfs، و LVM، و zfs.

حاوية تعتمد على تخزين btrfs تبدو عمومًا مثل حاوية تعتمد على التخزين في مجلد، ويكون جذر نظام الملفات في نفس المكان؛ لكن جذر نظام الملفات يحتوي على حجم فرعي (subvolume)، لذلك تكون نسخة snapshot لحجم فرعي.

جذر نظام الملفات لحاوية تستخدم LVM يمكن أن يكون أي حجم منطقي منفصل؛ اسم مجموعة الحجوم الافتراضي يمكن أن يُحدَّد في ملف lxc.conf؛ ويُضبَط نوع وحجم نظام الملفات لكل حاوية باستخدام lxc-create.

جذر نظام الملفات لحاوية تستخدم zfs هو نظام ملفات zfs منفصل، وموصول في المكان التقليــدي var/lib/lxc-create باســتخدام lxc-create، ويمكــن تحديــد zfsroot.

المزيد من المعلومات حول إنشاء الحاويات بمختلف طرائق التخزين يمكن أن توجد في صفحة دليل lxc-create.

و. القوالب

يتطلب إنشاء حاوية عادةً إنشاء جذر نظام ملفات للحاوية؛ يفوض الأمر lxc هذا العمل إلى القوالب (templates)، التي تكون عادةً خاصة بالتوزيعة؛ قوالب التي تأتي مع lxc يمكن أن توجد في مجلد usr/share/lxc/templates/، بما فيها القوالب لإنشاء أوبنتو، ودبيان، وفيدورا، وأوراكل، وسنتوس، وجنتو بالإضافة لغيرها.

إنشاء صور للتوزيعات في أغلب الحالات يتطلب القدرة على إنشاء عقد أجهزة، ويتطلب نلك أدوات التي ليست متوفرة في بقية التوزيعات، وعادةً يستغرق هذا الأمر وقتًا طويلًا؛ فلذلك يأتي lxc الذي ينزل صور مبنية مسبقًا للحاويات من خادوم lxc مركزي؛ أهم حالة استخدام هي السماح بإنشاء بسيط لحاويات دون امتيازات بواسطة مستخدمين غير الجذر، الذين لن يستطيعوا ببساطة تشغيل الأمر debootstrap.

عند تشغيل lxc-create، فجميع الخيارات التي تأتي بعد «--» تُمرَّر إلى القالب؛ ففي الأمر الآتي، تمرر الخيارات name-- و template-- إلى lxc-create، بينما يمرر الخيار-release-- إلى القالب:

```
lxc-create --template ubuntu --name c1 --bdev loop -- \
--release trusty
```

يمكنك الحصول على مساعدة حول الخيارات المدعومة في حاوية معينة بتمرير الخيار -help فعلى سبيل المثال، للحصول على مساعدة حول تنزيل قالب:

```
lxc-create --template download --help
```

البدء التلقائي

يدعم LXC تعليم الحاويات لكي تُشغَّل عند إقلاع النظام؛ ففي الإصدارات قبل أوبنتو ١٤.٠٤، كان يتم ذلك باستخدام وصلات رمزية في المجلد etc/lxc/auto)؛ وبدءًا من أوبنتو ١٤.٠٤، يتم ذلك عبر ملفات ضبط الحاوية؛ القيد:

```
lxc.start.auto = 1
lxc.start.delay = 5
```

يعني أن على الحاوية البدء عند إقلاع النظام ويجب الانتظار ٥ ثواني قبل بدء تشغيل الحاوية التالية؛ يدعم LXC أيضًا ترتيب وتجميع الحاويات، وأيضًا إعادة الإقلاع وإيقاف التشغيل عبر مجموعات autostart؛ راجع صفحات دليل lxc-container.conf و lxc-autostart للمزيد من المعلومات.

ز. برمجية AppArmor

يأتي LXC مع ملف ضبط AppArmor مهمته هي حماية المضيف من الإساءة العرضية للامتيازات داخـل الحاويـة؛ على سبيل المثال، لن تكون الحاويـة قادرةً على الكتابـة إلى ملف /proc/sysrq-trigger/ أو أغلبية ملفات sys/.

الملف usr.bin.lxc-start يدخل حيز التنفيذ عند تشغيل lxc-start؛ يمنع ملف الضبط usr.bin.lxc-start؛ يمنع ملف الضبط الxc-start من وصل أنظمة ملفات جديدة خارج نظام ملفات الجذر الخاص بالحاوية؛ قبل تنفيذ init للحاوية، فإن LXC يطلب تبديلًا لملف ضبط الحاوية؛ افتراضيًا. هذا الضبط هو السياسة lxc-container-default المعرَّفة في ملف الضبط lxc-container-default المعرَّفة من الوصول إلى مسارات خطرة، ومن وصل أغلبية أنظمة الملفات.

لا يمكن تقييد البرامج في الحاوية أكثر من ذلك؛ فعلى سبيل المثال، خادوم MySQL الذي يعمل ضمن نطاق الحاوية (مما يحمي المضيف) لا يمكن أن يدخل في نطاق ملف ضبط MySQL (لحماية الحاوية).

لا يدخل lxc-execute ضمن سلطة AppArmor، لكن الحاوية التي يُنشِئها (spawn) ستكون مقيدةً.

تعديل سياسات الحاوية

إذا وجـدت أن lxc-start لا يعمـل بسـبب تقييـد فـي الوصـول مـن سياسـة lxc-start فيمكنك تعطيل ملف ضبط lxc-start بتنفيذ:

sudo apparmor_parser -R /etc/apparmor.d/usr.bin.lxc-start
sudo ln -s /etc/apparmor.d/usr.bin.lxc-start \
/etc/apparmor.d/disabled/

هذا سيجعل lxc-start يعمل دون قيود، لكن ستبقى الحدود موجودةً للحاوية نفسها، وإذا أردت إزالة التقييد عن الحاوية، فعليك بالإضافة إلى تعطيل ملف الضبط usr.bin.lxc-start أن تضيف السطر:

lxc.aa_profile = unconfined

إلى ملف ضبط الحاوية. يأتي LXC مع سياسات بديلة للحاويات، فإذا أردت إنشاء حاويات الا-داخــل حاويــات (تشـعب)، فعليــك اســتخدام ملـف الضـبط -lxc-container-default-with بإضافة السطر الآتي إلى ملف ضبط الحاوية:

lxc.aa_profile = lxc-container-default-with-nesting

إذا أردت استخدام libvirt داخل الحاويات، فستحتاج إلى تعديل تلك السياسة (المعرفة في etc/apparmor.d/lxc/lxc-default-with-nasting)) وإزالة التعليق عن السطر الآتي:

mount fstype=cgroup -> /sys/fs/cgroup/**,

ثم أعد تحميل السياسة.

لاحظ أن سياسة التشعب للحاويات ذات الامتيازات هي أقل أمانًا من السياسة الافتراضية، حيث تسمح للحاويات بإعادة وصل sys/ و proc/ في أمكان غير قياسية، مما يتجاوز سياسة AppArmor؛ لا تملك الحاويات دون امتيازات هذا التأثير الجانبي، لأن جذر الحاوية لا يمكنه الكتابة إلى ملفات proc و sys المملوكة من الجذر.

إذا أردت تشغيل الحاوية بملف ضبط مخصص، فبإمكانك إنشاء ملف ضبط في المسار التد-start المدح الدر-start كي يُسـمَح لبرنامـج الدر-etc/apparmor.d/lxc بالانتقال إليـه؛ ملـف العد-default يتضـمن إعـادة اسـتعمال الملـف المجـرد فـي المسـار التـالي etc/apparmor.d/abstraction/lxc/container-base؛ طريقة سهلة لإنشاء ملف ضبط جديد هى فعل المثل، ثم إضافة الأذونات الإضافية فى نهاية السياسة.

حَمِّل الضبط الجديد بعد إنشاءه كما يلى:

sudo apparmor_parser -r /etc/apparmor.d/lxc-containers

lxc.aa_profile = lxc-CN-profile

ح. مجموعات التحكم

إن مجموعات التحكم (cgroups) هي ميزة من ميزات النواة توفر تجميع للمهام تجميعًا هيكليًا، وإسناد وتحديد الموارد لكل مجموعة تحكم؛ تُستخدَم في الحاويات للحد من الوصول إلى الأجهزة الكتلية أو المحرفية (block or character devices) وتجمِّد عمل الحاويات؛ يمكن استعمالها أيضًا لتحديد استخدام الذاكرة وإيقاف الدخل أو الخرج، وضمانة استخدام أصغرى للمعالج، والسماح للحاوية بالوصول إلى معالجات محددة.

افتراضيًا، سيُسند للحاوية CN ذات امتيازات مجموعةٌ تحكمٍ باسم /lxc/CN؛ وفي حال حدوث تضارب بالاسم (الذي قد يحدث عند استخدام lxcpaths مخصصة)، فستُضاف لاحقة -» حيث n هو رقم صحيح يبدأ من الصفر، ويُسنَد إلى اسم مجموعة التحكم.

افتراضيًا، سيُسند للحاوية CN دون امتيازات مجموعة تحكم باسم CN في مجموعة التحكم الاستراضيًا، سيُسند للحاوية، على سبيل المثال usr/1000.user/1.session/CN/ سيُمنَح جذر الحاوية ملكية المجموعة للمجلد (لكن ليس جميع الملفات)، وهذا ما سيسمح بإنشاء مجموعات تحكم فرعية.

وفي أوبنتو ١٤.٠٤، يستخدم LXC مدير مجموعات التحكم cgmanager لإدارة مجموعات (sys/fs/cgroup عبر مقبس يونكس D-Bus التحكم؛ يستقبل مدير مجموعات التحكم طلبات D-Bus عبر مقبس يونكس (cgmanager/sock) يجب أن يُضاف السطر الآتى لاستخدام آمن للحاويات المتشعبة:

lxc.mount.auto = cgroup

إلى ملف ضبط الحاوية، مما يصل المجلد sys/fs/cgroup/cgmanager/ وصلًا ترابطيًا (bind-mounted) إلى الحاوية؛ ويجب على الحاوية في المقابل تشغيل وسيط إدارة مجموعات (bind-mounted) الذي سينقل التحكم (ويتم ذلك افتراضيًا إذا كانت الحزمة cgmanager مثبتةً على الحاوية) الذي سينقل المجلد sys/fs/cgroup/cgmanager.lower/ إلى sys/fs/cgroup/cgmanager/cgmanager/ إلى الطلبات للوسيط على مقبسه sys/fs/cgroup/cgmanager/sock/؛ سيتأكد مدير التحكم في المضيف أن الحاويات المتشعبة لن تستطيع «الهروب» من مجموعات التحكم المُسندَة إليها أو إنشاء طلبات غير مصرح لها بها.

الاستنساخ

للتزويد السريع بالحاويات، ربما تريد تخصيص حاوية تبعًا لحاجاتك ثم تُنشِئ عدَّة نسِخٍ منها؛ ويمكن فعل ذلك بالبرنامج lxc-clone.

الاستنساخ إما أن يكون عبر snapshots أو بنسخ حاوية أخرى؛ فالنسخ هو إنشاء حاوية snapshot جديدة منسوخة من الأصلية، وتأخذ مساحة تخزينية مثل الحاوية الأصلية؛ أما snapshots فإنها تستخدم قدرة آلية التخزين على إنشاء snapshots لإنشاء حاوية النسخ-عند-الكتابة (copy-on-write) ثشير إلى الحاوية الأولى؛ يمكن إنشاء snapshots للحاويات المخزنة في btrfs و zfs، وتلك التي تكون مخزنة في مجلدات؛ حيث كل آلية تخزين لها خصوصياتها؛ فمثلًا، حاويات LVM التي ليست thinpool-provisioned لا تـدعم إنشاء خصوصياتها؛ فمثلًا، حاويات snapshots ولا يمكن حـذف حاويات zfs مع snapshots قبل أن تُطلَق (release) جميع snapshots؛ ويجب أن يُخطـط جيـدًا لحاويات LVM فقد لا يـدعم نظام الملفات أن يزيد حجمه. لا يعاني strfs من btrfs من تلك السلبيات، لكنه يعاني من أداء fsync منخفض يسبب جعل dpkg و apt-get أبطئ.

تُنشَأ snapshots من الحاويات المخزنة في مجلدات عبر نظام الملفات؛ فمثلًا يكون snapshots أنسخة لحاوية ذات امتيازات C1 جـ ذر نظام ملفات في var/lib/lxc/C1/rootfs، وسـ تبدأ نسـخة snapshot للحاوية C1 باسـم C2 بجـ ذر نظام الملفات للحاوية C1 موصولًا للقراءة فقط في snapshot كل ما يهم في هذه الحالة أنه لا يفترض أن تعمل أو تحـذف الحاوية C1 أثناء عمل C2؛ من المستحسن اعتبار الحاوية C1 هي حاوية أساسية واسـتخدام نسخة snapshot

لنفترض أن لدينا حاوية باسم C1، فيمكن إنشاء نسخة منها باستخدام الأمر:

sudo lxc-clone -o C1 -n C2

يمكن إنشاء snapshot باستخدام:

sudo lxc-clone -s -o C1 -n C2

راجع صفحة دليل lxc-clone لمزيد من المعلومات.

دعم Snapshots

snapshots لتطوير تكراري للحاوية؛ فعندما snapshot يدعم snapshot لتسهيل دعم نسخ snapshot يدعم التصوير تكراري للحاوية؛ فعندما تعمل على حاوية C1 -وقبل إنشاء تغيير خطير وصعب العكس- يمكنك إنشاء snapshot:

sudo lxc-snapshot -n C1

الـــتي هــي نســـخة snapshot باســـم «snap0» فـــي مجلــد snapshot باســـم «snap0» فــي مجلــد snapshot أو HOME/.local/share/lxcsnaps، النسخة الثانية ستُسمى «lxc-snapshot -L -n C1» وهكذا؛ يمكن عرض النسخ الموجودة حاليًا باستخدام الأمر lxc-snapshot -L -n C1، ويمكن أن تُستعاد نسخة snapshot وتمحى حاوية C1 الحالية باستخدام الأمر snap1 -n C1 موجودةً.

تُدعَم snapshots لحاويات snapshots و المتدعي الأمر و soverlayfs في حالة إذا استدعي الأمر scopy-clone لحاوية تُخزَّن في مجلد، فسيسجل خطأ وستُنشَأ نسخة lxc-snapshot وسبب ذلك أنه لو أنشأ المستخدم نسخة overlayfs snapshot لحاوية تخزن في مجلد، فسينعكس جزء من تغيرات الحاوية الأصلية على نسخة snapshots؛ إذا كنت تريد إنشاء snapshots لحاوية 12 مخزنة في مجلد، فيمكن إنشاء نسخة overlayfs للحاوية C1، ويجب ألّا تلمس C1 بعد ذلك قط، لكن يمكن أن نعدًل overlayfs وننسخها نسخ snapshots كما نريد، أي:

```
lxc-clone -s -o C1 -n C2
lxc-start -n C2 -d # make some changes
lxc-stop -n C2
lxc-snapshot -n C2
lxc-start -n C2 # etc
```

الحاويات العابرة

«الحاويات العابرة» (Ephemeral containers) هي حاويات تستخدم لمرة واحدة فقط؛ فليكن لدينا حاوية موجودة مسبقًا باسم C1، فيمكنك إنشاء حاوية عابرة باستخدام:

lxc-start-ephemeral -o C1

ستبدأ الحاوية كنسخة snapshot للحاوية C1، وستطبع التعليمات للدخول إلى الحاوية على الطرفية، وستدمر الحاوية العابرة بعد إيقاف التشغيل، راجع صفحة الدليل -lxc-start على الطرفية، وستدمر الحاوية العابرة بعد إيقاف التشغيل، واجع صفحة الدليل -phemeral لمزيد من الخيارات.

ط. إضافات إدارة دورة التشغيل

بدءًا من أوبنتو ١٢.١٠، أصبح من الممكن تعريف إضافات (hooks) تُنفَّذ عند نقاط محددة من دورة تشغيل الحاوية:

الإضافات التي تحدث قبل التشغيل تُنفَّذ من مجال أسماء المضيف قبل أن تُنشَأ طرفيات أو نقاط وصل الحاويات؛ إذا أُجري أي وصل في هذه الفترة، فيجب أن يُنظَّف في إضافة تحدث بعد إيقاف التشغيل.

الإضافات التي تحدث قبل الوصل تُنفَّذ في مجال أسماء الحاوية، لكن قبل أن يوصل جذر نظام الملفات؛ سينظف أي وصل لنظام الملفات في هذه الفترة تلقائيًا عند إيقاف تشغيل الحاوية.

إضافات الوصل هي إضافات تنفذ بعد وصل أنظمة ملفات الحاوية، لكن قبل أن تُنفِّذ الحاوية pivot_root لتغيير جذر نظام ملفاتها.

الإضافات التى تحدث بعد إيقاف التشغيل ستنفَّذ بعد إيقاف تشغيل الحاوية.

إذا أعادت أيّـة إضافة خطأً، فسيلغى تشغيل الحاويـة، لكن أي إضافة تحـدث بعد إيقاف التشغيل ستنفَّذ، ستُسجَّل أيّة مخرجات تولد من السكربت بأولوية التنقيح (debug).

رجـاءً راجـع صـفحة دليــل lxc.container.conf لصـيغة ملـف الضبط الـتي سـيحدد الإضافات؛ يمكن أن تأتي بعض أمثلة الإضافات في الحزمة lxc لتخدم كمثال حول طريقة كتابة إحدى تلك الإضافات.

سطر الأوامر

لدى الحاويات عدد مضبوط من «أسطر الأوامر» (consoles)؛ أحدها موجودٌ دائمًا في الدى الحاويات عدد مضبوط من «أسطر الأوامر» (console الني يظهر في الطرفية عندما تُشغِّل lxc-start ما لم تحدد الخيار b-؛ يمكن إعادة تـوجيه ناتـج خـرج dev/console/ إلـى ملـف باسـتخدام المتغير المخبوط الاد-start يمكن تحديد عدد إضافي من أسطر الأوامر باستخدام المتغير المخبوط الدخول ألوامر تلك في dev/ttyN (حيث N أكبر أو تساوي ١، وأصغر أو تساوى ٤)؛ ولتسجيل الدخول إلى console 3 من المضيف، فنفِّذ الأمر:

sudo lxc-console -n container -t 3

إذا لم تحدد الخيار N t-، فسيتم اختيار سطر أوامر غير مُستخدَم؛ للخروج منه، استخدام الاد- المتحدام التحديد المتحدام التحديد التحديد الخيارة الخروج لا تعمل في سطر الأوامر الناتج عن المتحدام دون الخيار d-.

ى. استكشاف الأخطاء

التسجيل

إذا حدث شيء ما خاطئ عند تشغيل حاوية، فإن أول خطوة هي الحصول على سجل كامل من LXC:

sudo lxc-start -n C1 -l trace -o debug.out

هذا سيؤدي إلى جعل lxc يسجل في أعلى درجة إسهاب، التي هي trace، وسيكون ملف التخزين هو ملف باسم «debug.out»، إذا كان الملف debug.out موجودًا مسبقًا، فستُضاف معلومات السجل الجديد إليه.

مراقبة حالة الحاوية

هنالك أمران متوفران لمراقبة تغيرات حالة الحاوية: lxc-monitor الذي يراقب حاويةً أو أكثر لأي تغيرات في الحالة، حيث يأخذ اسم الحاوية مع الخيار n- كالعادة؛ لكن في هذا الحالة، يمكن أن يكون اسم الحاوية تعبيرًا نمطيًا من نمط POSIX للسماح بمراقبة مجموعة من الحاويات؛ يستمر lxc-wait بالعمل ويعرض تغيرات حالات الحاويات؛ أما lxc-wait فينتظر تغيّرًا محددًا في الحالة ثم ينتهى تنفيذه؛ على سبيل المثال:

sudo lxc-monitor -n cont[0-5]*

هذا سيعرض جميع تغيرات الحالة لأى حاوية تطابق التعبير النمطى؛ بينما:

sudo lxc-wait -n cont1 -s 'STOPPED|FROZEN'

سينتظر إلى أن تتغير حالة الحاوية cont1 إلى STOPPED أو FROZEN ثم ينتهى.

الوصل من الممكن في أوبنتو ١٤.٠٤ الوصل (attach) إلى مجال أسماء حاوية، أبسط طريقة هى تنفيذ:

sudo lxc-attach -n C1

الذي سيبدأ صدفة موصولة لمجال الحاوية C1، أو داخل الحاوية؛ آلية عمل الوصل هي معقدة جدًا، مما يسمح بوصل مجموعة فرعية من مجالات أسماء (namespaces) الحاوية ونمط الحماية (security context)، راجع صفحة الدليل لمزيدٍ من المعلومات.

درجة إسهاب init في الحاوية

إذا أكمل LXC بدء تشغيل الحاوية، لكن فشل إكمال تنفيذ init فيها (على سبيل المثال، لم يُعرَض محث الدخول)، فمن المفيد طلب درجة إسهاب أكبر من عملية init، فلحاوية upstart:

sudo lxc-start -n C1 /sbin/init loglevel=debug

يمكنك أيضًا بدء تشغيل برامج مختلفة عن init، على سبيل المثال:

```
sudo lxc-start -n C1 /bin/bash
sudo lxc-start -n C1 /bin/sleep 100
sudo lxc-start -n C1 /bin/cat /proc/1/status
```

ك. التعامل مع LXC API

يمكن الوصول إلى غالبية وظائف LXC عبر واجهة برمجية (API) مُصدَّرة من liblxc التي تكون ارتباطاتها متوفرة لعدة لغات برمجية بما فيها بايثون، و lua، وروبى، و go.

ما يلي هو مثال عن استخدام ربط بايثون (المتوفرة في حزمة python3-lxc)، التي تُنشئ وتبدأ حاوية، ثم تنتظر إلى أن يوقف تشغيلها:

```
sudo python3
Python 3.2.3 (default, Aug 28 2012, 08:26:03)
[GCC 4.7.1 20120814 (prerelease)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more
information.
>>> import lxc
__main__:1: Warning: The python-lxc API isn't yet stable and
may change at any p
oint in the future.
>>> c=lxc.Container("C1")
>>> c.create("ubuntu")
True
>>> c.start()
True
>>> c.wait("STOPPED")
True
```

ل. الحماية

يربط مجال الأسماء المعرفات (ids) إلى الموارد؛ لكنه لا يوفر للحاوية أي معرِّف يمكنه أن يشير إلى المورد، لـذلك يمكن أن يُحمى المورد؛ وهـذا هـو أسـاس بعـض الحمايـة المـوفرة لمستخدمي الحاويـة؛ على سبيل المثال، مجال أسماء IPC معزول تمامًا؛ لكن مجالات أسماء أخرى فيها بعض «التسربات» (leaks) التي تسمح للامتيازات بأن تُستخرَج بشكل غير ملائم من الحاوية إلى حاوية أخرى، أو إلى المضيف.

افتراضيًا، تُشغَّل حاويات LXC بسياسة AppArmor التي تقيِّد بعض الأفعال، تفاصيل دمج AppArmor مع LXC موجودة في قسم «AppArmor»، الحاويات دون امتيازات تربط الجذر في الحاوية إلى مستخدم دون امتيازات في المضيف، وهذا يمنع الوصول إلى ملفات /proc و sys/ التي تمثل موارد المضيف، وغيرها من الملفات المملوكة من الجذر في المضيف.

الثغرات في استدعاءات النظام

ميزة أساسية من مزايا الحاويات أنها تشارك النواة مع المضيف؛ وهذا يعني أنه إذا حوت النواة على أيّة ثغرات في استدعاءات النظام (system calls)، فيمكن أن تستغلها الحاوية؛ وبعد أن تتحكم حاوية بالنواة، فيمكنها أن تسيطر سيطرةً كاملةً على أى مورد معروف للمضيف!

بدءًا من أوبنتو ١٢.١٠، يمكن أن تقيَّد الحاوية من مرشِّح seccomp، إن Seccomp ميزة جديدة في النواة التي تُرشِّح استدعاءات النظام التي يمكن أن تُستخدَم من المهمة وأولادها؛ بينما يتوقع الوصول إلى إدارة سهلة ومحسنة للسياسة في المستقبل القريب، لكن تحتوي السياسة الحالية على قائمة بيضاء بسيطة لأرقام استدعاءات النظام؛ يبدأ ملف السياسة برقم الإصدار (الذي يجب أن يكون ١) في أول سطر ونوع السياسة (الذي يجب أن يكون الافتام) في ثاني سطر؛ وتُلحَق بقائمة أرقام، كل رقم في سطر.

سنحتاج عادةً لتشغيل حاوية بتوزيعة كاملة إلى عدد كبير من استدعاءات النظام؛ لكن لحاويات البرامج، يمكن أن نقلل عدد استدعاءات النظام المتوفرة إلى رقم قليل؛ وحتى للحاويات التي تشغل توزيعات كاملة يمكن الحصول على فوائد أمنية إذا حذفت -على سبيل المثال- استدعاءات النظام المتوافقة مع ٣٢ بت في حاوية ٦٤ بت؛ راجع صفحة دليل seccomp للمزيد من التفاصيل حول كيفية ضبط الحاوية لتستخدم seccomp؛ لن تُحمَّل افتراضيًا سياسة seccomp.

م. مصادر

- كتاب «Secure Containers Cookbook» يشرح كيفية استخدام أنماط الحماية لحعل الحاويات أكثر أمانًا.
 - مشروع LXC مُستضاف في LXC مشروع •
 - مشاكل LXC الأمنية مذكورة ومناقشة في صفحة ويكي «LXC Security».

مجموعات التحكم

 Γ

مجموعات التحكم هي آلية في النواة لتجميع وتتبع ووضع حد لاستهلاك الموارد للمهام؛ الواجهة الإدارية التي توفرها النواة تكون عبر نظام ملفات وهمي؛ لكن طوَّرت أدوات إدارية للواجهة الإدارية التي توفرها النواة تكون عبر نظام ملفات وهمي؛ لكن طوِّرت أدوات إدارية لمجموعات التحكم ذات مستوى أعلى، بما فيها libcgroup و libcgroup. بالإضافة لذلك، هنالك دليل في freedesktop.org حول كيف يمكن أن تتعاون التطبيقات بأفضل طريقة باستخدام واجهة نظام الملفات لمجموعات التحكم (cgroup filesystem interface).

في أوبنتو ١٤.٠٤؛ أصبح مدير مجموعات التحكم (cgmanager) متوفرًا كأداة أخرى لإدارة واجهة cgroup؛ حيث هدفه هو الاستجابة لطلبات dbus من أي مستخدم، مما يمكِّنه من إدارة مجموعات التحكم التى أُسنِدَت إليه فقط.

ا. لمحة

إن مجموعات التحكم (cgroups) هي الميزة تستعمل لتجميع المهام؛ حيث يكون تتبع الموارد ووضع حدود لها مُدارًا من أنظمة فرعية؛ إذ أنَّ الهيكلية (hierarchy) هي مجموعة من الأنظمة الفرعية الموصولة مع بعضها بعضًا؛ على سبيل المثال، إذا كانت الأنظمة الفرعية للذاكرة والأجهزة (devices) موصولة مع بعضها في sys/fs/cgroups/set1/، فيمكن لأي مهمة في (child1/) أن تكون عرضةً للحدود الموافقة للنظامين الفرعيين السابقين.

حيث تُشكِّل كل مجموعة من الأنظمة الفرعية الموصولة «هيكليةً» (مع استثناءات)؛ مجموعات التحكم التي تكون أولاد child1/ تكون عرضةً للحدود المفروضة على child1/. ويكون استهلاك الموارد محسوبًا على child1/.

الأنظمة الفرعية الموجودة تتضمن:

- cpusets: تبسيط إسناد مجموعة من المعالجات وعُقَد الذاكرة إلى مجموعات التحكم؛ فالمهام في مجموعة تحكّم فيها النظام الفرعي cpusets يمكن أن تستخدم المعالجات المُسنَدة إلى تلك المجموعة فقط.
 - blkio: تحديد كتل الدخل/الخرج لكل مجموعة تحكم.
 - cpuacct: توفير حساب الاستهلاك للمعالج لكل مجموعة تحكم.
- devices: التحكم في قدرة المهام على إنشاء أو استخدام عقد الأجهزة إما باستعمال قائمة بيضاء
 - (whitelist) أو سوداء (blacklist).
- freezer: توفير طريقة «لتجميد» (freeze) و «تذويب» (thaw) مجموعات التحكم؛ لا يمكن جدولة
 - scheduled) مجموعات التحكم وهي مجمدة.
 - hugetlb: تبسيط وضع حد لاستهلاك hugetlb لكل مجموعة تحكم.

- net_cls: توفير واجهة لوضع علامات على الرزم الشبكية بناءً على مجموعة التحكم المرسِلة؛ يمكن استعمال هذه العلامات لاحقًا باستخدام (traffic controller) لإسناد أولويات للرزم الشبكية.
 - net_prio : السماح بضبط أولوية بيانات التراسل الشبكى بناءً على مجموعة التحكم.
 - cup: تمكين ضبط جدولة الخصائص على أساس مجموعة التحكم.
- pref_event: تفعيل نمط لكل معالج لمراقبة الخيوط (threads) لمجموعات تحكم معينة.

يمكن إنشاء مجموعات تحكم مُسماة دون استخدام أنظمة فرعية معها، ويكون الغرض من ذلك هو تتبع العمليات؛ على سبيل المثال، يقوم systemd بذلك لتتبع خدماته وجلسات المستخدم.

7. نظام الملفات

تُنشَأ هيكليـة بوصـل نسـخة مـن نظـام ملفـات مجموعـة التحكـم لكـل نظـام فرعـي مُـراد استخدامه كخيار للوصل؛ على سبيل المثال:

mount -t cgroup -o devices, memory, freezer cgroup /cgroup1

وهذا ما سيُنشِئ هيكلية فوريًا مع الأجهزة ومجموعات التحكم للذاكرة موصولةً مع بعضها؛ ويمكن إنشاء مجموعة تحكم فرعية (child cgroup) باستخدام

mkdir /cgroup1/child1

يمكن نقل المهام إلى مجموعة التحكم الفرعية الجديدة بكتابة أرقام معرفات عملياتهم في ملف tasks أو cgroup.procs:

sleep 100
echo \$! > /cgroup1/child1/cgroup.procs

يمكن الإدارة أيضًا عبر ملفات في مجلدات cgroup؛ على سبيل المثال، لتجميد جميع المهام في child1:

echo FROZEN > /cgroup1/child1/freezer.state

يمكن العثور على كمية كبيرة من المعلومات عن مجموعات التحكم وأنظمتها الفرعية في مجلد التوثيق cgroups في شجرة مصدر النواة.

٣. التفويض

يمكن لملفات ومجلدات مجموعات التحكم أن تُملَك من مستخدمين غير المستخدم الجذر، مما يمكِّن تفويض (delegation) إدارة مجموعات التحكم؛ عمومًا، تُجبِر النواة القيود المفروضة على الهيكلية على الأولاد؛ على سبيل المثال، إن كانت مجموعة الأجهزة child1/لا تملك وصولًا للقرص الصلب، فلا تستطيع مجموعة التحكم child1/child2/ إعطاء نفسها هذه الامتيازات.

في أوبنتو ١٤٠٠٤، يوضع المستخدمون افتراضيًا في مجموعة من مجموعات التحكم التي يملكونها، مما يسمح لهم باحتواء المهام التي يشغلونها باستخدام مجموعات تحكم فرعية بأمان؛ تُستخدَم هذه الميزة عمليًا ويمكن الاعتماد عليها فمثلًا يمكن استخدامها لإنشاء حاوية LXC دون امتيازات.

٤. المدير

مــدير مجموعــات التحكــم (cgmanager) يـــوفر خدمــة D-Bus الســماح للبرامــج والمستخدمين بإدارة مجموعات التحكم دون الحاجة إلى معرفة أو وصول مباشر إلى نظام ملفات مجموعات التحكم. وللطلبات من المهام في نفس مجال الأسماء (namespace) للمدير، فيمكن للمدير إجراء التحققات الأمنية اللازمة للتأكد من شرعية تلك الطلبات؛ وللطلبات الأخرى، كتلك القادمة من مهمة في حاوية، فيجب القيام بطلبات D-Bus مُحَسَّنة؛ حيث يجب أن تُمرَّر معرفات Process، و group على شكل SCM_CREDENTIALS، لذلك يمكن للنواة ربط المعرفات إلى قيم المضيف العامة.

ولتبسيط استخدام استدعاءات D-Bus من جميع المستخدمين، فيبدأ «وسيط مـدير مجموعات التحكم» (cgproxy) تلقائيًا في الحاويات؛ حيث يقبل طلبات D-Bus قياسية من المهام في نفس مجال أسمائه، ثم يحوله إلى طلبات SCM D-Bus محسنة التي تُمرَّر بعد ذلك إلى cgmanager.

مثال بسيط عن إنشاء مجموعة تحكم -التي ستُشغِّل تصريفًا (compile) يستهلك كثيرًا من طاقة المعالجة- سيكون كالآتى:

```
cgm create cpuset build1
cgm movepid cpuset build1 $$
cgm setvalue cpuset build1 cpuset.cpus 1
make
```

٥. مصادر

- مشروع cgmanager مُستضاف في clinuxcontainers.org.
 - صفحة توثيق النواة.
- ويمكن العثور على دليل freedesktop.org لاستخدام مجموعات التحكم.

الشبكات العنقودية

77



ا. أنظمة DRBD

«جهاز كتلي موزع ومُستنسَخ» (DRBD] Distributed Replicated Block Device)
ينشئ نسخة انعكاسية من الأجهزة الكتلية بين عدِّة مضيفين؛ الاستنساخ غير مرئي لبقية
التطبيقات على الأنظمة المضيفة. أي أقراص صلبة، أو أقسام، أو أجهزة RAID، أو حجـوم
منطقية ...إلخ. يمكن أن تُنسَخ انعكاسيًا (mirrored).

للبدء باستخدام DRBD، عليك أولًا تثبيت الحزم الضرورية؛ وذلك بإدخال الأمر الآتي من الطرفية:

sudo apt-get install drbd8-utils

ملاحظة: إذا كنت تستخدم نواةً وهمية (virtual kernel) كجزءٍ من الآلة الوهمية، فستحتاج إلى تصريف

(compile) وحدة debd؛ ربما من الأسهل تثبيت حزمة linux-server داخـل الآلـة الوهميـة. يشرح هذا القسم كيفيـة ضبط debd لاستنساخ القسم vsrv بنظام ملفات ext3 بين مضيفَين؛ لا يهم حجم القسم، لكن يجب أن يكون كلا القسمَين بنفس الحجم.

ا. الضبط

اسم المضيفين في هذا المثال هـو debd01 و drbd02؛ وسنحتاج إلى الحصول على خدمة استبيان أسماء إما عبر DNS أو ملف ctc/hosts؛ راجع الفصل الثامن للتفاصيل.

لضبط drbd، عدِّل ملف etc/drbd.conf/ على المضيف الأول:

```
global { usage-count no; }
common { syncer { rate 100M; } }
resource r0 {
         protocol C;
         startup {
                   wfc-timeout 15;
                    degr-wfc-timeout 60;
         net {
                    cram-hmac-alg sha1;
                    shared-secret "secret";
         on drbd01 {
                    device /dev/drbd0;
                    disk /dev/sdb1;
                    address 192.168.0.1:7788;
                    meta-disk internal;
         on drbd02 {
                    device /dev/drbd0;
                    disk /dev/sdb1;
                    address 192.168.0.2:7788;
                   meta-disk internal;
         }
}
```

ملاحظة: هنالك خيارات أخرى كثيرة في etc/drbd.conf، لكن القيم الافتراضية كافيةٌ لهذا المثال.

انسخ الآن الملف etc/drbd.conf/ إلى المضيف الثانى:

scp /etc/drbd.conf drbd02:~

الآن، انسخ الملف إلى etc/ في drbd02:

sudo mv drbd.conf /etc/

باستخدام أداة drbdadm لتهيئة تخزين البيانات الوصفية؛ نفِّذ على كل خادوم ما يلي:

sudo drbdadm create-md r0

وعلى كلا المضيفين، شغِّل عفريت drbd:

sudo service drbd start

في drbd01، أو أي مضيف تريد أن يكون هو المضيف الرئيسي، أُدخِل ما يلي:

sudo drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary all

ستبدأ البيانات بالمزامنة مع المضيف الثاني بعد تنفيذ الأمر السابق؛ نفِّذ الأمر الآتي على drbd02 لمشاهدة العملية:

watch -n1 cat /proc/drbd

اضغط Ctrl+c لإيقاف الأمر السابق.

فى النهاية، أضف نظام ملفات إلى dev/drbd0/ وصِله:

sudo mkfs.ext3 /dev/drbd0
sudo mount /dev/drbd0 /srv

ب. الاختبار

لتختبر إذا كانت الملفات تُزامَن فعليًا بين المضيفين، فانسخ بعض الملفات في drbd01. إلى srv/:

sudo cp -r /etc/default /srv

ثم افصل srv/:

sudo umount /srv

الآن نزِّل مرتبة الخادوم الرئيسى إلى دور ثانوى:

sudo drbdadm secondary r0

ورقّ الخادوم الثانوي إلى رئيسي:

sudo drbdadm primary r0

ثم صِل القسم:

sudo mount /dev/drbd0 /srv

وباستخدام ls، يجب أن تشاهد srv/default/ منسوخةً من الخادوم الرئيسي (سابقًا) الذي هو drbd01.

ج. مصادر

- للمزيد من المعلومات حول DRBD، راجع الصفحة الرئيسية الخاصة به.
- تحتوي صفحة دليل man drbd.conf على شرح لخيارات لم نغطها في هذا الفصل.
 - راجع أيضًا صفحة الدليل man drbdadm.
 - صفحة ويكي أوبنتو «DRBD» فيها المزيد من المعلومات.

خدمة VPN





إن OpenVPN هو حلّ لإنشاء شبكات وهمية خاصة (VPN هو حلّ لإنشاء شبكات وهمية خاصة (VPN هو حلّ إنتمي إلى أو اختصارًا VPN) موجودٌ في مستودعات أوبنتو؛ هو خدمة مرنة وعملية وآمنة، وينتمي إلى عائلة SSL/TLS VPN (الـتي تختلف عن VPN)؛ يشرح هـذا الفصل تثبيت وضبط OpenVPN لإنشاء شبكة وهمية خاصة.

ا. برمجية OpenVPN

إذا كنت تريد أكثر من مجرد مفاتيح مُشارَكة مسبقًا؛ فيجعل OpenVPN من السهل إعداد واستخدام بينة تحتية للمفتاح العمومي (PKI المفتاح العمومي Public Key Infrastructure) اختصارًا PKI الستخدام شهادات SSL/TLS للاستيثاق ومبادلة المفاتيح بين خادوم VPN والعملاء؛ يمكن أن يُستخدَم OpenVPN في نمط موَجِّه أو جسر VPN (VPN) ويمكن أن يُضبَط ليستخدم TCP أو UDP؛ ويمكن ضبط رقم المنفذ أيضًا، لكن رقم المنفذ ١١٩٤ هو الرقم الرسمي لهذه الخدمة؛ عملاء VPN موجودون تقريبًا في جميع توزيعات لينُكس، ونظام ماك OpenWRT.

ا. تثبيت الخادوم

لتثبيت برمجية OpenVPN، أُدخِل الأمر الآتي في الطرفية:

sudo apt-get install openvpn

ب. إعداد البنية التحتية للمفتاح العمومي

أول خطوة لضبط OpenVPN هي إنشاء بنية تحتية للمفتاح العمومي (PKI)؛ التي تحتوى على:

- شهادة منفصلة (تُسمى أيضًا مفتاح عمومى) وشهادة خاصة للخادوم ولكل عميل.
- شهادة سلطة شهادات (CA) رئيسية التي يمكن أن تُستخدَم لتوقيع شهادات كلِّ من الخادوم والعملاء.

يدعم OpenVPN الاستيثاق ثنائي الاتجاه بناءً على الشهادات، وهذا يعني أن على العميل الاستيثاق من شهادة العميل قبل أن تُنشَأ ثقةٌ مشتركةٌ بينهما.

على الخادوم والعميل الاستيثاق من بعضها أولًا عبر التحقق من أن الشهادة موقعة من سلطة الشهادات الرئيسية، ثم باختبار المعلومات في ترويسة الشهادة المستوثق منها؛ مثل اسم الشهادة الشائع أو نوع الشهادة (عميل أو خادوم).

إعداد سلطة الشهادات

لضبط سلطة شهادات خاصة بك وتوليد شهادات ومفاتيح لخادوم OpenVPN ولبعض العملاء، عليك أولًا نسخ المجلد easy-rsa إلى العملاء، عليك أولًا نسخ عند تحديث الحزمة؛ أدخِل ما يلى فى الطرفية:

```
mkdir /etc/openvpn/easy-rsa/
cp -r /usr/share/easy-rsa/* /etc/openvpn/easy-rsa/
```

الآن عدِّل الملف etc/openvpn/easy-rsa/vars/ مغيّرًا ما يلى ليناسب بيئتك:

```
export KEY_COUNTRY="US"
export KEY_PROVINCE="NC"
export KEY_CITY="Winston-Salem"
export KEY_ORG="Example Company"
export KEY_EMAIL="steve@example.com"
export KEY_CN=MyVPN
export KEY_NAME=MyVPN
export KEY_OU=MyVPN
```

أُدخِل ما يلى لتوليد شهادة سلطة شهادات رئيسية ومفتاح:

```
cd /etc/openvpn/easy-rsa/
source vars
./clean-all
./build-ca
```

شهادات الخادوم

عليك توليد شهادة ومفتاح خاص للخادوم:

```
./build-key-server myservername
```

وكما في الخطوة السابقة، أغلبية المعاملات يمكن أن تبقى على قيمتها الافتراضية؛ هنالك 1 out of 1 " 2 "Sign the certificate? [y/n] " 2 "certificate requests certified, commit? [y/n]".

يجب توليد معاملات Diffie Hellman لخادوم

```
./build-dh
```

جميع الشهادات والمفاتيح ستولد في المجلد الفرعي keys/؛ ومن العادات الشائعة بين المدراء نسخها إلى etc/openvpn/:

```
cd keys/
cp myservername.crt myservername.key ca.crt dh2048.pem \
/etc/openvpn/
```

شهادات العميل

سيحتاج عميل VPN إلى شهادة أيضًا لكي يُعرِّف نفسه إلى الخادوم؛ عليك عادةً إنشاء شهادة منفصلة لكل عميل؛ أدخِل ما يلي في الطرفية لإنشاء شهادة:

```
cd /etc/openvpn/easy-rsa/
source vars
./build-key client1
```

انسخ الملفات الآتية إلى العميل باستخدام طريقة آمنة:

```
/etc/openvpn/ca.crt
/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.crt
/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.key
```

ولأن شهادات ومفاتيح العميل مطلوبة فقط على حاسوب العميل، فعليك حذفهم من الخادوم.

ج. ضبط بسيط للخادوم

ستحصل عند تثبيت OpenVPN على أمثلة عن ملفات الضبط:

```
ls -l /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/
total 68
-rw-r--r-- 1 root root 3427 2011-07-04 15:09 client.conf
-rw-r--r-- 1 root root 4141 2011-07-04 15:09 server.conf.gz
```

ابدأ بنسخ وفك ضغط server.conf.gz إلى etc/openvpn/server.conf/

```
sudo cp /usr/share/doc/openvpn/examples/\
sample-config-files/server.conf.gz /etc/openvpn/
sudo gzip -d /etc/openvpn/server.conf.gz
```

عدِّل ملف etc/openvpn/server.conf/ للتأكد من أن الأسطر الآتية تشير إلى الشهادات والمفاتيح التى أنشأتها فى القسم السابق:

```
ca ca.crt
cert myservername.crt
key myservername.key
dh dh2048.pem
```

عدِّل الملف etc/sysctl.conf/ وأزل التعليق عن السطر الآتى لتفعيل تمرير IP:

```
#net.ipv4.ip_forward=1
```

ثم أعد تحميل sysctl:

```
sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf
```

هذا هو الحد الأدنى الذي تحتاج لضبط خادوم OpenVPN؛ يمكنك استخدام جميع الإعدادات الافتراضية في ملف server.conf؛ الآن شغِّل الخادوم، وستجد رسائل التسجيل والخطأ موجودةً في ملف syslog:

```
sudo service openvpn start
 * Starting virtual private network daemon(s)...
 * Autostarting VPN 'server'
[ OK ]
```

تأكد الآن من أن OpenVPN قد أنشًا البطاقة tun0:

د. ضبط بسيط للعميل

هنالك عدِّة نسخ من عملاء OpenVPN بواجهة أو بدون واجهة رسومية؛ يمكنك القراءة المزيد عن العملاء في قسمٍ آخر؛ لكننا الآن سنستخدم عميل OpenVPN في أوبنتو الذي هو نفس الملف التنفيذي للخادوم؛ لذلك عليك تثبيت الحزمة openvpn مرةً أخرى في جهاز العميل:

```
sudo apt-get install openvpn
```

سننسخ هذه المرة ملف مثال الضبط client.conf إلى /etc/openvpn/

```
sudo cp /usr/share/doc/openvpn/examples/\
sample-config-files/client.conf /etc/openvpn/
```

انسخ مفاتيح العميل والشهادة الصادرين من سلطة الشهادات التي أنشَأتها في قسمٍ سابق، وعدِّل etc/openvpn/client.conf/ للتأكد من أن الأسطر الآتية تُشير إلى تلك الملفات؛ يمكنك حذف المسار إذا كانت تلك الملفات موجودةً في etc/openvpn/:

```
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key
```

وعليـك تحديـد اسـم أو عنـوان خـادوم OpenVPN واحـد علـى الأقـل؛ تأكـد أن الكلمـة المحجوزة client موجودةٌ فى ملف الضبط، لأن هذا ما سيُفعِّل نمط العميل:

```
client remote vpnserver.example.com 1194
```

شغِّل الآن عميل OpenVPN:

```
sudo service openvpn start
  * Starting virtual private network daemon(s)...
     * Autostarting VPN 'client'
[ OK ]
```

وتأكد من إنشاء البطاقة الشبكية tun0:

ifconfig tun0

tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-

00-00-00-00-00

inet addr:10.8.0.6 P-t-P:10.8.0.5

Mask: 255.255.255.255

UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500

Metric:1

وتأكد إن كان بإمكانك عمل ping لخادوم OpenVPN:

```
ping 10.8.0.1
PING 10.8.0.1 (10.8.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.8.0.1: icmp_req=1 ttl=64 time=0.920 ms
```

ملاحظة: يستخدم خادوم OpenVPN أول عنوان IP قابل للاستخدام في شبكة العميل ويكون هذا العنوان هو الوحيد المستجيب للأداة ping؛ على سبيل المثال، لو ضُبِط قناع 24/ لشبكة العميل، فسيقوم باستخدام العنوان 1: عنوان PTP (الند للند، أو peer to peer) الذي تراه في ناتج ifconfig أعلاه لا يجيب عادةً على طلبات ping.

تأكد من جداول التوجيه عندك:

```
sudo netstat -rn
Kernel IP routing table
10.8.0.5 0.0.0.0 255.255.255.255 UH
10.8.0.1 10.8.0.5 255 255 255 255
Destination Gateway Genmask
                                        Flags MSS Window irtt Iface
                                                    0
                                                                 tun0
             10.8.0.5 255.255.255.255 UGH
                                              0
                                                    0
                                                                 tun0
192.168.42.0 0.0.0.0 255.255.255.0
                                              0
                                                    0
                                                           0
                                                                 eth0
                                        U
0.0.0.0
            192.168.42.1 0.0.0.0
                                        UG
                                                                 eth0
```

ه. أول خطوة في استكشاف الأخطاء

إذا لم يعمل ما سبق لك، فعليك أن تفعل ما يلى:

- ا. تحقق من سجل syslog عندك، أي grep -i vpn /var/log/syslog.
- ٢. هل يستطيع العميل الاتصال إلى الخادوم؟ ربما يحجب الجدار الناري وصوله؟ تأكد من سجل syslog على الخادوم.
- ۳. یجب أن یستخدم الخادوم والعمیل نفس البروتوكول والمنفذ، مثلًا UDP بمنفذ ۱۱۹٤؛
 راجع خیارَيِّ الضبط proto و proto.
- ٤. يجب أن يستخدم الخادوم والعميل نفس إعدادات الضبط الخاصة بالضغط، راجع خيار
 الضبط comp-lzo.
 - ٥. يجب أن يستخدم الخادوم والعميل نفس الضبط المتعلق بنمط التوجيه والجسور.

و. الضبط المتقدم

ضبط VPN موجَّه على الخادوم

الضبط السابق هو ضبط VPN بسيط جدًا، يمكن للعميل الوصول إلى الخدمات على خادوم VPN عبر نفق مشفَّر؛ إذا أردت الوصول إلى المزيد من الخواديم أو أي شيء آخر على الشبكات الأخرى، فأعطي العملاء بعض تعليمات التوجيه؛ على سبيل المثال، لو كان بالإمكان تلخيص شبكة شركتك بالنطاق 192.168.0.0/16؛ فيمكنك إعطاء هذا التوجيه إلى العملاء، لكن عليك أيضًا تغيير التوجيه لطريقة العودة، أي أن خادومك عليه أن يعرف طريقة العودة إلى شبكة عميل VPN.

أو ربما تريد أن تعطي البوابة الافتراضية إلى جميع عملائك وترسل جميع البيانات الشبكية إلى بوابة VPN أولًا، ومن هناك إلى الجدار الناري للشركة ثم إلى الإنترنت؛ يوضح لك هذا القسم بعض الخيارات المتاحة أمامك.

سیسمح إعطاء التوجیهات للعمیل له بالوصول إلى شبکات فرعیة أخرى خلف الخادوم؛ تذکر أن هذه الشبکات الفرعیة یجب أن تعرف أن علیها إعادة توجیه الرزم التابعة لنطاق عناوین عمیل OpenVPN (10.8.0.0/24) الى خادوم

push "route 10.0.0.0 255.0.0.0"

ستضبط التعليمة السابقة جميع العملاء كي يعيدوا توجيه بوابة الشبكة الافتراضية عبر VPN مما يؤدي إلى مرور جميع بيانات الشبكة كتصفح الويب أو طلبات DNS عبر VPN (خادوم OpenVPN أو الجدار الناري المركزي عندك الذي يحتاج إلى تمرير بطاقة TUN/TAP إلى الإنترنت لكي يعمل ذلك عملًا صحيحًا).

اضبط نمط الخادوم ووفر شبكة VPN فرعية لكي يسحب OpenVPN عناوين العملاء منها؛ سيأخذ الخادوم العنوان 10.8.0.1 لنفسه، والبقية ستتوفر للعملاء؛ وكل عميل سيقدر على الوصول إلى الخادوم عبر 10.8.0.1. ضع تعليقًا قبل هذا السطر إذا كنت تستخدم جسر إيثرنت (ethernet bridging):

server 10.8.0.0 255.255.255.0

حافظ على سجل لارتباطات عناوين IP للعملاء في هذا الملف؛ إذا توقف OpenVPN عن العمل أو أعيد تشغيله، فإن العملاء الذي سيعيدون إنشاء الاتصال سيُسنَد لهم نفس عنوان IP المُسنَد لهم سابقًا.

```
ifconfig-pool-persist ipp.txt
```

أضف خواديم DNS إلى العميل:

```
push "dhcp-option DNS 10.0.0.2"
push "dhcp-option DNS 10.1.0.2"
```

اسمح بالتواصل من العميل إلى العميل:

```
client-to-client
```

تفعيل الضغط على خط VPN:

comp-lzo

تؤدي التعليمة keepalive بإرسال شبيهة برسائل ping مرارًا وتكرارًا عبر الخط الذي يصل بين الجانبين، لذلك سيعلم كل جانب متى ينقطع الاتصال عن الجانب الآخر؛ السطر الآتي سيرسل ping كل ١ ثانية، بافتراض أن الند البعيد سيكون متوقفًا إذا لم يَرِد رد على الرسالة خلال مدة ٣ ثواني:

keepalive 1 3

فكرةٌ جيدةٌ هي تقليص امتيازات عفريت OpenVPN بعد التهيئة:

user nobody group nogroup

يتضمن OpenVPN 2.0 خاصية تسمح لخادوم OpenVPN بالحصول الآمن على اسم مستخدم وكلمة مرور من العميل المتصل، ويستخدم هذه المعلومات كأساس للاستيثاق بالعميل؛ لاستخدام طريقة الاستيثاق هذه، أولًا أضف تعليمة auth-user-pass إلى ضبط العميل؛ التي ستوجه عميل OpenVPN لطلب اسم مستخدم وكلمة مرور، وتمريرها إلى الخادوم عبر قناة TLS

client config!
auth-user-pass

هذا سيخبر خادوم OpenVPN أن يتحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور المُدخَلة من العملاء باستخدام واحدة PAM لتسجيل الدخول؛ وهذا يفيد في حالة كان عندك آلية مركزية للاستيثاق مثل Kerberos.

plugin /usr/lib/openvpn/openvpn-auth-pam.so login

ضبط متقدم لخدمة VPN جسرية على الخادوم

يمكن إعداد OpenVPN لكي يعمل بنمط VPN جسري (bridged VPN)؛ أحيانًا يُشار لذلك بخدمة VPN تعمل بالطبقة الثانية أو الثالثة من OSI؛ أحيانًا يُشار لذلك بخدمة VPN تعمل بالطبقة الثانية أو الثالثة من (layer-2)، أي VPN جسري، جميع الإطارات (frames) الشبكية تكون من الطبقة الثانية (VPN partners)، أي جميع إطارات إيثرنت تُرسَل إلى شركاء VPN (VPN partners)؛ بينما تُرسَل الرزم الشبكية من الطبقة الثالثة فقط إلى شركاء VPN (VPN Partners)؛ في النمط الجسري، ستُرسَل جميع البيانات الشبكية بما التي تكون شبيهة بشبكة LAN مثل طلبات DHCP، و طلبات ARP ...إلخ إلى شركاء VPN، لكن في النمط الموجه، سيتم تجاهل تلك الرزم.

7. تحضير بطاقة شبكية لجسر على الخادوم تأكد من أن لديك الحزمة bridge-utils:

sudo apt-get install bridge-utils

قبل أن تضبط OpenVPN في النمط الجسري، عليك تغيير ضبط بطاقات الشبكة؛ لنفترض أن لدى خادومك بطاقة اسمها eth0 موصولة إلى الإنترنت، وبطاقة باسم eth1 موصولة إلى شبكة LAN التى تريد إنشاء جسر لها؛ سيبدو ملف etc/network/interfaces/ كما يلى:

```
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 1.2.3.4
  netmask 255.255.255.248
  default 1.2.3.1
auto eth1
iface eth1 inet static
  address 10.0.0.4
  netmask 255.255.255.0
```

هذا ضبط بسيط للبطاقة ويجب أن يُعدَّل لكي يغيَّر إلى النمط الجسري حيث تتحول البطاقة eth1 إلى بطاقة br0 الجديدة؛ بالإضافة إلى أننا ضبطنا br0 لتكون البطاقة الجسرية للبطاقة eth1؛ علينا التأكد أن البطاقة eth1 دومًا في نمط تمرير الحزم:

```
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 1.2.3.4
  netmask 255.255.255.248
  default 1.2.3.1

auto eth1
iface eth1 inet manual
  up ip link set $IFACE up promisc on

auto br0
iface br0 inet static
  address 10.0.0.4
  netmask 255.255.255.0
  bridge_ports eth1
```

يجب أن تشغِّل الآن تلك البطاقة؛ تحضَّر لأن هذا قد لا يعمل كما هو متوقع، وستفقد التحكم عن بعد؛ تأكد أنك تستطيع حل المشاكل بالوصول إلى الجهاز محليًا.

sudo ifdown eth1 && sudo ifup -a

٣. إعداد ضبط الخادوم للجسر

عدِّل الملف etc/openvpn/server.conf/، مغيِّرًا ما يلى من الخيارات إلى:

```
;dev tun
dev tap
up "/etc/openvpn/up.sh br0 eth1"
;server 10.8.0.0 255.255.255.0
server-bridge 10.0.0.4 255.255.255.0 10.0.0.128 10.0.0.254
```

ثم أنشِئ سكربتًا مساعدًا لإضافة البطاقة tap إلى الجسر، وللتأكد من أن eth1 في وضع تمرير الحزم؛ أنشِئ الملف etc/openvpn/up.sh/:

```
#!/bin/sh

BR=$1
ETHDEV=$2
TAPDEV=$3

/sbin/ip link set "$TAPDEV" up
/sbin/ip link set "$ETHDEV" promisc on
/sbin/brctl addif $BR $TAPDEV
```

ثم اجعل السكربت تنفيذًا:

sudo chmod 755 /etc/openvpn/up.sh

بعد ضبط الخادوم، عليك إعادة تشغيل خدمة openvpn بإدخال الأمر:

sudo service openvpn restart

٤. ضبط العميل

أُولًا، ثَبِّت openvpn على العميل:

sudo apt-get install openvpn

ثم بعد أن يكون الخادوم مضبوطًا، وشهادات العميل منسوخةً إلى etc/openvpn؛ فأنشِئ ملف ضبط للعميل بنسخ المثال، وذلك بإدخال الأمر الآتى فى طرفية جهاز العميل:

sudo cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-configfiles/client.conf /etc/openvpn

عدِّل الملف etc/openvpn/client.conf/ مغيِّرًا الخيارات الآتية:

dev tap
;dev tun
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key

في النهاية، أعد تشغيل openvpn:

sudo service openvpn restart

يجب الآن أن تستطيع الوصول إلى شبكة LAN البعيدة عبر VPN.

ا. نسخ عميل OpenVPN

الواجهة الرسومية لإدارة الشبكة في لينُكس

تأتي أغلبية توزيعات لينُكس بما فيها توزيعة أوبنتو للأجهزة المكتبية على برمجية «مدير الشبكة»، الذي هو واجهة رسومية جميلة لإدارة خيارات الشبكة؛ يمكنك أيضًا إدارة اتصالات VPN منها؛ تأكد أن لديك الحزمة network-manager-openvpn مثبتةً، ستلاحظ هنا أن تثبيتها سيثبِّت حزمًا أخرى مطلوبة:

sudo apt-get install network-manager-openvpn

لإعلام برمجية «مدير الشبكة» بتثبيت الحزم الجديدة، عليك إعادة تشغيله:

restart network-manager
network-manager start/running, process 3078

في واجهة مدير الشبكة، اختر لسان VPN واضغط على زر "إضافة"، ثم اختر OpenVPN كنوع خدمة VPN ثم اضغط على «إنشاء»، في النافذة التالية أضف اسم خادوم VPN ثم وخبه «شهادة المستخدم» إلى شهادتك، «كبوابة»، واختر «النوع» إلى «شهادات (TLS)» ثم وجبه «شهادة المستخدم» إلى شهادتك و «شهادة ACS» إلى سلطة الشهادات التي تعتمدها، و «المفتاح الخاص» إلى ملف مفتاحك الخاص، استخدم الزر «خيارات متقدمة» لتفعيل الضغط أو غيره من الخيارات الخاصة التي ضبطتها على الخادوم؛ جرِّب الآن إنشاء اتصال عبر VPN.

برمجية Tunnelblick لأنظمة ماك OS X

للاتصال بخدمـة OpenVPN مـع واجهـة رسـومية يمكنـك اسـتخدام OpenVPN وهـو نسخة نسخة ممتازة حرة مفتوحة المصدر لواجهة رسومية لعميل OpenVPN لنظام ماك؛ نزِّل آخر نسخة من المثبِّت من الموقع الرسمي وثبتِّها؛ ثم ضع ملف الضبط client.ovpn مع الشهادات والمفاتيـح سويةً فى:

/Users/username/Library/ApplicationSupport/Tunnelblick/Configurations/

ثم شغِّل Tunnelblick من مجلد «التطبيقات» لديك.

```
# sample client.ovpn for Tunnelblick
client
remote blue.example.com
port 1194
proto udp
dev tun
dev-type tun
ns-cert-type server
reneg-sec 86400
auth-user-pass
auth-nocache
auth-retry interact
comp-lzo yes
verb 3
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
```

واجهة رسومية لعميل OpenVPN لويندوز

نزِّل وثبِّت آخر نسخة من عميل OpenVPN لويندوز؛ يمكنك تثبيت واجهة رسومية اختيارية باسم OpenVPN Windows GUI؛ ثم عليك تشغيل خدمة OpenVPN بالذهاب إلى «ابدأ - جهاز الكومبيوتر - إدارة - الخدمات» و «التطبيقات - الخدمات»، ثم اعثر على خدمة OpenVPN وشغِّلها، ثم اضبط نمط التشغيل إلى «تلقائي»؛ وعندما تشغِّل OpenVPN لأول مرة، فعليك تشغيله كمدير؛ وذلك بالنقر عليه بالزر الأيمن وانتقاء الخيار المناسب.

C:\Program إلى ملف نصي ووضعه في OpenVPN إلى ملف نصي ووضعه في Piles\OpenVPN\config\client.ovpn مع شهادة CA؛ وعليك وضع شهادة المستخدم في مجلد المنزل للمستخدم كما في المثال الآتي:

```
# C:\Program Files\OpenVPN\config\client.ovpn
client
remote server.example.com
port 1194
proto udp
dev tun
dev-type tun
ns-cert-type server
reneg-sec 86400
auth-user-pass
auth-retry interact
comp-lzo yes
verb 3
ca ca.crt
cert "C:\\Users\\username\\My Documents\\openvpn\\client.crt"
key "C:\\Users\\username\\My Documents\\openvpn\\client.key"
management 127.0.0.1 1194
management-hold
management-query-passwords
auth-retry interact
; Set the name of the Windows TAP network interface device here
dev-node MyTAP
```

وإذا لم ترد الاستيثاق من المستخدم أو كنت تريد تشغيل الخدمة دون تفاعله، فأضف تعليقًا قبل الخيارات الآتية:

auth-user-pass auth-retry interact management 127.0.0.1 1194 management-hold management-query-passwords

استخدام OpenVPN مع

يوصف OpenWRT أنه توزيعة لينُكس للأجهزة المدمجة مثل موجهات WLAN؛ هنالك بعض الأنواع من تلك الموجهات التي أُعـدَّت لتشـغيل OpenWRT؛ بالاعتماد على الـذاكرة المتوفرة في الموجه لـديك، ربما تتمكن من تشـغيل برمجيات مثل OpenVPN ويمكنك بناء موجه لمكتب فرعى مع إمكانية الاتصال عبر VPN إلى المكتب الرئيسي.

سجِّل دخولك إلى OpenWRT وتُبِّت OpenVPN:

opkg update
opkg install openvpn

تفقَّد الملف etc/config/openvpn/ وضع ضبط العميل هناك؛ وانسخ الشهادة والمفاتيح إلى etc/openvpn/:

أعد تشغيل OpenVPN:

```
service openvpn restart
```

عليك أن ترى إذا كان عليك تعديل إعدادات الجدار النارى والتوجيه في موجهك.

ب. مصادر

- راجع موقع OpenVPN لمزيد من المعلومات.
- راجع کتاب «OpenVPN hardening security guide».
- أيضًا، الكتاب المنشور من Pakt باسم «Pakt باسم «Virtual Private Networks» هو مرجع جيد.

75

برمجیات أخری مفیدة

هنالك العديد من البرمجيات المفيدة جدًا المطورة من فريق خادوم أوبنتو وغيرهم التي تندمج اندماجًا جيدًا مع نسخة خادوم أوبنتو، لكن ربما لا تكون معروفةً جدًا؛ سيعرض هذا الفصل بعض التطبيقات المفيدة التي تسهِّل إدارة خادوم، أو عدِّة خواديم، أوبنتو.

ا. تطبیق pam_motd

عندما تسجل دخولك إلى خادوم أوبنتو، ربما تلاحظ «رسالة اليوم» (Message Of The عندما تسجل دخولك إلى خادوم أوبنتو، ربما تلاحظ من حزمتين:

الحزمة landscape-common: توفر المكتبات الأساسية لبرمجية landscape-common: توفر المكتبات الأساسية لبرمجية Landscape؛ تتضمن هذه التي يمكن أن تُستخدَم لإدارة الأنظمة باستخدام تطبيق الويب Landscape؛ تتضمن هذه الحزمة الأداة usr/bin/landscape-sysinfo/ التي تُستخدَم لجمع المعلومات التي تُعرَض في MOTD، مثل المعالج، والذاكرة، والمساحة التخزينية للقرص الصلب ...إلخ. على سبيل المثال:

System load: 0.0 Processes:

76

Usage of /: 30.2% of 3.11GB Users logged in: 1
Memory usage: 20% IP address for eth0:

10.153.107.115

Swap usage: 0%

Graph this data and manage this system at

https://landscape.canonical.com/

ملاحظة: يمكنك تشغيل الأمر landscape-sysinfo في أي وقت يدويًا.

حزمة update-notifier-common: التي توفر معلومات عن التحديثات المتوفرة للحزم، والتحققات من أنظمة الملفات (fsck)، ومتى يجب إعادة الإقلاع (مثلًا، بعد تحديث النواة).

تنفِّذ pam_motd السكربتات في /etc/update-motd السكربتات في pam_motd السكربتات إلى var/run/motd/، بترتيبٍ رقمي، ثم الذي يسبق اسم السكربت؛ يُكتَب ناتج السكربتات إلى var/run/motd/، بترتيبٍ رقمي، ثم تُجمَّع مع /etc/motd.tail/.

يمكنك إضافة البيانات الديناميكية إلى رسالة اليـوم؛ فمثلًا، لإضافة معلومـات الطقـس المحلى:

أُولًا، ثَبِّت حزمة weather-util:

sudo apt-get install weather-util

تستخدم أداة الطقس بيانات METAR من METAR؛ وللعثـور علـى National Weather Service؛ وللعثـور علـى المعلومات المحليـة، فستحتاج إلى رمز ICAO من أربعة محارف؛ الذي يمكن تحديـده بتصفح Weather.gov .

وعلى الرغم من أن National Weather Service هي وكالة حكومية تابعة للولايات المتحدة، لكن هنالك محطات طقس متوفرة في جميع أنحاء العالم، لكن ربما لا تتوفر معلومات الطقس لجميع المناطق خارج الولايات المتحدة.

أنشِئ الملف usr/local/bin/local-weather، الذي هو سكربت شِل بسيط للحصول

على الطقس لمنطقتك المحلية:

```
#!/bin/sh
#
#
# Prints the local weather information for the MOTD.
#
#
# Replace KINT with your local weather station.
# Local stations can be found here:
http://www.weather.gov/tg/siteloc.shtml
echo
weather -i KINT
echo
```

اجعل السكربت قابلًا للتنفيذ:

```
sudo chmod 755 /usr/local/bin/local-weather
```

ثم أنشِئ وصلةً رمزيةً إلى etc/update-motd.d/98-local-weather/:

```
sudo ln -s /usr/local/bin/local-weather \
/etc/update-motd.d/98-local-weather
```

في النهاية، أغلق جلستك الحالية، وأعد تشغيل الدخول لمشاهدة رسالة اليوم الجديدة.

يجب أن يُرحَّب بك الآن ببعض المعلومات المفيدة؛ لكن بعض المعلومات حول الطقس المحلي قد لا تكون مفيدةً جدًا! لكن هذا المثال يشرح مرونة pam_motd.

۲. تطبیق etckeeper

يسمح etckeeper بتخزين محتويات /etc/ بسهولة في مستودع نظام تحكم بالإصدارات ويسمح etckeeper بتخزين محتويات /etc بسهولة في التغيرات الحاصلة على apt كي يودع التغيرات الحاصلة على apt كي يودع التغيرات الحاصلة على etc/ تلقائيًّا عندما تُثبَّت أو تُحدَّث الحزم. وضع etckeeper ضمن مستودع للتحكم بالإصدارات هو أفضل ممارسة يُنصَح بها في مجال العمل، وهدف etckeeper هو جعل هذه المهمة أسهل ما يمكن.

أُدخِل الأمر الآتى في الطرفية لتثبيت etckeeper:

sudo apt-get install etckeeper

ملـف الضبط الافتراضي etc/etckeeper/etckeeper.conf/ هـو بسيط جـدًا؛ الخيـار الرئيسي يكون لضبط أي متحكم بالإصدارات ليُستخدَم؛ افتراضيًا، يكون عند فروط مرة) أثناء لاستخدام Bazaar للتحكم بالإصدارات؛ ويُهيَّأ المستودع تلقائيًّا (ويُودَع فيه لأول مرة) أثناء عملية تثبيت الحزمة؛ من الممكن التراجع عن هذه الخطوة بإدخال الأمر:

sudo etckeeper uninit

سيودع etckeeper التغيرات غير المودعة التي حصلت على etc/ يوميًّا افتراضيًّا؛ يمكن تعطيـل هـذا باسـتخدام خيـار الضـبط AVOID_DAILY_AUTOCOMMITS؛ وسـتودع أيضًـا التغيرات تلقائيًّا قبل وبعد تثبيت الحزم.

للمزيد من القدرة على التحكم بالتغيرات، من المستحسن أن تودع التغيرات يدويًا مع رسالة الإيداع كما يلى:

sudo etckeeper commit "..Reason for configuration change.."

يمكنك باستخدام أوامر VCS مشاهدة سجل المعلومات حول الملفات في etc/:

sudo bzr log /etc/passwd

لشرح طريقة الاندماج مع نظام إدارة الحزم، جرِّب تثبيت الحزمة postfix:

sudo apt-get install postfix

بعد انتهاء التثبيت، ستودَع كل ملفات ضبط postfix إلى المستودع:

```
Committing to: /etc/
added aliases.db
modified group
modified group-
modified gshadow
modified gshadow-
modified passwd
modified passwd-
added postfix
added resolvconf
added rsyslog.d
modified shadow
modified shadow-
added init.d/postfix
added network/if-down.d/postfix
added network/if-up.d/postfix
added postfix/dynamicmaps.cf
added postfix/main.cf
```

```
added postfix/master.cf
added postfix/post-install
added postfix/postfix-files
added postfix/postfix-script
added postfix/sasl
added ppp/ip-down.d
added ppp/ip-down.d/postfix
added ppp/ip-up.d/postfix
added rc0.d/K20postfix
added rc1.d/K20postfix
added rc2.d/S20postfix
added rc3.d/S20postfix
added rc4.d/S20postfix
added rc5.d/S20postfix
added rc6.d/K20postfix
added resolvconf/update-libc.d
added resolvconf/update-libc.d/postfix
added rsyslog.d/postfix.conf
added ufw/applications.d/postfix
Committed revision 2.
```

وكمثال عن طريقة تتبع etckeeper للتغيرات اليدوية، أضف مضيفًا جديدًا إلى ملف /etc/ hosts؛ ثم استخدام bzr لمشاهدة أى ملفات قد عُدِّلَت:

```
sudo bzr status /etc/
modified:
hosts
```

يمكنك إيداع التغيرات الآن:

```
sudo etckeeper commit "new host"
```

للمزيد من المعلومات حول bzr، راجع «الفصل السابع عشر: أنظمة التحكم بالإصدارات».

۳. تطبیق Byobu

أحد أكثر البرامج فائدةً لأي مدير أنظمة هو screen، حيث يسمح بتنفيذ عدِّة صدفات (shells) في طرفية واحدة؛ ولجعل بعض ميزات screen المتقدمة أكثر قربًا من المستخدم، ولتوفير بعض المعلومات المفيدة عن النظام؛ أنشِئت الحزمة byobu.

عند تنفيذ byobu، سيُظهِر الضغط على زر F9 قائمةَ الضبط التي تسمح لك بما يلي:

- عرض قائمة المساعدة.
- تغییر لون خلفیة Byobu.
- تغيير لون أمامية Byobu.
- تبديل ظهور شريط الإشعارات.
 - تغيير ربط المفاتيح.
 - تغيير سلسلة الخروج.
 - إنشاء نوافذ جديدة.
 - إدارة النوافذ الافتراضية.

«لا يبدأ Byobu عند تسجيل الدخول (تفعيل ذاك الخيار)».

ربط المفاتيح يحدد بعض الأمور مثل سلسلة الخروج (escape sequence)، وإنشاء نافذة ، f-keys والخدة، وتغيير النافذة...إلخ. هنالك مجموعتا ربط للمفاتيح يمكن الاختيار بينها، واحدة باسم f-keys. والأخرى screen-escape-keys؛ إذا أردت استخدام الربط الافتراضى، فاختر none.

يوفر byobu قائمةً تُظهِر إصدارة أوبنتو، ومعلومات المعالج، ومعلومات الذاكرة، والوقت والتاريخ؛ مما يجعلها تبدو كقائمة سطح مكتب.

تفعيل خيار «لا يبدأ Byobu عند تسجيل الدخول» سيجعل byobu يبدأ عند فتح أي طرفية؛ التغيرات التي تحصل على byobu تكون خاصة بالمستخدم، ولن تؤثر على بقية مستخدمي النظام.

أحـد الميـزات فـي byobu هـو نمـط scrollback، اضـغط علـى زر F7 للـدخول بوضع scrollback الذي يسـمح لك بالتنقل إلى المخرجات السابقة باسـتخدام أوامر شبيهة بأوامر محرر vi؛ هذه قائمة سريعة بأوامر الحركة:

- h: تحريك المؤشر إلى اليسار محرفًا واحدًا.
- j: تحريك المؤشر إلى الأسفل سطرًا واحدًا.
- k: تحريك المؤشر إلى الأعلى سطرًا واحدًا.
- أ: تحريك المؤشر إلى اليمين محرفًا واحدًا.
- تحريك المؤشر إلى بداية السطر الحالي.
- \$: تحريك المؤشر إلى نهاية السطر الحالي.
- G: تحريك المؤشر إلى سطر محدد (افتراضيًا إلى النهاية).
 - ?: البحث إلى الخلف.
- الانتقال إلى المطابقة التالية إما إلى الأمام أو إلى الخلف.

٤. مصادر

- - و راجع موقع etckeeper لمزيدٍ من التفاصيل حول استخدامه.
 - راجع أيضًا صفحة ويكي أوبنتو «etckeeper».
 - لآخر الأخبار عن bzr، انظر إلى موقع bzr الرسمى.
 - لمزيد من المعلومات حول screen، راجع موقعه الرسمي.
 - وأيضًا صفحة ويكى أوبنتو «Screen».
 - راجع صفحة مشروع Byobu لمزيدٍ من المعلومات.

الملحق الأول: التبليغ عن العلل

يستخدم مشروع أوبنتو -وبالتالي نسخة خادوم أوبنتو- موقع Launchpad كمتتبع للعلل؛ ولكى تُسجِّل علَّة، فستحتاج إلى حساب في Launchpad، أنشِئ واحدًا إن كان ذلك ضروريًّا.

apport-cli التبليغ عن العلل باستخدام.

الطريقة المفضَّلة للتبليغ عن العلل هي عبر الأمر apport-cli؛ يجب أن يُنفَّذ الأمر على الجهاز المصاب بالعلَّة لأنه يجمع معلومات من النظام الذي يُنفَّذ عليه وينشرها إلى البلاغ عن العلة في Launchpad؛ إيصال المعلومات إلى Launchpad قد يصبح صعبًا إن لم يكن يعمل النظام ببيئة سطح مكتب لاستخدام متصفح (وهذا أمرٌ شائعٌ في الخواديم) أو لم يكن يملك وصولًا إلى الإنترنت؛ الخطوات التي يجب اتباعها في هذه الحالات مشروحةٌ في الأسفل.

ملاحظة: يعطي الأمرَين apport-cli و ubuntu-bug و ubport-cli نفس النتائج على خادوم بواجهة سطرية؛ حيث الأخير هو فعليًا وصلة رمزية إلى apport-bug، الذي هو ذكي كفايةً لمعرفة إذا كان البيئة المستخدمة هي بيئة سطح مكتب، وسيختار apport-cli فيما عدا ذلك؛ ولمّا كانت أنظمة الخواديم تجنح لأن تكون ببيئة سطرية فقط، فسنشرح في هذا الكتاب apport-cli.

يجب أن تُسجَّل التبليغات عن العلل في أوبنتو على حزمة برمجية محددة، لذلك اسم الحزمة المصابة بالعلة (الحزمة المصدرية أو اسم البرنامج/مساره) يجب أن تُزوَّد إلى apport-cli:

apport-cli PACKAGENAME

ملاحظة: ارجع إلى «الفصل الثالث: إدارة الحزم» للمزيد من المعلومات حول الحزم في أوبنتو.

بعد انتهاء جمع المعلومات من apport-cli، ستُسأل عمّا تريد فعله بها؛ على سبيل المثال، للتبليغ عن علّة في vim:

```
apport-cli vim
*** Collecting problem information
The collected information can be sent to the developers to
improve the
application. This might take a few minutes.
*** Send problem report to the developers?
After the problem report has been sent, please fill out the
form in the automatically opened web browser.
What would you like to do? Your options are:
1 https://launchpad.net/
2 https://help.launchpad.net/YourAccount/NewAccount
    S: Send report (2.8 KB)
    V: View report
    K: Keep report file for sending later or copying to
somewhere else
    I: Cancel and ignore future crashes of this program version
    C: Cancel
Please choose (S/V/K/I/C):
```

أول ثلاثة خيارات مشروحة في الأسفل:

• الخيار Send: إرسال المعلومات المُجمَّعة إلى Launchpad كجـزء من عمليـة إملاء بلاغ علّة جديد؛ ستعطى الفرصة لوصف العلة بكلماتك.

```
*** Uploading problem information
  The collected information is being sent to the bug tracking
system.
  This might take a few minutes.
  94%
  *** To continue, you must visit the following URL:
    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/vim/
+filebug/09b2495a-e2ab-11e3-879b-68b5996a96c8?
```

You can launch a browser now, or copy this URL into a browser on another computer. $\,$

Choices:

1: Launch a browser now

C: Cancel

Please choose (1/C): 1

المتصفح الـذي سيسـتخدم عنـد اختيـار «۱» هــو المتصـفح المعـروف بالاسـم «-Debian alternatives في النظام عبر نظام البدائل الخاص بنظام دبيـان (links» في النظام عبر نظام البدائل الخاص بنظام دبيـان (system، و elinks، و elinks، و w3m، و w3m؛ يمكنك توجيه متصفح آخر إلى عنوان URL المُعطى.

- الخيار View: عرض المعلومات التي جُمِعَت على الشاشة لمراجعتها؛ التي قد تكون بيانات كثيرة، اضغط على زر «Enter» للتمرير إلى الأسفل، و «q» للخروج والعودة إلى قائمة الاختيار.
- الخيار Keep: كتابة المعلومات المُجمَّعة إلى القرص، يمكن أن يُستخدَم الملف الناتج
 لاحقًا للتبليغ عن العلة (عمومًا بعد نقل الملف إلى نظام أوبنتو آخر).

What would you like to do? Your options are:

S: Send report (2.8 KB)

V: View report

K: Keep report file for sending later or copying to somewhere else

I: Cancel and ignore future crashes of this program version

C: Cancel

Please choose (S/V/K/I/C): k

Problem report file: /tmp/apport.vim.1pg92p02.apport

apport-cli للتبليغ عن العلة، انقل الملف إلى نظام أوبنتو فيه اتصال بالإنترنت ونفِّذ الأمر apport-cli عليه؛ وهذا ما سيسبب إظهار القائمة فوريًا (لأن المعلومات قد جُمِعَت مسبقًا)؛ عليك بعدها أن تضغط على «S» لإرسال البلاغ:

apport-cli apport.vim.1pg92p02.apport

لحفظ البلاغ إلى القرص مباشرةً (دون الحاجة إلى استخدام القوائم) فيمكنك تنفيذ:

apport-cli vim --save apport.vim.test.apport

يجب أن تنتهى أسماء ملفات البلاغات باللاحقة "apport.".

ملاحظة: إذا كان النظام الذي فيه اتصال بالإنترنت ليس أوبنتو/دبيان؛ فإن apport-cli ليس متوفرًا، لذلك عليك إنشاء العلة يدويًا؛ لا يجب تضمين بلاغ apport كمرفق بالعلة، لذلك هو عديم الفائدة في هذه الحالة.

٢. التبليغ عن الانهيارات في التطبيقات

يمكن ضبط حزمة البرمجيات التى توفر الأداة apport-cli المسماة apport لكى «تلتقط» حالة البرمجيات المنهارة؛ وهذا أمرُّ مفعَّل افتراضيًا (في etc/default/apport)).

سيخرِّن apport نسخةً من تقرير الانهيار في var/crash/ بعد أن ينهار التطبيق:

```
-rw-r---- 1 peter whoopsie 150K Jul 24 16:17

    _usr_lib_x86_64-linux-gnu_libmenu-cache2_libexec_m
```

استخدم الأداة apport-cli دون أيّة وسائط لمعالجة أيّة تقارير انهيار في الانتظار؛ حيث ستمنحك الخيار للتبليغ عنها واحدةً تلو الأخرى.

```
apport-cli
```

*** Send problem report to the developers?

After the problem report has been sent, please fill out the form in the automatically opened web browser. What would you like to do? Your options are:

S: Send report (153.0 KB)

V: View report

K: Keep report file for sending later or copying to somewhere else

I: Cancel and ignore future crashes of this program version

C: Cancel

Please choose (S/V/K/I/C): s

إذا أرسـلت البلاغ -كمـا هـو موضَّـح فـي الأعلـى- فسـيعود إليـك محـث الطرفيـة مباشـرةً، وسيحتوى المجلد var /crash/ على ملفين إضافيين:

```
-rw-r---- 1 peter whoopsie 150K Jul 24 16:17

□ _usr_lib_x86_64-linux-gnu_libmenu-cache2_libexec_m
-rw-rw-r-- 1 peter whoopsie 0 Jul 24 16:37

□ _usr_lib_x86_64-linux-gnu_libmenu-cache2_libexec_m
-rw------ 1 whoopsie whoopsie 0 Jul 24 16:37

□ _usr_lib_x86_64-linux-gnu_libmenu-cache2_libexec_m
```

إرسال بلاغ الانهيار بهذه الطريقة لن يسبب في إنشاء بلاغ عام (public) للعلة؛ سيكون البلاغ خاصًا (private) في Launchpad، هذا يعني أنه سيكون مرئيًا لجزءٍ من الناشطين في تتبع العلل؛ حيث سيبحثون عن أيّة معلومات خاصة بك قبل إنشاء بلاغ عام.

۳. مصادر

- راجع صفحة ویکی أوبنتو «Reporting Bugs».
- صفحة «Apport» فيها بعض المعلومات المفيدة، وتشير بعضها إلى كيفية استخدام الواجهة الرسومية للتبليغ عن العلل.