Relazione

Progetto per la sessione d'esame autunnale 2023 / 2024

Automa cellulare

AUTORI

Sestri Daniele matricola: 320713

Stoimenova Erika matricola: 329648

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Insegnamento di Architettura degli Elaboratori

Contents

1	Spe	ecifica	3
	1.1	Scopo del progetto	3
	1.2	Specifica funzionale	
		1.2.1 Cos'è un automa cellulare	
		1.2.2 Riferimenti	3
		1.2.3 Presentazione del nostro automa	
	1.3	Specifica algoritmica	
	1.4	Benchmark	
2		ma implementazione in assembly Classi di stalli rilevati	6
3	Ott	cimizzazione statica	8
	3.1	Versione 1	8
	3.2	Versione 2	
	3.3		
4	Cor	nclusioni	19

1 Specifica

1.1 Scopo del progetto

Si intende produrre un listato per l'esecuzione di una **singola evoluzione** di un **automa cellulare**, partendo da una griglia 4x4 gestita come array monodimensionale. Successivamente, verranno implementate diverse ottimizzazioni statiche del codice e ne verrà analizzata l'efficienza.

Per lo sviluppo e la valutazione utilizzeremo il software didattico WinMIPS64, basato sull'architettura DLX.

1.2 Specifica funzionale

1.2.1 Cos'è un automa cellulare

Un automa cellulare è un sistema che simula l'evoluzione di una popolazione di celle disposte in una griglia. Ogni cella può trovarsi in uno stato specifico, il quale evolve in funzione di regole definite, basate sullo stato delle celle adiacenti.

1.2.2 Riferimenti

L'automa cellulare, oggetto di questa relazione è stato liberamente ispirato da "Game of Life" creato dal matematico britannico John Conway nel 1970.

Il Game of Life è un sistema dinamico in cui le celle di una griglia bidimensionale evolvono nel tempo in base a regole semplici, ma che possono generare comportamenti complessi e imprevedibili. Ogni cella può assumere due stati: viva o morta, e il destino di ciascuna cella è determinato dallo stato delle celle adiacenti.

La popolarità di questo modello matematico risiede nella sua capacità di simulare modelli di crescita, interazione e decadimento che ricordano fenomeni reali, come la proliferazione di organismi o l'evoluzione di sistemi complessi.

1.2.3 Presentazione del nostro automa

La griglia della popolazione è rappresentata da un array monodimensionale con un numero di elementi pari, superiore a 2. In questa relazione, si utilizza una struttura predefinita composta da 16 celle, ciascuna delle quali contiene un valore di tipo float. Tali valori rappresentano diversi "gradi" di vita delle celle.

In questo contesto:

- Un valore pari a 0.0 indica che la cella è morta;
- Un valore diverso da 0.0 rappresenta una cella viva.

La singola evoluzione di questa popolazione avviene in due passaggi:

1. Aggiornamento iniziale dello stato delle celle

(serve a simulare un decadimento naturale che porta alla morte.)

- per ogni cella, il valore corrente viene decrementato di 0.1;
- Se, dopo il decremento, il valore della cella risulta minore o uguale a 0.3, la cella muore.

2. Applicazione delle regole di evoluzione

(evoluzione basata sul conteggio dei vicini vivi di ciascuna cella, limitato ai vicini orizzontali: il vicino a sinistra e il vicino a destra)

- Se la cella viva ha zero vicini vivi, la cella muore per solitudine;
- Se la cella morta ha esattamente due vicini vivi, la cella rinasce;
- Se almeno un vicino esiste (non si va fuori dai limiti della griglia) e il suo valore è diverso da 0.0, allora la cella rimane in vita.

1.3 Specifica algoritmica

```
#include <stdio.h>
2
   int main() {
3
       float grid[16] = {
4
            1.3, 0.7, 0.5, 0.2,
            0.6, 0.9, 0.3, 0.0,
            0.8, 1.2, 0.1, 0.7,
            0.3, 0.2, 0.5, 0.1
       };
9
10
       for (int i = 0; i < 16; i++) {
11
            grid[i] -= 0.1;
            if (grid[i] <= 0.3)
13
                grid[i] = 0.0;
14
16
       for (int i = 0; i < 16; i++) {
17
           int alive_neighbors = 0;
          int j = i - 1;
19
          int w = i + 1;
20
21
          if(
22
            grid[j] != 0
24
25
              alive_neighbors++;
26
27
            if(
28
            w <= 15 \& \&
29
            grid[w] != 0
31
              alive_neighbors++;
32
            if (grid[i] != 0) {
34
                if (alive_neighbors == 0)
35
                     grid[i] = 0.0;
36
            } else {
37
                if (alive_neighbors == 2)
38
                     grid[i] = 1.0;
39
40
```

```
42
43 return 0;
44 }
```

RISULTATO

1.2	0.6	0.4	1.0
0.5	0.8	0.0	0.0
0.7	1.1	1.0	0.6
0.0	0.0	0.0	0.0

1.4 Benchmark

L'architettura del WinMIPS64 è quella di default.

Code Address Bus	10
Data Address Bus	10
FP Addition Latency	4
Multiplier Latency	7
Division Latency	24
Forwarding	yes

Dimensione Il numero degli elementi dell'array deve essere pari e maggiore di 2. In questo contesto utilizziamo una struttura pre-impostata con 16 elementi.

Tipo dei dati I valori delle celle sono di tipo double e vanno gestiti come tali.

Vicini le regole di aggiornamento considerano solo il vicino di destra e il vicino di sinistra (se esistono).

Aggiornamento sul posto L'algoritmo aggiorna la griglia direttamente, senza l'uso di strutture temporanee.

Si mette in evidenza che:

- Le regole di funzionamento sono riportate nella sezione 1.2.3;
- Il registro **r0** è utilizzato per rappresentare zero in operazioni con interi.
- Il registro f0 viene usato come zero per le operazioni in virgola mobile.

2 Prima implementazione in assembly

```
.data
3 sub:
         .double 0.1 ; valore decadimento
4 soglia: .double 0.3 ; valore di soglia
  renew: .double 1.0 ; valore rinascita
6 cont:
          .word 16
                        ; contatore / numero elementi
8 ; valori della griglia
  vett: .double 1.3, 0.7, 0.5, 0.2, 0.6, 0.9, 0.3, 0.0, 0.8, 1.2, 0.1, 0.7
      , 0.3, 0.2, 0.5, 0.1
  .code
12
  LW r1, cont(r0) ; carico il valore iniziale del contatore
13
LW r9, cont(r0) ; carico il valore degli elementi
L.D f1, sub(r0) ; carico il valore per la sottrazione
  L.D f2, soglia(r0) ; carico il valore di soglia
17 L.D f5, renew(r0) ; carico il valore di rinascita
  DADDI r2, r0, vett ; puntatore al primo elemento dell'array
19
  ; ********
20
  ; PASSAGGIO_1
21
  ; ********
  loopM:
   L.D f3, 0(r2)
                      ; leggi valore cella
24
    SUB.D f3, f3, f1 ; decadimento del valore della cella
25
    C.LE.D f3, f2
                       ; f3 <= 0.3
26
   BC1F skip_0
                       ; se falso salta
27
                       ; la cella corrente muore
    MOV.D f3, f0
28
  skip_0:
    S.D f3, 0(r2)
                      ; salvataggio risultato
30
    DADDI r2, r2, 8
                       ; passo all'elemento successivo
31
   DADDI r1, r1, -1 ; decrementa contatore
32
  BNEZ r1, loopM
33
34
  ; ********
  ; PASSAGGIO_2
  ; ********
37
  LW r1, cont(r0) ; carico il valore iniziale del contatore
38
  DADDI r10, r0, 0 ; imposto il valore iniziale della posizione
  DADDI r2, r0, vett ; puntatore al primo elemento dell'array
DADDI r8, r0, 2 ; Carica il valore 2 in r8
  loopE:
42
    DADDI r3, r0, 0 ; inizializzazione contatore vicini vivi ->
43
        alive_neighbors
    DADDI r4, r10, -1 ; posizione vicino di sinistra -> j
44
    DADDI r5, r10, 1 ; posizione vicino di destra -> w
45
    SLT r6, r4, r0 ; r6 = 1 se r4 < 0 altrimenti r6 = 0 
BNEZ r6, skip_1 ; se non è uguale a zero fa il salto. --> j >= 0
47
48
   DADDI r7, r2, -8 ; puntatore di sinistra
49
```

```
L.D f4, 0(r7)
                     ; leggi valore del vicino di sinistra -> grid[j]
      C.EQ.D f4, f0
                         ; grid[j] == 0
51
                          ; se vera fa il salto
      BC1T skip_1
         DADDI r3, r3, 1 ; alive_neighbors++
54
  skip_1:
    SLT r6, r5, r9
                        ; r6 = 1 se r5 < 16 altrimenti r6 = 0
56
                         ; se è uguale a zero fa il salto. --> w <= 15
    BEQZ r6, skip_2
57
       DADDI r7, r2, 8
                         ; puntatore di destra
58
                         ; leggi valore del vicino di destra -> grid[w]
      L.D f4, 0(r7)
59
      C.EQ.D f4, f0
                         ; grid[w] == 0
60
      BC1T skip_2
                         ; se vera fa il salto
61
         DADDI r3, r3, 1 ; alive_neighbors++
62
63
  skip_2:
64
    L.D f3, 0(r2)
65
                       ; leggi valore cella corrente -> grid[i]
    C.EQ.D f3, f0
                       ; grid[i] == 0
66
    BC1T skip_3
                       ; se vera fa il salto
67
    BNEZ r3, skip_4
                       ; se non è uguale a zero fa il salto -->
68
        alive_neighbors != 0
       S.D f0, 0(r2); setta la cella corrente come morta
69
       J skip_4
                       ; salto alla fine del ciclo
70
71
72
  skip_3:
    BNE r3, r8, skip_4
                          ; Se r3 != r8, salta --> alive_neighbors != 2
73
      S.D f5, 0(r2)
                          ; setta la cella corrente come rinata
74
75
  skip_4:
76
77
    DADDI r2, r2, 8
                          ; passo all'elemento successivo
    DADDI r10, r10, 1
                          ; successiva posizione
78
                         ; decrementa contatore
    DADDI r1, r1, -1
79
80
  BNEZ r1, loopE
81
82
  HALT ; Termina il programma
```

Execution

780 Cycles 528 Instructions 1.477 Cycles Per Instruction (CPI)

Stalls

174 RAW Stalls
0 WAW Stalls
0 WAR Stalls
16 Structural Stalls
74 Branch Taken Stalls
0 Branch Misprediction Stalls

Code size

196 Bytes

2.1 Classi di stalli rilevati

• Il codice presentato causa uno stallo di tipo RAW (Read After Write). Inoltre, introduce uno stallo strutturale, poiché la latenza dell'istruzione SUB.D è di 4 cicli di clock, il che significa che l'istruzione C.LE.D deve attendere il completamento di SUB.D prima di poter procedere alla fase di MA (Memory Access):

```
1 L.D. f3, 0(r2)
2 SUB.D f3, f3, f1 ; decadimento del valore della cella
3 C.LE.D f3, f2 ; f3 <= 0.3</pre>
```

- I Branch Taken Stall sono dovuti alle istruzione di salto BC1F, BC1T, BNE, BNEZ e BEQZ;
- Le coppie di istruzioni qui riportate producono uno stallo RAW:

```
DADDI r1, r1, -1 ; decrementa contatore
  BNEZ r1, loopM
  ______
  SLT r6, r4, r0
                   ; r6 = 1 se r4 < 0 altrimenti r6 = 0
  BNEZ r6, skip_1
                   ; se non è uguale a zero fa il salto. --> j >= 0
  _____
                  ; r6 = 1 \text{ se } r5 < 16 \text{ altrimenti } r6 = 0
  SLT r6, r5, r9
  BEQZ r6, skip_2
                  ; se è uguale a zero fa il salto. --> w <= 15
  ______
  DADDI r1, r1, -1 ; decrementa contatore
10
  BNEZ r1, loopE
  L.D f4, 0(r7)
              ; leggi valore cella del vicino di sinistra -> grid[j]
13
  C.EQ.D f4, f0 ; grid[j] == 0
14
 L.D f3, 0(r2) ; leggi valore cella corrente -> grid[i]
  C.EQ.D f3, f0 ; grid[i] == 0
```

3 Ottimizzazione statica

3.1 Versione 1

In questa versione dell'assembly applichiamo come ottimizzazione statica il solo instruction reordering.

```
data

sub: .double 0.1 ; valore decadimento
soglia: .double 0.3 ; valore di soglia
renew: .double 1.0 ; valore rinascita
cont: .word 16 ; contatore / numero elementi

valori della griglia
```

```
9 vett: .double 1.3, 0.7, 0.5, 0.2, 0.6, 0.9, 0.3, 0.0, 0.8, 1.2, 0.1, 0.7
      , 0.3, 0.2, 0.5, 0.1
10
   .code
11
                   ; carico il valore iniziale del contatore
13 LW r1, cont(r0)
                     ; carico il valore degli elementi
14 LW r9, cont(r0)
L.D f1, sub(r0) ; carico il valore per la sottrazione
16 L.D f2, soglia(r0) ; carico il valore di soglia
17 L.D f5, renew(r0) ; carico il valore di rinascita
  DADDI r2, r0, vett ; puntatore al primo elemento dell'array
18
19
  ; ********
20
  ; PASSAGGIO_1
21
  ; ********
22
23
  loopM:
    L.D f3, 0(r2)
                      ; leggi valore cella
24
    DADDI r1, r1, -1
                       ; decrementa contatore
25
    SUB.D f3, f3, f1
                      ; decadimento del valore della cella
26
    C.LE.D f3, f2
                      ; f3 <= 0.3
27
                       ; se falso salta
    BC1F skip_0
28
    MOV.D f3, f0
                       ; la cella corrente muore
29
  skip_0:
30
   S.D f3, 0(r2)
                       ; salvataggio risultato
31
    DADDI r2, r2, 8
                       ; passo all'elemento successivo
32
  BNEZ r1, loopM
33
34
  ; ********
35
  ; PASSAGGIO_2
  ; *********
37
                    ; carico il valore iniziale del contatore
  LW r1, cont(r0)
38
  DADDI r10, r0, 0 ; imposto il valore iniziale della posizione
39
  DADDI r2, r0, vett ; puntatore al primo elemento dell'array
40
DADDI r8, r0, 2 ; Carica il valore 2 in r8
  loopE:
42
    DADDI r3, r0, 0 ; inizializzazione contatore vicini vivi ->
43
       alive_neighbors
    DADDI r4, r10, -1 ; posizione vicino di sinistra -> j
44
45
    SLT r6, r4, r0
                       ; r6 = 1 se r4 < 0 altrimenti r6 = 0
46
                        ; posizione vicino di destra -> w
    DADDI r5, r10, 1
47
    BNEZ r6, skip_1
                        ; se non è uguale a zero fa il salto. --> j >= 0
48
      DADDI r7, r2, -8 ; puntatore di sinistra
49
      L.D f4, 0(r7)
                       ; leggi valore del vicino di sinistra -> grid[j]
50
                        ; grid[j] == 0
      C.EQ.D f4, f0
51
      BC1T skip_1
                        ; se vera fa il salto
        DADDI r3, r3, 1 ; alive_neighbors++
54
  skip_1:
55
                     ; r6 = 1 \text{ se } r5 < 16 \text{ altrimenti } r6 = 0
    SLT r6, r5, r9
56
   DADDI r1, r1, -1
                       ; decrementa contatore
57
    BEQZ r6, skip_2
                        ; se è uguale a zero fa il salto. --> w <= 15
58
  DADDI r7, r2, 8 ; puntatore di destra
```

```
L.D f4, 0(r7)
                     ; leggi valore del vicino di destra -> grid[w]
       C.EQ.D f4, f0
                         ; grid[w] == 0
61
       BC1T skip_2
                          ; se vera fa il salto
62
         DADDI r3, r3, 1 ; alive_neighbors++
63
64
   skip_2:
    L.D f3, 0(r2)
                       ; leggi valore cella corrente -> grid[i]
66
    C.EQ.D f3, f0
                       ; grid[i] == 0
67
                       ; se vera fa il salto
    BC1T skip_3
68
                       ; se non è uguale a zero fa il salto -->
    BNEZ r3, skip_4
69
        alive_neighbors != 0
       S.D f0, O(r2); setta la cella corrente come morta
70
       J skip_4
                       ; salto alla fine del ciclo
71
72
  skip_3:
73
74
    BNE r3, r8, skip_4
                          ; Se r3 != r8, salta --> alive_neighbors != 2
       S.D f5, 0(r2)
                          ; setta la cella corrente come rinata
75
  skip_4:
77
    DADDI r2, r2, 8
                          ; passo all'elemento successivo
78
    DADDI r10, r10, 1
                          ; successiva posizione
79
80
  BNEZ r1, loopE
  HALT ; Termina il programma
```

Nel passaggio 1 abbiamo spostato il decremento del contatore inserendolo tra L.D e SUB.D su f3: con questo passaggio elimino tutti gli stalli RAW su f3 in questa porzione di codice.

```
L.D f3, 0(r2); leggi valore cella

DADDI r1, r1, -1; decrementa contatore

SUB.D f3, f3, f1; decadimento del valore della cella
```

Nel passaggio 2 abbiamo spostato il calcolo della posizione del vicino di destra e posizionato tra SLT e BNEZ per evitare uno stallo RAW su r6.

```
DADDI r3, r0, 0 ; inizializzazione contatore vicini vivi ->
alive_neighbors

DADDI r4, r10, -1 ; posizione vicino di sinistra -> j

SLT r6, r4, r0 ; r6 = 1 se r4 < 0 altrimenti r6 = 0

DADDI r5, r10, 1 ; posizione vicino di destra -> w

BNEZ r6, skip_1 ; se non è uguale a zero fa il salto. --> j >= 0
```

Abbiamo spostato nello skip 1 del passaggio 2 il decremento del contatore del ciclo. Procedendo come descritto abbiamo risolto tutti gli stalli RAW di r6 in questa porzione ed inoltre abbiamo risolto gli stalli RAW del salto del loop.

```
SLT r6, r5, r9; r6 = 1 se r5 < 16 altrimenti r6 = 0

DADDI r1, r1, -1; decrementa contatore

BEQZ r6, skip_2; se è uguale a zero fa il salto. --> w <= 15

DADDI r2, r2, 8; passo all'elemento successivo

DADDI r10, r10, 1; successiva posizione

BNEZ r1, loopE
```

Execution

700 Cycles528 Instructions1.326 Cycles Per Instruction (CPI)

Stalls

78 RAW Stalls
0 WAW Stalls
0 WAR Stalls
16 Structural Stalls
74 Branch Taken Stalls
0 Branch Misprediction Stalls

Code size

196 Bytes

3.2 Versione 2

In questa versione dell'assembly applichiamo come ottimizzazione statica il loop unrolling parziale, il register renaming e l'instruction reordering.

```
.data
                         ; valore decadimento
           .double 0.1
  sub:
                        ; valore di soglia
  soglia: .double 0.3
                         ; valore rinascita
  renew: .double 1.0
                         ; contatore / numero elementi
  cont:
           .word 16
  ; valori della griglia
         .double 1.3, 0.7, 0.5, 0.2, 0.6, 0.9, 0.3, 0.0, 0.8, 1.2, 0.1, 0.7
      , 0.3, 0.2, 0.5, 0.1
  .code
  LW r1, cont(r0)
                   ; carico il valore iniziale del contatore
  LW r9, cont(r0)
                       ; carico il valore degli elementi
14
                       ; carico il valore per la sottrazione
  L.D f1, sub(r0)
  L.D f2, soglia(r0) ; carico il valore di soglia
16
                       ; carico il valore di rinascita
  L.D f5, renew(r0)
17
  DADDI r2, r0, vett ; puntatore al primo elemento dell'array
19
  ; ********
20
  ; PASSAGGIO_1
21
  ; * * * * * * * * * * *
22
  loopM:
23
    L.D f3, 0(r2)
                        ; leggi valore cella
24
    DADDI r1, r1, -1
                        ; decrementa contatore
25
    SUB.D f3, f3, f1
                        ; decadimento del valore della cella
26
                        ; passo all'elemento successivo
    DADDI r2, r2, 8
27
    L.D f6, 0(r2)
                        ; leggi valore cella
28
```

```
SUB.D f6, f6, f1 ; decadimento del valore della cella
    DADDI r1, r1, -1 ; decrementa contatore
31
32
    C.LE.D f3, f2
                        ; f3 <= 0.3
33
    BC1F skip0
                        ; se falso salta
34
    MOV.D f3, f0
                        ; la cella corrente muore
  skip0:
36
    S.D f3, -8(r2)
                        ; salvataggio risultato
37
38
    C.LE.D f6, f2
                       ; f6 <= 0.3
39
40
    BC1F skip1
                       ; se falso salta
    MOV.D f6, f0
                       ; la cella corrente muore
41
  skip1:
42
    S.D f6, 0(r2)
                       ; salvataggio risultato
43
    DADDI r2, r2, 8
                       ; passo all'elemento successivo
44
45
  BNEZ r1, loopM
  ; ********
48
  ; PASSAGGIO_2
49
  ; * * * * * * * * * * *
50
  LW r1, cont(r0)
                     ; carico il valore iniziale del contatore
  DADDI r10, r0, 0
                      ; imposto il valore iniziale della posizione
  DADDI r2, r0, vett ; puntatore al primo elemento dell'array
  DADDI r8, r0, 2
                     ; Carica il valore 2 in r8
  loopE:
55
    DADDI r3, r0, 0
                      ; inizializzazione contatore vicini vivi ->
56
        alive_neighbors
57
    DADDI r4, r10, -1 ; posizione vicino di sinistra -> j
58
    DADDI r5, r10, 1 ; posizione vicino di destra -> w
59
                       ; r6 = 1 se r4 < 0 altrimenti r6 = 0
    SLT r6, r4, r0
60
    SLT r15, r5, r9
                       ; r15 = 1 se r5 < 16 altrimenti r15 = 0
61
62
     ; la posizione di sinistra dell'elemento successivo è la posizione dell
        'elemento corrente quindi DADDI r12, r10, 0, ma si pu omettere
        perch r10 è la posizione corrente.
    DADDI r13, r10, 2 ; posizione vicino di destra -> w
64
65
     ; set if less than immediate (online è sbagliato)
66
    SLTI r11, r10, 1 ; r11 = 1 se r10 < 1 altrimenti r11 = 0
67
68
    SLT r14, r13, r9 ; r14 = 1 se r13 < 16 altrimenti r14 = 0
69
70
                         ; se non è uguale a zero fa il salto.
    BNEZ r6, skip2
71
      DADDI r7, r2, -8 ; puntatore di sinistra
72
      L.D f4, 0(r7)
                          ; leggi valore del vicino di sinistra -> grid[j]
      C.EQ.D f4, f0
                         ; grid[j] == 0
74
      BC1T skip2
                         ; se vera fa il salto
75
        DADDI r3, r3, 1 ; alive_neighbors++
76
77
  skip2:
78
  BEQZ r15, skip3 ; se è uguale a zero fa il salto.
```

```
DADDI r7, r2, 8 ; puntatore di destra
       L.D f4, 0(r7)
                           ; leggi valore del vicino di destra -> grid[w]
81
       C.EQ.D f4, f0
                           ; grid[w] == 0
82
                           ; se vera fa il salto
       BC1T skip3
83
         DADDI r3, r3, 1 ; alive_neighbors++
84
   skip3:
86
     L.D f3, 0(r2)
                    ; leggi valore cella corrente -> grid[i]
87
     DADDI r1, r1, -1 ; decrementa contatore
88
     C.EQ.D f3, f0
                      ; grid[i] == 0
89
     BC1T skip4
                      ; se vera fa il salto
90
     BNEZ r3, skip5 ; se non è uguale a zero fa il salto -->
91
        alive_neighbors != 0
       S.D f0, 0(r2) ; setta la cella corrente come morta
92
       J skip5
                       ; salto alla fine del ciclo
93
94
   skip4:
95
     BNE r3, r8, skip5
                          ; Se r3 != r8, salta --> alive_neighbors != 2
96
       S.D f5, 0(r2)
97
                         ; setta la cella corrente come rinata
98
   skip5:
99
     DADDI r2, r2, 8
                          ; passo all'elemento successivo
100
     DADDI r10, r10, 1
                          ; successiva posizione
101
     DADDI r1, r1, -1
                         ; decrementa contatore
102
     DADDI r3, r0, 0
                         ; inizializzazione contatore vicini vivi ->
        alive_neighbors
     BNEZ r11, skip6
                          ; se non è uquale a zero fa il salto.
106
       DADDI r7, r2, -8
                           ; puntatore di sinistra
107
       L.D f4, 0(r7)
                           ; leggi valore del vicino di sinistra -> grid[j]
108
       C.EQ.D f4, f0
                           ; grid[j] == 0
                           ; se vera fa il salto
       BC1T skip6
         DADDI r3, r3, 1 ; alive_neighbors++
111
   skip6:
113
     BEQZ r14, skip7
                          ; se è uguale a zero fa il salto. --> w <= 15
114
       DADDI r7, r2, 8
                          ; puntatore di destra
       L.D f4, 0(r7)
                         ; leggi valore del vicino di destra -> grid[w]
116
       C.EQ.D f4, f0
                          ; grid[w] == 0
117
                          ; se vera fa il salto
       BC1T skip7
118
         DADDI r3, r3, 1 ; alive_neighbors++
119
120
121
   skip7:
     L.D f3, 0(r2)
                    ; leggi valore cella corrente -> grid[i]
122
                      ; grid[i] == 0
     C.EQ.D f3, f0
123
                       ; se vera fa il salto
     BC1T skip8
124
     BNEZ r3, skip9
                      ; se non è uguale a zero fa il salto -->
125
       alive_neighbors != 0
       S.D f0, 0(r2) ; setta la cella corrente come morta
126
                      ; salto alla fine del ciclo
       J skip9
127
   skip8:
```

```
BNE r3, r8, skip9 ; Se r3 != r8, salta --> alive_neighbors != 2
S.D f5, 0(r2) ; setta la cella corrente come rinata

skip9:
DADDI r2, r2, 8 ; passo all'elemento successivo
DADDI r10, r10, 1 ; successiva posizione

BNEZ r1, loopE
HALT ; Termina il programma
```

Nel primo passaggio è stato applicato un unrolling parziale a due unità. Successivamente, è stato utilizzato il register renaming, seguito dall'ottimizzazione tramite instruction reordering. Questi interventi hanno significativamente ridotto gli stalli di tipo RAW, che rimangono presenti solo tra

```
L.D f6, 0(r2) ; leggi valore cella
SUB.D f6, f6, f1 ; decadimento del valore della cella
```

e hanno eliminato gran parte degli stalli strutturali. Gli unici stalli strutturali residui si verificano quando l'istruzione BC1F skip0 non esegue il salto.

```
; * * * * * * * * * * *
    PASSAGGIO_1
   ; * * * * * * * * * * *
  loopM:
     L.D f3, 0(r2)
                          ; leggi valore cella
                          ; decrementa contatore
     DADDI r1, r1, -1
6
     SUB.D f3, f3, f1
                          ; decadimento del valore della cella
     DADDI r2, r2, 8
                          ; passo all'elemento successivo
     L.D f6, 0(r2)
                          ; leggi valore cella
9
     SUB.D f6, f6, f1
                          ; decadimento del valore della cella
     DADDI r1, r1, -1
                          ; decrementa contatore
     C.LE.D f3, f2
                          ; f3 <= 0.3
14
     BC1F skip0
                          ; se falso salta
     MOV.D f3, f0
                          ; la cella corrente muore
16
   skip0:
17
                           ; salvataggio risultato
     S.D f3, -8(r2)
18
19
     C.LE.D f6, f2
                          ; f6 \le 0.3
20
     BC1F skip1
                         ; se falso salta
21
    MOV.D f6, f0
                          ; la cella corrente muore
22
   skip1:
23
     S.D f6, 0(r2)
                          ; salvataggio risultato
24
     DADDI r2, r2,
                    8
                          ; passo all'elemento successivo
  BNEZ r1, loopM
```

Nel secondo passaggio è stato effettuato un unrolling a due unità. Successivamente, è stato applicato il register renaming per risolvere le dipendenze di registro delle istruzioni SLT, consentendo di raggrupparle.

Si è ottimizzato il calcolo del posizionamento del secondo elemento dell'unrolling.

Infine, il decremento del contatore è stato riposizionato al fine di evitare uno stallo di tipo RAW.

Execution

602 Cycles 499 Instructions 1.206 Cycles Per Instruction (CPI)

Stalls

45 RAW Stalls
0 WAW Stalls
0 WAR Stalls
3 Structural Stalls
59 Branch Taken Stalls
0 Branch Misprediction Stalls

Code size

336 Bytes

3.3 Versione 3

```
.data
2
  sub:
          .double 0.1 ; valore decadimento
4 soglia: .double 0.3 ; valore di soglia
5 renew: .double 1.0
                       ; valore rinascita
          .word 16
                         ; contatore / numero elementi
  cont:
  ; valori della griglia
  vett: .double 1.3, 0.7, 0.5, 0.2, 0.6, 0.9, 0.3, 0.0, 0.8, 1.2, 0.1, 0.7
     , 0.3, 0.2, 0.5, 0.1
10
  .code
11
12
                     ; carico il valore iniziale del contatore
  LW r1, cont(r0)
13
                     ; carico il valore degli elementi
  LW r9, cont(r0)
14
  L.D f1, sub(r0)
                     ; carico il valore per la sottrazione
  L.D f2, soglia(r0) ; carico il valore di soglia
  L.D f5, renew(r0) ; carico il valore di rinascita
  DADDI r2, r0, vett ; puntatore al primo elemento dell'array
18
19
  ; * * * * * * * * * * *
20
  ; PASSAGGIO_1
21
  ; ********
  loopM:
23
    L.D f3, 0(r2)
                      ; leggi valore cella
24
    L.D f6, 8(r2)
                       ; leggi valore cella
25
    DADDI r1, r1, -1
                      ; decrementa contatore
26
  SUB.D f3, f3, f1 ; decadimento del valore della cella
```

```
DADDI r2, r2, 16 ; passo all'elemento successivo
    DADDI r1, r1, -1 ; decrementa contatore
29
30
    SUB.D f6, f6, f1
                       ; decadimento del valore della cella
31
32
    C.LE.D f3, f2
                        ; f3 <= 0.3
33
                        ; se falso salta
    BC1F skip0
34
    MOV.D f3, f0
                        ; la cella corrente muore
35
  skip0:
36
                        ; f6 \le 0.3
    C.LE.D f6, f2
37
    BC1F skip1
                        ; se falso salta
38
    MOV.D f6, f0
                        ; la cella corrente muore
39
  skip1:
40
    S.D f6, -8(r2)
                       ; salvataggio risultato
41
    S.D f3, -16(r2)
                       ; salvataggio risultato
42
43
  BNEZ r1, loopM
44
  ; ********
45
46
  ; PASSAGGIO_2
  ; ********
47
                     ; carico il valore iniziale del contatore
  LW r1, cont(r0)
48
  DADDI r10, r0, 0 ; imposto il valore iniziale della posizione
  DADDI r2, r0, vett ; puntatore al primo elemento dell'array
  DADDI r8, r0, 2
                     ; Carica il valore 2 in r8
  loopE:
52
    DADDI r3, r0, 0 ; inizializzazione contatore vicini vivi ->
53
        alive_neighbors
54
    DADDI r4, r10, -1
                       ; posizione vicino di sinistra -> j
    DADDI r5, r10, 1
                        ; posizione vicino di destra -> w
56
                        ; r6 = 1 se r4 < 0 altrimenti r6 = 0
    SLT r6, r4, r0
57
                        ; r15 = 1 se r5 < 16 altrimenti r15 = 0
    SLT r15, r5, r9
58
    DADDI r13, r10, 2
                       ; posizione vicino di destra -> w
    SLTI r11, r10, 1 ; r11 = 1 se r10 < 1 altrimenti r11 = 0
60
    SLT r14, r13, r9
                        ; r14 = 1 se r13 < 16 altrimenti r14 = 0
61
62
    BNEZ r6, skip2
                          ; se non è uguale a zero fa il salto. --> j >= 0
63
      L.D f4, -8(r2)
                         ; leggi valore del vicino di sinistra -> grid[j]
64
      C.EQ.D f4, f0
                         ; grid[j] == 0
65
      BC1T skip2
                          ; se vera fa il salto
66
        DADDI r3, r3, 1 ; alive_neighbors++
67
68
  skip2:
69
    BEQZ r15, skip3
                          ; se è uguale a zero fa il salto. --> w <= 15
70
      L.D f4, 8(r2)
                          ; leggi valore del vicino di destra -> grid[w]
71
      C.EQ.D f4, f0
                          ; grid[w] == 0
72
      BC1T skip3
                           ; se vera fa il salto
         DADDI r3, r3, 1 ; alive_neighbors++
74
75
  skip3:
76
    L.D f3, O(r2) ; leggi valore cella corrente -> grid[i]
77
    DADDI r1, r1, -1 ; decrementa contatore
78
  C.EQ.D f3, f0 ; grid[i] == 0
```

```
BC1T skip4
                  ; se vera fa il salto
     BNEZ r3, skip5
                     ; se non è uguale a zero fa il salto -->
81
        alive_neighbors != 0
       S.D f0, 0(r2)
                        ; setta la cella corrente come morta
82
                        ; salto alla fine del ciclo
       J skip5
83
   skip4:
85
     BNE r3, r8, skip5
                           ; Se r3 != r8, salta --> alive_neighbors != 2
86
       S.D f5, 0(r2)
                           ; setta la cella corrente come rinata
87
88
89
   skip5:
     DADDI r2, r2, 8
                        ; passo all'elemento successivo
90
                        ; inizializzazione contatore vicini vivi ->
     DADDI r3, r0, 0
91
        alive_neighbors
92
93
     BNEZ r11, skip6
                           ; se non è uquale a zero fa il salto. --> j >= 0
                           ; leggi valore del vicino di sinistra -> grid[j]
       L.D f4, -8(r2)
94
       C.EQ.D f4, f0
                           ; grid[j] == 0
95
                           ; se vera fa il salto
96
       BC1T skip6
         DADDI r3, r3, 1 ; alive_neighbors++
97
98
   skip6:
99
     BEQZ r14, skip7
                            ; se è uguale a zero fa il salto. --> w <= 15
100
       L.D f4, 8(r2)
                            ; leggi valore del vicino di destra -> grid[w]
101
                            ; grid[w] == 0
       C.EQ.D f4, f0
                            ; se vera fa il salto
       BC1T skip7
                           ; alive_neighbors++
104
         DADDI r3, r3, 1
   skip7:
106
     L.D f3, 0(r2)
                        ; leggi valore cella corrente -> grid[i]
107
     DADDI r1, r1, -1 ; decrementa contatore
108
     C.EQ.D f3, f0
                        ; grid[i] == 0
                        ; se vera fa il salto
     BC1T skip8
     BNEZ r3, skip9
                        ; se non è uguale a zero fa il salto -->
111
        alive_neighbors != 0
       S.D f0, 0(r2)
                      ; setta la cella corrente come morta
112
       J skip9
                        ; salto alla fine del ciclo
113
114
   skip8:
     BNE r3, r8, skip9
                        ; Se r3 != r8, salta --> alive_neighbors != 2
116
                          ; setta la cella corrente come rinata
       S.D f5, 0(r2)
117
118
   skip9:
                          ; passo all'elemento successivo
     DADDI r2, r2, 8
120
     DADDI r10, r10, 2
                          ; avanzo posizione
   BNEZ r1, loopE
123
   HALT ; Termina il programma
```

Nel passaggio 1 abbiamo eseguito delle ottimizzazioni spostando una lettura del valore, raggruppato il salvataggio della memoria e posizionato diversamente i calcoli del puntatore dell'elemento.

```
; **************
```

```
; PASSAGGIO_1
  ; ********
  loopM:
                        ; leggi valore cella
    L.D f3, 0(r2)
    L.D f6, 8(r2)
                       ; leggi valore cella
    DADDI r1, r1, -1 ; decrementa contatore
    SUB.D f3, f3, f1
                      ; decadimento del valore della cella
8
    DADDI r2, r2, 8
                        ; passo all'elemento successivo
9
    DADDI r1, r1, -1
                        ; decrementa contatore
    SUB.D f6, f6, f1
                        ; decadimento del valore della cella
    DADDI r2, r2, 8
                        ; passo all'elemento successivo
14
    C.LE.D f3, f2
                       ; f3 <= 0.3
                     ; se falso salta
    BC1F skip0
16
    MOV.D f3, f0
                       ; la cella corrente muore
17
  skip0:
    C.LE.D f6, f2
                       ; f6 <= 0.3
19
                       ; se falso salta
    BC1F skip1
20
    MOV.D f6, f0
                       ; la cella corrente muore
21
  skip1:
22
                        ; salvataggio risultato
    S.D f6, -8(r2)
23
    S.D f3, -16(r2)
                       ; salvataggio risultato
24
25
  BNEZ r1, loopM
26
```

Nel passaggio 2 abbiamo tolto l'aggiornamento del puntatore utilizzando i valori immediati.

```
skip2:

BEQZ r15, skip3 ; se è uguale a zero fa il salto. --> w <= 15

L.D f4, 8(r2) ; leggi valore del vicino di destra -> grid[w]

C.EQ.D f4, f0 ; grid[w] == 0
```

Abbiamo spostato il decremento del contatore e posizionato in modo tale da far evitare stalli RAW in questi tipi di istruzioni

```
skip3:
L.D f3, 0(r2) ; leggi valore cella corrente -> grid[i]
DADDI r1, r1, -1 ; decrementa contatore
C.EQ.D f3, f0 ; grid[i] == 0
```

Abbiamo eliminato un avanzo della posizione e l'abbiamo accorpato con l'altro avanzo della posizione

```
skip9:
DADDI r2, r2, 8 ; passo all'elemento successivo
DADDI r10, r10, 2 ; avanzo posizione
```

Execution

549 Cycles454 Instructions1.209 Cycles Per Instruction (CPI)

Stalls

29 RAW Stalls

- 0 WAW Stalls
- 0 WAR Stalls
- 3 Structural Stalls
- 59 Branch Taken Stalls
- 0 Branch Misprediction Stalls

Code size

312 Bytes

4 Conclusioni

La restrizione di dover avere una dimensione dell'array pari e superiore a 2 impedisce l'applicazione di un unrolling superiore a due elementi. Pertanto, si può concludere che la versione v3 rappresenta la soluzione ottimale.

Versione	v0	v1	v2	v3
CPUC	780	700	602	549
Instruction	528	528	499	454
CPI	1.477	1.326	1.206	1.209
RAW Stalls	174	78	45	29
WAW Stalls	0	0	0	0
WAR Stalls	0	0	0	0
Structural Stalls	16	16	3	3
Branch Taken Stalls	74	74	59	59
Branch Misprediction Stalls	0	0	0	0
Code size	196 byte	196 byte	336 byte	312 byte




Figure 1: Confronto tra CPUC e Code Size per ciascuna versione.