
RFC 821内容介绍

网易公司邮件组 彭勇华 Jeff Peng pangj@earthlink.net

一. SMTP模式

1) SMTP设计基于下列通信模式:用户开始mail请求,发送smtp建立双向传输通道到接受smtp。接受smtp可能是最终目的地,或者是一个中继。SMTP命令由发送SMTP产生,发送到接受SMTP。相应的SMTP响应会由接受SMTP产生,并返回到发送SMTP。

一旦传输通道建立,发送SMTP发送一条mail命令 指示本邮件的sender。假如接受smtp可以接受 邮件,它会响应一个OK。然后发送SMTP发送 一个RCPT命令,标明收件人。假如接受SMTP 能接受它,就响应一个OK;如不能,它拒绝该 收件人(但不是整个邮件会话)。发送方和接 受方可以协商几个收件人。当收件人协商妥当 后,发送mail data。假如接受SMTP成功的处 理data,它响应OK。



Sender-SMTP

Receiver-SMTP

Model for SMTP Use

2) MAIL命令后跟reverse-path(退信路 径),它标明邮件来自何处。RCPT命令 后是forward-path(转发路径),它标明 邮件发向何处。

3)当同一消息发往多个收件人时,SMTP 鼓励对同一目的主机的所有收件人,仅 传送一份data拷贝。

4) SMTP命令和响应有严格的语法,见后面所示。

5)命令不区分大小写。但mailbox的用户 名区分大小写,主机名不区分大小写。

二. SMTP会话流程

1) 有3个发信流程: MAIL,RCPT,DATA, 第一步 是MAIL命令。退信路径包含源mailbox: MAIL <SP> FROM: <reverse-path> < CRLF> 该命令指示SMTP接受方,新的mail事务开始了, 重置所有状态表和缓冲,包括任何收件人或 mail data。给出退信路径用于报告错误。退信 路径可以包含源路由表,它是由主机和 mailbox组成的反向源路由列表。第一个host应 该是发送此命令的host。(RFC2821不鼓励源 路由表。)

2) RCPT给出转发路径,标明一个收件人。 假如可接受,接受方返回250 OK,并存 储转发路径。假如收件人未知,接受方 返回550失败响应。RCPT命令可重复多 次。跟退信路径一样, 转发路径是主机 和mailbox的源路由列表。第一个host应 该是接受此命令的host。(RFC2821不鼓 励源路由表。)

3) DATA后,如果命令接受,对端返回354,完成文本发送后,对端返回250 OK。指示DATA数据终结的符号是一个单行,只包括一个句点。请注意mail data包括邮件头部和主题,邮件头部的参数有Date,Subject,To,Cc,From等。

DATA命令仅在如下情况下失败: a) mail事务不完整(例如没有收件人); b)资源不可用。

4) 会话示例:

S: MAIL FROM: < Smith@Alpha.ARPA>

R: 250 OK

S: RCPT TO:<Jones@Beta.ARPA>

R: 250 OK

S: RCPT TO: < Green@Beta.ARPA>

R: 550 No such user here

S: RCPT TO: < Brown@Beta.ARPA >

R: 250 OK

S: DATA

R: 354 Start mail input; end with <CRLF>. <CRLF>

S: Blah blah blah...

S: ...etc. etc. etc.

S: <CRLF>.<CRLF>

R: 250 OK

2. 转发

1) 251 User not local; will forward to <forward-path>
用户非本地,但是接受者会负责转发; 551 User not local; please try <forward-path>

用户非本地,接受者不负责转发,由发 送者转发到目的地址,或者直接退信给 用户。

3.VERIFYING 和EXPANDING

1) VRFY是验证用户是否存在的,EXPN是验证邮件列表是否存在的。

4.SENDING 和MAILING

1) 定义如下: The delivery to the user's mailbox is called "mailing", the delivery to the user's to the user's terminal is called "sending".

4.SENDING 和MAILING

```
如下3个是sending命令,它们用以代替MAIL命令:
SEND <SP> FROM: <reverse-path> < CRLF>
SOML <SP> FROM: <reverse-path> < CRLF> (send or mail)

SAML <SP> FROM: <reverse-path> < CRLF> (send and mail)
```

5. 打开和关闭会话

1) 主要指如下2个命令:

HELO <SP> <domain> <CRLF> QUIT <CRLF>

1)转发路径可以是源路由方式
""@ONE,@TWO:JOE@THREE",这里
ONE,TWO,THREE是主机。这种方式强调
一个地址和一个路由之间的区别。
mailbox是绝对的地址,但路由是如何到
达该地址的信息。两者不应混淆。

2)概念上,当message从一个SMTP中继到另一个时,转发路径的元素被移到退信路径。退信路径是反向源路由(从消息的当前位置到消息起源处的路由)。

3) 假如消息到达某SMTP时,转发路径的第一个元素不是该SMTP自身,则转发路径的元素不会删除,它用于决定下一跳SMTP。任何情形下,该SMTP把它自己写入退信路径。

4) 退信路径里的第一个主机应该时发送 SMTP命令的主机;转发路径里的第一个 主机应该时接受SMTP命令的主机。

5)请注意转发路径(forward-path)和退 信路径(reverse-path)出现在smtp命令 里,但不必出现在消息里,也就是说, 不必在to:,from:,cc:里包含这些内容。

6)如果退信给用户错误,接受到退信的smtp不应再给发送退信的smtp发送错误通知。阻止退信循环的方式是,发送退信的服务器用空发件人来发送。命令如下: MAIL FROM: <>

7) 示例: 如下命令里:

S: RCPT TO:<@HOSTX.ARPA:JOE@HOSTW.ARPA>

@HOSTX.ARPA:是邮件relay的路由。

7. DOMAINS

因特网域名系统。

8. 改变角色

1)TURN命令用于反转角色。假如程序A 当前是发送SMTP,它在发送TRUM命令 并接受到250 OK响应后,就变成了接受 SMTP。如果拒绝角色转换,接受者应发 送502响应。该命令可选,不应在双方是 tcp会话通道时使用,在公共交换电话系 统作为通道时可用。

三. SMTP规范

- 1) 通用的几个写法:
 - a) <CRLF>: 回车换行符,等同于Unix 系统的"\r\n";
 - b) <SP>: 空格符

2) HELO命令和OK响应,确认双方位于初始状态,也就是说没有事务在处理,状态表和buffer都清空。

3) MAIL命令后跟退信路径,退信路径由可选的 主机列表,和sender的邮箱组成。当指定了主 机列表时,这是个退信的源路径。每个relay (中继)主机增加它自己到该列表的开头处, 它必须使用IPCE指定格式的名字。

该命令清空退信路径buffer,转发路径buffer, 以及mail data buffer,并插入退信路径到缓冲 里。

4)RCPT命令跟的参数与mail类似,可以 指定mail relay的源路径。假如接受smtp 拒绝relay,它返回550。当邮件relay时, 中继主机必须从转发路径的开头处删除 自己,并将自己放在退信路径的开头。

例如,如下命令:

FROM: < USERX@HOSTY.ARPA>

TO:<@HOSTA.ARPA,@HOSTB.ARPA:USERC@HOSTD.ARPA> 经过下一跳后,变成:

FROM: <@HOSTA.ARPA: USERX@HOSTY.ARPA>

TO:<@HOSTB.ARPA:USERC@HOSTD.ARPA>.

该命令导致转发路径参数增加到转发路径的buffer里。

5) DATA命令:该命令导致mail data消息增加到mail data buffer里。mail data可以包含任何128 ASCII字符码。mail data以只包含一个句点的单行结束,"<CRLF>.<CRLF>"。

6) DATA命令: 当接受smtp收到一条中继 消息或最终目的的消息时,它在mail data的开头处插入时间戳。这个时间戳 暗示发送主机的身份,以及接受主机的 身份(正在插入时间戳的主机),以及 message接受的时间日期。中继消息有 多个时间戳的行。

7) DATA命令: 当接受SMTP完成某条消息的最终投递时,它在mail data的开头处插入退信路径。这个退信路径保留着<reverse-path>里的信息(来自mail命令)。最终投递意味着邮件离开SMTP世界,交由deliveragent投递。

8) DATA命令:有可能退信的mailbox不同于实际sender的mailbox。例如,错误响应可以投递到某个特殊的错误处理邮箱,而不是消息发送邮箱。

9) DATA命令:上述步骤意味着最终的 mail data以退信路径开头,紧跟着一个或多个时间戳行,然后时间戳后面就是信件的头部和body。

10) DATA命令:假如data命令完成后,接受主机发现多个rcpt对象里,有一部分是可投递的,一部分不可投递的,在该形式下,响应DATA命令的必须是OK。但是,接受SMTP必须发送一封"undeliverable mail"通知到原始发送者。

11) DATA命令: 退信路径和时间戳的示例:

Return-Path:

<@GHI.ARPA,@DEF.ARPA,@ABC.ARPA:JOE@ABC.ARPA>

Received: from GHI.ARPA by JKL.ARPA; 27 Oct 81 15:27:39

PST

Received: from DEF.ARPA by GHI.ARPA; 27 Oct 81 15:15:13

PST

Received: from ABC.ARPA by DEF.ARPA; 27 Oct 81 15:01:59

PST

Date: 27 Oct 81 15:01:01 PST

From: JOE@ABC.ARPA

Subject: Improved Mailing System Installed

To: SAM@JKL.ARPA

12) SEND命令: 见前述说明

13) SOML命令: 见前述说明

14) SAML命令: 见前述说明

15) RSET命令:该命令指示当前mail传输abort,所有存储的sender,recipients,mail data都丢弃,所有缓冲和状态表清空。

16) VRFY命令:验证用户

17) EXPN命令:验证邮件列表

18) HELP命令:系统帮助

19) NOOP命令:该命令没有任何影响, 它只让接受者响应一个OK。

20) QUIT命令: 终止会话

21) TURN命令: 反转角色

22) 关于命令顺序:

session的第一个命令必须是HELO,可以重复使用HELO。HELO不接受,返回501。

NOOP, HELP, EXPN以及VRFY命令可用在session的任何阶段。

MAIL, SEND, SOML, or SAML开始一个mail事务。Mail 事务由这几个命令开头,然后是一个或多个RCPT命令,接着是DATA命令,按顺序来。邮件事务可用RSET命令来中断。在同一session里,可以有0个或多个邮件事务。

假如命令参数不接受,返回501;假如顺序错误,返回503。

最后一个命令是QUIT命令。

2. 命令语法

1)命令由4位alpha字符组成,不区分大小写。

某些邮件头里的符号表现参数也不区分大小写,例如TO或to。但这些参数的值有的区分大小写,例如退信路径和转发路径里的参数是大小写敏感的。某些主机的用户"smith"与"Smith"不同。

2. 命令语法

2) 语法列表: HELO <SP> <domain> <CRLF> MAIL <SP> FROM: <reverse-path> < CRLF> RCPT <SP> TO:<forward-path> <CRLF> DATA < CRI F > RSET < CRLF> SEND <SP> FROM: <reverse-path> <CRLF> SOML <SP> FROM: <reverse-path> <CRLF> SAML <SP> FROM: <reverse-path> <CRLF> VRFY <SP> <string> <CRLF> EXPN <SP> <string> <CRLF> HELP [<SP> <string>] <CRLF> NOOP < CRLF > OUIT < CRLF> TURN < CRLF >

2. 命令语法

3) 关于HELO domain:

这里的host必须是官方主机名,非昵称或别名。如果没有指定主机名,则可以是10进制的主机地址,或12.34.56.78的32位的internet地址。

1) SMTP响应由3位数字紧随一段文本组成。 数字对sender mta有意义,而文本是让 人工可读的。3位数字在设计上包含足够 的信息,机器不需要后面的文本,甚至 可以丢弃它。

2) SMTP响应CODE含义:

500: 语法错误,命令不可识别(可能包含命令太长的错误)

501: 语法错误,参数不正确

502: 命令不能执行

503: 顺序错

504: 命令参数不可执行

211: 系统状态, 或系统帮助的应答

214: 帮助消息, 仅对人工有用

220: 服务准备好

221: 服务关闭传输通道

421: 服务不可用,关闭传输通道

250: 请求OK

251: 用户非本地,将转发至<forward-path>

450: 请求动作未采取:mailbox不可用,例如

mailbox繁忙

550: 请求动作未采取:mailbox不可用,例如mailbox不存在或不可访问

451: 请求动作中断: 处理时发生错误

551: 用户非本地, please try < forward-

path>

452: 请求动作未采取: 信箱空间余额不足

552: 请求动作中断: 信箱空间满

553: 请求动作未采取: mailbox名字不允许,

例如Mailbox语法错误

354: 开始mail输入,以<CRLF>结

東


554: 事务失败。

(基本上,2xx的是成功,45x,55x的是失败,50x的是错误)

3)关于各sender命令对应的响应code,在 <page37>页有非常详细的说明。

4. SMTP状态图

1) 最基本的SMTP状态图:



4. SMTP状态图


B:Begin W:Wait S:Success E:Error F:False

CMD:

HELO, MAIL, RCPT, RSET, SEND, SOML, SAML, VRFY, EXPN, HELP, NOOP, QUIT, TURN.

4. SMTP状态图

2) data命令状态图:



5. 其他细节

1)接受端最少必须接受如下smtp命令:

COMMANDS -- HELO

MAIL

RCPT

DATA

RSET

NOOP

QUIT

5. 其他细节

- 2) 关于结束data内容的"<CRLF>.<CRLF>":
 - a) 假如mail文本的第一个字节是个句点,则 发送mta会将这个句点写入该行的开头。
 - b) 当接受mta接受到文本行时,如果某行只有1个句点,则标志着mail结束。如果某行第一个字符是句点,但该行还有其他内容,则删除这个句点。

这样保证SMTP会话过程对用户透明,即用户不用知道这个"."的细节。

6. 关于SIZE

如下size限制表明:接受mta必须能够接受这些size内的目标,但发送mta不能发送超过这些size的目标。

user: 用户名的最大长度是64字符;

domain: 最大长度64字符

path: 退信路径或转发路径的最大长度是256字符

command line: 命令行的最大长度是512字符

reply line: 最大响应行是512字符

text line: 文本行的最大长度是1000字符

recipients buffer: 最多收件人100个

6. 关于SIZE

超出size后可发送如下响应码:

500 Line too long.

501 Path too long

552 Too many recipients.

552 Too much mail data.

四. SMTP响应code的原理

3个字节的smtp响应code有特殊意义:第1个数字指示响应是good,bad或不完整的。发送smtp通过检查第1个数字,就可知道下一步的动作。如果发送smtp想知道大概发生了什么错误(例如mail系统错误或命令语法错误)就可检查第2个数字,第3个数字是保留给最终的信息分级的。

第1个数字有5个值, 意义如下:

1xx: 肯定的预备响应

命令被接受,但请求动作被暂停挂起,本次响应的信息未被确认。发送smtp应该发送另一个命令,指示继续或中断本次动作。

没有smtp命令允许这种类型的应答,所以也就不会有继续或中断的动作了。

2xx: 肯定的完成响应

请求动作成功完成,可以开始新的请求。

3xx: 肯定的交互式响应

命令已被接受,但请求动作被暂停挂起,等待更多信息。发送 smtp应该发送其他的命令指明这个信息。这个响应用于命令序列 组里。

4xx: 临时的否定响应

命令未被接受,请求动作没有发生。然而,错误条件是临时的,可以再次请求。发送方应该返回到命令序列的最开始。所谓临时的这里存在矛盾,因为2个不同的站点,对这个临时时间的理解不同。每个应答可以有不通的时间值,但发送端应该重新请求。

5xx: 永久的否定响应

命令未被接受,请求动作不再发生。

第2个数字的意义:

x0x: 语法 -- 这个0代表语法错误。

x1x: 信息 -- 对信息请求的响应,例如status或help。

x2x: 连接 -- 对传输通道的响应

x3x: 还未指定

x4x: 还未指定

x5x: 邮件系统 -- 这些响应表明接受方邮件系统的状态

第3个数字的意义:

第3个数字体现响应code的具体意义。第3个数字后跟响应文本,推荐每个响应附带文本,但不强制要求。但是,响应code必须严格遵循本节规范。接受方不应自主创建自己的code。

例如,NOOP成功执行后不会提供给发送smtp任何新信息,它应返回250。当请求不可执行的非站点规范的动作时,返回502。若请求命令可执行,但请求参数不可执行,则返回504。

请求文本可以长于1行,在此情况下,多行文本必须做上标识,以便发送smtp能知道何时终止读对端的响应。多行响应的格式要求每一行(除了最后一行),以响应code开始,紧跟一个短横线'-',然后是文本。最后一行以响应code开始,紧跟一个空格,然后是可选的文本,最后是<CRLF>。

例如:

123-First line

123-Second line

123-234 text beginning with numbers

123 The last line

很多情形下发送smtp仅需要最后一行的信息,忽略前面的行。在少许情形下,所有的reply文本对发送smtp都重要。