Finance. Chapitre 3.

L'analyse de la performance : le résultat.

Introduction.

➔ Bien comprendre l'entreprise que l'on va étudier.
➔ Analyse de la perf. à travers la notion de résultat → la rentabilité.

Quels sont les moyens pour apprécier la rentabilité d'une entreprise en analyse financière ?

I. Décomposer le résultat comptable.

A. Rappels sur la structure du CdR.

Charges	Produits
Charges d'exploitation (approvisionnements, salaires…)	Produits d'exploitation (ventes…)
Exploitation : Tout ce qui est courant et lié directement à l'activité de l'entreprise.	
Charges financières	Produits financiers
Financier : Tout ce qui concerne les titres financiers, les emprunts/prêts, écarts monétaires	
Charges exceptionnels	Produits exceptionnels
Exceptionnel : Caractère ponctuel et ce n'est ni de l'exploitation, ni du financier.	

➔ Participation des salariés aux fruits de l'expansion (prime pour salariés, obligatoire pour entreprise > 49 salariés).
➔ Différentes formes de versement (13ème mois, PEE peut être vidé 5 ans après).

$$\frac{Salaire}{Valeur\ ajoutee} \times (Benef ice - (5\% \times Capitaux\ propres))$$

➔ Impôt sur les bénéfices, plusieurs taux (33% → 28% → 26,5% → 25% en 2021).

B. Les soldes intermédiaires de gestion (SIG).

- ➔ Calculs des résultats intermédiaires entre le CA et le résultat net (RN).
- ➔ Permet d'expliquer la formation du RN, la politique de gestion de l'entreprise.

Amortissement. Usure irréversible d'une immobilisation dans le temps. Cela correspond à une consommation d'Avantage Économique Futur (AEF), la valeur d'usage.

Dépréciation. Perte de valeur. L'origine de cette perte de valeur est due à une cause extérieur (ex. le marché…). Elle peut concerner les titres financiers, l'obsolescence….etc

Provision. Mettre de côté du résultat d'aujourd'hui en prévision d'un risque futur.

Dotation / Reprise. Charge / Produit.

1. La marge commerciale (MC).

$$MC = AM + VS - CMV$$

où AM = achat de marchandises.
où VS = variation des stocks.
où CMV = coût des marchandises vendues.

- ➔ Partie du résultat brut formée par la capacité de l'entreprise à dégager des excédents sur de la négoce pure.
- ➔ Permet de se positionner par rapport aux concurrents.
- ➔ Permet de calculer le taux de marge commerciale.

2. La production de l'exercice (PE).

$$PE = PV + PS + PI$$

où PV = production vendue.
où PS = production stockée.
où PI = production immobilisée.

- ➔ Illustration de la capacité productive de l'entreprise.

3. La valeur ajoutée (VA).

VA = CA - CI

où CA = chiffre d'affaires = PE + MC
où CI = consommations intermédiaires (biens/services achetés à des tiers externes à l'entreprise).

➔ Permet d'interpréter la création de valeur, de richesse, incorporées dans l'activité de l'entreprise.

4. Excédent brut d'exploitation (EBE).

EBE = VA + SE - ITVA - CP

où SE = subventions d'exploitation.
où ITVA = impôts et taxes et versements assimilés.
où CP = charges de personnel (salaires brut + cotisations sociales).

➔ C'est la richesse partiellement distribuée entre l'Etat et le salarié.

5. Le résultat d'exploitation (RE).

RE = PE - CE

où PE = produits d'exploitation
où CE = charges d'exploitation

➔ Cela correspond à l'EBE + la prise en compte des éléments de la politique d'investissement et de la politique de risque.

6. Le résultat financier (RF).

RF = PF - CF

où PF = produits financiers
où CF = charges financières

➔ Le résultat financier met en évidence les choix effectués en matière de financement (activité d'endettement et de placement) et l'impact du mode de financement sur le résultat de l'entreprise.

7. Résultat Courant Avant Impôt (RCAI).

RCAI = RE + RF

➔ Il permet d'analyser la rentabilité économique d'une entreprise, en recensant toutes ses charges et ses produits avant le calcul de l'impôt.

8. Résultat exceptionnel (REX).

REX = PEX - CEX

où PEX = produits exceptionnels
où CEX = charges exceptionnelles

➔ Permet d'avoir une vision sur les résultats réalisés lors de la cession d'immobilisation (biens nécessaires à l'exploitation et utilisés plus de 12 mois), des amortissements dérogatoires et sur les litiges venus ou à venir.

9. Résultat net (RN).

RN = RCAI + REX - PS - IS

où PS = participation des salariés
où IS = impôt sur les sociétés

➔ Permet de voir si une entreprise a gagné de l'argent au cours de son exercice, rentable ou non ?

10. Plus ou moins values de cession (VC).

VC = PEAC - VNC

où PEAC = Produits de cessions des éléments actifs.
où VNC = Valeur nette comptable des actifs cédés.

➔ Illustre une partie du résultat exceptionnel (sur opération en capital).
➔ Savoir si les activités d'investissement et de désinvestissement sont rentables ou non.

Exemple.

- *01/01/2019 (T0) : achat d'une machine de 20 000 € amortie sur 5 ans.*
- *01/07/2022 (T1) : vente de la machine pour 3 000 €.*
- *PEAC = +3 000.*
- *Valeur de la machine à T1 → 20 000 - (20 000 / 5) * 3,5 = 6 000.*
- *VC = 3 000 - 6 000 = - 3000.*

C. Le seuil de rentabilité et le risque opérationnel.

1. Le seuil de rentabilité.

➔ C'est le montant du chiffre d'affaires qui permet de couvrir les coûts fixes (break-even point).
➔ Charges fixes (resp. variables), charges indépendantes (resp. dépendantes) de la quantité.

$$SR = CF / MSCV \text{ (en volume)}$$
$$SR = CF / (CA - CV) \text{ (en valeur)}$$

où CF = charges fixes
où MSCV = marge sur coût variables
où CV = charges variables

Exemple. Une entreprise a 50 000 de CA, 20 000 de CF et 12 000 de CV, alors on a :

- *SR = 26 315,78 car 50 000 / 38 000 = 0.76 et 20 000 / 0.76 = 26 315.78.*

➔ Difficultés
  ◆ Les coûts fixes ne le sont pas toujours.
    - Il peut progresser par paliers / sauts (ex. compagnies aériennes).
  ◆ Les charges variables ne sont pas toujours linéaires par rapport au CA.

2. Le risque opérationnel.

➔ Le levier d'exploitation mesure la sensibilité du RE au volume de l'activité.

$$LE = (\Delta RE / RE) / (\Delta Q / Q) \text{ (en volume)}$$
$$LE = CA / (CA - SR) \text{ (en valeur)}$$

où RE = résultat d'exploitation
où Q = l'activité
où CA = chiffre d'affaires
où SR = seuil de rentabilité

➔ Le critère.
  ◆ LE < 0 ou LE > 0 → rentable ?
    - Si < 0 → entreprise non rentable
    - Si > 0 → entreprise rentable
  ◆ |LE| < 1 ou |LE| > 1 → quel rôle joue le levier ? (amortisseur ou démultiplicateur ?)
  ◆ Eviter d'avoir une LE < 0 et |LE| > 1.
➔ On peut caractériser l'exploitation d'une entreprise.

Exemple. Application Z&T. 2 entreprises semblables d'un point de vue résultat mais en réalité bien différentes.

- *Entreprise T → + endettée que Z (3 fois plus).*
- *Entreprise T → + d'immobilisations corporelles que Z (plus capitalistique).*
- *Entreprise T → + charges financières.*
- *Dotations entreprise T → > à celles de Z.*
- *Entreprise Z → possède + de stocks que T.*
- *Entreprise Z → + CV et consommations intermédiaires que T.*
- *Entreprise Z → + de création de valeur que T pour presque même CA.*
- *SR de Z → 9807.11 €*
- *SR de T → 23 922,30 €*
- *Entreprise T → + rentable que Z*

II. Analyser les grandeurs financières entre elles.

A. La notion de ratio.

➔ Rapport entre deux grandeurs comptables auquel on assigne une signification particulière. On doit rapporter :
  - ◆ Des éléments qui ont du sens entre eux.
  - ◆ Une homogénéité entre les grandeurs.

➔ Il existe plusieurs types de ratios (rentabilité, solvabilité, autonomie).

➔ Un ratio doit s'apprécier dans le temps et l'espace.

B. Les ratios de rentabilité et les ratios liés à l'activité.

2. Les ratios de rentabilité.

a. Rentabilité financière.

Résultat net / Capitaux propres

➔ 1€ de capitaux propre vaut combien dans le résultat net ? Intéresse surtout les actionnaires (ils apportent des capitaux propres via dividendes).

b. Rentabilité économique.

Résultat net / Total actif

➔ Mesure l'efficience de l'actif (premier apport petit avec un gros résultat → très bonne efficience), sert à mesurer la bonne utilisation (ou non) des fonds.

c. Rentabilité d'exploitation ou taux de marge.

Résultat net / Chiffre d'affaires HT

➔ Va permettre de mesurer la capacité de mon activité à engendrer de la richesse. Sert à mesurer la bonne utilisation du temps.

Exemple. Calculer le taux de rentabilité de ces deux entreprises A et B. A est un commerce de détail (peu volume, grosse marge) et B représente la grande distribution (bcp volume, petite marge).

- *A → CA (10 000), RN (1 500), TA (70 000), CP (50 000).*
- *B → CA (100 000), RN (2 000), TA (150 000), CP (50 000).*

	Entreprise A	Entreprise B
Rentabilité financière	1500 / 50 000 = 3%	2000 / 50 000 = 4%
	Entreprise B a une meilleure rent. financière.	
Rentabilité économique	1500 / 70 000 = 2,1%	2000 / 150 000 = 1,3%
	Entreprise B est moins efficace que A.	
Rentabilité d'exploitation	1500 / 10 000 = 1,5 %	2000 / 100 000 = 2%
	Entreprise B a une meilleur marge que l'entreprise A	

➔ On peut compléter avec d'autres rations.
- ◆ RN / EBE
- ◆ RN / VA
- ◆ VA / CA
- ◆ EBE / REX

2. Les ratios liés à l'activité.

➔ Ils sont exprimés en jours, il n'y en a que trois.
➔ On peut en créer autant qu'on veut, tant qu'ils sont utiles pour l'AF.

a. Le délai clients.

(Créances clients * 360) / Chiffre d'affaires TTC

➔ TTC car les clients l'ont payé avec les créances clients.
➔ On le veut le plus faible possible.

➔ Montre la capacité de l'entreprise à se faire payer par ses clients (= 0 si tous les clients ont payés).

b. Le délai stocks.

(Stocks * 360) / Achats concernés TTC

➔ TTC car le stock est dans le bilan.
➔ On veut un délai court.
➔ Montre l'efficience de l'activité avec le délai moyen de détention du stock sur l'année.

c. Le délai fournisseurs.

(Dettes fournisseurs * 360) / Achats + charges externes TTC

➔ TTC car les dettes fournisseurs sont dans le bilan.
➔ On veut un délai plutôt long. Cela permet de me financer à court terme.
➔ Montre le temps moyen que je mets à régler mes fournisseurs en jour, peut être une source de financement.

Exemple. Dans la grande distribution, les délais sont ceci :

- *0 pour le délai clients (les clients payent de suite en caisse).*
- *0 ou proche de 0 pour le délai stocks (le magasin fait en sorte que les stocks tournent le plus vite possible).*
- *2 mois de délai fournisseur (c'est long et cela permet de se financer à court-terme).*

C. La décomposition DuPont et l'effet financier.

➔ Permet de décomposer un ratio en plusieurs parties afin d'en expliquer sa formation.

1. ROE (Rentabilité financière).

ROE = Marge nette * Rotation de l'actif * Levier financier

$$ROE = \frac{RN}{CP} = \frac{RN}{CA} \times \frac{CA}{TA} \times \frac{TP}{CP}$$

où RN = résultat net
où CP = capitaux propres
où CA = chiffre d'affaires
où TA = total actif
où TP = total passif

➔ ROE → rentabilité financières

- ➔ Marge nette → capacité de l'entreprise à faire du résultat à partir de son activité.
- ➔ Rotation de l'actif → capacité de l'entreprise à avoir des actifs productifs.
- ➔ Levier financier → forcément > à 1, représente l'endettement de l'entreprise.
- ➔ Attention ! Chaque sous ratio dépend des autres, si j'augmente mon levier financier, je diminue ma marge nette par ex.

Exemple. Cas Vindemia.

Taux de marge net.	2013	Entreprise en dessous du secteur.
	2014	Résultat négatif influence le taux, lié à l'↗ du CA
	2015	Juste au dessus du secteur → chinois n'ont pas changé de gamme ou gamme trop jeune.
Taux de rotation de l'actif (50% secteur)	2013	54,5% > au secteur → actifs bien utilisés
	2014	59,25% > au secteur avec la CA en ↗ (+69%) et bpc d'investissement (+55%) d'où une efficience qui n'↗ pas bcp.
	2015	CA ↗ de 98% et total actif n'↗ que de 29,5% donc amélioration de l'efficience des actifs.
Levier financier (4,1 secteur)	2013	1.2 puis 1.29 puis 1.34 → ↗ faible mais régulière. Dû à l'↗ du CA. Entreprise peu endettée et forte marge de manoeuvre de financement car CA >> dettes.
	2014	
	2015	
Performance	2013	Expliqué par le taux de marge de 9% et l'efficience de l'entreprise.
	2014	< 0 car le taux de marge est négatif
	2015	Efficience en forte ↗ et taux de marge rétabli → excellente performance financières (+18%) il faut utiliser le levier pour accentuer ces bons fondamentaux.

2. ROA (Rentabilité des actifs).

ROA = Marge brute * Rotation des immobilisations

$$ROA = \frac{RE}{I} = \frac{RE}{CA} \times \frac{CA}{I}$$

où RE = résultat d'exploitation
où I = immobilisations

où CA = chiffre d'affaires

➔ Capacité de l'entreprise à générer un revenu à partir de ses ressources.

Exemple. Commenter l'entreprise A et B par rapport au secteur.

- *A → ROE (11,09%), Marge nette (7,2%), Rotation de l'actif (1,4%), Levier financier (1,1).*
- *B → ROE (33,2%), Marge nette (3,1%), Rotation de l'actif (1,7%), Levier financier (6,3).*
- *Secteur → ROE (36,4%), Marge nette (3,5%), Rotation de l'actif (2%), Levier financier (5,2).*

Entreprise A → RF faible par rapport au secteur car levier faible (1,1 < 5,2) malgré un taux de marge supérieur (7,2 > 3,5). Préconisation : endettement modéré.
Entreprise B → Marge net plus faible (3,1 < 3,5), rotation des actifs plus faibles (1,7 < 2) mais levier financier plus élevé (6,3 > 5,2). Reflète la performance du marché mais l'entreprise est fragilisé avec un fort levier (fort endettement) avec des fondamentaux fragiles.

D. La création de richesse.

➔ Supplément de rendement crée par l'actif économique par rapport aux coûts des ressources ou coût du capital.

➔ **Actif économique (AE)**

$$AE = TA = I + BFR$$

où TA = total actif
où I = immobilisations
où BFR = besoin en fonds de roulement

➔ **Rentabilité économique (RAE ou ROA).**

$$RAE \text{ ou } ROA = \frac{RN}{AE}$$

où RN = résultat net
où AE = actif économique

➔ **Coût des capitaux propres (Rcp).**

$$R_{cp} = R_f + \beta(R_m - R_f)$$

où Rf = rendement sans risque
où Beta = coefficient de volatilité (ou risque systémique)
où Rm = rendement moyen de marché

où Beta * (Rm - Rf) = prime de risque
où Rm - Rf = supplément de rendement de marché par rapport au taux sans risque

- ➔ Si Beta = 1 → risque = marché.
- ➔ Si Beta < 1 → risque faible et amortit la prime de risque du marché.
- ➔ Si Beta > 1 → risque fort et démultiplie la prime de risque.

- ➔ **Coût moyen pondéré du capital (CMPC ou WACC)**

$$CMPC = \frac{D}{CP + D} \times R_d \times (1 - TAU) + \frac{CP}{CP + D} \times R_{cp}$$

où D = montant de la dette (en €)
où CP = montant des capitaux propres (en €)
où Rd = coût de la dette (en %)
où TAU = taux d'imposition sur les bénéfices (en %)
où Rcp = coût des capitaux propres (en %)

- ➔ **Valeur ajoutée économique (VAE ou EVA)**

$$VAE = (RAE - CMPC) \times AE$$

où RAE = rentabilité économique
où CMPC = coût moyen pondéré du capital
AE = actif économique

- ➔ VAE < 0 si RAE < CMPC

Exemple. Entreprise Wealth. Calculer l'EVA de l'entreprise.

- *Immobilisations (120 000),*
- *BFR (80 000),*
- *RE (15 000),*
- *taux d'imposition (20%),*
- *proportion de dette dans le passif (75%),*
- *taux d'intérêt sur le marché de la dette (4%),*
- *taux sans risque sur le marché (2%),*
- *rentabilité moyenne du marché (9%),*
- *risque systémique du titre de l'entreprise sur le marché (1,5)*

On calcule le AE → RAE → Rcp → CMPC → VAE.

AE	200000	120 000 + 80 000
RAE	7,50%	15 000 / 200 000
CMPC	5,53%	Rcp * CP/(CP+D) + Rd * D/(CP+D) * (1-TAU)
Rcp	12,50%	Rf+beta*(Rm-Rf)
Rf	2,00%	
bêta	1,5	
Rm	9,00%	
Rd	4,00%	
TAU	20,00%	
D/(CP+D)	0,75	
CP/(CP+D)	0,25	
VAE	3950	AE * (RAE - CMPC)
L'entreprise crée de la valeur pour 3950€		
Cela signifie que le rendement de son actif économique est > au coût des financements de l'entreprise		
CMPC peut être utilisé comme taux d'actualisation		