# Informační a komunikační technologie

# Adresy a ukazatele v C

**David Weber** 

Kabinet K13

weber3@spsejecna.cz

## Připomenutí

- Jaký je rozdíl mezi adresou a hodnotou proměnné?
  - Hodnota hodnota uložená v paměťové buňce proměnné
  - Adresa číslo paměťové buňky proměnné
- Pro výpis jsme používali znak &.



 Předpona 0x značí číslo zapsané hexadecimálně (v C, ale i jiných jazycích).

#### Příklad na úvod I

Mějme program obsahující funkci pro prohození hodnot proměnných u a v.

```
void swap(int u, int v) {
    int temp = u;
    u = v:
    v = temp;
int main(void) {
    int a = 5:
    int b = 10:
    swap(a, b);
    printf("Hodnoty a, b: %d, %d", a, b);
    return 0:
```

### Příklad na úvod II

Jaký bude výstup předešlého programu?

- (a) Hodnoty a, b: 5, 10
- (b) Hodnoty a, b: 10, 5

### Příklad na úvod II

Jaký bude výstup předešlého programu?

- (a) Hodnoty a, b: 5, 10
- (b) Hodnoty a, b: 10, 5

### Příklad na úvod II

Jaký bude výstup předešlého programu?

- (a) Hodnoty a, b: 5, 10
- (b) Hodnoty a, b: 10, 5
- ⇒ nijak jsme si nepomohli 😰

## V čem je problém?


- Parametry funkci předáváme tzv. hodnotou.
  - Hodnoty proměnných a a b jsou zkopírovány a při volání funkce swap jsou nově na zásobníku deklarovány proměnné u a v.
- ⇒ mohli bychom vyřešit předáním "odkazů" na původní proměnné.

## **Ukazatel** (pointer) I

- Datový typ uchovávající adresu v paměti určitého datového typu (existují i generické ukazatele, ale ty nebudeme řešit <sup>29</sup>).
- Při deklaraci je třeba uvést datový typ hodnoty (tím kompilátoru říkáme, jak se má interpretovat místo v paměti, kam ukazuje ), jejíž adresu ukazatel uchovává, a znak \* (pro odlišení od deklarace standardní proměnné).
- Jedná se vždy o kladné celé číslo (formátová specifikace %p).

```
int main(void) {
   int x = 50;
   int *px = &x;
   printf("Hodnota x: %d\nAdresa x: %p", x, px);
   return 0;
}
```

# Ukazatel (pointer) II



#### Dereference

- Ekvivalentně lze deklaraci ukazatele zápisem int\* p (mezera mezi \* a p).
- Co když máme adresu, ale ne samotnou proměnnou? ⇒ využijeme tzv. operátor dereference \*.
  - Umožňuje nám odkázat se přímo na hodnotu v paměťové buňce ležící na adrese ukazatele.

## Původní problém

Jak bychom měli upravit původní program, aby fungoval?

```
void swap(int u, int v) {
    int temp = u;
    u = v;
    v = temp;
int main(void) {
    int a = 5:
    int b = 10:
    swap(a, b):
    printf("Hodnoty a, b: %d, %d", a, b);
    return 0;
```

### Řešení

- Je potřeba předat funkci swap adresu proměnných a a b (tzv. předání referencí).
- Uvnitř těla funkce pak provedeme dereferenci ukazatelů.

```
void swap(int *u, int *v) {
    int temp = *u;
    *u = *v;
    *v = temp;
}
```

#### Pole a ukazatele I

- Již jsme si zmínili, že pole je struktura uchovávající více prvků stejného datového typu.
- Na jednotlivé buňky pole jsme se při načítání hodnot z konzole odkazovali pomocí jejich adresy v paměti.

```
int arr[10];
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (scanf("%d", &arr[i]) < 1) {
        printf("ERROR.");
        return -1;
    }
}</pre>
```

#### Pole a ukazatele II

- Samotný "výraz" arr jsme používali (zatím) vždy pouze s indexem při odkazování na konkrétní prvek (např. arr[i]).
- Co ovšem představuje sám o sobě? ⇒ ukazatel na počátek pole!
   (Tzn. prvek na nultém indexu.)

```
int main() {
    int arr[] = { 1, 2, 3 };

    // arr and &arr[0] are identical
    printf("%p %p", arr, &arr[0]);
    return 0;
}
```

# Příklad (hledání prvku v poli) I

```
unsigned int getElementIndex(int arr[], int size, int
  element) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (arr[i] == element)
            return i;
    }
    return -1;
}</pre>
```

# Příklad (hledání prvku v poli) II

- Funkce getElementIndex přijímá jako parametr pole arr, které je předáváno referencí.
- Předávání hodnotou by mohl být problém, neboť pro velké struktury (řádově např. statisíce prvků) bychom museli všechny prvky kopírovat.
- Lze též psát int\* arr.

#### Pole a ukazatele III

```
int main(void) {
   int arr[5];
   int *p = arr;
   printf("%p, %p", sizeof(arr), sizeof(p));
   return 0;
}
```

- Je dobré si uvědomit, že byť arr ukazuje na počátek pole, přesto je zde rozdíl oproti ukazateli p.
- sizeof(arr) vypíše velikost pole arr v bytech, zatímco sizeof(p) vypíše velikost ukazatele p!

### Aritmetika s ukazateli I

- Ukazatele jsou číselné proměnné ⇒ lze s nimi manipulovat pomocí +, -.
- Nelze např. sčítat/odčítat dvojici ukazatelů, tj. p1 + p2
- Lze psát např. p++, p--, p -= 4, ...
- Inkrementace, resp. dekrementace probíhá vždy o násobky velikosti datového typu, na který ukazatel ukazuje (nikoliv přímo o danou hodnotu)!

## Aritmetika s ukazateli II

*p	*(p+1)	*(p+2)	
26	15.98f	810	
0x23AAD9	0x23AADA	0x23AADB	

### Příklad

Výpis prvků pole.

# Otázky?

