# I/O(设备)管理

笔记源文件: <u>Markdown</u>, <u>长图</u>, <u>PDF</u>, <u>HTML</u>

# 1. IO系统给的组成

## 1.1. IO系统硬件:设备+控制器+通道+总线

#### 1.1.1.10设备

性能指标有:数据传输速率,数据传输单位,设备共享属性

分类:

1按使用特性:存储(磁盘)+人机交互(键盘/显示器/打印机)+网络通信(网口)

2 按信息交换单位:

1. 字符设备: 用于数据IO, 如键盘/打印机/显示器

2. 块设备: 用于存储信息, 如磁盘

3. 其他: 如时钟

3 传输速率: 低速(键盘/鼠标)+中速(打印机)+高速设备(磁盘)

4 按共享属性:


1. 独占:不允许多进程访问,如打印机

2. 共享: 允许多进程访问, 如磁盘

3. 虚拟设备:一个设备逻辑上被共享给多个进程,如虚拟后的打印机

#### 1.1.2. 设备控制器

- 1 IO设备的组成:电子部分(设备控制器,介于CPU和IO设备之间)+机械部分
- 2 设备控制器功能:
  - 1. 接收CPU指令,在CPU/设备间交换数据
  - 2. 记录设备状态供CPU查询
  - 3. 识别所控制的设备的地址(设备数=设备地址数)
  - 4. 缓冲CPU和设备间的数据,进行IO差错控制
- 3 设备控制器结构




#### 1.1.3. IO通道

1概念:独立于CPU的处理器,负责IO控制

2 功能:统一管理外设,代替CPU独立执行I/O任务,使I/O与CPU可并行,

3 但是指令单一, 无自己内存(所以通道程序放主存中), 贵



## 1.2. IO软件

## 1.2.1. I/O软件功能

1 提供设备与用户的接口

2分配/释放设备:使用设备前,需分配设备/通道/控制器,然后把设备给进程


3 设备访问/控制:包括并发访问&差错处理

1/O缓冲调度:让CPU和IO速度匹配

5 设备独立性(无关性): 应用程序独立于物理设备,编程时不出现设备名,否则拔掉设备就

会出Bug

#### 1.2.2. 结构层次



- 1 用户层软件:用户通过它发出IO请求,发出请求后用户进程中断等待,随后请求到达下一层
- 2 设备独立性软件: 提供统一接口, 对软件屏蔽了硬件, 将请求转发给合适设备驱动程序
- 3 设备驱动程序: 与特定硬件通信, 将从上层收到的指令转化为硬件指令, 发给指定设备
- 9 硬件:接收来自设备驱动程序的指令,执行指令
- ◆ 中断处理程序: 硬件IO完后,由它通知CPU前来处理中断,确定中断原因+唤醒之前阻塞的驱动程序,完成IO

# 2. IO控制方式


## 2.1. 程序IO(轮询)方式

CPU与设备串行工作,CPU循环测试(守着IO全过程),大量CPU时间被浪费

## 2.2. 中断驱动I/O: 现代计算机广泛使用

- 1 以字(节)为单位进行I/O
- 2 在I/O设备输入/输出每个数据的过程中,无须CPU干预。
- 3 仅当传输完一个数据时,才需CPU花极短时间去做些中断处理

## 2.3. DMA控制方式



#### 1 概述:

1. 外设-内存间开辟通道,直接交换数据(不通过CPU)

- 2. 以块为单位传输数据
- 3. 这一过程由DMA控制器完成

#### 2 中断控制&DMA:


- 1. DMA在块数据传完后才中断CPU,频率低得多
- 2. 中断方式处理中断的是CPU,DMA控制方式则是DMA处理中断

#### 3 特点:

- 1. 设备可以和CPU并行工作
- 2. 数据只能单向传输, DMA一次也只能执行一条IO指令

# 2.4. 通道控制方式:外设-内存直接交换数据

#### 1 字节多路通道: 多路低速




- 1. 作用:连接多个以字节为单位传输的慢速设备
- 2. 字节交叉: 多个设备轮流在同一通道上发送和接收数据

#### 2数组选择通道: 单路高速

高速设备的通信通道, 传输单位为数组, 会被一台设备霸占, 效率低

3数组多路通道:多路高速



- 1. IO通道工作方式:接受CPU委托,独立执行通道程序,实现I/O设备与内存间的信息交换
- 2. 与DMA控制的区别: DMA要CPU控制块大小和传输内存地址,通道则全权负责

# 3.10缓冲

## 3.1. 缓冲引入

1目的:缓和CPU与I/O设备间速度不匹配的矛盾,减少CPU中断频率,提高CPU和IO设备并行性

2 缓冲的设计: 进程先输出数据给缓冲, 慢速设备从缓冲中读取

3 缓冲的实现:硬件缓冲器(贵),内存缓冲区(内存中专门划一块来缓存IO数据)

#### 3.2. 三种缓冲




图 5-7 缓冲区工作方式

a) 单级冲 b) 双级冲 c) 循环缓冲

1 单缓冲:只有一个IO缓冲区,在内存中,用户发出IO请求时会分配这个缓冲区

2双缓冲: 交替使用两个缓冲区(一个传数据给进程,另一个同时读数据)


3 循环缓冲:

1. 结构: 多个大小相等的缓冲区构成循环链表

2. in/out指针: in指向首个可输入空缓冲区, out指向首个可提取数据满缓冲区

3. IO过程:数据通过in放入缓冲→通过out输出

## 3.3. 缓冲池:目前广泛使用的




- 1 缓冲区分类: 收容(h)/提取(s)+输入(in)/输出(out)→四种组合
- 2 缓冲池组成:
  - 1. 空缓冲区→空缓冲队列
  - 2. 输入缓冲区:装满输入数据→输入队列
  - 3. 输出缓冲区输出数据队列
- 3 输入数据:
  - 1. 收容输入: 往空队列中的一个空区输入数据→丢给输入队列→进入缓冲区
  - 2. 提取输入: 进程从缓冲区取走数据
- 4 输出数据
  - 1. 收容输出: 往空队列中的一个空区输入数据→丢给输出队列→进入缓冲区
  - 2. 提取输出:设备从缓冲区取走数据

### 3.4. 高速缓存与缓冲区

- 1 存放内容不同:Cache缓存低速设备的数据备份,缓冲区存的是中转数据
- 2目的不同: Cache是为减少内存访问次数,缓冲区解决速度不匹配

# 4. 设备的分配: 有且只能由OS完成

## 4.1. 设备管理中的数据结构



■1 SDT系统设备表:整个系统只有一张,一个表目待变一个连接的设备

2 DCT设备控制表: 与控设备——对应

3 COCT控制器控制表: 与控制器——对应

4 CHCT通道控制表:与通道——对应

## 4.2. 设备分配策略/考虑因素

#### 4.2.1. 设备使用性质

1 一进程独占:可以静态/动态分配

2 多进程共享:提出I/O请求的不同进程以排队方式分时地占用设备进行I/O

3 虚拟化:多进程共享,但每个进程看似独占

#### 4.2.2. 设备分配算法

FCFS, 优先级高这优先(优先级相同时采用FCFS)

#### 4.2.3. 安全性: 设备分配时不死锁

1静态分配(不死锁):作业执行前就分配所有设备和控制器,执行时始终占用

2 动态分配: 进程执行时根据进程的申请分配/释放设备

1. 安全分配(不死锁): 进程每请求一次IO, 就被阻塞一次, IO完成后才唤醒, 效率低

2. 不安全分配(可能死锁): 进程发出IO请求, 进程还可能继续发出IO请求

## 4.3. 设备独立性

1目的:提高OS的可适应性和可扩展性

2 含义:应用程序独立于具体使用的物理设备

3 逻辑设备&物理设备

1. OS使用物理设备名,应用程序使用逻辑设备名

2. OS将逻辑设备名→物理设备名

ு 逻辑设备表(LUT): OS中每个用户一个表

逻辑设备名	物理设备名	驱动程序入口地址
/dev/tty	3	1024
/dev/print	5	2046

逻辑设备名	系统设备表指针
/dev/tty	3
/dev/print	5

### 4.4. 设备分配程序

1 单通路I/O系统的设备分配:进程请求分配→一次性分配设备+控制器+通道,忙则到等待队列去

2 多通路I/O系统的设备分配:一个设备连接多个设备控制器,设备控制器连接多通道

- 1. 进程提出IO请求
- 2. 找到第一个空闲设备,验证安全后分配(反之等待)
- 3. 找到第一个与设备相连的空闲控制器,分配(若无返回第一步)
- 4. 找到第一个与控制器相连的空闲通道,分配(若无返回第二步)
- 5.10启动

# 5. 假脱机技术(SPOOLing)


#### 5.1. 概述

1目的: 将独占设备改为共享设备技术, 使得主机直接控制下实现脱机IO

#### 2 原理:

- 1. 一道程序模拟脱机输入时的外围控制机: 数据从低速IO设备→高速磁盘
- 2. 一道程序模拟脱机输出时的外围控制机: 数据从磁盘→低速输出设备

#### 5.2. 组成



1 输入/输出井:都为磁盘上存储区

1. 输入井: 模拟脱机输入的磁盘, 收容IO输入数据

2. 输出井:模拟脱机输出的磁盘,收容用户程序输出的数据

2 输入/输出缓冲区:在内存中,暂存中转数据

3 输入输出进程:模拟脱机输入/输出的外围控制机

#### 5.3. 实现&工作流程

- 1 用户请求打印输出
- 2 输出进程在输出井申请一块空闲盘块区,把打印数据塞进去
- 3 输出进程申请一张空白的用户请求打印表,填入打印要求,然后把表挂上请求打印队列
- 输出进程从请求打印队列中取出请求打印表,根据表中要求再从输出井中取出打印内容

# 6. 设备处理:驱动程序+中断处理

### 6.1. 设备驱动程序

1目的: 封装不同的IO设备及其具体差异, 使得OS能统一处理他们

- 2 含义:处理或操作硬件控制器的软件
- 3 处理过程:

抽象要求转为具体的→检查IO合法性→检测设备状态→传输必要参数→设置方式→启动IO

# 6.2. 中断处理程序

#### 1 中断过程:

- 1. 设备控制器准备好服务(输入数据已有/输出完成/检测到错误), 会向CPU发中断请求
- 2. CPU收到中断请求后, 转而去执行中断程序
- 2 中断处理程序的步骤
  - 1. 唤醒被阻塞的驱动程序进程
  - 2. 保护被中断进程的CPU环境
  - 3. 分析中断原因,转入相应的设备中断处理程序
  - 4. 进行中断处理
  - 5. 恢复被中断进程的现场