
3. CPU调度

3.1. CPU的三级调度



3.1.1. 作业调度/高级调度/宏观调度/长程调度

1内容: 选取外存中后备状态的作业→装入内存/IO后建立进程→进程就绪

2特点:效率低几分钟一次;仅在通用/批处理OS上才有作业调度,决定了有多少程序在多

道运行

3 核心问题: 多少作业进内存? (由规模速度决定); 哪些作业进内存? (先进外存的先进内

存/短作业优先等等)

3.1.2. 中级调度/交换调度

1目的: 提高内存利用率/系统吞吐

2 内容: 把内存中阻塞进程交换到外存对换区(挂起), 必要时再调入内存

3.1.3. 低级调度/进程调度/微观调度/短程调度

从就绪队列→CPU执行,特点是高频

3.2. 调度性能评价指标(调度准则)

1 CPU利用率大: CPU被工作占用时间/总时间

2 系统吞吐大:单位时间CPU完成作业数(但长作业会降低吞吐)

3 响应时间短: 用户提交请求到系统首次做出响应的时间

Ⅰ 周转时间:作业从提交到完成耗时

1. 平均周转时间: 是指多个作业(如n个作业)周转时间的平均值

2. 带权周转时间: 作业周转时间与作业实际运行时间(服务时间)的比

5 等待时间短: 进程在就绪队列中等待被调度的时间

3.3. 进程调度概述

3.3.1. 进程调度的功能

- 1记录所有进程的状态,进程管理模块会把每个进程的状态记录在其PCB中,组织PCB队列
- 2 选取就绪进程获得CPU资源,开始执行(先来先服务,时间片)
- 处理器分配:在将程序从执行转为就绪/阻塞前保护CPU现场,然后从转为执行时恢复
 CPU现场

3.3.2. 进程调度的诱因(时机)

1 运行→等待: 运行进程因为IO/阻塞原语等阻塞

2 运行→就绪: (抢占调度)有更高优先级程序要用CPU, (分时系统)时间片用完

3 等待→就绪:(抢占调度)执行完系统调用后返回用户进程

4 终止运行:进程运行结束(正常/出错异常)

3.3.3. 不能调度的情况

1在处理中断:逻辑上中断处理属于OS,不属于任一进程,时刻不能被剥夺CPU资源

2程序进入OS kernel程序临界区:此时程序需要独占共享数据,所以要加锁防止其他程序进入,也不可切换

3 需要完全屏蔽中断的原子操作过程:加锁/解锁/中断现场保护(恢复)

3.3.4. 进程调度的方式

突然某个更紧迫的进程需要处理, CPU应该如何分配

1 非抢占方式/不可剥夺方式:优先级高的进程进入就绪队列,也要排队(等目前进程结束/阳寨后再执行),实现简单开销小但是实时性差

2 抢占方式/剥夺方式: 进程进入就绪队列,可以插队(立即暂现在进程去执行优先级高的进程)

3 抢占原则: 什么进程可以插队?

1. 时间片原则(分时系统): 用完一个时间片后, 停止目前程序运行并重新调度

2. 优先权原则:优先级高的进入队列,停止目前的进程,去执行优先级更高的进程

3. 短作业优先:新到达作业比执行作业明显短时,停止目前的进程,去执行优先级更高的进程 进程

3.3.5. 分派程序

1 定义: OS的一部分,负责按照某种策略(优先级/轮转法)选一个就绪进程给CPU,是就绪到执行的最后一步

2 工作原理:调度器选好进程→分派程序上下文切换(保存前一进程状态/加载下个进程上下文到CPU)

3分派延迟:分派程序终结上个进程—[分派延迟]—→启动另一个进程

如何降低延迟:系统调用可抢占(确保高优先级进程快速响应)+

3.4. 常见调度算法(如何把CPU分配给进程)

调度算法影响的是等待时间,而不能影响进程真正使用CPU的时间和I/O时间

3.4.1. 先来先服务(作业/进程调度)FCFS

1 概述:按进程进入就绪队列的先后来分配CPU,非抢占方式(一旦一个进程占据CPU就会一直执行)

2特点:有利于长作业不利于短作业;有利于CPU繁忙型不利于I/O繁忙型

3 适用范围:结合其它调度策略使用,例如优先级调度策略中,用一优先级的进程就采用FCFS

3.4.2. 短作业优先调度算法(作业/进程调度)SJF

1概述:从后备作业/进程队列选估计运行时间最短的几个调入内存,非抢占

2 特点:全部作业同时到达时SJF算法最佳(平均周转时间最短),对长作业不利(长作业容易等到饿死),同时也难以实现

3 最短剩余时间优先调度: SJF的抢占调度版本。当某一进程到达, 其时间片比当前执行进程剩余时间片更少时, 抢占调度版会强行执行新进程/非抢占调度版本会保持原有进程执行

3.4.3. 优先级调度算法(作业/进程调度)

用整数小/大区分优先级高/低,优先级高的优先分配CPU,所以优先级如何确定?

3.4.3.1. 静态优先级: 进程创建时确定后不变

■ 按进程类型:系统进程>用户进程,前台作业>后台作业,I/O繁忙的进程>CPU繁忙进程

2 按作业需要的资源: 进程占据资源(CPU时间/内存大小/IO类型)越多优先级越低

3 按用户类型和要求: 用户收费越高优先级越高(如服务器租用)

3.4.3.2. 动态优先级: 优先级随进程推进而改变

1 进程使用CPU情况:使用时间越长优先级越低

2进程就绪等待情况:等的越久优先级越高

3 进程占用资源情况:占用资源越多优先级高还是低不好说

PS: 一些概念

1 优先级倒置: 低优先级进程占据内核数据, 高优先级进程必须等

☑ 优先级继承: 低优先进程用高优先资源时提升其优先级,但资源回收后其优先级又会回归原样

3.4.4. 时间片轮转调度(进程调度)RR

1概述:进程调度程序选择就绪队列中的一个进程,执行一个时间片后将其送入队尾,去执行下一个时间片,以此类推

2时间片多长(核心问题):太长(所有进程一个时间片内完成)则算法就退化为FCFS,如果时间片太短则切换频繁CPU利用率不高,通常为10-100ms

- 3 时间片大小确定因素
 - 1. 系统响应时间T=N×q=就绪队列中进程数×时间片大小,分时系统对时间片有要求
 - 2. 就绪队列进程数
 - 3. 系统处理能力: 计算机速度越快, 单位时间处理命令就越多, 时间片越小

4 特点:

- 1. 平均周转时长长于SIF, 但是当大多进程在一个时间片内完成, 周转时间就会减少
- 2. 响应时间短于SJF

3.4.5. 高响应比(作业调度)

FCFS+短作业优先

0

响应比 = $\frac{$ 响应时间}{ 预估运行时间} = \frac{ 作业等待时间 + 作业运行时间 $}{$ 预估运行时间 $} \approx \frac{$ 作业等待时间 $}{$ 作业运行时间 $}$ + 1

1概述:每次调度时先计算就绪队列中每个作业响应比,响应比高的优先级高

☑ 特点: 对短作业有利(预估运行时间短)+兼顾长作业(等足够长就优先级高了),但计算响应 比增加了开销

- 3 与其他调度类型相比
 - 1. 若等待时间相同,则作业越短,运行时间越短,响应比越大,优先级越高,等于SIF
 - 2. 若运行时间相同,则先来的进程等的时间长,优先级高,等于FCFS

3.4.6. 多级队列(进程调度)

1 含义:将进程按照类型/优先级/占用资源分类,每类进程弄一个就绪队列(每个进程固定属于一个),每个队列调度算法不一样


- 2 实例: 就绪队列分为, 前台/交互式/时间片调度, 后台/批处理/FCFS
- 3 队列层级的调度

1. 队列优先级:比如,前台运行完后再运行后台

2. 给队列时间片:给每个队列一个时间片,80%时间执行前台,20%时间执行后台

3.4.7. 多级反馈队列(进程调度)

时间片轮转调度+优先级调度



- 概述:有多个就绪队列,每个队列有优先级,各自按时间片轮转,调度允许进程跨队列移动
- **2** 关于时间片的长度: **优先级越高的队列时间片越小**,通常第i+1队列的时间片是第i队列时间片的两倍
- 3一个进程要放在什么优先级的队列中?(优先级从上到下减小)
 - 1. 新进程先进入第一队列末尾(FCFS调度), 随之被执行一个时间片, 若执行完就退出
 - 2. 若一时间内未执行完, 就把他丢到第二个队列尾(FCFS调度), 以此类推
 - 3. 若讲程到了优先级最低队列都没执行完,就只有重新塞回本队列尾了
- PS: 阻塞进程的优先级低于以上一切队列
- 4 按什么顺序执行优先级不同的队列?
 - 1. 优先执行优先级高的队列: 只当第一队列空才执行第二队列进程
 - 2. 抢占:执行第二队列进程时,有一进程插入第一队列,则转而执行插入进程(第二队列原来的进程丢到队尾)

3.5. 多处理器调度

- 1 对称多CPU(SMP):每个CPU都有自己调度方案,他们互斥访问<mark>公共就绪队列</mark>,领取进程执行
- 2 非对称多CPU(AMP): 只有一个CPU能管理OS资源,其余执行用户级任务,数据共享更容易PS: 进程从一个CPU到另一个CPU需要更新Cache所以开销大,SMP不允许进程迁移到另一个CPU

3.6. 实时调度:基于优先级+抢占

11目的:完成实时任务()而分配CPU的调度方法

2 实时任务: 硬实时(规定时间内必须执行完)+软实时(允许偶尔的延迟)

3 实现:基于优先级调度,任何时候实时进程优先级最高,调度延时小