
1. 进程

1.1. 顺序与并发

进程是OS分配资源, 独立运行的基本单位

1.1.1. 前驱图



1 结点: 一个语句/一段程序/一个进程

3 前驱后继,直接前驱直接后继的概念同离散舒徐。没有前驱的叫初始节点,没有后继的 叫终止节点

1.1.2. 程序的顺序执行

1 含义: 一个程序分为若干程序, 前一个执行完后一个才能执行

2特点:顺序性,封闭性(独占资源,结果不受外界影响),可再现(相同程序执行结果总相同)

1.1.3. 程序的并发执行

1 含义:无论上个程序是否执行完,下一程序强行执行。导致一定时间内多个程序同时运行且**次序不事先确定**

2 与顺序执行不同的特点:

1. 间断性(异步性): 程序走走停停, 失去输入时的时序

2. 失去封闭性:程序得共享资源,运行互相影响,数据可能被乱改

3. 不可再现性: 失去封闭性的结果, 例如当两个程序共享一个变量时, 运行结果是怎么样不可预测

1.1.4. 程序并发执行的条件

1换而言之: 让程序在并发执行时保持封闭/可再现性

2 Bernstein条件(理想化条件)

1. 读集 $R(p_i)=\{a_1,a_2,\ldots,a_m\}$ /写集 $W(p_i)=\{b_1,b_2,\ldots,b_m\}$ 是 p_i 执行所**引用/** 改变变量集合

2. Bernstein条件: 对于 p_1, p_2 两个程序, 满足以下条件就可再现

条件1: 两次读操作间存储器不变, $R(p_1) \cap W(p_2) = R(p_2) \cap W(p_1) = \emptyset$

条件2: 写操作结果不丢失, $W(p_1) \cap W(p_2) = \emptyset$

PS: 串行与并行

□ 串行: 一个任务执行单元,从物理上就只能执行一个任务,顺序执行在逻辑上也是执行 一个任务

② 并行: 多个任务执行单元,从物理上多个任务一起执行,并行在逻辑上(一段时间内分时) 是多任务但是物理上是单任务(同一时刻不行)

1.2. 进程定义和描述

1.2.1. 进程定义

1 结点定义: 是程序在CPU上一次执行过程; 是可和别的进程并行执行的计算; 程序序在一个数据集合上的运行过程

2 不同OS下的含义: 批处理OS中作业=进程(基本认为二者含义相同)。分时OS中进程=用户程序/任务

1.2.2. 进程的特性

1 动态性: 创建后产生,调度而执行,得不到资源会暂停,撤销后消亡

2 并发性:可以多个进程都在内存,多个内存同时执行(进程就是因为并发执行才提出)

3 独立性: 程是一个能独立运行/分配调度资源的单位

5 异步性: 进程以各自独立, 不可预知的速度推进

5 结构特征: 进程控制块(见后)+程序段(进程中能被调度到CPU上执行的程序代码段)+数据段(初始/中间/执行产生的数据)

1.2.3. 进程&其它概念的辨析

1 进程和程序:进程是程序的执行(动态/静态),进程是暂时的程序是永久的,一个程序可每次执行出不同进程/一个进程可调用多个程序

② 进程和进程映像: 进程映像(实体)是进程某一时刻的静态视图(把进程定住, 就是进程映像), 和进程一样都由程序段+数据段+PCB构成

3 进程和作业:

- 1. 作业是用户向计算机提交任务的任务实体,作业的完成过程为提交+收容+执行+完成。
- 2. 作业会在外存中排队进入内存,作业进入内存后就是进程(作业是提交后的作业的执行过程)
- 3. 一个作业有一个及以上进程,一个进程不能有多个作业

1.3. 进程的状态与转换

1.3.1. 五状态模型

1就绪:已获得除CPU以外的所有资源,CPU时间片没转到这个进程时


2执行/运行:获得CPU后在CPU中运行

3 阻塞/等待:正在执行的进程被打断(如IO完成,缺少数据),即使CPU给了进程也执行不

了

№ 创建:申请空白PCB,填写PCB,系统分配资源,最后转入就绪

5 结束状态:正常执行完/中断退出



1 就绪→执行: 进程被进程调度程序选中

2执行→等待(阻塞):请求,等待某个事件(IO/填补数据)发生完毕


3执行→就绪:时间片用完or优先级更高的进程插队

¶ 阻塞→就绪:等待到了某此除CPU以外的资源,被唤醒

5 Tips: 进程转化不可都逆(上图), 进程间转化并非都是程序主动的(只有执行→阻塞为主

动)

1.3.2. 七状态模型: 引入了挂起




1 就绪/阻塞挂起:把就绪/阻塞进程从内存丢到外存,保存就绪/阻塞信息,等待重新调入内存

2 引入挂起的意义: 优化不活跃的进程, 用户可以挂起进程来调查问题, 父进程挂起子进程来同步, 优化内存等资源利用

1.4. 进程调度

1.4.1. 调度队列



作业队列(所有进程集合)+就绪队列(主存中就绪执行的进程)+设备队列(等待某IO设备的进程)

1.4.2. 三种调度: 详见CPU的三级调度


1.4.3. 上下文切换: 详见进程切换

1.5. 进程控制数据结构: PCB

■ 概述:每个进程都有一个,在进程创建时生成并跟随全程,系统通过PCB识别/感知到/控制/描述进程,常驻内存

2 PCB(进程控制块)的内容

- 1. 进程标识符(PID): 每个进程唯一持有, 进程创建时创建
- 2. 进程状态: 作为进程调度程序分配CPU的依据
- 3. 进程队列指针:记录PCB队列(如就绪队列/等待队列)中下一个PCB的地址,PCB队列有就 绪队列/拥塞队列等




- 4. 进程的程序与数据的地址
- 5. 进程优先级(优先级高的可以先被处理器处理)
- 6. CPU现场保护区: 进程脱离CPU时, CPU现场信息(PC, 寄存器)被保留到PCB中
- 7. 通信信息: 与其它进程的通信记录
- 8. 家族联系:比如记录父进程,本进程,子进程,子子进程的关系树
- 9. 占有资源清单: 进程所需/当前已分配资源
- 3 PCB的组织方式:链接(PCB链表)+索引(按索引表找PCB)

1.6. 进程控制基础操作

也就是进程管理, 由OS内核实现

1.6.1. 创建进程: 从程序到进程

1 进程前驱图(进程家族树): 进程创建n个子进程, 子进程又创建m个子子进程.....



2 进程创建的诱因:

- 1. 用户登录(分时OS): 用户在终端输入登录信息, OS为其建立进程然后就绪
- 2. 作业调度(批处理OS): 作业调度程序让某个作业装入内存,分配资源,变成就绪进程
- 3. 请求服务: 一个进程创建一个子进程, 以此类推形成进程树

+ 关于父进程子进程

- 1. 资源共享方式: 子进程共享父进程所有/部分/资源+无资源共享
- 2. 子进程的执行: 父子并发执行, 父进程等待子进程终止
- 3. 父子进程的地址空间:两者程序/数据相同,子进程另外加载一个程序
- 3进程创建过程:原语,过程为

向OS申请一个PCB(带有PID)→分配资源→初始化PCB(名称/优先级等)→PCB插入就绪队列

4 UNIX中创建进程的实例

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    /*pid存储进程ID, 调用fork()系统函数创建子进程*/
    int pid;
    pid = fork();

    /*发生错误, 输出错误信息, 异常退出*/
    if (pid < 0) {fprintf(stderr, "Fork Failed\n");exit(-1);}

    /*处于新创建的子进程中, 子进程的内存空间替换成了"/bin/ls"程序*/
    else if (pid == 0) {execlp("/bin/ls", "ls", NULL);}

    /*处于父进程中, 等待父进程的结束, 打印子进程结束的信息, 正常退出*/
    else {wait(NULL);printf("Child Complete\n");exit(0);}
}</pre>
```

1.6.2. 进程撤销

- 1 含义:进程因为完成任务/异常/外界干预,释放各种资源,通过调用exit()返回状态值到OS/父进程
- 2 撤销原语(OS撤销进程的低级操作)
 - 1. 策略:撤销有指定PID的进程,或者顺带其后代进程一起撤销
 - 2. 过程:撤销PCB→停止执行(设置重新调度标志)→回收进程占用资源(给OS或者父进程)
- 3 有关概念
 - 1. 僵尸进程:执行完成且释放资源但仍占据进程表的进程,源于其父进程还未调用wait()读取子进程退出状态
 - 2. 孤儿进程: 父进程已经结束(如崩溃)但还在运行(未完成)的子进程,会被init进程,后者 定期执行wait()清除这些子进程

1.6.3. 进程阻塞与唤醒

- 1 阻塞/唤醒原语: 功能分别为使得进程执行→阻塞, 阻塞→就绪(不是执行)
- 2 阻塞/唤醒的原因:
 - 1. 阻塞: 当一个进程期待的某一事件未出现时,进程主动调用阻塞原语阻塞自己
 - 2. 唤醒: 当一个进程期待的某一事件出现时,发现者进程主动调用唤醒原语,使得阻塞进程被动唤醒

PS: 发现者讲程和唤醒讲程并发

3 阻塞原语的操作流程

中断CPU停止进程→保存CPU现场→进程阻塞并加入等待队列→转到进程调度程序去选一个 新进程执行

∮ 唤醒原语的操作流程:将被唤醒进程从等待队列中移出→就绪→插入就绪队列

1.7. 进程控制其他操作

1.7.1. 进程切换/上下文切换(开销较大)

1 含义:处理器从一个讲程的运行转到另一个讲程的运行

2 进程切换: CPU将旧进程上下文保存在PCB中→加载新进程上下文

3 这一过程中会产生中断, CPU会从用户模式→内核模式→用户模式

1.7.2. 协同进程

1独立/协同进程:是(协同)否(独立)需要与其他进程共享信息或在执行上相互作用

PS: 进程是否可以进行进程通信和他是独立/协同没有必然联系

2 协同进程的好处:信息共享,模块化,加速运算


1.7.3. 进程通信 🔱

1.8. 进程通信(IPC)

1.8.1. 低级进程通信

其实就是进程的同步P和互斥V,对应的P/V原语为低级进程通信原语

1.8.2. 三种高级进程通信



1 共享存储系统

1. 含义: 主存中的共享区域, 多个进程通过对这个区域读写来实现通信

2. 特点:由通信进程确定交换的数据和位置,不受OS控制

2 消息传递系统

1. 含义:进程通过建立通信连接(物理的总线/逻辑的程序),通过send/receive交换信息

 直接通信方式: 发送进程发信给接收进程→消息进入接收进程的缓冲队列→接收进程从 队列中取得消息

3. 间接通信方式: 创建邮箱→发送进程把消息给信箱(端口Port)→接收进程从邮箱取得消息→销毁邮箱(Optional),邮箱分为私有(进程创建的)/公有的(OS创建的)

3 管道通信系统

1. 管道:连接读写进程,实现二者间通信的共享文件,并不是一个传输通道

2. 过程: 向管道提供写进程, 信息以字符流形式送入管道, 而接收管道通过读进程输出

1.8.3. 消息传递的异步/同步

1零容忍/同步/阻塞:发送者必须等待接收者

2 有限容忍:接收缓冲队列里达到n长后,发送者就必须等了

3 无限容忍/异步/非阻塞: 发送者一直发送消息不等待, 接收者同样不等待

2. 线程

2.1. 线程的引入

1 早期OS进程的基本属性:拥有资源的独立单位+可调度的基本单位

2 弊端: 进程拥有资源又要频繁调度, 开销大, 限制了并发


3解决方案:让进程成为拥有资源的单位,不频繁切换;让线程成为调度单位,不拥有资源


2.2. 线程的概念

2线程定义:作为CPU调度单位(进程只作为资源分配单位),aka轻型进程


3 线程的资源:只拥有必不可少资源(线程状态+程序计数器+寄存器上下文+栈),但是和同属一个进程的线程们共享资源(代码段+数据段+OS资源)

▶ 多线程: 一个进程有多个线程并发执行,一线程改了数据其他线程也使用修改数据,一线程 读文件时其他线程也可同时读






single-threaded process



multithreaded process



5 线程切换:速度极快,只需切换寄存器+栈

2.3. 进程VS线程

1调度: 耗时

同一进程内切换上下文<进程切换上下文=不同进程的线程切换上下文(需要进程切换)

☑ 拥有资源: 进程拥有资源,线程只拥有必要资源(线程状态+程序计数器+寄存器上下文+栈)不拥有系统资源

3 并发性:引入线程的OS中,进程可并发,同一进程的线程也可并发

系统开销:线程切换是涉及少量寄存器内容,开销很小;进程切换需要分配/回收资源

5 通信: 线程通信不用OS干预,通过读写进程数据段通信

2.4. 线程的优点

1响应度高:多线程中即使某线程阻塞,其他线程还可以顶上,不用等待

☑ 经济性: 并发执行的时空开销小(线程建立/终止/切换耗时短),由于共享进程资源故可以减少通信频率,有助于提高并发度

3 多线程更利于多处理器(MP)架构

2.5. 内核线程与用户线程

2.5.1. 核级线程

■含义:由OS内核创建/撤销的线程,存在于在支持内核级线程的OS中,此时CPU调度的 是线程

2 特点:

- 1. 内核维护进程和线程的上下文信息并完成线程切换
- 2. 内核级线程IO操作阻塞时,不影响其他线程
- 3. 处理器时间片分配对象是线程, 多个线程的进程将获得更多处理器时间

2.5.2. 用户级线程


1 含义:由用户级线程库管理的线程,线程库创建/管理线程(无需内核),此时CPU调度的是讲程

2 特点:

- 1. 用户级线程切换不需要内核特权
- 2. 其调度在应用进程内部进行,可针对应用优化调度,调度过程简单快速(无须用户态/核心态切换)
- 3. 缺点在于OS不知道线程的存在,一个线程阻塞时整个进程都等待
- 4. 处理器时间片分配给进程,进程多线程时,每个线程执行时间减少

2.6. 多线程模型

首先明确一点:用户级/内核级线程通常在同一进程进行映射/管理



- 1 多对一(不可并发/开销小): 多用户级线程映射到一内核级线程
 - 1. 优点:线程在用户空间管理,效率高
 - 2. 缺点: OS只能识别那个内核级线程, 一个内核线程只能执行其中一个用户进程, 一个用户级线程堵住进程就会堵
- 2一对一(可并发/开销大): 一用户级线程映射到一内核级线程
 - 1. 优点: 一线程阻塞不影响其他线程, 可以多线程并行
 - 2. 缺点: 创建用户线程必须创建内核级线程, 开销大
- 3 多对多(可并发/开销相对小): 多用户级线程映射到多内核级线程(内核级线程数不多于用户级线程数), 多对多模型允许真正并行, 打破用户级线程限制, 优化阻塞与调度

2.7. 线程锁

锁的功能越强大,性能就越拉跨

1 互斥锁:信号量,确保同时只有一个线程能够访问特定的资源,一个进程有锁其它的都等待


2条件锁:条件变量,允许线程在特定条件(互斥锁大哥同不同意)暂停/继续

3 自旋锁:与互斥锁类似,区别在于无法获得资源时,互斥锁会让线程滚/自旋锁会让线程等

(不断检测锁是否可用)

▶ 读写锁:允许多线程同时读共享资源,但只允许一个线程写

2.8. 线程的生命周期(状态转化)



1 初始: 创建线程

2 就绪: 创建后, 通过其它运行线程调用start()方法, 加入可运行线程池(就绪)

3运行:就绪+CPU开始运行,2+3也称可运行状态

1 阻塞:线程放弃CPU使用权,暂停,可自动唤醒

5 等待:线程调用wait()方法,进入等待队列释放占用资源,不可自动唤醒(依赖其他线程调用

notify()方法)

₫ 超时等待: 与等待的区别仅在于超时等待是等一段时间, 等待是一直等

7 终止:线程执行完了

PS: 概念补充

PS.1. 线程池

11含义:一组预先初始化的线程

2工作方式:要执行某任务时免去建立线程的开销,直接调用线程池中的空闲线程去执

行,执行完后也不销毁又丢回线程池

3好处:资源消耗小,响应快

PS.2. 线程库

1含义:是程序员创建和管理线程的API

☑分类: 用户级线程库(POSIX Pthreads)+内核级(Win32 threads)+其他(Java thread)