# 1. 计算机系统简介

# 1.1. 计算机系统的组成

```
1
组成计算机的实际装置

2
↓ 相辅相成

3
计算机系统 = 计算机硬件 <-----> 计算机软件

4
↓

5
程序(指令的集合)+数据
```

## 1.2. 从软件到硬件

```
1
编译器
汇编器(优化)
链接器+动/静态库
加


2
↑
↑
↓

3
高级语言(.cpp)----->汇编语言(.s)---->机器语言(.o)---->链后机器语言(.exe/a.out)---->存储器
```

## 1.3. 存储程序计算机


- 1 1.特点: 指令和数据以同等地位存放于存储器内,并可按地址访问,用二进制表示
- 2 2.组成:运算器,控制器,存储器, I/O
- 3 3.指令:由操作码(例如10101001代表ADD)和地址码(寄存器码)组成

# 2. 计算机硬件的组成: 总线结构




### 2.1. IO系统: IO设备+接口

完成人机交互的功能,当然也有完成机机交互的设备比如网卡




## 2.2. 主存储器: 存放正在运行的程序和数据



- 1 MAR是存储器的地址寄存器,用来接收CPU传输的地址信号
- 2 MDR是存储器的数据寄存器,用来给CPU传输从存储体读出的数据
- 3 存储体=一系列存储单元,存储单元=8个存储元(1位)

## 2.3. CPU中的两个模块

#### 2.3.1. 控制器: 指挥中心




1 PC: 相当于8086中的IP指针,永远指向下一条要执行的指令

2 IR: 存储当前被执行的指令

3 CU:解码指令,发出控制信号

### 2.3.2. 运算器: 基于ALU的数据处理核心



1 AC: 存储算术或逻辑操作的结果, 直接参与加减计算

2 MQ: 乘除操作时,一个操作数会存储在MQ中(另一个在AC中)

3 ALU: 负责加减乘除算数与逻辑运算


4 暂存器: 高速缓存

## 2.4. 基于计算机硬件的指令执行过程

#### 2.4.1. 执行指令的预备

程序已经为二进制(.exe/a.out),可执行程序已经被加载,PC已经指向起始位置


#### 2.4.2. 取指令&分析指令



- 1 PC所指向的指令的地址送MAR寄存器
- 2 MAR在存储体中找到指令的地址
- 3 MDR读取该地址处对应的指令/数据
- MDR把指令送IR, 当前就开始执行该指令了
- 5 IR将指令给CU去分析然后生成控制信号,然后PC+1

#### 2.4.3. 执行指令:以imul eax,dword ptr [m (00404010)]为例

- 1 | imul eax, dword ptr [m (00404010)]
- 2 ; imul,带符号整数乘法,乘两个整数,将结果存储在指定的目标操作数中
- 3 ; dword ptr表示这是一个32位数据引用
- 4 ; [m(00404010)]表示一个内存地址, m为变量名, 具体的地址是00404010
- 5 : 执行操作: 取eax的值和内存地址00404010中的32位值相乘,结果存放回eax中



假设前一条指令已经将EAX的值送AC寄存器(MDR可送AC也可送MQ)

- 1 将地址[00404010]从IR中取出来送给MAR
- 2 MAR把地址给存储体,存储体把m取出给MDR
- 3把m送MQ,AC中EAX的值送X腾地方

- ⁴ 令AC=00000000, 使得AC&MQ─起构成一个64位数
- 5 EAX和m在ALU完成运算,结果送AC,然后再送寄存器

# 3.计算机系统的性能(功能+质量)

### 3.1. 字长

机器字长: CPU同时处理的数据位数(=数据通路宽度/寄存器位数/ALU位数)

存储字长:一个存储单元可存放的二进制代码位数(按字/字节编址字长为一字/字节)

指令字长: 一条指令所具有的二进制代码位数(= 字节的整数倍)

## 3.2. 计算速度

#### 3.2.1. 吉普森法

 $T_M = \sum f_i t_i$ ,程序运行时间= $\sum$ 第i种指令占全部指令百分比x第i种指令执行时间

#### 3.2.2. 常用单位

MIPS: 每秒执行百万条指令数

CPI: 执行一条指令所需的时钟周期数

FLOPS:每秒浮点运算次数