Oracle 中的触发器

1、触发器说明

触发器是一种在事件发生时<mark>隐式地自动执行的 PL/SQL 块,不能接受参数,不能被显式调用</mark>

2、触发器类型

根据触发器所创建的语句及所影响的对象的不同,将触发器分为以下 3 类

(1) DML 触发器

对数据表进行 DML 语句操作(如 insert、update、delete)时所触发的触发器,可以分为:

语句级触发器或行级触发器: 行级触发器会对数据库表中的受影响的<mark>每一行触发一次</mark>触发器 代码,语句级触发器则只触发一次,与语句所影响到的行数无关

before 触发器或 after 触发器: before 触发器在 触发事件发生之前 执行触发器代码,after 触发器则在触发事件发生之后执行

语法:

create [or replace] trigger trigger_name {before | after} trigger_event on table_name [for each row] [when trigger_condition] trigger_body 语法解释:

trigger_name: 触发器名称

before | after: 指定触发器是在触发事件发生之前触发还暗示发生之后触发

trigger_event: 触发事件,在 DML 触发器中主要为 insert、update、delete 等

table name: 表名,表示发生触发器作用的对象

for each row: 指定创建的是行级触发器, 若没有该子句则创建的是语句级触发器

when trigger_condition:添加的触发条件

trigger_body: 触发体,是标准的 PL/SQL 语句块

(2) 替代触发器(instead of 触发器)

对视图进行操作时定义的触发器,替代触发器只能定义在视图上

```
语法:
create [or replace] trigger trigger_name --触发器名称
instead of trigger_event --触发事件
on view_name --视图名称
for each row --替代触发器必须指定为行级的触发器
```

[when trigger_condition] --触发条件

trigger_body --触发体, PL/SQL 块

(3) 系统事件触发器

对数据库实例或某个用户模式进行操作时定义的触发器,可以分为:

数据库系统触发器和用户触发器

3、案例

(1) DML 触发器

DML触发器的案例都是基于 student 表和 stu_log 表来进行的, 所以先创建 student 表和 stu_log 表

```
create table STUDENT --- 创建 student 表
 id
          NUMBER(19), --id
 stu_no
          VARCHAR2(20), --学号
 stu_name VARCHAR2(32), --姓名
 stu_age NUMBER, --年龄
 stu major VARCHAR2(32) --专业
)
create table STU_LOG ---创建 stu_log 表,用于记录对 student 表的操作日志
           NUMBER, -- 目志 id
 log_id
 log_action VARCHAR2(100), --操作名称
           DATE, --操作时间
 log date
 log_message VARCHAR2(32) --
```

```
)
a、行级触发器(before 触发器)
创建触发器: 实现 id 的隐式自增
create or replace trigger modify stu
before insert on student
for each row
declare
next_id number;
begin
  select seq test.nextval into next id from dual;
 :new.id :=next_id;
end;
插入一条数据,但是不插入 id
insert into student(stu no,stu name,stu age,stu major) values('NO1','张三',20,'中文系');
查询结果如下,自动生成 id 了
   行级触发器(after 触发器)
创建触发器:将对 student 表的操作都记录到 stu_log 表中(update of 用于指定一个或多个)
字段, 指定字段被更新时才会触发触发器)
create or replace trigger modify_stu
after insert or delete or update of stu_name
on student
for each row
            谓词
  begin
    if inserting then
      insert into stu log values(1, 'insert', sysdate, :new.stu name);
    elsif deleting then
       insert into stu_log values(2,'delete',sysdate;:old.stu_name);
    elsif updating then
      insert into stu_log values(3,'update_old',sysdate,:old.stu_name);
      insert into stu log values(4, 'update new', sysdate,:new.stu name);
     end if;
end;
insert into student values(1,'NO2','李四',21,'数学系'); --插入一条数据
delete student where stu_name='张三'; --删除一条数据
update student set stu age=19 where stu name='李四'; --修改李四的年龄
update student set stu_name='王二' where stu_name='李四'; --修改李四的名称
查询 stu_log 表的结果如下,第 3 条 update 语句没有触发该触发器,因为触发器指定只有修
```

改 stu_name 字段才会触发触发器

c、语句级触发器(before 触发器): 用来控制对表的修改

```
create or replace trigger modify_stu
before insert or update or delete on student
begin
    if deleting then
        raise_application_error(-20001,'该表不允许删除数据');
    elsif updating then
        raise_application_error(-20002,'该表不允许修改数据');
    elsif inserting then
        raise_application_error(-20003,'该表不允许插入数据');
    end if;
end;
插入数据时报错如下,删除和修改数据同样也报错
```