实验8 使用WinDbg调试内核级恶意代码

1 实验目的

掌握内核级程序动态调试技术,能够使用工具初步分析恶意代码。

2 实验前提

- 请安装虚拟机 winXPenSP3 调试环境。
- 安装WinDbg
 - o windows 7/8/10 下,安装winsdk时,单独选择debugger
 - 。 或可以试用 microsoft store中的windows debugger preview

本实验包括一个驱动程序和一个可执行文件。

- 可执行文件是Lab10-l.exe
- 驱动程序是Lab10-0l.sys。
- 为了使程序能够正常运行,必须将驱动程序放到C:\Windows\System32目录下,这个目录在受害者 计一算机中己经存在。

3 实验内容

使用WinDbg等工具分析:

- Lab10-01.exe和Lab10-01.sys
- Lab10-02.exe
- Lab10-03.exe

4 实验步骤

4.1 分析Lab10-01.exe和Lab10-01.sys

1.这个程序是否直接修改了注册表(使用procmon来检查)?

提示:使用procmon监视这个程序,你会看到唯一写注册表的地方是键值HKLM\SOFTWARE Microsoft\Cryptography\RNG\Seed的RegSetValue调用。对注册表的一些间接修改通过调用

CreateServiceA来完成。事实上,如果我们使用regshot,会发现这个程序还是修改了注册表的一些键值,这些修改是从内核直接修改的,不能被procmon记录。

2.用户态的程序调用了ControlService函数,你是否能够使用WinDbg设置一个断点,以此来观察由于ControlService的调用导致内核执行了怎样的操作?

提示:要设一个断点来查看内核发生了什么,你必须使用一个运行在虚拟机中的WinDbg实例打开可执行文件10-01.exe。宿主机中的windbg用于调试内核(观察10-01.sys)。当Lab10-Ol.exe在虚拟机中被新停后,使用!drvobj命令获得驱动设备的句柄,它包含一个卸载函数的指针。接下来,在驱动的卸载函数上设置一个断点。重启lab 10-0l.exe之后,断点将会被触发。

在试图使用WinDbg分析这个驱动之前,我们可以用IDA Pro打开这个驱动,来检查它的DriverEntry函数。 这个函数是驱动的入口点,但是它不是DriverEntry函数。编译器在DriverEntry的周围插入 封装代码。真正的DriverEntry函数位于sub_10906处。

```
; Attributes: bp-based frame
```


; NTSTATUS __stdcall DriverEntry(PDRIVER_OBJECT DriverObject, PUNICODE_STRING RegistryPath)
public DriverEntry
DriverEntry proc near

DriverObject= dword ptr 8
RegistryPath= dword ptr 0Ch

mov edi, edi
push ebp
mov ebp, esp
call sub_10920
pop ebp
jmp sub_10906
DriverEntry endp


DriverEntry函数的主体部分似乎将一个偏移量移入到一个内存位置。除此之外,它没有进行任何函数调用,也没有与系统进行交互。

为了在Lab10-01.sys载入内存后,使用WinDbg分析它,在虚拟机中,我们将可执行程序载入到Windbg中。使用下列命令,我们在驱动加载和卸载之间设置一个断点(在ControlService调用上,因为这个函数调用时它的第二个参数是1,查微软文档可知这是要SERVICE_CONTROL_STOP,之后sys就会被卸载,所以在此断点。): bp 00401080。然后,我们启动程序直到断点命中。



一旦程序在断点处暂停,我们就跳出虚拟机,以便连接内核凋试器,并且获取关于Lab10-01.sys的信息。我们打开宿主机中的WinDbg,选择File-Kernel Debug,设置管道为 \\.\pipe\com_1 , 波特率 (baud rate)为115200,将宿主机上运行的WinDbg实例与虚拟机中的内核连接上。我们知道要分析的服务叫做Lab10-01,所以运行: !drvobj ,来获取对象。

命令!drvobj输出给我们提供驱动对象的地址。因为在设备对象列表中没有设备列出,所以我们明白这个驱动没有提供用户空间中应用程序访问的设备。



注意:为了解决任何难以定位的服务名,你可以使用!object \Driver 命令获取当前内核中的驱动对象列表。一旦获得了驱动对象地址,你就可以使用dt命令查看它。

Command kd> !object \Driver Object: e101f970 Type: (825ed348) Directory ObjectHeader: e101f958 (old version) HandleCount: 0 PointerCount: 86 Directory Object: e1001138 Name: Driver Hash Address Type Name ----821d3550 Driver 00 Beep 824e7298 Driver NDIS 824e7030 Driver **KSecDD** 01 82191f38 Driver FsVga 825e2d40 Driver Raspti 824fd030 Driver es1371 823f7bc0 Driver Mouclass 02 824053c0 Driver vmx_svga 03 82458da0 Driver Fips 8207ccd0 Driver Kbdclass 04 824af030 Driver VgaSave **NDProxy** 824ae6e8 Driver 8253a218 Driver Compbatt 05 823982c0 Driver Ptilink 8259d6f8 Driver MountMgr 820f3648 Driver wdmaud 820fdb10 Driver Lab10-01 • 825e0888 Driver dmload

执行命令 dt _Driver_OBJECT 820fdb10

```
kd> dt _Driver_OBJECT 820fdb10 •
nt!_DRIVER_OBJECT
   +0x000 Type
   +0x002 Size
                              0n168
   +0x004 DeviceObject
                            : (null)
   +0x008 Flags
                              0x12
   +0x00c DriverStart
                            : 0xf8c62000 Void
   +0x010 DriverSize
                            : 0xe80
   +0x014 DriverSection
                              0x81e77108 Void
   +0x018 <u>DriverExtension</u>
                              0x820fdbb8 _DRIVER_EXTENSION UNICODE STRING "\Driver\Lab10-01"
   +0x01c DriverName
                              0x80670ae0 _UNICODE_STRING "\REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\SYSTEM"
   +0x024 HardwareDatabase :
   +0x028 FastIoDispatch
                              (null)
   +0x02c <u>DriverInit</u>
                              0xf8c62959
                                               long +0
   +0x030 DriverStartIo
                            : (null)
                            : 0xf8c62486
                                               void +0
   +0x034 DriverUnload
   +0x038 MajorFunction
                            : [28] 0x804f354a
                                                   long nt!IopInvalidDeviceRequest+0
```

我们尝试确定驱动对象卸载时调用的函数:偏移量0x034的信息DriverUnload。然后,我们使用如下命令设置一个断点: bp 0xf8c62486。

设置断点后,恢复内核运行。回到虚拟机内,看运行可执行程序的windbg,恢复它的运行。命中断点后,虚拟机卡死。此时回到宿主机中的windbg。单步调试代码,发现程序3次调用了RtlCreateRegistryKey函数,创建了一些注册表键,然后调用了2次RtlWriteRegistryValue函数,在这两个地方设置了EnableFirewall值为0.

如果 0xf8d4e486 处的卸载函数很长或者很复杂,那么使用WinDbg很难分析它。多数情况下,我们确定了函数的位置,使川IDA Pro比较容易分析,因为IDA Pro在分析函数功能力做的很好。然

后,WinDbg中的函数位置与IDA Pro中的函数位置不同,所以为了在IDA pro中查看,必须进行手动计算。我们必须使用Im命令,计算函数从windbg加载文件开始处的偏移量。

例如:文件被加载windbg中的 0xf8d4e000。若卸载函数数位于。我们从0xf8d4e486减去 0xf8d4e000得到偏移量 0x486。然后在IDA Pro中跳到卸载函数。例如,若IDA Pro加载基地址是 0x00100000,那么我们在IDA Pro中地址0x00100486处找到卸载函数。>接下来我们使用静态分析和IDA Pro来验证我们在WinDbg中发现的东西。

另外一种方法,在IDA Pro中,我们可以通过选择Edit——Segments——Rebase Program来改变基地址,从0x001000000改为0xf7c47000。

```
; Attributes: bp-based frame
sub_10486 proc near
ValueData= dword ptr -4
mov
        edi, edi
push
        ebp
mov
        ebp, esp
push
        ecx
push
        ebx
push
        esi
mov
        esi, ds:RtlCreateRegistryKey
push
        edi
        edi, edi
xor
                          ; "\\Registry\\Machine\\SOFTWARE\\Policies\\Mic"...
push
        offset Path
push
        edi
                          ; RelativeTo
        [ebp+ValueData], edi
mov
call
        esi ; RtlCreateRegistryKey
        offset aRegistryMach_0; "\\Registry\\Machine\\SOFTWARE\\Policies\\Mic"...
push
                          ; RelativeTo
push
        esi ; RtlCreateRegistryKey

offset aRegistryMach_1 ; "\\Registry\\Machine\\SOFTWARE\\Policies\\Mic"...
call.
push
```

3.这个程序做了些什么?

提示:这个程序创建一个服务来加载驱动。然后,驱动代码会创建注册表键\Registry\Machine SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile和\Registry\Machine SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile。在Windows XP系统中,设置这些键值将禁用防火墙。

4.2 分析Lab10-02.exe

- 1.这个程序创建文件了吗?它创建了什么文件?
- 2.这个程序有内核组件吗?
- 3.这个程序做了些什么?

4.3 分析Lab10-03.exe

本实验包括一个驱动程序和一个可执行文件。你可以从任意位置运行可执行文件,但为了程序能够正常运行,必须将驱动程序放到。C:\Windows\System32目录下,这个目录在受害者计算机中已经存在。

可执行文件是Lab10-3.exe,驱动程序是Lab10-03.sys。

- 1.这个程序做了些什么?
- 2.一旦程序运行, 你怎样停止它?
- 3.它的内核组件做了什么操作?