c++特有输入输出

cin 与 cout

cin 与 cout 是 C++中的输入与输出函数,需要添加头文件 #include <iostream> 和 using namespace std; 才能使用。 cin 和 cout 不需要像 C 语言中的 scanf 、 printf 函数那样指定输入输出的格式,也不需要使用取地址运算符 & ,而可以直接进行输入输出,十分易用和方便。

cin

cin 是 c 和 in 的合成词,采用输入运算符 >> 来进行输入。如果想要输入一个整数 n 的话,可以按下面的写法进行输入:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
   int n;
   cin >> n;
   return 0;
}
```

我们会发现, cin 的输入不指定格式,也不需要加取地址运算符 & ,直接写变量名就可以了。于是同理也可以知道 读入 double 型浮点数 db、char 型字符 c 的方法也是一样的:

```
cin >> db;
cin >> c;
```

如果同时读入多个变量也是一样的写法,只需要往后面使用 >> 进行扩展即可。例如下面的代码读入了 int 型变量 n、double 型变量 db、char 型变量 c、char 型数组 str[]:

```
cin >> n >> db >> c >> str;
```

而如果想要读入一整行的话,我们需要使用 getline 函数,例如下面的代码就把一整行都读取入 char 型数组 str[100]中:

```
char str[100];
cin.getline(str, 100);
```

而如果是 string 类的话 (string 本质是个容易,需要添加对应的头文件),则需要用下面的方式输入:

```
string str;
getline(cin, str);
```

cout

cout 是 c 和 out 的合成词,使用方法和 cin 几乎是一致的,只不过使用的是输出运算符 << 。下面的代码输出了int 型变量 n 、double 型变量 db 、char 型变量 c 、char 型数组 str[]:

```
cout << n << db << c << str;
```

但是要注意的是,输出的时候中间并没有加空格。因此我们可以在每个变量之间加上空格:

```
cout << n << " " << db << " " << str;
```

当然,如果想要在中间输出字符串也是可以的:

```
cout <<n << "aa" << db << "bb" << c << "cc" << str;
```

对 cout 来说,换行有两种方式。第一种和 C中相同,也就是使用 \n 来进行换行;第二种方法则是使用 endl 来表示换行 (endl 是 end line 的缩写):

```
cout << n << "\n" << db << endl;
```

如果想要控制 double 型的精度,例如输出小数点后两位,那么需要在输出之前加上一些东西,并且要加上 #include <iomanip> 头文件。下面的代码会输出 123.46:

```
cout << setiosflags(ios::fixed) << setprecision(2) << 123.4567 << endl;</pre>
```

事实上,对考试而言,我们并不推荐学弟妹使用 cin 跟 cout 来进行输入和输出,因为它们在输入输出大量数据的情况下表现得非常糟糕,有时候题目的数据还没有输入完毕就已经超时。因此我们还是推荐学弟妹使用 C 语言的 scanf 与 printf 函数进行输入输出,只有在十分必要的时候(用到 string 类的时候)才使用 cin 与 cout。

复杂度

一般来说,复杂度可以分为时间复杂度和空间复杂度,有时候还会提到编码复杂度,学习它们非常重要,在数据结构部分中有详解。

(1) 时间复杂度

简单地说,时间复杂度是算法需要执行基本运算的次数所处的等级,其中基本运算就是类似加减乘除这种计算机可以直接实现的运算。时间复杂度是评判算法时间效率的有效标准,详例请参见数据结构部分。

我们在写程序时要特别注意分析算法的时间复杂度,因为较高的时间复杂度会让测评系统返回"运行超时"。不过一般来说,我们只需要大致估计算法的时间复杂度在哪个等级即可,例如对时间复杂度为O(2)的算法来说,当 n 的规模为 1000 的时候,其运算次数大概为 10^6 级别;而当 n 的规模为 100000 的时候,其运算次数就会有 10^1 0级别。对一般的系统来说, $O(n^2)$ 的算法当 n 的规模为 1000 时是可以承受的,而当 n 的规模为 100000 时则是不可承受的。

(2) 空间复杂度

和时间复杂度类似,空间复杂度采用相同的写法,表示算法需要消耗的最大数据空间。例如对某个算法来说,其消耗的最大数据空间是一个二维数组,那么这个算法的空间复杂度就是 $O(n^2)$ 。在一般的应用中,一般来说空间都是足够使用的(只要不开好几个 10^7 以上的数组即可,例如 <code>int A[10000][10000]</code> 的定义就是不合适的),因此其重要性一般没有时间复杂度那么大。另外,O(1)的空间复杂度是指算法消耗的空间不随数据规模的增大而增大。

考虑到空间一般够用,因此常常采用以空间换时间的策略,例如 哈希法就是一种以空间换时间的高效方法。

(3) 编码复杂度

编码复杂度是一个定性的概念,并没有什么量化的标准。对一个问题来说,如果使用了冗长的算法思想,那么代码量将会非常巨大,其编码复杂度就会非常大。

到这里为止,三种复杂度已经介绍完毕,学弟妹应当在编程中尝试平衡三种复杂度,以使算法能尽可能高效,又简洁优美。