Ep01 昨日重现

• 管道

- 。 流管道
 - 输入输出流重定向
- 。 无名管道
 - 只能在有亲缘关系的进程间使用(父子/兄弟)
 - 半双工,有固定的读端(fds[0])和写端(fds[1])
 - 是特殊的文件,可以用read, write读写管道,程序结束后消失
 - 先关闭管道读端再写管道时,写管道的进程会收到SIGPIPE信号,导致进程终止
- o 命名管道
 - 创造管道文件,文件会一直存在,不会随进程结束而消失

• 共享内存

- 创建共享内存: [int shmget(key, size, flags)]
- 将共享内存映射到进程的地址空间 void *shmat(shmid,NULL,0)
- o 解除映射 int shmdt(const void *addr)
- o 控制共享内存: shmct1();
 - IPC_RMID: 删除共享内存IPC_STAT: 获取共享内存信息IPC_SET: 修改共享内存信息
- o 命令:
 - ipcs: 查看创建的共享内存
 - ipcrm -m shmid: 删除共享内存
 - shmid为共享内存id
 - 共享内存的删除是标记删除,只有当最后连接共享内存的进程解除映射之后,才 会真正的删除这段共享进程
- 。 讲程虚拟地址到物理地址的转换: 多数为写时复制
 - 页目录>>页表项>>页内偏移(对于32位系统仅有3级)
 - TLB: 快表, 加快映射速度
 - 本质是因为cpu速度和内存速度差别过大
 - 将频繁访问的数据存入TLB (速度和cpu差不多)中,不造成cpu时间片的浪费。
 - 当虚拟页和物理页的映射关系没有建立,并且要访问这段内存时,会发生缺页异常,需要调页。
 - 建立映射关系,可以通过使用大页,减少缺页异常。
- o mmap方式实现共享内存
 - MAP_SHARED
 - 速度快,可以多对多
 - 用法类似通告版

• 信号量

。 分类 (一个与多个)

- 单个信号量:可以看作是二进制开关:相当于锁
 - 对同一个数各加一千万
 - 若不加锁则会两个进程竞争导致所得数小于两千万
- 多个信号量: 计数信号量→信号量的值代表资源数量, 限制资源可以被多少进程 访问
- 创建/获取信号量集合: int semget
- o semop: 改变信号量状态
 - P操作:对信号量-1,释放资源本质可以看作加锁
 - V操作:对信号量+1 本质可以看作解锁
- o semctl: 信号量的控制
 - SETVAL: 设置单个信号量的值
 - SETALL:设置全部信号量的值(此时需要一个指针类型存储设置值)
 - GETVAL: 得到单个信号的值
 - GETALL: 得到所有信号的值 (此时需要一个指针类型存储获得值)
 - IPC RMID: 删除信号量的值

• 消息队列

- o 消息队列的创建: [int msget(key,flag);
- 添加消息: int msgsnd(msgid,msgp,size,flag);
- 获取消息: int msgrcv(msgic,msgp,size,msgtype,flag);(可选NOWAIT参数,即不等待直接读取)
 - flsg参数:常用为0,或者IPC_NOWAIT,若此时队列满再调用msgsnd或者队列空的是hi调用msgrcv将直接返回错误
 - msgp为一个可变长度结构体,原型为

```
1 struct msgbuf{
2 long mtype;
3 char mtext[64];
4 //此处仅可以自定义大小
5 };
```

- 消息类型:即msgtype的三种选项
- msgtype = 0:接受信号队列中的第一个信息
- msgtype > 0:接受指定序列号的第一个消息
- msgtype < 0:接受类型小于等于msgtype绝对值的第一个最低类型消息
- 消息队列编号中, 无0号队列
- 消息队列控制函数: [int msgctl(msgid,cmd,buf);
 - 其中cmd常用为: IPC_RMID
 - 表示删除消息队列
 - buf常用NULL
- 。 特点: 使用方便, 灵活, 将任务异步运行