

Typ ukazatel, strukturované datové typy

Jitka Kreslíková, Aleš Smrčka 2021

Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně

IZP – Základy programování



Typ ukazatel, strukturované datové typy

- Datový typ ukazatel
- Alokace paměti
- Datový typ pole, řetězce
- Funkce předávání parametrů



- Deklarace typu ukazatel
- □ Reference, dereference ukazatele
- Nulový ukazatel
- □ Inicializace ukazatele
- Obecný ukazatel



Datový typ ukazatel

Obecný formát definice proměnné typu ukazatel:

bázový_typ *jméno_proměnné;

```
int *integer_ptr;
// integer_ptr je ukazatel na int
```

- Do proměnné se ukládá adresa paměti
- □ Bázový typ
 - určuje velikost odkazované paměti
 - libovolný datový typ, funkce, void



Datový typ ukazatel - operátory

- & referenční
 - vrací adresu proměnné operandu.

```
int x = 10;
int *px; // (int *) je datový typ
px = &x; // reference; px,&x - adresa
```

- * dereferenční
 - vrací hodnotu uloženou na adrese operandu (hodnota získaná odkazem)
 - *px místo v paměti o rozměru sizeof(int)

```
int y = *px; // dereference = odkaz
```



Reference, dereference ukazatele

Příklad: Zápis hodnoty 123 do proměnné i přes ukazatel.

```
int *pi;
```

<u>int i = 11;</u> Situace po inicializaci i, obsah okolních paměťových míst není definovaný:

adresa pi

Adresy	1600	1632	1664	1696
Hodnoty			11	

```
pi = &i; // získání adresy proměnné i
*pi = 123; // dereference ukazatele pi/
```

adresa pi

Adresy	1600	1632	1664	1696
Hodnoty		1664	123	



Reference, dereference ukazatele

Příklad: dva ukazatele mohou ukazovat na stejné místo v paměti.

```
int a = 1;
                 a
                                            p
 int b = 2;
                 b
                                            q
 int c = 3;
 int *p;
                       3
                                              ≺adresa a>
 int *q;
                                              ≺adresa b>
                               b
 p = &a; // reference a
 q = \&b; // reference b
                                     3
                                                 <adresa b>
                                 a
c = *p; // dereference
                                                 <del><a</del>dresa b>
                                 b
                                       13
p = q; // přiřadí ukazatel
```

*p = 13;// přepíše obsah b

C



- □ Konstanta NULL ze <stdio.h>
 - Ize přiřadit každému ukazateli
 - pro test, že ukazatel nikam neukazuje
- Zásady bezpečného programování
 - ukazatel musí obsahovat bezpečnou adresu
 - nepoužívané ukazatele nastavit na NULL
 - testovat ukazatele zda nejsou NULL

```
// definice ukazatele a inicializace na NULL
int *pi = NULL;


.
// test, zda ukazatel někam ukazuje
if (pi != NULL)
    *pi = 20;
```

Příklad: definice ukazatele s inicializací.

```
int i = 7;
int *pi = &i;
```

- Použití ukazatele bez inicializace
 - častá chyba začátečníků
 - zápis do nealokované paměti > havárie

Příklad: zápis do nedefinovaného místa paměti. Takto ne:





Inicializace ukazatele

Příklad: chybná reference ukazatele - takto nelze:

□ Bázový typ

- určuje velikost odkazované paměti
- počet bajtů při kopírování paměti a při nepřímém porovnávání
- Nikdy vzájemně nepřiřazovat ukazatele různých typů (až na výjimky)!



Konstantní ukazatel, ukazatel na konstantu

- Konstantní ukazatel
 - nelze měnit, odkazovanou paměť ano
- Ukazatel na konstantu
 - Ize měnit, odkazovanou paměť ne



- Typový ukazatel
 - umožňuje typovou kontrolu
- □ Obecný ukazatel (void *)
 - neumožňuje typovou kontrolu
 - ale lze jej přetypovat na jakýkoli typový ukazatel
 → kompatibilní se všemi ukazateli
 - nelze použít dereferenční operátor >> pro praktické použití nutno přetypovat
 - pro situace, kdy je potřeba měnit typ ukazatele za běhu programu podle kontextu řešené úlohy (jde o speciální případy!)



Příklad: datový typ void a přetypování ukazatele.

```
int inum = 10;
float fnum = 3.14;
void *pgeneric = &inum;
//přetypování je nutné, inum je nyní 20
*(int *)pgeneric = 20;
pgeneric = &fnum;
//nastaví fnum na 2.72
*(float *)pgeneric = 2.72;
```



Konverze ukazatelů, adresová aritmetika

- □ Konverze ukazatelů
 - pomocí operátoru přetypování
 - potenciálně nebezpečná operace programátor na sebe bere veškerou zodpovědnost za rizika!
- Adresová aritmetika
 - nad ukazateli fungují aditivní a relační operátory
 - využitelné jako náhrada indexování (většinou ale na úkor přehlednosti)
 - není náplní tohoto kurzu



Vícenásobný nepřímý odkaz

- Ukazatel odkazující na jiný ukazatel
 - funkce předávání ukazatelů odkazem
 - tvorba složitějších dynamických datových struktur (seznam, zásobník, strom, ...)
 - Např. při vytváření vícerozměrných polí

Příklad: ukazatel může ukazovat i na jiný ukazatel.

```
int i = 12;
int *pi = &i;
int **ppi = π //ukazatel na ukazatel na int
int j = **ppi; //dvojitá dereference
```



Alokace paměti

Zásobník





Hromada

Datová oblast

Kódová oblast

- Paměťové nároky proměnných
 - sizeof(typ) + zarovnání
- □ Paměťový prostor
 - Zásobník (stack) lokální proměnné + parametry funkcí
 - Hromada (heap) dynamické proměnné
 - Dat. oblast globální proměnné + konstanty
 - Kódová oblast kód programu



- □ Statická alokace
 - v datové oblasti programu
 - překladač musí znát předem velikost dat
 - během zavádění programu do paměti
 - modifikátor paměťové třídy viditelnost
 - o auto implicitní pro lokální proměnné

```
auto int i;
auto int j = 12;
int i;
int j = 12
```

o extern – implicitní pro globální proměnné



 static – není implicitní definice, proměnné jsou uloženy v datové oblasti

```
int x = 5;
static int j = 12;
```

 register – proměnná je uložena pouze v registru

```
register int j;
```

- Dynamická alokace
 - zásobník + hromada
 - teoreticky lze využít celou paměť
 - za běhu programu



- Dynamická (automatická) alokace na zásobníku
 - lokální proměnné, parametry funkcí
 - automaticky při volání funkcí
 - při skončení funkce se automaticky uvolní
- Dynamická alokace na hromadě
 - na hromadu nelze přistupovat pomocí proměnné → nutno použít ukazatel
 - Programátor je zodpovědný za správnou alokaci i uvolnění (dealokaci) paměti



Alokace na hromadě v jazyce C

- Jazyk C nemá syntaktické prostředky pro práci s hromadou.
- Přidělování paměti provádí funkce malloc z rozhraní <stdlib.h>

```
void *malloc(size t size);
```

- size počet alokovaných bajtů
- vrací obecný ukazatel nebo NULL, pokud došlo k chybě (např. není dostatek paměti)



Alokace na hromadě v jazyce C

□ Nutné používat spolu se sizeof!

Příklad: na všech platformách alokuje správně velkou paměť.

```
int *pi = malloc(sizeof(int));
```

Vždy je třeba otestovat návratovou hodnotu.

```
if ((pi = malloc(sizeof(int))) == NULL)
{ // zpracuj chybu
  return ERR_MALLOC;
}
```



Alokace na hromadě v jazyce C

- □ Nikdy nesmíme ztratit ukazatel na alokovanou paměť!
- □ Ztráta ukazatele → memory leak → ztracenou paměť nelze získat zpět!

Příklad: ztráta ukazatele na alokovanou paměť.

```
int *pi = malloc(sizeof(int));
...
pi = pj; // ztráta původního ukazatele
```



□ S pamětí je nutno dobře hospodařit → nepoužívanou paměť uvolnit – free().

```
void free(void *ptr);
```


- □ Platí pravidlo:
 - Ke každému volání funkce malloc() patří jedno volání funkce free().

```
int *pi = malloc(sizeof(int));
...
free(pi);
```

- □ Deklarace pole.
- Přiřazení, kopie pole.
- □ Řetězce.
- Vícerozměrná pole.
- □ Inicializace pole.
- □ Pole s neurčenou velikostí.
- Alokace dynamického pole.
- □ Použití ukazatelů pro práci s poli.



- □ Složený (agregovaný) typ
 - Označuje skupinu hodnot
 - Pole, struktura, union
- □ Pole
 - Kolekce hodnot (prvků) stejného typu
 - V C spojitá oblast paměti
- ☐ Prvek pole
 - Přístup pomocí identifikátoru pole a indexu



Pro deklaraci jednorozměrného pole se používá obecný formát:

typ_pole jméno_pole [velikost];

typ prvků identifikátor kladný počet pole prvků pole



Příklad: deklarace pole o deseti prvcích.

int mojePole[10];
indexy prvků pole mojePole
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- □ Prvek pole lze získat indexováním.
- V C všechna pole začínají indexem 0
 - První prvek: mojePole[0]

Obecný formát přístupu k prvku pole: jméno_pole[výraz]

```
mojePole[0] = 100; //první prvek
mojePole[1] = 5 //druhý prvek
```

- □ Jednorozměrné pole souvislá paměť
- □ První prvek nejnižší adresa

Příklad: naplní prvky pole hodnotou indexu.

```
int pole[5];
for(int i=0; i<5; i++)
  pole[i] = i;</pre>
```

pole[0]	pole[1]	pole[2]	pole[3]	pole[4]
0	1	2	3	4

□ Prvek pole je L-hodnota



Příklad: naplní pole sqrs druhými mocninami čísel od 1 do 10 a pak je vypíše.

```
#include <stdio.h>
#define N 10
int main(void)
  int sqrs[N];
  for(int i=1; i<=N; i++) // tak ne!
    sqrs[i-1] = i*i;
  for (int i=0; i<N; i++) // tak ano
    printf("%d ", sqrs[i]);
  return 0;
```



- Jazyk C nekontroluje meze polí!
 - Musí ohlídat programátor
 - Indexace mimo meze pole → zhroucení programu nebo poškození vnitřních dat → podstata bezp. chyby buffer-overflow!

Příklad: načtení celého čísla za hranicí pole.

```
int count[5];

scanf("%d", &count[9]);

// nelze!, překladač to nehlídá
```




Přiřazení, kopie pole

- V C nelze přiřazovat pole neexistuje operátor přiřazení pro pole
 - Neplést s přiřazováním ukazatelů!

Příklad: nelze přiřadit najednou celé pole jinému poli.

```
char prvni[10], druhe[10];
.
. // naplnění prvků pole prvni hodnotami
.
druhe = prvni; // nelze
```



□ Kopie – cyklus, memcpy()

Příklad: naplní pole *prvni* čísly 1 až 10 a pak je zkopíruje do pole *druhe* a zobrazí.

```
int prvni[POCET], druhe[POCET];
for(int i=1; i <= POCET; i++) //?!?
  prvni[i-1] = i;
for(int i=0; i < POCET; i++)
  druhe[i] = prvni[i];
for(int i=0; i < POCET; i++)
  printf("%d ", druhe[i]);</pre>
```



- □ Textový řetězec = pole typu char
- □ V C řetězec ukončen znakem '\0'
- Pole musí být minimálně o znak delší než řetězec.
- Řetězcové konstanty jsou ukončeny nulou automaticky

0	1	2	3	4
'A'	'd'	'a'	'm'	'\0'

ASCII Code [on line, cit. 2019-10-12]



Příklad: čte řetězec zadaný z klávesnice. Pak vypíše obsah řetězce po znacích.

```
char str[N];
printf("Zadejte řetězec znaků:\n");
fgets(str, N, stdin); // nikdy ne gets - hrozí přetečení !!!
                                             // [HePa13, str. 206]
int i = 0;
while (str[i] != ' \setminus 0')
  printf("%c", str[i]);
  <u>i++;</u>
```



Vícerozměrná pole

- Dvourozměrné pole
 - pole jednorozměrných polí

Příklad: deklarace dvourozměrného pole

#define RADKY 4
#define SLOUPCE 5

 0
 1
 2
 3
 4

 0

 1

 2

 3

•

float matice[RADKY][SLOUPCE];



Příklad: zaplní pole součiny indexů a pak zobrazí pole po řádcích.

```
int matice[RADKY][SLOUPCE];
for (int r=0; r < RADKY; r++)
  for (int s=0; s < SLOUPCE; s++)
    matice[r][s] = r*s;
for (int r=0; r < RADKY; r++)
  for (int s=0; s < SLOUPCE; s++)
  { printf("%d ", matice[r][s]); }
 printf("\n");
```



- Obecný formát inicializace polí pomocí inicializátoru:
- typ jméno_pole[velikost]={seznam-hodnot};
- seznam hodnot typově kompatibilní konstanty oddělené čárkami

Příklad: pětiprvkové celočíselné pole inicializováno mocninami čísel 1 až 5.

```
int pole[5] = \{1, 4, 9, 16, 25\};
```



Příklad: tříprvkové znakové pole inicializováno znaky 'A' 'B' 'C'.

```
char a[3] = \{'A', 'B', 'C'\};
```

 Textové řetězce lze inicializovat jednodušeji – překladač doplní znak '\0'

Příklad: pětiprvkové pole, do kterého je uložen řetězec.

```
char name1[5] = "Adam";
char name2[] = "Adam";
```

0	1	2	3	4
'A'	'd'	'a'	'm'	'\0'



- Vícerozměrná pole závorkovat
 - jinak překladač vypíše varování

```
int mesice [4][3] =
       \{\{1,2,3\},\{4,5,6\},\{7,8,9\},\{10,11,12\}\};
int mesice[4][3] =
  \{1, 2, 3\},\
  {4, 5, 6},
  {7, 8, 9},
  {10, 11, 12}
```



- Není nutné vyjmenovat všechny prvky
 - ISO C99
 - Neuvedené prvky mají hodnotu 0
 - Neinicializované pole má nedefinované hodnoty



Pole s neurčenou velikostí

- Nejlevější rozměr není třeba u inicializovaných polí specifikovat
 - Překladač doplní počet prvků podle inicializátoru

Příklad: osmiprvkové pole inicializované hodnotami mocniny čísla 2.

```
int pwr[] = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128\};
```

Příklad: pole s neurčenou velikostí pro uložení textu výzvy.

```
char prompt[] = "Zadejte svoje jmeno: ";
```



Pole s neurčenou velikostí

Příklad: vícerozměrné pole s neurčenou velikostí

```
int mesice[][3] =
  \{1, 2, 3\},
  {4, 5, 6},
  {7, 8, 9},
  {10, 11, 12}
```



Globální, lokální deklarace pole a inicializace

- □ Globální pole
 - Rozměr jen symbolické konstanty (#define)
 - Lze použít inicializátor
- □ Lokální (automatické) pole
 - Rozměr i celočíselným výrazem
 - Inicializátor lze použít pouze u polí s rozměrem specifikovaným symbolickou konstantou

```
#define N 5
//prvky lze vyjmenovat
int pole1[N] = {3, 4, 1, 0, 2};
```



Globální, lokální deklarace pole a inicializace

- Pole s rozměrem specifikovaným proměnnou
 - nelze použít inicializátor
 - inicializace cyklem, memcpy

```
void funkce(int n)
{
  int pole[n]; //nelze použít inicializátor
  for (int i = 0; i < n; i++)
    pole[i] = 0;
...
}</pre>
```

Alokace polí (uložení vícerozměrných polí v paměti)

- □ 2D statické pole
 - v paměti souvisle po řádcích

```
int x[2][3]; // alokuje v paměti 2*3 prvků
```

Např. počáteční adresa pole je 100, pak je obsazení paměti:

```
100 112 124 \raisetain \ra
```



- Dynamické pole na zásobníku (ISO C99)
 - lokální pole → nelze vracet z funkce!
 - o alokaci a uvolnění se stará překladač (pole zanikne při ukončení funkce)
 - nelze detekovat nedostatek paměti!
 - zásobník mívá omezenou velikost!
 - používat opatrně (nebo vůbec)

```
void praceNaPoli(int delka) {
  int pole[delka][delka+2];
  ...
}
```




- Dynamické pole na hromadě
 - může přežít konec funkce
 - Ize alokovat více než na zásobníku + detekovat nedostatek paměti
 - příbuznost polí a ukazatelů
 - inicializovat lze cyklem nebo memset()

```
int *pole = malloc(delka * sizeof(int));
if (pole == NULL) chyba();
for (int i=0; i < delka; i++)
  pole[i] = hodnota;
...
free(pole);</pre>
```



- Dynamická, vícerozměrná pole
 - pomocí vícenásobného ukazatele



další možnosti – viz literatura



Příklad: alokace dvourozměrného pole.

```
// nejprve pole ukazatelů na int
int **pole = malloc(RADKU*sizeof(int *));
if (pole == NULL) chyba();
// potom jednotlivé řádky
for (int i = 0; i < RADKU; i++)
  pole[i] = malloc(SLOUPCU*sizeof(int));
  if (pole[i] == NULL) chyba();
// nyní lze pole běžně používat
pole[1][2] = 10;
```



Příklad: takto to nejde, protože překladač nemá informaci <u>o</u> rozměrech pole.

```
int **pole = malloc(RADKU*SLOUPCU*sizeof(int));
pole[1][2] = 10; // chyba za běhu !!

// chyba při překladu !!
int pole[][] = malloc(RADKU*SLOUPCU*sizeof(int));
```

- Dealokace
 - opačný algoritmus nejprve řádky, pak vektor ukazatelů



Použití ukazatelů pro práci s poli

- Samotný identifikátor pole ~ konstantní ukazatel na první prvek
 - Ize používat adresovou aritmetiku → raději ne

Příklad: zobrazení prvních třech prvků pole pomocí ukazatelové aritmetiky.

```
int a[10] = {1, 20, 3, 40, 5, 60, 7, 80, 9, 100};
int *p = a; // přiřadí do p adresu začátku pole
// zobrazí první, druhý a třetí prvek
printf("%d %d %d\n", *p, *(p+1), *(p+2));
// zobrazí stejné prvky pomocí indexů
printf("%d %d %d\n", a[0], a[1], a[2]);
```



👣 Použití ukazatelů pro práci s poli

U vícerozměrných polí je indexování jednodušší než adresová aritmetika

Příklad: Přístup k prvku dvourozměrného pole pomocí ukazatele.

float hotovost[4][3];
float *p = *hotovost;

* $(p + (2*3) + 1) \sim$ p[2*3+1] \cdot hotovost[2][1].

	0	1 +	2
0	0	1	2
1	3	4	5
2	6	7	8
3	9	10	11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Proč je zde *hotovost a ne hotovost nebo **hotovost?



👣 Použití ukazatelů pro práci s poli

Příklad: ukazatel lze indexovat jakoby to bylo pole.

```
char str[] = "Ukazatele jsou bezva.\n";
char *p = str;

// cyklus trvá dokud se nenajde znak s kódem 0
int i=0;
while(p[i] != '\0')
  printf("%c", p[i++]);
```

Hodnotu ukazatele tvořeného jménem pole nelze změnit!

Příklad: pole ukazatelů na int, které má 20 prvků.

Příklad: adresa celočíselné proměnné mojePromenna se přiřadí devátému prvku pole.

Příklad: pro přístup k hodnotě za ukazatelem je nutné použít dereferenční operátor.

$$*pa[2] = 100;$$



Použití ukazatelů pro práci s poli

Příklad: pole (s neurčenou velikostí) ukazatelů.

```
enum errcodes {ERR NOER, ERR PROFF, ERR PAPER};
void error(int err num)
  static const char *p[] =
    "Bez chyby!",
    "Tiskarna neni zapnuta.",
    "Chybi papir."
  fprintf(stderr, "%s\n",p[err num]);
  error (ERR PAPER);
```



- Existují dva druhy předávání parametrů
 - Liší se tím, co se děje s argumentem při volání
 - Jazyk C syntakticky tyto dva druhy nerozlišuje
- Předávání hodnotou
 - Při volání kopie argumentu do parametru
 - Parametr lokální proměnná
 - Změna hodnoty ve funkci se vně neprojeví
 - Lze předávat P-hodnoty (tedy i konstanty)



- Předávání odkazem
 - Formální parametr propojen s argumentem pomocí ukazatele
 - Změna hodnoty ve funkci se projeví i vně
 - Argument musí být L-hodnotou
 - Jazyk C syntakticky nezná je nutné předávat ukazatele
 - Při volání je nutné zajistit předání ukazatele u jednoduchých typů pomocí referenčního operátoru (&)
 - Změna hodnoty ve funkci dereferencí (*)



Příklad: záměna dvou proměnných.

```
void zamen(int *pa, int *pb)
  int pom = *pa; *pa = *pb; *pb = pom;
int main (void)
  int i = 7, j = 3;
  printf("i == %d, j == %d\n", i, j);
  zamen(&i, &j); // pozor,nesmí chybět &
  printf("i == %d, j == %d\n", i, j);
  return 0;
```



Příklad: parametry předávané odkazem a hodnotou

```
void proved (int x, int *y)
                                       odkazem
                             hodnotou
  x = *y;
  \star y = 0;
              == %d, y == %d\n", x, *y);
  return;
                                      zjistěte, co se
                                      zobrazí, když bude
                                      funkce volána:
                                      proved (a, &b);
printf("a == %d, b == %d\n", a, b); // 0 2
```



Příklad: načte zadaný počet čísel ze stdin a uloží je do pole.

```
int nactiPole(int pole[], int delka) {
  int i = 0;
  while(i < delka && scanf("%d", &pole[i]) == 1)
    <u>i++;</u>
  if(i != delka) return ERR SHORT ARRAY;
  return EOK;
int *pole = malloc(N*sizeof(int));
int errcode = nactiPole(pole, N);
free (pole);
```



- Předávání polí
 - V C: pole ~ ukazatel
 - Vždy se předá ukazatel, pole se na zásobník nekopíruje

Příklad: přičte hodnotu n ke všem prvkům pole.

```
void prictiN(int pole[], int delka, int n)
{
  for(int i = 0; i < delka; i++)
    { pole[i] += n; }
}
...
prictiN(pole, DELKA, 5); // zde není &pole</pre>
```



□ Alternativní prototyp stejné funkce

```
void prictiN(int *pole, int delka, int n);
```

- Ukazatel a pole nejsou shodné typy
 - Datový typ pole uchovává informace navíc
 - Např. u vícerozměrných polí uchovává informaci o vyšších dimenzích pole, pro správný výpočet polohy indexovaného prvku



- Předávání ukazatele odkazem
 - Syntakticky stejné, jako u jiných typů předávaných odkazem.

Příklad: Alokuje nové pole a vrací ho přes parametr.

```
int alokuj(int **pole, int delka) {
  *pole = malloc(delka * sizeof(int));
  if (*pole == NULL) return ERR MEM;
  for (int i = 0; i < delka; i++)
  { (*pole)[i] = 0; } // () kvůli prioritám
  return EOK;
int *pole;
int err = alokuj(&pole, 5); // zde je &pole!
```



Typ ukazatel, strukturované datové typy





Kontrolní otázky

- 1. Co je ukazatel?
- 2. Jaké jsou ukazatelové operátory a jaká je jejich funkce?
- 3. Vysvětlete, co je nulový ukazatel a k čemu slouží.
- 4. Charakterizujte statickou alokaci paměti.
- 5. Charakterizujte dynamickou alokaci paměti.
- 6. Co je pole?
- 7. Jak se provede kopie jednoho pole do jiného pole?
- 8. Jaké jsou možnosti předávání argumentů funkcím?
- 9. Jaká je výhoda použití ukazatelů místo indexování polí?
- 10. Jaký je vzájemný vztah polí a ukazatelů?
- 11. Proč lze při deklaraci vícerozměrného pole s inicializátorem nebo jako parametru funkce vynechat nejlevější rozměr pole?
- 12. Proč nelze při deklaraci pole jako globální proměnné použít pro specifikaci jeho rozměrů proměnné?
- 13. Lze v nějakém případě použít při deklaraci pole proměnné pro specifikaci jeho rozměrů. Pokud ano, které to jsou a proč je to v těchto případech možné?

Snímků 67

14. Existuje nějaké principiální omezení jazyka C, které mu znemožňuje automaticky hlídat meze polí?



Úkoly k procvičení

- Deklarujte ukazatel na double.
- Inicializujte celočíselné pole nazvané items hodnotami od 1 do 10.
- 3. Deklarujte pole s neurčenou velikostí. Pole bude obsahovat mocniny čísla 3 až do čísla 729.
- 4. Napište program, který předává funkci ukazatel na celočíselnou proměnnou. Uvnitř funkce přiřaďte proměnné hodnotu -5. Po návratu z funkce ukažte, že proměnná obsahuje skutečně hodnotu -5 tak, že ji vypíšete.
- 5. Schematicky znázorněte, jak bude v paměti vypadat dvourozměrné pole nad typem int, alokované staticky.
- Schematicky znázorněte, jak bude v paměti vypadat dvourozměrné pole nad typem int, alokované dynamicky na hromadě.