

Mathematik für Infotronik (8)

Gerald Kupris 20.10.2010



Vorlesungsinhalte Vektorrechnung

- 1. Definition von Vektoren
- 2. Einfache Rechenregeln
- 3. Koordinatendarstellung von Vektoren
- 4. Beträge von Vektoren
- 5. Rechenregeln in der Koordinatendarstellung
- 6. Koordinatendarstellung mit Winkelfunktionen
- 7. Skalarprodukt
- 8. Vektorprodukt
- 9. Spatprodukt



10. Rechnen mit Vektoren



Zwei Punkte

Abstand zwischen zwei Punkten:

Berechne den Verbindungsvektor zwischen diesen Punkten und nimm den Betrag davon.

Mitte zwischen zwei Punkten:

Berechne den Verbindungsvektor zwischen den Punkten, teile ihn durch zwei und addiere ihn zum ersten Punkt. Ähnliches gilt für beliebige Verhältnisse.



Lineare Abhängigkeit von Vektoren

Die Vektoren a_1, a_2, \ldots, a_n nennt man linear unabhängig, falls die Gleichung

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \ldots + \lambda_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$$

nur die triviale Lösung $\lambda_1=0,\ \lambda_2=0,\ \ldots,\ \lambda_n=0$ besitzt. Andernfalls heißen die Vektoren linear abhängig.

Zwei Vektoren a_1 und a_2 sind genau dann linear abhängig, wenn sie parallel sind.

Drei Vektoren a_1 , a_2 und a_3 sind genau dann linear abhängig, wenn sie in einer Ebene liegen. Dies ist genau dann der Fall, wenn das Spatprodukt der drei Vektoren null ist:

$$[a_1, a_2, a_3] = 0.$$



Parallele und senkrechte Vektoren

Sind zwei Vektoren parallel, so gilt: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}|$

Berechnung der Länge eines Vektors: $|\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}$

Stehen zwei Vektoren aufeinander senkrecht (orthogonal), so gilt: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{0}$

Damit lässt sich auf einfache Weise überprüfen, ob zwei Vektoren zueinander parallel oder orthogonal sind.

Ist einer der beiden Vektoren ein Einheitsvektor, so ergibt das Skalarprodukt die Länge der Projektion des anderen Vektors auf die vom Einheitsvektor definierte Gerade.

20.10.2010

.



Komplanare Vektoren

Aufgabenstellung:

Die Vektoren **a** ,**b** und **c** werden als komplanar bezeichnet, wenn sie auf einer Ebene liegen. Wie kann man feststellen, ob diese drei Vektoren auf der selben Ebene liegen?

Vorgehensweise:

Wenn die drei Vektoren **a** ,**b** und **c** auf einer Ebene liegen, dann ist das Spat-Produkt dieser drei Vektoren gleich null (das Volumen des aufgespannten Parallelepipeds ist gleich null).

20.10.2010 6




Komponentenzerlegung in der Ebene

Falls die beiden Vektoren a_1 und a_2 linear unabhängig und die drei Vektoren a_1 , a_2 und b linear abhängig sind, nennt man

$$\boldsymbol{b} = \lambda_1 \boldsymbol{a}_1 + \lambda_2 \boldsymbol{a}_2$$

die Komponentenzerlegung des Vektors b in Richtung der Vektoren a_1 und a_2 .



20.10.2010 7



Komponentenzerlegung im Raum

Falls die drei Vektoren a_1 , a_2 und a_3 linear unabhängig sind, nennt man

$$\boldsymbol{b} = \lambda_1 \boldsymbol{a}_1 + \lambda_2 \boldsymbol{a}_2 + \lambda_3 \boldsymbol{a}_3$$

die Komponentenzerlegung des Vektors b in Richtung der Vektoren a_1 , a_2 und a_3 . Für die Koeffizienten λ_1 , λ_2 und λ_3 gilt:

$$\lambda_1 = \frac{[\boldsymbol{b}, \, \boldsymbol{a}_2, \, \boldsymbol{a}_3]}{[\boldsymbol{a}_1, \, \boldsymbol{a}_2, \, \boldsymbol{a}_3]}, \quad \lambda_2 = \frac{[\boldsymbol{a}_1, \, \boldsymbol{b}, \, \boldsymbol{a}_3]}{[\boldsymbol{a}_1, \, \boldsymbol{a}_2, \, \boldsymbol{a}_3]}, \quad \lambda_3 = \frac{[\boldsymbol{a}_1, \, \boldsymbol{a}_2, \, \boldsymbol{b}]}{[\boldsymbol{a}_1, \, \boldsymbol{a}_2, \, \boldsymbol{a}_3]}.$$




Basisvektoren und Koordinaten

Drei Einheitsvektoren e_1 , e_2 und e_3 , die paarweise senkrecht aufeinander stehen und in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem bilden, bezeichnet man als Basisvektoren. Jeder Vektor a lässt sich durch

$$a = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$$


darstellen. Dabei nennt man die Skalare a_1 , a_2 und a_3 die Koordinaten und die Vektoren a_1 e_1 , a_2 e_2 und a_3 e_3 die Komponenten des Vektors a.






Kartesisches Koordinatensystem im Raum

Ein Achsenkreuz aus drei paarweise senkrechten Geraden, die sich im Ursprung O schneiden, nennt man ein kartesisches Koordinatensystem. Die Einheitslängen sind auf allen drei Achsen gleich und die Einheitsvektoren in Richtung der Geraden bilden ein Rechtssystem. Ein Punkt P_0 ($x_0 \mid y_0 \mid z_0$) wird durch seine Koordinaten beschrieben.






Flächeninhalt eines Dreiecks

Die drei Punkte P(1|1|1), Q(4|1|3) und R(1|4|3) bilden ein Dreieck. Zur Berechnung des Flächeninhalts verwenden wir den Verbindungsvektor a von P nach Q, den Verbindungsvektor b von P nach R und bestimmen den Vektor $c = a \times b$:

$$a = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 9 \end{pmatrix}.$$



Den Flächeninhalt des Dreiecks A erhalten wir aus dem Betrag des Vektors c:


$$A = \frac{1}{2} |\mathbf{c}| = \frac{1}{2} \sqrt{(-6)^2 + (-6)^2 + 9^2} = \frac{3\sqrt{17}}{2}.$$



Volumen eines Tetraeders

Die vier Punkte P(4|3|3), Q(4|1|3), R(2|4|4) und S(1|2|1) bilden ein Tetraeder. Zur Berechnung des Volumens verwenden wir den Verbindungsvektor a von P nach Q, den Verbindungsvektor b von P nach R und den Verbindungsvektor c von P nach S:

$$a = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$



Das Volumen des Tetraeders erhalten wir dann aus dem Spatprodukt dieser Vektoren:

$$V = \frac{1}{6} | [\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] | = \frac{1}{6} | -14 | = \frac{7}{3}.$$




Darstellung einer Geraden

Punktrichtungsform:

Eine Gerade g kann durch einen Richtungsvektor $a \neq 0$ und durch einen Punkt P_0 mit dem Ortsvektor x_0 festgelegt werden:


$$g: x = x_0 + \lambda a, \lambda \in \mathbb{R}.$$



Zweipunktform:

Eine Gerade g kann durch zwei verschiedene Punkte P_0 und P_1 mit den Ortsvektoren x_0 und x_1 festgelegt werden:

$$g: \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \lambda (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$






Darstellung einer Ebene

Punktrichtungsform:

Eine Ebene E kann durch zwei linear unabhängige Richtungsvektoren a und b und durch einen Punkt P_0 mit dem Ortsvektor x_0 festgelegt werden:

$$E: \quad \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + \lambda \boldsymbol{a} + \mu \boldsymbol{b}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Die Parameter λ und μ sind unabhängig voneinander.





Darstellung einer Ebene


Dreipunkteform:

Eine Ebene E kann durch drei Punkte P_0 , P_1 und P_2 , die nicht alle auf einer Geraden liegen, mit den Ortsvektoren x_0 , x_1 und x_2 festgelegt werden:

E:
$$x = x_0 + \lambda (x_1 - x_0) + \mu (x_2 - x_0),$$

 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}.$

Die Parameter λ und μ sind unabhängig voneinander.






Parameterfreie Darstellung einer Ebene

Eine Ebene E durch den Punkt P_0 mit dem Ortsvektor x_0 und dem Normalenvektor $n \neq 0$ kann man in Form einer Gleichung darstellen:

$$E: (x-x_0) \cdot n = 0.$$

Ein Punkt P mit dem Ortsvektor x liegt genau dann in der Ebene, wenn die Gleichung erfüllt ist.



Bei der parameterfreien Darstellung einer Ebene

$$E: \quad n_x x + n_y y + n_z z = d$$

sind die Faktoren n_x , n_y und n_z die Koordinaten des Normalenvektors $n \neq 0$. Falls der Normalenvektor n ein Einheitsvektor ist, bezeichnet man die Darstellung als Hessesche Normalenform.




Darstellung einer Ebene mit und ohne Parameter

Die Umrechnung zwischen einer Parameterdarstellung und einer parameterfreien Darstellung einer Ebene

$$E: \quad \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + \lambda \, \boldsymbol{a} + \mu \, \boldsymbol{b} \iff (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{n} = 0$$

erfolgt mittels der Beziehung $n = a \times b$.



Schnitt zweier Geraden

Die Schnittpunkte zweier Geraden g_1 und g_2 in Parameterdarstellung bestimmt man aus dem linearen Gleichungssystem

$$g_1: \quad \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_1 + \lambda_1 \, \boldsymbol{a}_1 \\ g_2: \quad \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_2 + \lambda_2 \, \boldsymbol{a}_2$$
 $\Longrightarrow \quad g_1 \cap g_2: \quad \boldsymbol{x}_1 + \lambda_1 \, \boldsymbol{a}_1 = \boldsymbol{x}_2 + \lambda_2 \, \boldsymbol{a}_2$

mit den beiden Unbekannten λ und μ . Falls das Gleichungssystem

- genau eine Lösung hat, dann besitzen die beiden Geraden einen Schnittpunkt,
- unendlich viele Lösungen hat, dann sind die beiden Geraden identisch,
- keine Lösung hat, dann sind die Geraden parallel oder windschief.



Schnittpunkt einer Gerade mit einer Ebene

Die Schnittpunkte einer Geraden g mit einer Ebene E bestimmt man, indem man

- eine Parameterdarstellung der Geraden g und eine Parameterdarstellung der Ebene E gleichsetzt oder
- eine Parameterdarstellung der Geraden g in eine parameterfreie Gleichung der Ebene E einsetzt.



Schnitt zweier Ebenen

Die Schnittpunkte zweier Ebenen E_1 und E_2 bestimmt man, indem man

- die Parameterdarstellungen der beiden Ebenen gleichsetzt oder
- das Gleichungssystem aus den beiden Ebenengleichungen löst oder
- eine Parameterdarstellung einer Ebene in eine parameterfreie Gleichung der anderen Ebene einsetzt.





Senkrechte Projektion

Die senkrechte Projektion des Vektors b in Richtung des Vektors a ist definiert durch

$$b_a = |b| \cos \angle (a, b) \frac{a}{|a|} = \frac{a \cdot b}{|a|^2} a.$$

Diese Projektion ist ein Vektor in Richtung des Vektors a mit der Länge $|b| \cos \angle (a, b)$.






Abstand eines Punktes zu einer Geraden


Der Abstand des Punktes P mit dem Ortsvektor x_P zur Geraden g

$$g: \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \lambda \mathbf{a}$$

ist die Entfernung zwischen dem Punkt P und seinem Lotfußpunkt:

$$d_P = \left| \boldsymbol{x}_P - \left(\boldsymbol{x}_0 + \frac{(\boldsymbol{x}_P - \boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{a}}{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a}} \, \boldsymbol{a} \right) \right|.$$






Abstand eines Punktes zu einer Ebene


Mit der Hesseschen Normalenform einer Ebene

E:
$$n_x x + n_y y + n_z z + d = 0$$
,
 $\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} = 1$

berechnet man den Abstand eines Punktes P mit dem Ortsvektor x_P zur Ebene E durch Einsetzen von P in die Ebenengleichung:

$$d_P = \left| n_x x_P + n_y y_P + n_z z_P + d \right|.$$





Windschiefe Geraden


Den Abstand der beiden windschiefen Geraden

$$g_1: x = x_1 + \lambda_1 a_1$$

 $g_2: x = x_2 + \lambda_2 a_2$

kann man durch folgende Formel berechnen:

$$d = \frac{|(a_1 \times a_2) \cdot (x_2 - x_1)|}{|a_1 \times a_2|}.$$



Den Winkel zwischen den beiden Geraden g_1 und g_2 in der Darstellung

$$g_1: x = x_1 + \lambda_1 a_1, g_2: x = x_2 + \lambda_2 a_2$$

kann man mit folgender Formel berechnen:

$$\cos \angle (g_1, g_2) = \frac{a_1 \cdot a_2}{|a_1| |a_2|}.$$



Winkel zwischen Gerade und Ebene

Den Winkel zwischen der Geraden g und der Ebene E in der Darstellung

$$g: x = x_0 + \lambda a, E: n_x x + n_y y + n_z z + d = 0$$

kann man mit folgender Formel berechnen:

$$\sin \angle (g, E) = \frac{|\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{a}| |\boldsymbol{n}|}.$$



Bestimmung des Winkels eines Vektors zu einer Ebenen

Aufgabenstellung:

Die Vektoren *a* und *b* definieren eine Ebene. Der Vektor *x* schneidet diese Ebene. Berechnen Sie den Schnittwinkel α des Vektors *x* mit der Ebene.

Vorgehensweise:

Der resultierende Vektor einer Vektormultiplikation $c = a \times b$ steht immer senkrecht auf der Ebene, die von den Vektoren a und b gebildet wird. Einen Vektor, der senkrecht auf einer Ebene steht, nennt man auch Normalenvektor.

Mit Hilfe des Skalarprodukts kann man den Winkel β des Vektors x zu der Normale der Ebene c berechnen. Der Schnittwinkel α ist dann (90° - β).



Winkel zwischen zwei Ebenen

Den Winkel zwischen den beiden Ebenen E_1 und E_2 in der Darstellung

$$E_1: n_{1x}x + n_{1y}y + n_{1z}z + d_1 = 0, \qquad E_2: n_{2x}x + n_{2y}y + n_{2z}z + d_2 = 0$$

kann man mit folgender Formel berechnen:

$$\cos \angle (E_1, E_2) = \frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1| |n_2|}.$$




Aufgaben

Gegeben seien die drei Vektoren
$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$
, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 13 \end{bmatrix}$

Sind die Vektoren a, b und c komplanar?

Wie muss man den Parameter x wählen, damit die drei Vektoren

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \ \mathbf{b} = \begin{bmatrix} x \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$
 und $\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ in einer Ebene liegen?



Video

"Dimensions"

http://www.dimensions-math.org/

Kapitel 1: Dimension "zwei"

Kapitel 2: Dimension "drei"

Kapitel 3 und 4: die vierte Dimension



Quellen

Peter Hartmann: Mathematik für Informatiker, Vieweg Verlag, Wiesbaden 2006

Manfred Brill: Mathematik für Informatiker, Hanser Verlag, München 2005

Thomas Rießinger: Mathematik für Ingenieure, Springer Verlag, Berlin 2009

Lothar Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Vieweg+Teubner Verlag, 2009

Jürgen Koch, Martin Stämpfle: Mathematik für das Ingenieurstudium, Hanser Verlag, München 2010

http://www.dimensions-math.org/

20.10.2010 30