

8. razred - Elektromagnetizam

Duje Jerić- Miloš

8. prosinca 2024.


1 Elektricitet

1.1 Naboј

Iz antike je bilo poznato da jantar (fossilizirana smola) nakon što je natrljan krznom može privlačiti male lagane objekte (npr. kosu ili suho lišće). Ovo je nazvano elektricitet po grčkom ἡλεκτρον (elektron; jantar).

Kasnije (18. st.) je otkriveno da zapravo postoje 2 tipa elektriciteta. Jedan se javlja kada npr. trljamo jantar s krznom (nazovimo ga "smolasti elektricitet"), a drugi kada trljamo staklo sa svilom (nazovimo ga "staklasti"). Pokazano je da se objekti nanelektrizirani istim tipom elektriciteta međusobno odbijaju, a oni nanelektrizirani različitim tipovima se privlače. Dalje, Benjamin Franklin je eksperimentom pokazao da koliko staklo trljanjem dobije staklastog elektriciteta, točno toliko svila dobije smolastog. Ovo je dovelo do sljedeće slike. Elektricitet je nevidljivi "fluid" prisutan u svim tvarima te trljanjem stakla svilom, staklo dobiva višak tog fluida, a na svili se javlja manjak. Dakle, staklasti elektricitet je sada nazvao pozitivnim (+), a smolasti negativnim (-).

Danas poznajemo atomsku teoriju te je slika sljedeća. Sva materija je građena od malih čestica - atoma. Ti atomi se sastoje od **pozitivno nabijene jezgre i negativno nabijenog elektronskog omotača**. Atomi su u pravilu neutralni, što znači da je naboј jezgre točno jednak naboju elektronskog omotača koji je okružuje.



Slika 1: Atom helija. Jezgra ima dva protona (+) i dva neutrona (0), a elektronski omotač ima dva elektrona (-). Naboj jezgre te je atom helija neutralan. Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helium_atom_QM.svg.

Elektron, doduše, nije mala kuglica koja u svim trenutcima ima dobro definiran položaj i brzinu. Elektron je možda bolje zamisliti kao nekakav oblak oko jezgre. Još uvijek možemo govoriti o položaju i brzini elektrona, ali na sljedeći način. Gdje je oblak gušći tu je elektron "više prisutan", što ugrubo znači da je izglednije da će se na tom mjestu mjerni uređaj (koji određuje položaj elektrona) aktivirati. Čim izmjerimo položaj, oblak koji opisuje elektron se naglo mijenja te je sada jako gust na mjestu na kojem se uređaj aktivirao (a na drugim mjestima vrlo rijedak). To znači da ćemo, ako odmah nakon prvog mjerjenja ponovno izmjerimo položaj elektrona, dobiti ponovno isti rezultat, tj. isti položaj. Oblak koji opisuje elektron zauzima određeni volumen, no često se može čuti da je elektron "točkasta čestica". To samo znači da položaj elektrona tražimo u jednoj točki prostora, odnosno da oblak nakon mjerjenja može postati proizvoljno malen (ovisno o preciznosti mjerjenja).

Trljanjem stakla svilom zapravo kupimo elektrone sa stakla te ih prenosimo na svilu. Tako staklo ostane pozitivno nabijeno, što znači da ima mali manjak elektrona (umjesto višak "električnog fluida" kako je mislio Franklin), a svila postane malo negativno nabijena, što znači da ima mali višak elektrona. Ovaj prelazak elektrona kada trljamo dva tijela zovemo *triboelek-*

trični efekt po grčkom τρίβω (tribo; trljati). On ovisi o materijalu od kojih su tijela građena, ali i o geometriji samih tijela na mjestu trljanja te njihovo mikroskopskoj strukturi (pa čak i o npr. vlažnosti zraka jer je efekt izraženiji na suhom zraku). Iz ovog razloga, detaljni opis triboelektričnog efekta još uvijek nije u potpunosti poznat, ali postoje razni prijedlozi (vidi https://en.wikipedia.org/wiki/Triboelectric_effect).


Dakle, imamo dva tipa naboja + i -. **Istovrsni naboji** (+ i + ili - i -) se **odbijaju**, a **suprotni naboji** (+ i -) se **privlače**. Naboj se može prenositi s jednog tijela na drugo, a nositelji tog naboja su elektroni (-) u omotaču i protoni (+) u jezgri atoma. Konačno, naboj elektrona po iznosu je točno jednak naboju protona (ali naravno suprotnog predznaka) - to zovemo elementarni naboj e . Ukupni naboj na neko tijelo obično označavamo s q ili Q (vjerojatno dolazi od riječi *quantity [of electricity]*). **Tijelo može pokupiti samo cijeli broj ovih elementarnih naboja** e pa ne može recimo imati ukupni naboj jednak $\frac{1}{2}e$ ili pak $\frac{25}{7}e$ (tijelo ne može primiti ili predati pola elektrona). Privlačenje ili odbijanje nabijenih tijela je tim jače što tijela na sebi imaju veću količinu naboja i, naravno, što su manje udaljena.

Jedan elementarni naboj e je dosta sitan pa kao standardnu mjernu jedinicu za naboj koristimo nešto veću veličinu - **coulomb** (C):



$$1\text{C} = \frac{1}{1.602176634 \cdot 10^{-19}}e.$$

Jedan coulomb je stoga otprilike $6.24 \cdot 10^{18}e$, odnosno vrijednost elementarnog naboja u coulombima je točno $1e = 1.602176634 \cdot 10^{-19}\text{C}$. Zašto baš ovaj broj? Zato što je ranije coulomb bio drukčije definiran, a elementarni naboj je onda izmјeren korištenjem te definicije. Tu raniju definiciju ćemo objasniti tek kasnije kada budemo pričali o magnetizmu.

Nabijeni predmet, primjerice negativno nabijeni, naravno privlači pozitivno nabijene predmete, ali može privlačiti i neutralni komad materijala (npr. kosu ili lišće). Što se tu točno događa? Neutralni komad materijala nije nabijen, no na njemu se može **inducirati naboj**. Ovo znači da je materijal sveukupno električki neutralan, ali strana bliža negativnom naboju postane pozitivna, a suprotna strana negativna:




(a) Elektrostatska indukcija na izolatoru. Elektroni su vezani na atome. Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrostatic-polarization-2.svg>.



(b) Elektrostatska indukcija na metalu (vodiču). Neki elektroni se mogu slobodno gibati. Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St%C3%BCckle_Spielwiese.svg.

1.2 Struja

Naboj se može prenositi s jednog tijela na drugo - nabijene čestice se mogu gibati. Električna struja nam govori koliko naboja će proći kroz neku zamišljenu površinu (npr. poprečni presjek žice) u jedinici vremena.



Slika 3: Naboji prolaze kroz zamišljenu površinu. Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ampere_coulomb.svg.

Struju označavamo slovom I (vjerojatno od riječi *intenzitet* [struje]), a mjerimo u **amperima** (A). Matematički, ako kroz presjek prođe q naboja u t vremena, struja je dana izrazom:

$$I = \frac{q}{t}.$$

Smjer struje pokazuje u smjeru gibanja (tj. brzine) *pozitivnog* naboja. U slučaju da struju stvara gibanje negativnih naboja, smjer struje će biti u suprotnom smjeru od brzine ¹

Ako u jednoj sekundi kroz presjek žice prođe 1C naboja, kažemo da kroz žicu prolazi 1A struje, odnosno $1A = \frac{1C}{s}$. Vidimo da coulomb možemo dobiti kao $C = A \cdot s$. Dakle, coulomb je ampersekunda - količina naboja koja u 1s prođe kroz žicu kada kroz nju teče struja od 1A. Ponekad se koriste i Ah (ampersati), odnosno količina naboja koja u 1h prođe kroz žicu kada kroz nju teče struja od 1A. Kako je u satu ukupno 3600s, jasno je da $1Ah = 1A \cdot 3600s = 3600C$.

Naboj je očuvan. Ako imamo neku kutiju, onda će količina naboja u toj kutiji biti uvijek ista, osim u slučaju kada u kutiju ili iz kutije teče struja. Ako, primjerice, u kutiju teče struja od 1A, onda će se svake sekunde povećati količina *pozitivnog* naboja u kutiji za 1C. Ako struja izlazi iz kutije, to znači da se količina pozitivnog naboja u kutiji smanjuje, tj. da se količina negativnog naboja povećava.

Ono što zakon očuvanja naboja *ne tvrdi* je da nabijene čestice žive vječno, tj. da ne mogu nastati ili nestati. Čestična fizika nas uči da iz jedne čestice mogu nastati druge ako izvorna čestica ima dovoljno energije (i međudjeluje s okolinom). Tako, primjerice, blizu jezgre atoma iz fotona (čestice svjetla koja je neutralna; ima naboј 0) može nastati elektron, no ne samo elektron jer tako naboј ne bi bio očuvan. Foton dovoljno visoke energije se raspada na elektron i pozitron (česticu koja je po svemu ista kao elektron, osim što ima suprotni naboј).

¹Precizna matematička veza između struje i brzine je sljedeća. Gustoća naboja je količina naboja po jedinici volumena $\rho = \frac{q}{V}$. Gustoća struje (mislimo na struju po jedinici površine) se onda može definirati kao $j = \rho v$ - ovo je vektor (brzina je vektor). Kada je gustoća naboja negativna $\rho < 0$, vektor j pokazuje u suprotnom smjeru od brzine. Ako imamo poprečni presjek A , struju kroz A dobijemo kao $I = jA$. Zaista, ako se naboji gibaju brzinom v , nakon vremena t , će se pomaknuti za $\Delta x = vt$. Ako kroz površinu A u istom vremenu t ukupno prođe q naboja, oni će ispuniti volumen $V = A\Delta x = Avt$, tj. gustoća im je $\rho = \frac{q}{V} = \frac{q}{Avt}$. Vidimo da je $jA = \rho v A = \frac{q}{Avt} v A = \frac{q}{t} = I$.

Generalno govoreći, tvari bismo mogli podijeliti u dvije skupine: na **izolatore i vodiče**. Vodići u sebi imaju slobodne naboje, stoga dobro provode struju. Izolatori nemaju slobodnih naboja te slabo provode struju. Primjerice, mnogi metali su vodići jer imaju slobodne elektrone koji se onda mogu gibati kroz metal kada na njih djeluje električna sila ². S druge strane, plastike su uglavnom izolatori jer su njihovi elektroni vezani za atome i ne mogu se slobodno gibati.

Dalje, čista voda (H_2O) je izolator jer nema slobodnih naboja (imamo samo molekule vode koje su sveukupno neutralne). Otopimo li kuhinjsku sol ($NaCl$) u vodi, odjednom ćemo u otopini dobiti pozitivne ione (Na^+) i negativne ione (Cl^-), koji se onda mogu slobodno gibati. Dakle, otopina soli i vode je vodič koji provodi struju gibanjem iona, odnosno **elektrolit**. Napomenimo još i da voda iz slavine nije čista, tj. u njoj su otopljeni razni ioni, stoga u određenoj mjeri provodi struju.

1.3 Napon

Pretpostavimo da prenosimo neki mali pozitivni naboj q prema velikoj hrpi (recimo pozitivnih) mirujućih naboja. Na naboj duž puta djeluje (električna) sila koja će stoga obaviti neki rad W . Prenesemo li duplo veći naboj ($2q$), sila na naboj je duplo veća pa je i samim time i rad duplo veći ($2W$).

Primjerice, ako nam ua prenijeti 1C naboga s jednog mjersta na drugo treba 10J rada, onda za prenijeti 3C treba 30J. Želimo izbaciti ovisnost rada o naboju q koji prenosimo, stoga definiramo **napon** (ili voltažu, V) kao rad električne sile po jedinici prenesenog naboja q :

²Ovdje moramo imati na umu da slobodni elektron u metalu NIJE mala kuglica koje se slobodno pomiče od jednog atoma do drugog. Slobodni elektron je bolje zamisliti kao oblak koji se proteže kroz određeni dio metala. Pri vrlo niskim temperaturama (blizu apsolutne nule), oblaci su vrlo rašireni, tj. protežu se duž gotovo cijelog materijala. Kako dižemo temperaturu prema sobnoj, tako elektronski oblaci postaju manji pa samo zauzimaju mali komadić materijala. Fizičarskim žargonom: pri niskim temperaturama elektronske valne funkcije su ravni valovi (beskonačne protežnosti), no povećanjem temperature nesigurnost u brzini se povećava, a elektronske valne funkcije postaju lokalizirani valni paketići. Ako to sve promatramo s dovoljne udaljenosti, mogli bismo reći da su pri sobnoj temperaturi elektronski oblaci prostorno sitni, odnosno nalik malim točkicama (ali kada zumiramo, trebamo imati na umu da je veličina oblaka koji opisuje slobodni elektron u metalu često veća od samih atoma metala). Vidi <https://physics.stackexchange.com/questions/753536> i https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_band_structure

$$V = \frac{W}{q}$$

Napon (voltažu) mjerimo u **voltima** (V); $V = \frac{J}{C}$. Napon u voltima je samo količina rada u jouleima potrebna da s jednog mjesta na drugo prenesemo 1C naboja. Primjerice, ako nam za prijenos 3C naboja treba 15J, onda za prijenos 1C naboja treba 5J, odnosno napon je 5V. Ideja je da nabojem q ispitujemo ponašanje hrpe naboja. Napon nam onda govori nešto o hrpi (jer smo izbacili ovisnost o q), npr. veća hrpa znači veći rad pa samim time i veći napon.

Primjećujemo da smo voltažu V i njenu mjernu jedinicu V označili istim slovom. Do zabune ne bi trebalo doći jer je jasno da se u izrazu $V = 5V$ lijevo V odnosi na oznaku fizikalne veličine (voltaže), a desno V na znaku mjerne jedinice (volte). Ako baš želite umanjiti mogućnost zabune, voltažu možete označiti i s U , onda npr. $U = 5V$.

Javlja se jedan problem. Ako naboj q prenosimo s točke a na točku b , hoće li rad električne sile ovisiti o putanji po kojoj se naboj prenosi? U kasnijoj sekciji (vidi Coulombov zakon) ćemo pokazati da neće, odnosno pokazat ćemo da je električna sila *konzervativna*. Dakle, **rad električne sile ovisi samo o krajnjim točkama putanje**, stoga možemo govoriti o voltaži *između* točaka a i b , V_{ab} . Želimo li pripaziti na predznak, trebamo imati na umu da, ako obrnemo putanju, rad (pa samim time i napon) mijenja predznak $V_{ab} = -V_{ba}$. Naime, ako je rad od a do b pozitivan (sila gleda u smjeru pomaka), onda je rad od b do a negativan (sila je u suprotnom smjeru od pomaka).


Zaključimo, mirujuća hrpa naboja generira napon (neki broj) između bilo koje dvije točke prostora. Ako dvije točke dijeli napon od 15V, treba uložiti 15J energije da bismo prenijeli 1C naboja između te dvije točke. Primjetimo da je napon između neke točke i nje same 0. Kako rad ne ovisi o putanji, ovo znači da ako prenesemo 1C naboja po nekoj kružnoj putanji iz točke a natrag u a isto obaviti 0J rada. Grubo rečeno, ako nam na jednom dijelu putanje električna sila odmaže, onda nam na drugom dijelu pomaže i ukupni rad je 0.

Postoje još neke korisne veličine koje imaju veze s naponom. **Električna potencijalna energija** naboja q kada se nalazi u točki a (koja je možda blizu nekih drugih naboja) je rad PE koji treba obaviti da bismo naboju q oslobođili

od utjecaja drugih naboja. Preciznije, to je rad koji treba obaviti da bismo naboju q iz a odnijeli beskonačno daleko od a (gdje prepostavljamo nema nikakvih naboja). **Potencijal** ϕ u točki a je napon između a i beskonačnosti, tj. električna potencijalna energija naboja q po jedinici naboja $\phi = \frac{PE}{q}$. Primijetimo da je napon od a do b jednak razlici potencijala: $V_{ab} = \phi(a) - \phi(b)$. Zaista, rad potreban da naboju iz točke a dovedemo do beskonačnosti jednak je radu da naboju od a dovedemo do b , potom od b do beskonačnosti: $\phi(a) = V_{ab} + \phi(b)$.

Ako blizu točke a imamo neku hrpu pozitivnih naboja, onda je potencijal u a pozitivan. Zaista, sila na mali pozitivni naboju q u točki a je odbojna (gleda od hrpe) pa, dok naboju q nosimo od hrpe u beskonačnost, sila djeluje u smjeru pomaka i rad je pozitivan. Slično tome, da smo imali hrpu negativnih naboja, onda bi sila bila privlačna (gledala bi prema hrpi), a rad bi bio negativan. Dakle, potencijal je blizu hrpe negativnih naboja negativan. Jednostavno rečeno, imamo potpuno logičnu (i lako pamtljivu) situaciju da je potencijal negativan u blizini negativnog naboja, pozitivan u blizini pozitivnog naboja te da opada kako se udaljavamo od pozitivnog naboja.

Pozitivni naboje bježi od drugih pozitivnih naboja, stoga želi ići od mjesta višeg na mjesto nižeg potencijala. Ovo pak znači da **struja teče od mjeseta višeg potencijala (+) prema mjestu nižeg potencijala (-)**. Negativni naboji pak idu od mjeseta nižeg prema mjestu višeg potencijala:



Slika 4: Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voltage_source_with_metallic_conductor.svg.

Kada kroz žicu teče struja, naboji se gibaju jer na njih djeluje električna sila. Dakle, dok naboј prijeđe s jednog kraja žice na drugi, obavljen je nekakav rad, odnosno između krajeva žice je nekakav napon. Matematički, $V = \frac{W}{q}$, tj. $W = Vq$. **Dok god održavamo napon na krajevima žice, struja će teći kroz žicu.** Napon na krajevima žice održavamo **baterijom**. Što struja duže vremena teče, to će se prenijeti više naboga, odnosno obavljeni rad je veći. Dakle, možemo govoriti o snazi - koliko je rada električna sila obavila u jedinici vremena:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{Vq}{t} = V \frac{q}{t} = VI$$


1.4 Električno polje

Među nabojima koji miruju (tj. koji su *statični*) djeluje *elektrostatska sila*. Kada se naboј giba, onda moramo uračunati magnetske efekte i situacija je nešto komplikiranija. Krećemo dakle od hrpe mirujućih naboga i želimo ispitati silu na neki mali mirujući naboј q . Taj naboј jednostavno stavimo na neko mjesto i zabilježimo silu. Kada ovo napravimo na više lokacija, dobit ćemo kako sila (njen iznos i smjer) ovisi o položaju malog testnog naboja.

Primjerice, očekujemo da ukoliko q postavimo dalje od hrpe naboja, sila će biti slabija. Ono što treba imati na umu je da ćemo za duplo veći testni naboj q , imati i duplo veću силу, stoga je bolje u svakoj točki prostora promatrati силу po jedinici testnog naboja q :

$$E = \frac{F}{q}$$


Ovo je **električno polje** koje generira hrpa naboja. Ideja je ista kao za napon - električno polje u točki p predstavlja силу која će djelovati na naboj od $1C$ kada ga postavimo u točku p . Električno polje je *vektorsko polje* - svakoj točki prostora je pridružen vektor. Smjer tog vektora je smjer sile na mirujući pozitivni naboj q , a iznos tog vektora je сила по единици набоја q . На негативни naboj је сила, naravno, у suprotnom smjeru од električног полja (ono što npr. privlaчи pozitivni naboj odbija негативни).




Slika 5: Električno polje за неку конфигурацију mirujućih naboja. Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Campo_el%C3%A9ctrico_de_una_carga_puntual_positiva_y_una_carga_puntual_negativa.svg.

Nema posebne mjerne единице за električno полje, користимо само $\frac{N}{C}$. Prisjetimo li se да $J = N \cdot m$, видимо да $\frac{N}{C} = \frac{J}{mC} = \frac{V}{m}$.

Potencijal ϕ slično tome svakoj točki pridruži broj (skalar), stoga potencijal zovemo *skalarnim poljem*. Interesantno je da **iz potencijala možemo rekonstruirati električno polje**. Naime, pretpostavimo neku kolekciju mrijućih naboja. Ta kolekcija generira potencijal u svakoj točki. Što je veća razlika u potencijalu između dvije susjedne točke, to je veći rad koji treba obaviti po jedinici naboja pa je samim time i veća sila (tj. veće električno polje). Dalje, smjer električnog polja (tj. sile) u točki p je, krenuvši iz p , smjer najveće promjene potencijala. Zaista, ako se iz p pomaknemo u smjeru sile za neku malu udaljenost d , onda je rad (tj. napon) najveći - inače koristimo samo dio sile F_{\parallel} koji gleda duž pomaka d :




Slikovito, ako zamislimo kolekciju naboja u ravnini, onda iznad svake točke u ravnini nacrtamo vrijednost potencijala u toj točki (negativne potencijale crtamo ispod ravnine). Dakle, dobijemo nekakav reljef - planine i doline. Planine se nalaze iznad točaka u kojima je potencijal jako pozitivan, a doline ispod točaka u kojima je potencijal jako negativan. Smjer najbrže promjene potencijala, tj. smjer električnog polja je smjer u kojem je reljef najstrmiji. To je smjer okomit na linije duž kojih je reljef na istoj visini (izohipse), odnosno duž kojih potencijal ima istu vrijednost.




Slika 6: Reljef potencijala za pozitivan i negativan naboj. Tamne linije su izohipse (ista visina, tj. isti potencijal), a svijetle linije koje su okomite na njih predstavljaju smjer električnog polja. Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dipole-potential-3D-values.png>.

Smjer električnog polja u točki p je smjer sile na neki mali pozitivni naboj u p . Dakle pozitivan točkasti naboj stvara el. polje koje pokazuje od njega (jer neki mali pozitivni naboj bjezi od njega), a negativan točkasti naboj stvara polje koje pokazuje prema njemu.



Slika 7: Linije električnog polja izoliranih sitnih naboja. Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fields-of-point-charges.svg>.

Umjesto da crtamo puno strelica koje predstavljaju električno polje u velikom broju prostornih točaka, jednostavnije je nacrtati linije koje prate te strelice - linije električnog polja (eng. *electric field lines*).



Slika 8: Linije električnog polja za sitni pozitivni i negativni naboj. Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VFPt_charges_plus_minus_thumb.svg.

1.5 Dodatak: Coulombov zakon

U diskusiji o naponu i električnom polju smo spomenuli električnu (tj. elektrostatsku) silu, no nismo precizno matematički opisali ponašanje te sile. Za početak, ovo ćemo obaviti samo za najjednostavniji mogući slučaj - dva mirujuća sitna (točkasta) naboja.


Prvo, naboji međudjeluju jedan na drugoga. Newtonov 3. zakon kaže da sila na prvi naboj zbog drugog mora biti jednak po iznosu, a suprotnog smjera od sile na drugi naboj zbog prvog.

Izraz za silu između dva točkasta naboja q_1 i q_2 koja držimo na udaljenosti r jedno od drugoga je eksperimentalno odredio Coulomb. Dobio je da sila iznosi:

$$F = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Ovdje je k_e konstanta. Kada naboje iskažemo u coulombima (C), udaljenost u metrima (m), a silu u Newtonima (N), onda konstanta iznosi $k_e =$

$8.987551788 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$. Što se smjera tiče, sila leži na pravcu koji veže dva naboja.



Slika 9: Međudjelovanje pozitivnog i negativnog točkastog naboja elektrostatskom silom. Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hukum-coulomb.png>.

Iznos jednog od naboja udvostručimo, sila će se isto udvostručiti. Ako pak udvostručimo udaljenost između dva naboja, sila će opasti 4 puta (u nazivniku imamo r^2). Coulombov zakon nam, zapravo, samo daje izraz za električno polje točkastog naboja (najjednostavniji slučaj). Ako želimo pronaći električno polje u točki p koje generira neki naboј Q na udaljenosti r od p , onda promatramo silu na neki testni naboј q :

$$E = \frac{F}{q} = k_e \frac{Q}{r^2}.$$

$E = k_e \frac{Q}{r^2}$ je samo iznos polja. Želimo li naglasiti da je riječ o vektoru, možemo pisati \mathbf{E} ili \vec{E} . Onda $\mathbf{E} = k_e \frac{Q}{r^2} \hat{r}$, gdje je \hat{r} vektor duljine 1 koji pokazuje od naboja Q do točke p . Dakle, \hat{r} je vektor koji pokazuje u pravom smjeru (u smjeru električnog polja), ali nema pravi iznos. Kada \hat{r} (vektor iznosa 1) pomnožimo s $k_e \frac{Q}{r^2}$, dobijemo vektor koji ima isti iznos i isti smjer kao električno polje.

Što ako želimo pronaći električno polje neka dva točkasta naboja. U tom slučaju promatramo kakvo polje stvara svaki naboј u izolaciji (kada nema drugog naboja). Preciznije, ako prvi naboј u prostornoj točki p stvara polje

E_1 , a drugi naboј polje E_2 , onda ta dva naboјa zajedno u točki p stvaraju polje koje je vektorski zbroj ta dva:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = k_e \frac{Q_1}{r_1^2} \hat{r}_1 + k_e \frac{Q_2}{r_2^2} \hat{r}_2,$$

gdje je r_1 udaljenost naboјa Q_1 od točke p , a \hat{r}_1 vektor duljine 1 koji pokazuje od naboјa Q_1 do točke p (slično i za r_2 i \hat{r}_2). Sila na naboј q u točki p je dana kao $\mathbf{F} = q\mathbf{E} = q\mathbf{E}_1 + q\mathbf{E}_2 = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$, gdje je $\mathbf{F}_1 = k_e \frac{qQ_1}{r_1^2} \hat{r}_1$ sila kojom prvi naboј djeluje na q (kada nema drugog naboјa), a $\mathbf{F}_2 = k_e \frac{qQ_2}{r_2^2} \hat{r}_2$ sila kojom drugi djeluje na q (kada nema prvog naboјa). Naravno, ako imamo više naboјa, samo zbrojimo električno polje svakog pojedinačnog naboјa. Ovo je tzv. princip *superpozicije*.

Postavimo neki točkasti naboј Q u ishodište $(0, 0)$. Sada nije teško vidjeti da **rad elektrostatske sile na neki mali testni naboј q ne ovisi o putanji**, već samo o krajnjim točkama. Zaista, rad ovisi samo o dijelu sile koji je u smjeru pomaka, stoga na rad utječe samo radijalni pomaci (oni koji idu direktno prema naboјu Q , tj. koji leže na pravcu koji prolazi kroz ishodište). Znači da rad ovisi samo o tome koliko smo se radijalno pomaknuli, odnosno samo o početnoj i konačnoj udaljenosti od ishodišta.

U općem slučaju, tj. kada imamo veći broj naboјa, rad isto ne ovisi o putanji. Ovo slijedi iz principa superpozicije. Zaista, ako rad sile \mathbf{F}_1 (zbog prvog naboјa) označimo s W_1 , sile \mathbf{F}_2 (zbog drugog naboјa) s W_2 , itd. onda je rad ukupne sile $\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 \dots$ samo $W_1 + W_2 \dots$. Kako nijedan $W_1, W_2 \dots$ ne ovisi o putanji, tako ni ukupni rad $W_1 + W_2 \dots$ ne ovisi o putanji.

Električna potencijalna energija naboјa q kada se nalazi na udaljenosti r od naboјa Q je dana izrazom (za izvod vidi napredno o kružnom gibanju):

$$PE = k_e \frac{Qq}{r}.$$

Dakle, potencijal točkastog naboјa Q je

$$\phi = \frac{PE}{q} = k_e \frac{Q}{r}.$$

Kada imamo više naboјa, po principu superpozicije, potencijal je dan izrazom:

$$\phi = k_e \frac{q_1}{r_1} + k_e \frac{q_2}{r_2} + \dots$$

2 Magnetizam

2.1 Magneti

Od antike je poznato da određene željezne rude (magnetit) privlače metalne objekte. Ovaj efekt je nazvan *magnetizam*, a kamen koji ima takvo ponašanje *magnet*. Dva magneta se mogu privlačiti ili odbijati ovisno o tome kako su okrenuti. Otkriveno je i da se svojstvo magnetičnosti može trljanjem prebaciti na druge predmete od željeza.

Namagnetiziramo li iglu i objesimo je o tanku nit, ona će se okrenuti uвijek u istom smjeru - put sjevera. Iz ovog razloga, strana magneta koja pokazuje put sjevera je nazvana sjeverni pol magneta (eng. *north*, N), a suprotna strana je nazvana južni pol (eng. *south*, S). Magnetska sila kojom magnet djeluje je najizraženija na polovima (privlačnost / odbijanje je slabije između polova).




Slika 10: Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bar_magnet.jpg.

Isti polovi dva različita magneta će se odbijati, a suprotni privlačiti. Po sljedica ovakvog nazivlja je da zapravo južni Magnetski pol Zemlje privlači sjeverni pol magneta pa se južni pol Zemlje (kao magneta) zapravo nalazi na sjeveru.

Odmah ćemo reći da se magnetski polovi ne javljaju na isti način kao električni naboj. Dakle, sjeverni pol nije nakupina "sjevernog magnetskog

naboga” kako bi se možda dalo naivno prepostaviti. Magnetski polovi uvijek dolaze u parovima i uvijek su prisutni na magnetu. Dakle, ako magnet preplovimo popola, i njegove polovice će imati dva pola. Da bismo ovo shvatili, moramo malo objasniti zašto su magneti uopće magnetični. Zapravo, magnetizam potječe od samih atoma (ili još preciznije od spina elektrona). Atomi materijala koji mogu postati magnetični (npr. željezo), se sami ponašaju kao mali magnetični. Materijal je namagnetiziran kada su ti magnetični postavljeni u istom smjeru:



Slika 11: Izvor: <https://bemagnet.com/how-long-does-a-magnet-last/>

Ovo možemo postići npr. tako da u jednom smjeru povlačimo magnet po željeznoj igli. Ova slika također objašnjava zašto magneti gube magnetičnost na visokim temperaturama - onda zbog termalnog gibanja smjerovi tih malih magneta (atoma) postanu nasumični. Ako sada namagnetizirani materijal preplovimo, vidimo da će obje polovice imati usmjerene atome, tj. imat će dva pola.

2.2 Magnetsko djelovanje struje

1820. godine Hans Christian Ørsted je otkrio da se magnetska igla u blizini žice kroz koju teče struja pomiče. Kada kroz žicu pustimo struju u suprotnom smjeru, igla kompasa se okreće u drugu stranu. Vidi <https://www.youtube.com/watch?v=bjRAfNSe1E0>. Iste godine su Biot i Savart otkrili da je sila na


magnet tim veća što je struja koja prolazi kroz žicu veća. Također, sila je manja što je udaljenost od žice veća.

Dakle, **žica kroz koju prolazi struja se ponaša slično kao magnet**. Iako, kao što ćemo u sljedećoj sekcijsi vidjeti, ravna žica **nema polove** u uobičajenom smislu. Kasnije je André-Marie Ampère eksperimentima potvrdio da se dvije žice kroz koje teče struja privlače ili odbijaju ovisno o tome kako su žice postavljene (tj. u kojem smjeru kroz žice teče struja).

Struja su samo naboji u gibanju, stoga nije iznenađujuće i da se pojedinačni naboj u gibanju ponaša kao magnet (da na njega djeluje magnetska sila).

Izvorno (do 2019.) je amper bio definiran na sljedeći način. Imamo dvije duge ravne paralelne žice postavljene na jedan metar međusobne udaljenosti (u vakuumu). Što imamo duže žice to je veća ukupna sila na žicu, stoga moramo promatrati silu po metru duljine. Kada na žice djeluje sila od $2 \cdot 10^{-7} \text{ N}$ po metru duljine, onda kroz žice prolazi struja od 1A. 1C je bio definiran kao količina naboja koja prođe žicom u 1s kada istom žicom teče struja od 1A.

Koristeći ovu definiciju ljudi su osmislili uređaj za mjerjenje struje - **ampmetar** (ranije zvan *galvanometar*)



Slika 12: Crveno je žica koja nosi struju koju mjerimo. Zeleno je opruga koja vraća kazaljku u početni položaj. Oko žice se nalazi trajni magnet koji djeluje na žicu kada kroz nju prolazi struja i tako okreće kazaljku. Mjeranjem sile na kazaljku (tj. na oprugu) zapravo mjerimo jačinu struje, odnosno ampere. Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galvanometer_diagram.svg.

Koristeći magnetsko djelovanje struje, možemo osmisliti **elektromagnet**, tj. magnet čiju jačinu možemo kontrolirati jačinom struje. Za početak, magnetsko djelovanje ravne žice je "razvodnjeno", tj. slabije nego bi moglo biti. Magnetsko djelovanje žice možemo "fokusirati" tako da je zakrivimo u petlju (onda su prethodno udaljeni dijelovi žice sada međusobno blizu i djelovanje je unutar petlje jače³). Učinak možemo još više pojačati tako da naslažemo više petlja jednu na drugu, odnosno zakrivimo žicu u **zavojnicu**.

³Unutar petlje pojačavamo *magnetsko polje*. Ovo ćemo objasniti u sljedećoj sekciji.



Slika 13: Zavojnica od bakrene žice. Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copper_coil_with_six_turns.png?uselang=bg.


Što su petlje gušće razmještene u zavojnici, odnosno što imamo više petlji po jedinici duljine, to je magnetski učinak jači. Stavimo li u zavojnicu neku željeznu šipku (tzv. željeznu jezgru), željezo će se namagnetizirati i učinak će biti još jači. Pod "elektromagnet" obično mislimo na nekakvu zavojnicu sa željeznom jezgrom.




Slika 14: Zavojnica sa željeznom jezgrom. Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solenoid-with-core.JPG>.

2.3 Magnetsko polje

Isto kao i električno polje, ideja je da vodič kroz koji prolazi struja (ili komad namagnetiziranog metala) oko sebe stvori u svakoj točki magnetsko polje. Iznos toga polja dobijemo iz sile. Situacija je nešto komplikiranija od električnog polja jer se magnetska sila na naboj javlja samo onda kada se naboj kreće (kada miruje onda na naboj djeluje samo električna sila). Doduše, obrije polja možemo dobiti pomoću željezne piljevine - ona će se posložiti duž magnetskog polja (svaki komadić željeza se ponaša kao mali magnetić):




Slika 15: Željezna piljevina daje obris magnetskog polja trajnog magneta.
Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnet0873.jpg>.




Slika 16: Željezna piljevina daje obris magnetskog polja zavojnice.
Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetic_field_around_solenoid.jpg.

Matematički, magnetsko polje je vektorsko polje (kao i električno polje). Stoga, u svakoj točki oko vodiča kojim teče struja imamo strelicu koja ima svoju veličinu i smjer:




Slika 17: Magnetsko polje oko ravne žice. Struja (crvena centralna točka) ulazi u stranicu. Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetische-Feldstaerke.svg>.

Vidimo da se magnetsko polje ravne žice razlikuje od trajnog magneta. Polje trajnog magneta "izvire" s jednog pola (N) i ulazi u "drugi" (S), no u slučaju ravne žice nemamo takvo ponašanje (polje samo "kruži" oko žice). Magnetsko polje možemo prikazati i linijama koje prate vektore (tzv. linije magnetskog polja; eng. *magnetic field lines*). Ovako je slika urednija:



Slika 18: Linije koje prate magnetsko polje oko ravne žice. Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MagneticFieldAroundCurrent.png> i <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wire2.svg>.

Kada zakrivimo ravnu žicu u petlju dobijemo sljedeće polje:




Slika 19: Magnetsko polje petlje. Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dipole_magnetic-ring.svg.

Petlja je već sličnija trajnom magnetu - magnetsko polje ulazi s jedne strane i izlazi iz druge (pa bismo mogli reći da ona ima polove). Zapravo, ključna stvar je u tome da petlja, kao i trajni magnet (npr. kompas), ima **magnetski moment** koji je zakreće kada se ona nađe u nekom vanjskom


magnetskom polju. Ravna žica, primjerice, nema magnetski moment - nju vanjsko magnetsko polje samo gura, ne zakreće.

Kompas se zakreće dok mu se smjer ne poklopi s vanjskim magnetskim poljem (obično magnetskim poljem Zemlje). Preciznije, magnet se okreće dok mu se vektor magnetskog momента (koji pokazuje od S do N) ne poklopi sa smjerom vanjskog magnetskog polja.



Slika 20: Mali kompasi se usmjeravaju duž magnetskog polja trajnog magneta. Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnet_compasses.svg.

Kako je magnetsko polje ispod ravne žice kroz koju prolazi struja okomito na smjer žice, kompas će se okrenuti okomito na žicu u Ørstedovom pokusu. Kada naslažemo više petlji dobijemo zavojnicu:



Slika 21: Magnetsko polje zavojnice. Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VFPt_cylindrical_tightly-wound_coil.svg.


Ako u zavojnicu stavimo željeznu šipku, magnetsko polje unutar zavojnice će je namagnetizirati - dobijemo elektromagnet.

Nakon svih ovih primjera valjalo bi srediti ključnu stvar - dati preciznu definiciju magnetskog polja. Kako za danu točku prostora odrediti smjer i iznos magnetskog polja u toj točki? Ideja je sljedeća. Na naboј koji se giba može djelovati i magnetska i električna sila. Dakle, prvo izmjerimo električnu silu pomoću mirujućih naboja. Sada izmjerimo silu na naboј u gibanju i oduzmemmo izmjerenu električnu silu - ovo je magnetska sila na naboј u gibanju. Pretpostavimo privremeno radi jednostavnosti da nema električnog polja, tj. da na naboј samo djeluje magnetska sila.

U tom slučaju je primijećeno da magnetska sila zakreće naboј u gibanju. Preciznije, primijećeno je da magnetska sila uvijek djeluje okomito na brzinu naboja. Nadalje, sama sila (u danoj točki) je uvijek okomita s obzirom na neki fiksni smjer te iznos sile ovisi ne o punom iznosu brzine, već samo o komponenti brzine koja gleda duž tog smjera. Taj fiksni smjer na koji magnetska sila okomita uzimamo da je smjer magnetskog polja B . Kako na iznos sile magnetske sile utječe komponenta brzine naboja okomita na smjer magnetskog polja v_{\perp} i, naravno, iznos samog naboja (kao i za električno polje), iznos magnetskog polja definiramo kao silu po jedinici naboja i brzine $B = \frac{F}{qv_{\perp}}$, tj. sila je onda $F = qBv_{\perp}$. Osnovna mjerna jedinica za magnetsko polje je **tesla** (T) $1\text{T} = \frac{\text{N}}{\text{Cm/s}}$


Prisjetimo se (iz gradiva o momentu sile) vektorskog umnoška vektora **a**

i \mathbf{b} (što pišemo $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$). Njegov iznos je $a_{\perp} b$, gdje je a_{\perp} iznos komponente vektora \mathbf{a} koja je okomita na \mathbf{b} . Vektor $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ je okomit i na \mathbf{a} i na \mathbf{b} (dakle na ravninu koja sadrži \mathbf{a} i \mathbf{b}), a smjer mu je dan tzv. pravilom desne ruke:



Slika 22: Pravilo desne ruke. Postavimo se tako da je ravnina na kojoj leže vektori \mathbf{a} i \mathbf{b} horizontalna. Promotrimo manji kut između vektora \mathbf{a} i \mathbf{b} , odnosno neki $\theta < 180^\circ$. Ako krenuvši od prvog vektora u umnošku $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ (dakle \mathbf{a}) ovaj kut prebrišemo u pozitivnom smjeru \circlearrowright , onda je umnožak prema gore (kao na slici); u suprotnom je prema dolje. Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cross_product_parallelogram.svg i https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_hand_rule_cross_product.svg.


Dakle, vektor magnetskog polja možemo definirati tako da je sila na naboj q koji se giba brzinom \mathbf{v} dana kao $\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$. Pravilo desne ruke u ovom slučaju daje da magnetsko polje koje zakreće pozitivni naboj u pozitivnom smjeru \circlearrowright (suprotno od kazaljke na satu) gleda prema dolje:



Slika 23: Lorentzova sila na pozitivni naboj. Na desnoj slici magnetsko polje ulazi u stranicu (gledamo odozgo). Ovo je naznačeno tako što je nacrtan rep strelice \otimes (gledamo strelicu odstraga); da je polje kojim slučajem izlazilo iz papira crtali bismo prednji dio strelice (oštri vrh) \odot (gledamo strelicu sprijeda). Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FuerzaCentripetaLorentzP.svg> i <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FuerzaCentripetaLorentzP2.svg>.

Magnetsko polje će negativni naboj zakrenuti u suprotnom smjeru (sila ima suprotni predznak). Ovo je sve obuhvaćeno postojećom definicijom $\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ jer je sada q negativan.

Kada se naboj kreće u smjeru magnetskog polja, magnetska sila je 0. Ako naboj pak ima komponentu brzine u smjeru magnetskog polja (i komponentu koja je okomita na magnetsko polje), onda magnetska sila neće utjecati na komponentu duž polja i naboj će se gibati po spiralnoj putanji.



Slika 24: Spiralna putanja nabijene čestice u magnetском polju. Izvor: https://www.researchgate.net/figure/Helical-path-positively-charged-particle-in-a-magnetic-field-7-Figure-42-E-xB-Drifig5_343385818.

Općenito, na naboju u gibanju može djelovati i električna sila $q\mathbf{E}$. Magnetska sila je u tom slučaju samo ukupna sila \mathbf{F} minus električna, tj. ukupna sila je samo zbroj električne i magnetske: $\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$. Primijetimo da je smjer magnetske sile uvijek okomit na smjer brzine čestice, stoga **magnetska sila NE obavlja rad**. Rad elektromagnetske sile \mathbf{F} je uvijek jednak radu električne sile $q\mathbf{E}$.

2.4 Dodatak: Amperov zakon


Definirali smo magnetsko polje, ali nismo dali zakon kojim možemo odrediti kako struja generira magnetsko polje (slično kao što Coulombov zakon objašnjava kako točkasti naboј generira električno polje). Ovo ćemo objasniti samo za najjednostavniji slučaj - beskonačnu ravnu žicu kroz koju prolazi jednolika struja (nemamo nakupljanja naboja u žici).

U tom slučaju su eksperimenti (Amper, Biot i Savart) pokazali da je iznos magnetskog polja

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

Ovdje je $\frac{\mu_0}{2\pi}$ obična konstanta - količnik $\mu_0 = 1.256637 \cdot 10^{-6} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$ (tzv. permeabilnost vakuma) i 2π (opseg jedinične kružnice). Ovu konstantu je uobičajeno pisati u ovom obliku jer onda jedan općenitiji zakon poprima ljepši

oblik, tj. uključuje samo μ_0 (vidi napredno o Maxwellovim jednadžbama). Magnetsko polje je pritom postavljeno kružno oko žice:




Slika 25: Smjer magnetskog polja ravne žice. Ako struja ide prema gore, magnetsko polje kruži u pozitivnom smjeru \circlearrowright .

Sada nas zanima sila koja djeluje na ravnu žicu kada ju stavimo u neko vanjsko magnetsko polje. Ako kroz žicu u nekom kratkom vremenu t prođe q naboja i ako se ti naboji pomaknu za neku malu udaljenost l , onda im je brzina $v = \frac{l}{t}$, stoga vidimo da $qv = q\frac{l}{t} = l\frac{q}{t} = lI$ ⁴ Stoga, za komadić žice duljine l u magnetskom polju imamo $\mathbf{F} = qv \times \mathbf{B} = I(\mathbf{l} \times \mathbf{B})$, gdje vektor \mathbf{l} gleda duž žice (u smjeru struje). Ovo vrijedi samo kada je magnetsko polje \mathbf{B} konstantno duž čitave duljine l (ili kada je duljina l dovoljno malena). Ukupnu силу за žicu veće duljine dobijemo tako da žicu podijelimo na sitne komadiće l_1, l_2, \dots izračunamo $\mathbf{F}_1 = I(\mathbf{l}_1 \times \mathbf{B}_1)$, $\mathbf{F}_2 = I(\mathbf{l}_2 \times \mathbf{B}_2), \dots$ za svaki komadić te zbrojimo sve sile.

Uzmimo beskonačno dugu ravnu žicu i pustimo kroz nju struju. Ona stvara svoje magnetsko polje. Sada paralelno s prvoj žicom u njeno magnetsko polje stavimo drugu žicu kroz koju također teče struja. Na tu će žicu onda djelovati magnetska sila (ali, naravno, i na prvu žicu djeluje sila istog iznosa samo suprotnog predznaka jer i druga žica stvara svoje magnetsko polje). Smjer struje je samo smjer brzine pozitivnog naboja. Ako kroz obje

⁴Isti rezultat možemo dobiti i na sljedeći način. Sjetimo se da su struja i brzina vezane preko pojma gustoće struje. Ako promatramo beskonačnu tanku žicu, onda je $\rho = \frac{q}{l}$ gustoća naboja (po jedinici duljine). Gustoća struje je u ovom slučaju isto što i struja jer je presjek beskonačno tanke žice točka (pa samo brojimo naboje koji prolaze kroz točku). Dakle $I = j = \rho v = \frac{q}{l} v$, odnosno $Il = qv$.

žice struja teče u istom smjeru, onda pravilo desne ruke daje da sila kojom žice međudjeluju mora biti privlačna:



Slika 26: Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MagneticWireAttraction.svg>.

Da su struje bile u suprotnim smjerovima, sila bi među žicama bila odbojna. Kako su struja (brzina) i magnetsko polje međusobno okomiti, iznos sile na drugu žicu je samo $F = qvB = I_2 l B$. Ovdje je $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$ magnetsko polje koje stvara prva žica, stoga je sila na neki dio žice duljine l dana izrazom:

$$F = \frac{\mu_0}{2\pi} l \frac{I_1 I_2}{r}.$$

Ovo se obično zove Amperov zakon.

3 Baterije

Galvani je 1780-ih godina zapazio da, kada metalnom žicom spoji živac žabljeg noge s njenim mišićem, se nogu trza. Ovo ga je dovelo do ideje da živci i mišići živih bića stvaraju svoj "životinjski elektricitet" koji ostaje u tijelu i nakon smrti.

S vremenom je ušao u raspravu s jednim drugim talijanskim znanstvenikom - Alessandrom Voltom. Volta je zapazio da korištenjem dviju žica od

različitih metala dobije snažniji efekt, što ga je navelo na mišljenje da je metalna žica ključni dio eksperimenta i da postoji samo jedan tip elektriciteta (koji je prisutan i u živim bićima i u neživim tvarima).

U pozadini se nalazilo uzbudljivo pitanje: možemo li uspostaviti kretanje ljudskog tijela i nakon smrti? Ili još eksplicitnije - je li elektricitet možda ključ besmrtnosti?⁵

Danas znamo da je Volta bio uglavnom u pravu i da je na oba pitanja odgovor *ne*. Ipak, istina je da životinje mogu stvoriti vlastiti elektricitet i da za Galvanijev eksperiment nisu uopće potrebne metalne žice (Galvani je ovo demonstrirao spajanjem dvaju živaca bez korištenja metalnih žica).

Za naše potrebe nije toliko bitna debata, koliko je bitan uređaj koji je Volta izumio da bi dokazao svoju teoriju - baterija. Baterija kemijskim procesima održava napon (razliku u potencijalu) između svoja dva pola i tako stvara gibanje naboja ("elektricitet", tj. struju) kroz žicu kada njom spojimo polove. Dakle, baterije pretvaraju kemijsku energiju u električnu.

Općenito govoreći (ne nužno samo za baterijel), **anoda** je pol uređaja u koji struja ulazi, a **katoda** je pol uređaja iz kojeg struja izlazi. U slučaju baterije imamo dva pola: pozitivni + (na višem potencijalu) i negativni – (na nižem potencijalu). Struja (tok pozitivnih naboja) ide od + prema –, tj. izlazi iz + pola, a ulazi u – pol. Dakle, za baterije, + pol je katoda, a – pol je anoda. Katoda nije uvijek pozitivan pol (npr. u vakuumskim cijevima je katoda negativna).

Nije očito, doduše, *kako* baterija održava voltažu - konkretno moramo objasniti 2 stvari:


1. Odakle dolaze elektroni koji idu od – pola prema + polu baterije?
2. Ako elektroni već idu od – (niži potencijal) prema + (viši potencijal) polu baterije, onda očekujemo da se nakuplja negativni naboј na + polu, tj. da se pozitivni potencijal + pola umanjuje (pa samim time i smanjuje voltažu između polova)

Trebalo bi stoga možda malo zaći u kemiju i objasniti procese koji omogućuju funkciranje baterije.

Za početak, pretpostavimo da imamo dvije pločice od različitih metala - npr. cink (Zn) i bakar (Cu). Ako sada te dvije pločice zabijemo u neki

⁵Ovo pitanje i vezane debate su oko 1816. godine inspirirale mladu Mary Shelly da napiše *Frankensteina*.

elektrolit (npr. otopinu soli ili limun ili krumpir ili, da, žabu) i spojimo ih žicom, primijetit ćemo da kroz žicu teče struja. Dobili smo najjednostavniju bateriju, tzv. Galvanski članak (eng. *Galvanic cell*).



Slika 27: Galvanski članak. Elektrolit je otopina sumporne kiseline H_2SO_4 . Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZnCuVoltaicCell.svg>

Ako pažljivo promotrimo pločice nakon nekog vremena, primijetit ćemo da se Zn pločica djelomično otopila (ostavila je Zn ione u elektrolitu), a blizu bakrene se javljaju mjehurići - oslobađa se plin vodik H_2 . Dakle, imamo otapanje pločice cinka, što oslobađa elektrone: $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ te stvaranje vodika blizu bakrene pločice, što upija elektrone: $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{H}_2$.


Dakle, energetski je povoljnije da se cink otopi u elektrolit i preda svoje elektrone vodiku. Ove kemijske reakcije u bateriji stvaraju napon.

Vidimo da u okolini cinkove anode elektrolit postaje pozitivniji zbog novonastalih cinkovih iona, a u blizini katode elektrolit postaje manje pozitivan zbog odlaska vodikovih iona. Ostali naboji u elektrolitu se razmjestite na način da ponovno uspostave ravnotežu naboja.

Napomenimo da je za elektrolit poželjno koristiti kiseline (npr. ocat ili limun ili H_2SO_4). To je zato što u otopini kiseline ima više vodikovih iona, što pospješuje oslobađanje plina vodika.

Voltina baterija ima jedan bitan nedostatak - mjehurići vodika koji se stvaraju na bakrenoj katodi djeluju kao izolator (i tako onemogućuju drugim

ionima vodika da lako dođu do bakra i tako upiju elektrone). John Frederic Daniell je ovo 1836. riješio tako da je cink i bakar stavio u dva različita elektrolita:



Slika 28: Daniellov članak. Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galvanic_cell_labeled.svg

Sada imamo sljedeće reakcije. Na anodi cink otpušta elektrone i otapa se u otopinu cinkovog sulfata: $\text{Zn}_{(\text{s})} \longrightarrow \text{Zn}_{(\text{aq})}^{2+} + 2\text{e}^-$. Na katodi ioni bakra iz otopine bakrovog sulfata upijaju elektrone i talože se na bakrenu katodu: $\text{Cu}_{(\text{aq})}^{++} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$.

Problem s vodikovim mjehurićima je riješen, ali sada imamo drugi problem: elektrolit u kojem je cink postaje polako pozitivan (povećava se broj cinkovih iona), a onaj u kojem je bakar postaje polako negativan (smanjuje se broj bakrovih iona). Da bismo uspostavili ravnotežu naboja moramo povezati dva elektrolita mostom koji sadrži ione soli koji će onda potrebiti "procuriti" u jedan ili drugi elektrolit. Vidi animaciju: https://www.youtube.com/watch?v=qpFC_Ecu_yQ

Moderne litij-ionske baterije (koje imate u laptopima, mobitelima, itd.) su malo drukčije. Postoji više varijacija, ali sve na neki način koriste (lo

and behold) litijeve ione. Tradicionalno, anoda je grafit, a katoda je obično kobaltov oksid. Ove materijale možemo shatiti kao rešetke u koje spremamo litijeve ione. Kada je baterija puna, litijevi ioni se nalaze spremljeni na anodi (u grafitu). Kako se baterija troši, litijevi ioni se otpuštaju s anode i tako stvaraju elektrone koji prolaze ostatkom strujnog kruga prema katodi. S druge strane, isti litijevi ioni prolaze nekim poroznim sredstvom (elektrolit) koji dijeli anodu i katodu te se spremaju u kobaltov oksid. Na ovaj način stvaramo elektrone i održavamo neutralnost naboja. Ovaj proces se može okrenuti, tj. baterija se može puniti (onda ulažemo energiju da vratimo litijeve ione na anodu). Baterija gubi na životu kako je koristimo jer litij s vremenom može reagirati s elektrolitom. Vidi <https://www.youtube.com/watch?v=G5McJw4KkG8>

Napomenimo da je voltaža baterije više-manje konstantna dok je baterija puna, ali kada se baterija značajno isprazni, voltaža će se početi smanjivati:




Fig. 22. Voltage Changes During Discharge

Slika 29: Izvor: https://www.powerstream.com/1922/battery_1922_WITTE/batteryfiles/chapter05.htm


Kapacitet baterije (koliko baterija može trajati) obično mjerimo u amperatima (Ah). 1Ah je količina naboja koja u 1h prođe kroz žicu kojom teče 1A struje. Dakle, $1\text{Ah} = 1\text{A} \cdot 3600\text{s} = 3600\text{C}$. 10 000mAh (tj. 10Ah) znači da kroz bateriju može proći 10Ah naboja prije nego se ona potpuno isprazni (prije nego se anoda i katoda izmjene do te mjere da se reakcija ne može nastaviti).

Ovdje treba imati na umu i da kemijske reakcije u bateriji mogu biti manje ili više učinkovite ovisno o temperaturi (litij-ionske baterije obično funkcioniraju bolje na višim temperaturama) tako da i količina naboja koju

baterija može proizvesti isto ovisi o temperaturi. Nadalje, količina naboja koju baterija može proizvesti ovisi i o tome koliko brzo stvaramo naboj (kolika struja prolazi kroz bateriju). Za veću struju su kemijske reakcije manje efikasne i kapacitet baterije je manji.

Dakle, ako proizvođač tvrdi da je kapacitet baterije 100Ah, moramo znati pod kolikom strujom je baterija ispraznjena, odnosno moramo znati u koliko sati je ispraznjena. Obično se koristi vremenski okvir od 20h (ali ne uvijek). Baterija koja ima kapacitet 100Ah, koji je izmjerjen u 20h, će trajati 20h ako kroz nju prolazi $I = \frac{q}{t} = \frac{100\text{Ah}}{20\text{h}} = 5\text{A}$ struje.

4 Otpor (Ohmov zakon)



Slika 30: Baterijom držimo krajeve vodiča na voltaži V , kroz vodič teče neka struja I .

otpor,

Otpor doduše ovisi o obliku žice: što je žica šira otpor je manji, što je žica duža otpor je veći. Varijabla koja je karakteristična za materijal (a ne oblik) zovemo otpornost.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

kako otpornost ovisi o mikroskopskim svojstvima materijala (više slobodnih elektrona tj. manji energy gap bolja provodljivost)

Kako se stvara el. polje unutar vodiča kada ga spojimo na bateriju? Prvo, ako se naboј nigdje unutar vodiča ne akumulira, gustoća naboja mora biti svukupno nula. Ovo slijedi jer su struja i električno polje proporcionalni, $j = \sigma E$, pa ako imamo npr. negativnu gustoću naboja u točki p , onda u toj točki električno polje ulazi prema negativnom naboju, pa samim time i struja ulazi u tu točku te imamo akumulaciju pozitivnog naboja. Dakle, bilo

kakva gustoća naboja se smije javiti samo na površini vodiča. Dakle, naboji se rasporede po površini vodiča i tako stvaraju električno polje koje gura ostale naboje duž vodiča. Ovo ne znači da sami elektroni dolaze do površine vodiča, već samo da se postojeći elektroni malo pomaknu prema unutrašnjosti ili prema vani i tako dobijemo nekakav net efekat gdje je površina vodiča ili pozitivna ili negativna.

površinski naboji https://www.youtube.com/watch?v=oI_X2cMHNe0

Ako održavamo stalnu voltažu između krajeva žice, to znači da je unutar žice električno polje. Ali električno polje *ubrzava naboje* - sila je $F = qE$. Zašto onda struja kroz žicu stalno ne raste? Zato što se elektroni što stvaraju struju stalno sudaraju s atomima metala. Ovi sudari povećavaju nasumično gibanje atoma metala i zagrijavaju metal. Toplinski učinak el. struje <https://physics.stackexchange.com/questions/701264/why-is-mechanical-work-equal-to-joule-heating>

otpor ovisi o temperaturi. Npr. ako se materijal ionizira i izolator može postati vodič. Ohmov zakon stoga ne vrijedi uvijek.

Vidjeli smo da električno polje unutar žice gura naboje kroz žicu. Kada spojimo bateriju na žicu, stvaramo napon, odnosno električno polje. Stvorili se to polje instantno kada spojimo bateriju?

Što ako imamo npr. žicu od Zemlje do Mjeseca (i natrag) i spojimo je na bateriju na Zemlji. Hoće li se ODMAH istog trena stvoriti električno polje kroz čitavu žicu? Što da žice oko cijele galaksije? Stvar je da signali ne mogu putovati brže od svjetlosti, dakle ni električno polje se ne smije širiti brže od svjetlosti. Trebat će vremena da se električno polje proširi od baterije do komada žice koji je najudaljeniji od baterije. Vidi stvarni eksperiment: <https://www.youtube.com/watch?v=2AXv49dDQJw>

ako prekineom strujni krug, struja prestaje - zašto Ako imamo dvije velike paralelne ploče, trebat će više vremena dok se na pločama nakupi dovoljno naboja da struja prestane teći. Znači imat ćemo period gdje kroz žicu prolazi struja unatoč tome što imamo "rupu" u strujnom krugu - ploče imaju dovoljno *kapaciteta* da prime određenu količinu naboja i struja će teći dok se taj kapacitet ne popuni (tj. dok odbijanje između naboja na ploči i naboja koji pokušavaju stići na ploču na postane dovoljno veliko). Ovakav uređaj koji može primati naboje kada se na njegovim krajevima nalazi napon zovemo *kapacitor* (ili *kondenzator*).

idealna žica - nema gubitaka voltaže, stvarna žica ima otpor ima gubitaka. snaga je za idealnu žicu 0 - nema voltaže, ali onda nema ni el. polja.

Superkonduktivnost. postoji neka voltaža na krajevima zbog induktivnosti.

<https://physics.stackexchange.com/questions/177211/>

<https://physics.stackexchange.com/questions/10174/>

<https://physics.stackexchange.com/questions/384035/>

5 Strujni krug

Simboli: Baterija (izvor napona), idealna žica, otpornik.

strujni krug. Serijski i paralelni spoj elementa A i B.

grananje struje.

Ampermetar i voltmetar (ampermetar + otpor) Kako ih spajamo...serijski/paralelno serijsko i paralelno spajanje otpornika Usپoredimo serisko spajanje s produljenjem žice Usپoredimo paralelno spajanje s proširenjem žice.

serijsko i paralelno spajanje baterija

Kirchoffova pravila <https://www.youtube.com/watch?v=ViwSDL657L4&list=PLyQSN7X0ro2314mKyUi0ILa0C2hk6Pc3j&index=11> <https://www.youtube.com/watch?v=dgkaE7eiY5w>

reduciranje kompleksnog strujnog kruga na jednostavni.

Kako naboј zna koјим путем ići? Prati električno polje (a električno polje se širi kao val kroz žice, polje se ažurira brzinom svjetlosti)

kratki spoj - mali otpor, velika struja, osigurač (eng. *circuit breaker*)

6 Indukcija i izmjenična struja

6.1 Faradayev zakon


Faraday je 1831. godine primijetio da, kada u blizini zavojnice pomiče magnet, kroz zavojnicu teće struja. Kada magnet miruje, struja ne teće, ali kada magnet uvlači u ili izvlači iz zavojnice, u zavojnici se *inducira* struja. Što brže pomiče magnet, struja je veća i što više navoja zavojnica ima, struja je veća. Također, kada uvlači magnet, struja teće u jednom smjeru, a kada izvlači magnet, struja teće u suprotnom smjeru. Zaključujemo da **promjenjivo magnetsko polje u zavojnici inducira struju**. Vidi <https://www.youtube.com/watch?v=vwIdZjjd8fo>.

Direktna posljedica ovog eksperimenta je da rad električne sile po zatvorenoj petlji u prisutnosti promjenjivog magnetskog polja više nije 0. Naime,

električna sila sada djeluje na način da tjera naboje kroz petlju u nekom smjeru. Naboji neće spontano sami od sebe napraviti krug oko petlje - za to treba obaviti rad. Rad koji električna sila obavi kada prenese 1C naboja duž jednog punog krug kroz petlju zovemo elektromotorni napon i obično zapisujemo oznakom ε .

Promjenjivo magnetsko polje dakle stvara električno polje koje nije konzervativno, odnosno rad električne sile sada ovisi o obliku putanje. Samim time i napon ovisi o putanji, a "električni potencijal u točki a " više nije dobro definirana veličina.


Ne bismo li preciznije formulirali zakon koji je Faraday otkrio svojim eksperimentima, moramo objasniti pojam **toka magnetskog polja** kroz neku (zamišljenu) plohu (eng. *magnetic flux*). Recimo da imamo neku plohu koju probada magnetsko polje B :



Slika 31: A je površina plohe, a \mathbf{A} je vektor duljine A koji je okomit na plohu.

Ugrubo rečeno, tok magnetskog polja kroz plohu Φ_B mjeri koliko magnetsko polje probada tu plohu. Primjerice, ako polje B leži na plohi, \mathbf{A} i \mathbf{B} su okomiti, a tok je 0 (magnetsko polje uopće ne probada plohu).

U općem slučaju nas zanima samo B_{\perp} - dio magnetskog polja koji je okomit na plohu (tj. gleda duž okomice \mathbf{A}):



Tok magnetskog polja možemo sada jednostavno definirati kao $\Phi_B = B_\perp A$.

Ovdje valja primijetiti nešto: i vektor u suprotnom smjeru od \mathbf{A} bi isto bio okomit na plohu. Dakle, smjer okomice \mathbf{A} nije jedinstveno definiran. Kada smo za plohu odabrali jedan od dva moguća smjera za vektor okomice, kažemo da je ploha orijentirana. Suprotni odabir okomice daje plohi suprotnu orijentaciju. Jednostavno rečeno, orijentacija nam samo govori što za plohu znači "gore".

Ako je magnetsko polje u suprotnom smjeru od okomice, onda je tok polja negativan. Dakle, odnos je sličan kao između rada, sile i pomaka⁶.

Ukoliko se magnetsko polje mijenja duž plohe, plohu možemo isjeckati na male komadiće tako da je na svakom komadiću magnetsko polje (približno) konstantno, potom izračunati tok kroz svaki mali komadić i zbrojiti.

Faradayev zakon sada možemo formulirati na jednostavan način. Kada se magnetski tok kroz neku petlju vodiča mijenja, onda će kroz taj vodič poteći struja. Preciznije, **što se magnetski tok kroz petlju u jedinici vremena više promijeni, to će i iznos elektromotornog napona** (rad po jedinici naboja za jedan krug oko petlje) **biti veći**. Učinak je očitiji kod zavojnice s velikim brojem navoja jer tu u suštini imamo više petlji naslaganih jednu na drugu pa je tok magnetskog polja automatski veći (a samim time i njegova promjena kada pomičemo magnet).


U vodiču će se struja inducirati na takav način da umanji promjenu toka ukupnog magnetskog polja kroz petlju - ovo je tzv. **Lenzovo pravilo**. Drugim riječima, magnetsko polje inducirane struje se odupire promjeni vanjskog magnetskog polja. Razlog je zapravo jednostavan: da kojim slučajem struja pojača magnetski tok kroz petlju, potekla bi još jača struja, koja bi stvorila još jači tok koji bi stvorio još jaču struju i imali bismo eksploziju u energiji.

Lenzovo pravilo objašnjava jednu interesantnu pojavu: kada kroz šuplju bakrenu cijev ispustimo magnet, on će kroz cijev padati polako. Naime, magnet će svojim padom stvoriti promjenjivo magnetsko polje i inducirati vrtložne struje u bakrenoj cijevi (eng. *eddy current*). Magnetsko polje tih vrtložnih struja će usporiti madanje magneta jer se po Lenzovom pravilu smjer struje odupire promjeni vanjskog polja (a polje će se sporije mijenjati ako magnet sporije pada). Vidi <https://www.youtube.com/watch?v=H31K9qcmeMU>. Slična se stvar događa i kada bacimo magnet na bakrenu

⁶Matematičari taj odnos zovu *skalarni umnožak vektora*: $\Phi_B = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$, $W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{d}$.


ploču - vrtložne struje i u tom slučaju uspore pad magneta: <https://www.youtube.com/watch?v=Yu1uRvErM80>

Da bismo mogli govoriti o predznaku magnetskog toka, moramo se dogovoriti kako odabratи okomicu (normalu) na plohu koju definira petlja (petlja je rub te plohe). Ako petljу obilazimo u pozitivnom smjeru \circlearrowright , smjer normale je prema gore:



Slika 32: Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stokes%27_Theorem.svg

Dakle, ako se magnetsko polje pojačava u smjeru normale na plohu (prema gore), onda će inducirana struja teći negativnom smjeru \circlearrowleft jer se tako smanjuje tok magnetskog polja kroz petlju. Prisjetimo se kako izgleda magnetsko polje strujne petlje:



Slika 33: Magnetsko polje strujne petlje. Ako struja ide u pozitivnom smjeru \circlearrowright , magnetsko polje petlje će povećati magnetski tok (u smeru prema gore). Ako struja pak ide u negativnom smjeru \circlearrowleft , magnetski tok se smanjuje. Izvor <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BIsAPseudovector.png>


Matematički sve ovo možemo obuhvatiti jednom jednostavnom formulom. Ako s Φ_B označimo tok magnetskog polja kroz petlju žice, tj. s $\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}$ promjenu magnetskog toka u jedinici vremena, onda je elektromotorni napon ε dan s:

$$\varepsilon = -\frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t}.$$

Minus je tu zbog Lenzovog pravila.

6.2 Izmjenična struja

Vidjeli smo da ako neprestano provlačimo magnet kroz zavojnicu, imamo struju. Magnet ubrzava i usporava, stoga se i promjena toka magnetskog polja mijenja - jača je dok je magnet brži, manja dok je sporiji. Samim time i inducirani elektromotorni napon, a onda i inducirana struja se isto tako mijenjaju s vremenom. Štoviše, dok magnet izvlačimo (pomičemo u suprotnom smjeru) inducirani napon je suprotnog predznaka, tj. struja je u suprotnom smjeru. Dakle, ako magnet izvlačimo i uvlačimo periodički (u pravilnim vremenskim razmacima), struja (i napon) o vremenu ovisi otprilike kao:




Ovo je **izmjenična struja** (eng. *alternating current, AC*). S druge strane, kada se naboji gibaju u jednom smjeru, imamo **istosmjernu struju** (eng. *directed current, DC*). Ako u jednoj sekundi magnet uvučemo i izvučemo 2 puta, najveća vrijednost struje će se isto postići 2 puta u sekundi i kažemo da je **frekvencija** te struje 2Hz (2 herza [herca]). Frekvencija nam dakle govori koliko *frekventno* (učestalo) se postiže najveća vrijednost struje (ili induciranih napona). Ako se maksimum postigne 10 puta, frekvencija je 10Hz, tj. ciklus se u jednoj sekundi ponovi 10 puta.

Izmjeničnu struju tvore naboji koji se gibaju naprijed-natrag. Znači ne prenosimo naboje, ali prenosimo energiju. Zaista, za snagu (tj. prijenos energije) na otporniku imamo $P = VI = RI^2$, dakle nije bitan predznak struje, već samo njen iznos. Drugim riječima, nebitno je u kojem se smjeru gibaju naboji, već samo koliko jako se gibaju (tj. koliko jako se sudaraju s atomima otpornika).

Dakle, možemo usrednjiti snagu, tj. kvadrat struje (ili napona) po jednom ciklusu⁷:

⁷Srednju vrijednost kvadrata struje nađemo tako da unutar jednog ciklusa napravimo jako veliki broj mjerjenja, što daje $I_1^2, I_2^2 \dots I_N^2$. Sada je srednja vrijednost $\langle I^2 \rangle = \frac{1}{N}(I_1^2 + \dots I_N^2)$



Slika 34: Kvadrat struje I^2 i srednja vrijednost kvadrata $\langle I^2 \rangle$ (crveno). Zeleno prikazuje korijen srednje vrijednosti kvadrata struje $\langle I \rangle_{rms} = \sqrt{\langle I^2 \rangle}$

Ako se struja I pravilno mijenja od $-1A$ do $1A$, onda se njen kvadrat mijenja od 0 do 1 , a srednja vrijednost kvadrata struje I^2 po jednom ciklusu je točno na pola puta $0.5 = \frac{1}{2}$. Da je struja išla od $-I_0$ do I_0 , njen kvadrat bi išao od 0 do I_0^2 , stoga bi srednja vrijednost kvadrata struje bila $\langle I^2 \rangle = \frac{I_0^2}{2}$.


Uzmemo li korijen srednje vrijednosti kvadrata struje, dobit ćemo srednju struju (preciznije "root mean square", rms) $\langle I \rangle_{rms} = \sqrt{\langle I^2 \rangle} = \sqrt{\frac{I_0^2}{2}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$. Ovo je vrijednost istosmjerne struje koja bi prenijela istu snagu. Budući da $W = VI = \frac{1}{R}V^2$, napon dobijemo na isti način kao i struju - usrednjimo kvadrat napona, potom uzmemo korijen $\langle V \rangle_{rms} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$.

Struja koju direktno dobijamo iz utičnice je izmjenična. U Hrvatskoj (kao i većini Europskih zemalja) napon iz utičnice je 50Hz i srednja vrijednost (rms) mu je 230V. S druge strane, u SAD je vrijednost 60Hz i 120V (a neke utičnice koje se koriste za veća trošila imaju 240V). ⁸.

⁸Japan je interesantan slučaj jer zapadni dio zemlje (Kanto prema sjeveru) ima 50Hz i 100V, a istočni (Kansai prema jugu) 60Hz i 200V. Povjesno, Kanto regija je generatore dobavljala od Njemaca (AEG), a Kansai regija od Amerikanaca (General Electric). Tako su nastale dvije mreže koje su se tek kasnije spojile. Struja od 50 Hz se ne može tek

6.3 Generator i elektromotor


Generator je uređaj koji stvara (izmjeničnu) struju. Imamo zavojnice razmještene razmještene ukrug (ovo miruje, tj. tvori *stator*), a u središtu magnet koji se može okretati (tzv. *rotor*). Kako se magnet okreće, mijenja se magnetski tok kroz zavojnice, što inducira elektromotorni napon. Ovdje valja imati na umu da se, pomalo kontraintuitivno, tok najmanje mijenja upravo onda kada je glava magneta najbliža zavojnici (jer se tada najmanje mijenja udaljenost magneta od zavojnice) pa će tada biti i najmanji inducirani napon. Nadalje, jedan kraj svake zavojnice je spojen na zajedničku žicu (tzv. nul ili neutralnu žicu) i ti krajevi svi žive na zajedničkom potencijalu. U drugom kraju žice se inducira izmjenični napon u ovisnosti o položaju magneta. Ako se rotor okreće 50 puta u sekundi, dobit ćemo struju frekvencije 50Hz.



Slika 35: Primijeti da je u crvenoj (L1) zavojnici struja najmanja. Vidi animaciju: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple-3-faset-generator.gif>

tako spojiti sa strujom od 60Hz - moramo ujednačiti frekvencije. Ovo ograničava koliko brzo se energija može sa Zapada zemlje prebaciti na istok, što stvara stvarne probleme za vrijeme prirodnih katastrofa (npr. 2011. godine za vrijeme Tohoku potresa). Vidi https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country


Ovakav generator (s 3 zavojnice) stvara trofaznu struju koju koriste praktički sve svjetske eletrične mreže (tako i Hrvatska). Ovo znači da u žicama koje vode do svake zavojnice imamo izmjeničnu struju, ali u danom trenutku se vrh (najveća vrijednost) struje u jednoj žici neće poklopiti s vrhom u preostale dvije. Kažemo da su te tri struje pomaknute u fazi:



Slika 36: Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rotatingfield.png>

Doduše, mi u domovima dobijemo samo jednu fazu - dobijemo neutralnu žicu i žicu koja vodi do jedne od tri zavojnice (i razlika u naponu između te dvije žice je u prosjeku 230V). Sve tri faze se obično koriste u industrijske svrhe. Primjerice, koristeći trofaznu struju (koju smo dobili nekim drugim generatorom) možemo mijenjati aktivne zavojnice jednu po jednu, tj. stvoriti "rotirajuće" magnetsko polje. Ovo polje će okretati rotor i tako obavljati mehanički rad. Ovo zovemo **elektromotor**. To je zapravo isti uređaj kao i generator, samo ga koristimo na drugi način. Za više o trofaznoj struci vidi https://www.youtube.com/watch?v=c9gm_NL7KyE

Postoji i elektromotor koji funkcioniра s usmjerenom strujom (DC elektromotor). Stator je trajni magnet, a rotor elektromagnet. Mehaničkim putem onda možemo preokrenuti smjer struje kroz elektromagnet, što mu okreće magnetske polove i tjeri ga da nastavi rotaciju. Mehanizam tvore četkice (eng. *brush*) koje održavaju kontakt s tzv. *komutatorom* koji se rotira. Kada četkice prijeđu rupu u komutatoru, smjer struje kroz elektromagnet se preokrene. Vidi animaciju <https://www.youtube.com/watch?v=CWu1Q1ZSE3c>.



Slika 37: Izvor: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%BF.svg>

Postoji i elektromotor koji radi s DC strujom, a ne koristi četkice (koje se s vremenom troše), tzv. *brushless DC*. Ovo je u osnovi isto što i AC elektromotor, samo se za pokretanje ne koristi trofazna AC struja nego se elektronikom detektira kut rotora i temeljem te informacije pušta (i zaustavi) DC struja kroz odgovarajuću zavojnicu i tako dobije rotirajuće magnetsko polje.

6.4 Transformator


Kasnih 1880-ih godina u New Yorku, dvije tvrtke su se borile za prevlast u području osvjetljenja električnom energijom. S jedne strane Edison General Electric (kasnije General Electric) je koristio istosmjernu struju, a s druge strane, Westinghouse Electric je koristio Teslinu tehnologiju višefazne izmjenične struje (koju je kupio od Tesle 1888. godine). 1893. je Westingho-

use Electric izašao kao jasni pobjednik osvojivši ugovor da osvijetli svjetski sajam u Chicagu. Time se upravo Teslina tehnologija proširila svijetom.

Jedna velika prednost izmjenične struje naspram istosmjerne je da se njom energija puno lakše prenosi na velike udaljenosti.

Naime, recimo da dvjema žicama dovodimo električnu energiju do nekog dalekog mjesto. Razlika u voltaži između te dvije žice je V , te kroz žice prolazi struja I . Izraz za snagu je $P = VI$, stoga ako želimo prenijeti 100W snage električnom strujom, onda to možemo tako da na 100V pustimo 1A struje ili da na 1V pustimo 100A. U drugom slučaju (velika struja) imamo problem - žice se zagrijavaju i energija se gubi dok dođe do potrošača. Dakle, ako nam treba 100W na jednom kraju, s drugog kraja moramo puštati puno više energije od 100W. Stoga, za prijenos energije je poželjno raditi s visokom voltažom, a ne velikom strujom. U ovom pogledu, izmjenična struja je imala veliku prednost u odnosu na istosmjernu - izmjeničnu struju je jako lagano dovesti na visoku voltažu **transformatorom**.

Transformator je samo par zavojnica s različitim brojem navoja koje su blizu jedna drugoj. Najbolje ih je omotati oko neke zajedničke željezne jezgre da bi se fokusiralo magnetsko polje i povećao prijenos energije s jedne na drugu zavojnicu:



Slika 38: Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Transformer3d_col3.svg

Prva zavojnica (koja je spojena na izvor) je primarni, između njenih krajeva imamo voltažu V_1 i kroz nju prolazi struja I_1 . Kako kroz primarni prolazi izmjenična struja, ona stvara promjenjivo magnetsko polje koje u drugoj zavojnici (sekundarni) inducira elektromotorni napon V_2 i struju I_2 . Pretpostavimo li savršeni prijenos energije, tj. da se svake sekunde sva energija iz prve zavojnice prenese na drugu, onda je snaga na obje zavojnice ista: $V_1 I_1 = V_2 I_2$. Elektromotorni napon na drugoj zavojnici ovisi o njenom broju navoja. Ako druga zavojnica ima manje navoja od prve, na njem krajevima će se inducirati manji napon (nego je na krajevima primarni zavojnici), ali će prolaziti veća struja (nego prolazi kroz primarnu zavojnicu). Ako druga zavojnica pak ima više navoja, na njoj se inducira veći napon, ali kroz nju onda prolazi manja struja.

Vidimo da transformatorom vrlo lagano možemo AC struju pretvoriti iz niskovoltažne u visokovoltažnu (i obratno). Dakle, struja se prvo blizu elektrane prebaci u visokovoltažnu, potom se blizu gradova postepeno prebacuje na niže voltaže, te na kraju u domove dolazi 230V (srednja voltaža rms, Hrvatska).

6.5 "Don't be stupid, stupid" iliti kako NE osvojiti Darwinovu nagradu

Za ljudsko tijelo je opasno ako kroz njega velika struja protjeće neko vrijeme. "Neko vrijeme" se ovdje obično mjeri u milisekundama - vidi https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IEC_TS_60479-1_electric_shock_graph.svg. Dok struja prolazi kroz ljudsko tijelo, prenosi se energija (u obliku termalne energije). Ukoliko se prenese značajna količina energije u malo vremena (velika snaga), javit će se opeketine. Čak i struja nije dovoljno velika da izazove opeketine, komplikacije se mogu javiti jer struja može poremetiti ritam srca (i izazvati srčani zastoj) ili može izazvati kontrakcije mišića i time onemogućiti disanje.


Dakle, opasno je da su dva kraja ljudskog tijela na jako različitim voltažama jer će onda kroz tijelo poteći velika struja. Opasnost se umanji tako da koristimo izolatore. Primjerice, ako bosonogi diramo žicu visokog napona golom rukom, vjerojatno će nas ubiti ili jako ozlijediti struju, koja će protjeći od žice prema tlu. Ako pak obučemo gumene čizme i stanemo na nekakvu drvenu dasku i tek onda dotaknemo žicu, zbog velikog otpora na našim nogama kroz nas neće poteći velika struja prema zemlji (ali ako je voltaža baš velika ni izolacija možda ne bude dovoljna). S druge strane, suha koža ima veći otpor od mokre, stoga ćemo mokri puno lakše doživjeti strujni udar nego kada smo suhi.

Nadalje, ako objeručke uhvatimo jedno te istu žicu (dakle i jednom i drugom rukom diramo isti napon), neće se ništa značajno dogoditi jer je napon, tj. razlika u potencijalu mala pa će proteći i mala struja. Zato npr. ptice mogu sletiti na dalekovode potpuno sigurno. Treba imati na umu da se napon može mijenjati od točke do točke, stoga ako baš želite golim rukama dirati visokonaponsku žicu (što ne preporučujem), nakon što izolirate noge od tla, najsigurnije je obje ruke postaviti jako blizu jednu drugoj. Ovo je razlog zašto, kada visokonaponska žica dodirne tlo, radi sigurnosti osoba u blizini mora skupiti noge i sitnim korakom (bez razdvajanja nogu) doći na sigurnu udaljenost. Ako su noge znatno raširene, može se dogoditi da je između njih dovoljna razlika u potencijalu (tj. dovoljni napon) pa će struja proći kroz jednu prema drugoj nozi. Možete i skakutati na jednoj nozi, no u tom slučaju postoji opasnost gubitka ravnoteže i pada (a onda će vas sigurno stresti struja).

Interesantno je da struja viših frekvencija manje boli: vidi <https://www.>

youtube.com/watch?v=MMzU66IHe-k. Neki ljudi ovo ponekad objašnjavaju pomoću tzv. *skin efekta*, no to nije točno.

Prvo, *skin efekt* (površinski efekt) je pojava gdje električna struja vrlo visokih frekvencija teče uglavnom samo površinom vodiča. Ovo se javlja zbog elektromagnetske indukcije - pri visokim frekvencijama struja stvara promjenjivo magnetsko polje, koje pak stvara značajne vrtložne struje. Te vrtložne struje u unutrašnjosti vodiča idu u suprotnom smjeru od struje i tako je poništavaju.




Slika 39: Razlog skin efekta. Izmjenična struja I stvara promjenjivo magnetsko polje H , koje stvara vrtložne struje I_w . Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skineffect_reason.svg

Primijetimo da, kako sada struja prolazi efektivno manjim poprečnim presjekom vodiča, otpor je veći. Ovo je (jedan od) razloga zašto nije zgodno koristiti AC struju visoke frekvencije za prijenos električne energije. Skin efekt NIJE toliko značajan na ljudskom tijelu jer ono nije toliko dobar vodič (ima veliki otpor), stoga je i dubina do koje se struja probije značajna - struja neće teći samo po koži.

Razlog zašto struja visoke frekvencije ne boli je zapravo biološki: živci i stanice jednostavno ne reagiraju na visoke frekvencije pa ih ni ne osjetimo.

Naravno, vrlo jaku struju visoke frekvencije ćemo svakako osjetiti (u najmanju ruku izazvat će opekatine).

Pripazi! Ponekad se javljaju periodičke komponente u struji koje su niže frekvencije pa nas struja svejedno može stresti:




Slika 40: Struja više frekvencije stvara periodički signal niže frekvencije. Iako živci ne reagiraju na osnovnu frekvenciju struje, mogu reagirati na frekvenciju signala.

Recimo da imamo neki uređaj (npr. toster) koji ima neke unutrašnje žice kroz koje prolazi struja i vanjsko kućište od metala. Ako se dogodi da unutrašnje žice slučajno dotaknu kućište, kućištu će se automatski povisiti potencijal, stoga je vrlo opasno dirati toster (jer kroz nas može proteći struja prema tlu). Ovu opasnost možemo izbjegići tako da žicom spojimo kućište i tlo. Kažemo da smo toster **uzemljili**. Sada su toster i tlo na istom potencijalu (bilo kakav višak naboja na tosteru sada može putem niskog otpora otići u tlo), stoga nema velike opasnosti ako netko dotakne toster. Ako se slučajno dogodi da u uređaju unutrašnje žice dodirnu kućište, velika struja će poteći kroz žicu do tla. Stavimo li osigurač na tu žicu, on će se aktivirati kada kroz njega prođe velika struja i isključit će uređaj (i cijeli dio strujnog kruga na koji je uređaj spojen).

Neutralna žica je isto spojena s tlom (tako da je razlika u potencijalu između nje i tla minimalna), što znači da, ukoliko dotaknemo neutralnu žicu, kroz nas ne prolazi struja. Ako pak dotaknemo žicu koja nosi jednu tri faze (eng. *live wire*), onda postoji napon između žice i tla i ne piše nam se dobro. Video o uzemljenju: <https://www.youtube.com/watch?v=jduDyF2Zwd8>.

Većina zemalja EU (uključujući Hrvatsku) koristi tzv. schuko utičnice (njem. *Schutzkontakt*), tj. utičnice tipa F. Iznimka su Francuzi, Belgijanci, Poljaci, Česi, Slovaci koji koriste vrlo slični francuski standard (utičnice tipa E), Danci (tip K) te Talijani (koji osim schuko koriste i utičnice tipa L). Vidi https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_current_European_mains_electricity_plug_types.png.



CEE 7/3 European socket wiring

Slika 41: Schuko utičnica. Neutralna žica (N, plavo) je obično lijevo, faza (L, narančasto) desno, a iznad i ispod su spojevi za uzemljenje (zeleno). Izvor: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CEE_7-3_european_socket_wiring_-_schuko_polarity_standard.jpg.