samba

SAMBA est un serveur de partage de fichiers sous linux ou Unix et d'imprimantes avec des users sur linux,unix ou windows Installation de SAMBA sudo apt update sudo apt install samba -y vérification de l'état du service sudo systemctl status smbd Configuration de SAMBA sudo nano /etc/samba/smb.conf Ajouter à la fin (test de base) : [public] path = /srv/samba/public read only = no guest ok = yes browseable = yes Créer le dossier de test : sudo mkdir -p /srv/samba/public sudo chmod 777 /srv/samba/public Restart SAMBA sudo systemctl restart smbd sudo systemctl enable smbd installation smbclient vérification: # Vérifie la syntaxe du fichier de configuration testparm smbclient -L localhost -N # Liste les partages Le partage public étant déjà configure ajout de type de partage prive dans etc/samba/smb.conf [prive] path = /srv/samba/prive valid users = @sambausers read only = no

browsable = yes

```
Définition des ordres dans la config smb.conf
read only = no → permet d'écrire.
browsable = yes → apparaît dans la liste.
valid users = utilisateur ou @groupe → contrôle d'accès.
guest ok = yes → accès sans mot de passe (invité).
Créer les dossiers, le groupe les propriétaires de groupe et les droits du groupe
sudo mkdir -p /srv/samba/prive
sudo groupadd sambausers
sudo chown root:sambausers /srv/samba/prive
sudo chmod 770 /srv/samba/prive
Ajouter les utilisateurs à Samba
sudo smbpasswd -a O-nami
passwd: nami
Créer un groupe et y ajouter les utilisateurs
sudo groupadd sambausers
sudo usermod -aG sambausers O-nami
Activer ACL
Vérifie si le système de fichiers supporte les ACL :
sudo tune2fs -l /dev/sdX | grep "Default mount options"
sdX étant la partion utiliise sur le disque dur par la VM pour moi c'est sda1 que j'ai trouvé avec la
commande df -h /opt
Appliquer des ACL sur le dossier partagé
sudo setfacl -m u:O-nami:rwx/srv/samba/prive
sudo setfacl -m g:sambausers:r-x/srv/samba/prive
Vérifie
getfacl /srv/samba/prive
Test final
smbclient //localhost/prive -U O-nami accès au répertoire prive autorise
test avec l'utilisateur pas dans le groupe sambausers directement depuis le profil
```

su - Zorro-juro

test depuis vboxuser

smbclient //localhost/public -U accès au répertoire public autorise

smbclient //localhost/prive -U Akagami accès non -autorise au répertoire prive