# Packet Tracer

# Sintaxa Cisco

### Command Line Modes

Există mai multe Command Line Modes:

1. User EXEC Mode

#### **DEVICE**> command

2. Privileged EXEC Mode

#### **DEVICE#** command

3. Global Configuration Mode

#### DEVICE(config)# command

a. Interface mode

#### DEVICE(config-if)# command

b. Subinterface mode

#### DEVICE(config-subif)# command

c. Line mode

#### DEVICE(config-line)# command

d. Router Configuration mode

DEVICE(config-router)# command

#### Comutarea modurilor

DEVICE> enable

**DEVICE#** configure terminal

DEVICE(config)# line [aux|console|tty|vty] line-number [ending-number]

DEVICE(config)# exit

DEVICE(config)# interface [vlan|gigabitethernet|serial] line-number [end]

DEVICE(config)# exit

DEVICE# exit

DEVICE> exit

Mai multe informații despre comanda interface aici.

## Salvare

SWITCH# copy running-config startup-config

# Subnetare și asignare IP-uri

## Calcul IP-uri

Fie IP-ul 146.227.144.225/15 și următoarea descriere de topologie:

- Grecia 2047 utilizatori
- Grecia WiFi
  - Name= Grecia WiFi
  - WPA2 Personal Pass = Radiuspass
- Germania 4095 utilizatori
- Georgia 15 utilizatori
  - Fermă de servere DHCP, DNS, EMAIL, WEB

(uneori vor fi trecute ca NUME - HOSTURI = 2047, ceea ce este echivalent cu 2047 utilizatori)

#### Pasul 1

Determinăm N.A. (network address), B.A. (broadcast address) și R.A. (range address) pentru IP-ul dat.

# IP 146.227.144.225/15 SM (Subnet Mask) = 15

Scriem în binar cei 4 octeți:

Val octeți	146				227					144							225															
Val în binar	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	01	0	0	1	1	1	0	0	11	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
SM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AND	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**N.A.** reprezintă transformarea în zecimal (tot pe grupuri de 4 octeți) a liniei obținute prin AND (bit cu bit) între valoarea în binar a IP-ului și subnet mask-ul (observăm că dacă subnet mask-ul a fost 15, atunci am pus, de la stânga la dreapta, 15 de 1).

**B.A.** se obține din N.A., unde se consideră că biții care sunt cu 0 din cauza Subnet Mask-ului (cei marcați cu roșu) ar fi egali cu 1.

Astfel, dacă în octetul 2 avem 1110.0011, deși vom scădea ultimul 1 când calculăm N.A (pentru că SM s-a terminat înainte de el, iar cu AND devine 0), la B.A. acel 1 final se consideră 1 (el reprezinta 1 în binar, deci în octetul 2 de la N.A. vom aduna un 1, iar octeții 3 și 4, fiind formați doar din 0000.0000 și fiind considerați 1111.1111, vor deveni 255).

#### Astfel, avem:

N.A	146.226.0.0/15
B.A	146.227.255.255/15
R.A	146.226.0.1 - 146.227.255.254/15

**R.A** (range address) reprezintă intervalul de IP-uri asignabile. Adică de la primul IP mai mare decât N.A (adăugăm 1 pe ultima poziție) până la ultimul IP mai mic decât B.A. (scădem 1 de pe ultima poziție), având în vedere că N.A. și B.A. nu sunt asignabile.


Pasul 2

Sortăm descrescător numărul de utilizatori și îi încadrăm între puteri ale lui 2:

Număr de utilizatori (se adaugă + 2 pentru că N.A. și B.A. nu sunt asignabile)	Puterea superioară a lui 2	Observații	Subnet mask-ul (se calculează ca 32 – puterea lui 2)
4095 + 2	13		19
2047 + 2	12		20
15 + 2	5		27
2+2	2	4 se încadrează exact în 2 <sup>2</sup> , nu trebuie inegalitate strictă.	30
2 + 2	2		30
2 + 2	2		30

Am adăugat 2 la numărul de utilizatori pentru a ne fi mai ușor să vedem puterea lui 2 (și SM-ul aferent). Putem oricând să scădem 2 din  $2^x$ , unde x reprezintă puterea în care se încadrează numărul nostru de utilizatori

Pe lângă rețelele date mai avem trei rețele de 2 utilizatori. Pentru a înțelege mai bine cum le "vedem" avem următorul desen:



Chenarele negre sunt cele 3 rețele inițiale. Cele cu roșu sunt rețelele de 2 utilizatori, adăugate la final. Ele reprezintă legătura dintre toate celelalte rețele pe care le avem (legând, de fapt, routerele între ele).

#### Pasul 3

Calculăm LAN-urile.

#### LAN 1 (Germania) 4095 U

**N.A.** pentru primul LAN este dat de **N.A.** al IP-ului de la care am plecat (acel 146.226.0.0/15), doar că pe subnet mask-ul din tabel (4095 era încadrat în  $2^{13}$ , deci el are subnet mask-ul 32 - 13 = 19)

**B.A.** este calculat ca cel anterior, în funcție de Subnet Mask.

Acum, pentru că Subnet Mask-ul este 19, înseamnă că el acoperă complet primul octet (8 de 1), al doilea octet (8 de 1) și doar 3 biți din cel de-al 3 treilea (pentru că Subnet Mask-ul va fi de forma 1110.0000 în octetul 3).

Acei 5 biţi finali sunt consideraţi 1, adică în valoarea de la N.A. vom adaugă, în octetul 3, 1.1111 în binar, adică 31). Octetul 4 va fi 0000.0000 în Subnet Mask, astfel că în B.A. îl vom avea ca fiind 255.

#### Obţinem:

N.A	146.226.0.0/19
B.A	146.226.31.255/19
R.A	146.226.0.1-146.226.31.254/19

#### LAN 2 (Grecia) 2047 U

Începând cu al doilea LAN, mereu noul **N.A.** se va obține din ultimul **B.A.** căruia i se adaugă 1 la ultimul octet. Dacă valoarea ultimului octet este 255, atunci el devine 0 și se incrementeaza penultimul octet, altfel se face doar +1. În plus, nu uităm să schimbăm Subnet Mask-ul (voi lua direct valorile pe care le-am scris în primul tabel, unde am încadrat după puterile lui 2).

**B.A.** se calculează după același algoritm (Aici, Subnet Mask-ul fiind 20, înseamnă că el ocupa complet primii doi octeti (16 biti din cei 20), iar restul de 4 biți sunt în octetul 3, de forma 1111.0000 – acei 4 de 0 în final se considera 4 de 1, iar la N.A. se va adăuga, în octetul 3, 1111 în binar, adică 15).

**N.A:** 146.226.32.0/20 **B.A.:** 146.226.47.255/20

**R.A:** 146.226.32.1-246.226.47.254/20

#### LAN 3 (Georgia) 15 U

N.A: 146.226.48.0/27 B.A.: 146.226.48.31/27

R.A: 146.226.48.1-146.226.48.30/27

#### LAN 4 (Grecia - Wifi Grecia) 2 U

N.A: 146.226.48.32/30 B.A.: 146.226.48.35/30

R.A: 146.226.48.33-146.226.48.34/30

#### LAN 5 (Grecia - Germania) 2 U

N.A: 146.226.48.36/30 B.A.: 146.226.48.39/30

R.A: 146.226.48.37-146.226.48.38/30

#### LAN 6 (Germania - Georgia) 2 U

N.A: 146.226.48.40/30 B.A.: 146.226.48.43/30

R.A: 146.226.48.41-146.226.48.42/30

# Implementarea topologiei în Cisco Packet Tracer

Pentru a implementa mai ușor, voi rescrie tabelele și voi transforma Subnet Mask-urile în grupuri de 4 octeți.

De exemplu un Subnet Mask 24 = 1111.1111/1111.1111/1111.1111/0000.0000 este 255.255.255.0

#### Tabelele vor fi puse în ordinea inițială, nu în cea sortată.

Host	LAN	Subnet Mask zecimal	Subnet Mask în octeți	Range Address
Grecia	LAN 2	20	255.255.240.0	146.226.32.1-246.226.47.254/20
Germania	LAN 1	19	255.255.224.0	146.226.0.1-146.226.31.254/19
Georgia	LAN 3	27	255.255.255.224	146.226.48.1-146.226.48.30/27

# Construirea rețelei

Etapa 1 - host (PC-ul)

- 1. End Devices > End Devices > PC (drag&drop si setam numele: **NUME**)

  Numele PC-ului este asignat la fiecare laborator (i.e. se schimbă mereu)
- 2. PC
  - a. Tab: Physical
    - i. Power: off
    - ii. Se scoate placa de retea
    - iii. PT-HOST-NM-1CGE: drag&drop
    - iv. Power: on (hover pe PC: GigabitEthernet0)
  - b. Tab: Desktop
    - i. IP Configuration
      - 1. Static

#### 2. IP Address: IPA.IPA.IPA

(IP-ul host-ului va fi N.A. la care adăugăm 10 sau 15. Acele adrese IP sunt păstrate pentru router și eventualele switch-uri ce pot fi adăugate mai apoi în rețea)

- 3. Subnet Mask: SNM.SNM.SNM.SNM
- 4. Default Gateway: **DGW.DGW.DGW.**(Cel mai mic IP asignabil primul IP din R.A. din range-ul rețelei în care ne aflăm)
- 5. DNS Server: **DNS.DNS.DNS.DNS**(Cel mai mare IP asignabil ultimul IP din R.A. din range-ul rețelei unde se află serverul)

#### ii. Email

- 1. Your Name: **NUME**(Unde NUME este numele PC-ului vezi mai sus)
- 2. Email Address: NUME@info.ro
- 3. Incoming Mail Server: **DNS.DNS.DNS.DNS**
- 4. Outgoing Mail Server: **DNS.DNS.DNS.DNS** (*La ambele avem DNS-ul de mai sus*)
- User Name: NUME
   Password: 123456
- 7. (Save)

### Etapa 2

- 1. Network Devices > Switches > 2960 (drag&drop şi setăm numele: SWNUME, unde nume este numele Host-ului)
- 2. End Devices > End Devices > Laptop (drag&drop şi setăm numele: SERVICE)
- 3. Connections > Connections > Console (click Laptop: RS 232, click Switch: Console)
- 4. Laptop > Tab: Desktop > Terminal > Configurarea unui Switch 2960 (vezi mai jos)
- 5. Connections > Connections > Copper Straight-Through (click PC: Gigabit 0, click Switch: GigabitEthernet 0/2)
- 6. PC > Tab: Desktop > Command Prompt > testam conexiunea

#### Putem verifica conexiunea prin:

C:\> ping SWI.SWI.SWI.SWI C:\> ssh -l Admin SWI.SWI.SWI.SWI

(unde SWI.SWI.SWI.SWI este IP-ul switch-ului nostru)

### Etapa 3

- 1. Network Devices > Routers > 2911 (drag&drop si setam numele: RNUME)
- 2. Mutam cablul Console de la Switch la Router: Console
- 3. Laptop > Tab: Desktop > Terminal > Configurarea unui Router 2911 (vezi mai jos)
- 4. Connections > Connections > Copper Straight-Through (click Switch: GigabitEthernet 0/2, click Router: GigabitEthernet 0/0)
- 5. PC > Tab: Desktop > Command Prompt > conectare Switch > testam conexiunea
- 6. PC > Tab: Desktop > Command Prompt > testam conexiunea

# Configurare

### Configurarea unui Switch 2960

Un Switch va ocupa una dintre adresele de pe rețea, eventual aproape de adresa Default Gateway (de preferat, adresa imediat următoare - Default Gateway +1 - dacă avem un singur Switch).

Vom folosi următoarele adrese:

• Switch: SWI.SWI.SWI.SWI

(IP discutat mai sus)

- Subnet Mask: SNM.SNM.SNM.SNM sau /SM (Subnet Mask-ul reţelei din care face parte)
- DNS: **DNS.DNS.DNS.DNS** (acelasi ca la Host)
- Domain name: domain.name (de obicei info.ro)

Etapa 0 - Precursor (valabilă pentru toate componentele)

```
NUME > enable
NUME# configure terminal
```

#### Etapa 1 - Configurarea numelui

```
SWITCH(config)# no ip domain lookup
SWITCH(config)# hostname SWNUME
NUME-SWITCH(config)#
```

De exemplu, pentru Grecia vom avea SWGRECIA la nume.

Etapa 2 - Configurarea parolei Privileged EXEC Mode

```
SWITCH(config)# service password-encryption
SWITCH(config)# banner motd #Mesaj afişat după login#
SWITCH(config)# enable secret cisco12345
SWITCH(config)# enable password cisco54321
```

- **Banner motd** ex: Service under revision next friday at 14:00
- Secret: parola folosită la enable
- Password: parolă folosită în absența secret, mai slabă. Se blochează dacă secret este setat

Etapa 3 - Configurarea parolelor liniilor

```
SWITCH(config-line)# password ciscoconpass
SWITCH(config-line)# login
SWITCH(config-line)# logging synchronous
SWITCH(config-line)# exec-timeout 15 10
SWITCH(config-line)# exit
SWITCH(config-line)# password ciscovtypass
SWITCH(config-line)# password ciscovtypass
SWITCH(config-line)# login
SWITCH(config-line)# login
SWITCH(config-line)# exec-timeout 15 10
SWITCH(config-line)# exec-timeout 15 10
```

- Console 0: conexiunea prin cablul Consolă/Rollover
  - Password: parola folosită la conectarea prin cablul consolă
  - Logging synchronous: păstrează conexiunea în cazul unor update-uri
  - Exec-timeout: închide conexiunea după 15 minute și 10 secunde
- Vty 0 15: conexiunea prin terminal virtual
  - Password: parola folosită la conectarea prin terminal virtual (telnet)

Etapa 4 - Configurarea ceasului

```
SWITCH(config)# exit
SWITCH# clock set HH:MM:SS DD MON YEAR
```

Tot aici putem face şi prima salvare:

SWITCH# copy running-config startup-config

#### Etapa 5 - Configurarea terminalului

SWITCH# configure terminal
SWITCH(config)# ip domain name domain.name
SWITCH(config)# username Admin privilege 15 secret adminpass1

- Ip domain name: domeniul de care este asociat device-ul
- Username: numele de utilizator pentru SSH
- **Privilege:** nivelul de permisiuni la care are acces utilizatorul. Acesta e un număr între 0 și 15, ultimul însemnând toate privilegiile.
- Secret: parola pentru SSH.

#### Etapa 6 - Configurarea SSH

```
SWITCH(config)# line vty 0 15
SWITCH(config-line)# transport input ssh
SWITCH(config-line)# login local
SWITCH(config-line)# exit
SWITCH(config)# crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 2048
```

#### Etapa 7 - Configurarea interfeței VLAN

```
SWITCH(config)# interface vlan 1
SWITCH(config-if)# description Legatura cu LAN SWI.SWI.SWI/SM
SWITCH(config-if)# ip address SWI.SWI.SWI.SWI SNM.SNM.SNM.SNM
SWITCH(config-if)# no shutdown
```

Dacă IP-ul a fost scris greşit îl putem şterge prin

```
SWITCH(config-if)# no ip address
```

Iar apoi reluăm de la ip address.

#### Putem verifica conexiunea prin

```
C:\> ping SWI.SWI.SWI.SWI
C:\> ssh -l Admin SWI.SWI.SWI.SWI
```

### Configurarea unui Router 2911

Un Router va avea adresa Default Gateway. Vom folosi următoarele adrese:

- Default Gateway: **DGW.DGW.DGW.DGW** 
  - o Subnet Mask: SNM.SNM.SNM.SNM sau /SM
- DNS: DNS.DNS.DNS.DNS
- Domain name: domain.name (de obicei <u>info.ro</u>)

Etapa 0 - Oprirea configurării automate

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: **no** 

#### Etapa 1 - Configurarea numelui

```
ROUTER# configure terminal
ROUTER(config)# no ip domain lookup
ROUTER(config)# hostname RNUME
NUME-ROUTER(config)#
```

#### Etapa 2 - Configurarea parolei Priviliged EXEC Mode

```
ROUTER(config)# service password-encryption
ROUTER(config)# security passwords min-length 10
ROUTER(config)# login block-for 30 attempts 3 within 20
ROUTER(config)# banner login #Mesaj afişat la login#
ROUTER(config)# banner motd #Mesaj afişat după login#
ROUTER(config)# enable secret cisco12345
ROUTER(config)# enable password cisco54321
```

- Login block-for: blochează accesul pentru 30s după 3 încercări în 20s.
- Banner login ex: Unauthorised access strictly forbidden
- **Banner motd** ex: Service under revision next friday at 14:00
- Secret: parola folosită la enable
- Password: parolă folosită în absenţa secret, mai slabă. Se blochează dacă secret este setat

Etapa 3 - Configurarea parolelor liniilor

```
ROUTER(config)# line console 0
ROUTER(config-line)# password ciscoconpass
ROUTER(config-line)# login
ROUTER(config-line)# logging synchronous
```

```
ROUTER(config-line)# exec-timeout 15 10
ROUTER(config-line)# exit
ROUTER(config)# line vty 0 15
ROUTER(config-line)# password ciscovtypass
ROUTER(config-line)# login
ROUTER(config-line)# logging synchronous
ROUTER(config-line)# exec-timeout 15 10
ROUTER(config-line)# exit
```

- Console 0: conexiunea prin cablul Consolă/Rollover
  - Password: parola folosită la conectarea prin cablul consolă
  - Logging synchronous: păstrează conexiunea în cazul unor update-uri
  - Exec-timeout: închide conexiunea după 15 minute și 10 secunde
- Vty 0 15: conexiunea prin terminal virtual
  - Password: parola folosită la conectarea prin terminal virtual (telnet)

Etapa 4 - Configurarea ceasului

#### ROUTER# clock set HH:MM:SS DD MON YEAR

#### Etapa 5 - Configurarea terminalului

```
ROUTER(config)# ip domain name domain.name
ROUTER(config)# username Admin privilege 15 secret adminpass1
```

- Ip domain name: domeniul de care este asociat device-ul
- Username: numele de utilizator pentru SSH
- **Privilege:** nivelul de permisiuni la care are acces utilizatorul. Acesta e un număr între 0 și 15, ultimul însemnând toate privilegiile.
- Secret: parola pentru SSH.

Etapa 6 - Configurarea SSH

```
ROUTER(config)# line vty 0 15
ROUTER(config-line)# transport input ssh
ROUTER(config-line)# login local
ROUTER(config-line)# exit
ROUTER(config)# crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 2048
```

#### Etapa 7 - Configurarea interfeței Gigabit Ethernet

Presupunem că vom lucra cu Gigabit Ethernet 0/0:

```
ROUTER(config)# interface gigabitethernet 0/0
ROUTER(config-if)# description Legatura cu LAN DGW.DGW.DGW/SM
ROUTER(config-if)# ip address DGW.DGW.DGW.DGW.SNM.SNM.SNM
ROUTER(config-if)# no shutdown
```

#### Putem verifica conexiunea prin

```
C:\> ping DGW.DGW.DGW.DGW
C:\> ssh -l Admin DGW.DGW.DGW.DGW
```

# Legarea a doua Routere

Al 2-lea router se configurează la fel ca primul, mai puțin configurarea interfeței.

#### Etapa 8 - Configurarea

- 1. Router 1:
  - a. Tab: Physical
    - i. Power: off
    - ii. HWIC-2T drag and drop cat mai in dreapta
    - iii. Power: on
- 2. Router 2:
  - a. Tab: Physical
    - i. Power: off
    - ii. HWIC-2T drag and drop cat mai in dreapta
    - iii. Power: on

Etapa 9 - Configurarea interfeței Serial 0/0/0

#### Presupunem că vom lucra cu Serial 0/0/0:

```
ROUTER(config)# interface serial 0/0/0
ROUTER(config-if)# description Legatura cu LAN R01.R01.R01/SM
ROUTER(config-if)# ip address R01.R01.R01.R01 SNM.SNM.SNM.SNM
ROUTER(config-if)# no shutdown
```

Aceelasi lucru il facem si cu al doilea Router, trecem ip-ul corespunzător:

ROUTER(config)# interface serial 0/0/0

ROUTER(config-if)# description Legatura cu LAN R01.R01.R01/SM

ROUTER(config-if)# ip address R02.R02.R02.R02 SNM.SNM.SNM.SNM

ROUTER(config-if)# no shutdown

#### Realizăm legatura complet astfel:

Connections > Connections > Serial DTE (click pe Router 1: Serial 0/0/0, click pe Router 2: Serial 0/0/0).

### Configurarea unui Router Wifi WRT300N

- Network Devices > Wireless Devices > WRT300N (drag&drop şi setăm numele: NUME)
- 2. Router wireless
  - c. Tab: GUI
    - i. Setup
    - ii. Internet Setup
    - iii. IP Configuration
      - 1. La internet Connection Type înlocuim DHCP cu Static IP
      - 2. IP Address : IPA.IPA.IPA

        (Al doilea IP asignabil din prima rețea cu 2 IP-uri 2 utilizatori)
      - 3. Subnet Mask: SNM.SNM.SNM.SNM
      - 4. Default Gateway: **DGW.DGW.DGW.DGW**(Primul IP asignabil din prima rețea cu 2 IP-uri 2 utilizatori)
      - 5. DNS Server: **DNS.DNS.DNS.DNS**(Cel mai mare IP asignabil ultimul IP din R.A. din range-ul rețelei unde se află serverul)
    - iv. Network Setup
      - 1. Router IP
        - a. IP Address: **IPA.IPA.IPA** (192.168.15.65)
        - b. Subnet Mask: SNM.SNM.SNM.SNM (255.255.255.224)(Sunt schimbate la fiecare laborator, n-a menţionat regulile)
      - 2. DHCP Server Setting
        - a. Enabled
        - b. Completăm astfel încât să corespundă cu IP-ul de mai sus

(Conform cu ce-i mai sus, aici vom avea: 192.168.0.65)

- c. Maximum number of users: NR (30)
- 3. (Save)
- d. Tab: Wireless
  - i. Basic Wireless Settings
    - 1. Network Mode: Mixed
    - 2. Network Name (SSID): **NUMEWIFI** (Unde NUME este denumirea rețelei cum ar fi Grecia pentru exemplul nostru, urmată de WIFI)
    - 3. Standard Channel: 6 sau 11
    - 4. SSID: Enabled
    - 5. (Save)
- e. Tab: Security
  - i. Wireless Security
    - 1. Security Mode: WPA2 Personal
    - 2. Encryption: AES
    - 3. Passphrase: **PAROLA** (se schimbă la fiecare laborator)
    - 4. (Save)

# Configurare Router normal pentru WiFi

(cel în legătură directă cu routerul wifi)

- 1. Router
  - a. Tab: Physical
    - i. Power: off
    - ii. Luăm modulul HWIC-2T (drag&drop cât mai aproape de sursă spre dreapta)
    - ii. Power: on

# Configurare Laptop pentru WiFi

- 1. End Devices > End Devices > Laptop (drag&drop şi setăm numele: **NUMELAP2**) (NUME este numele rețelei)
- 2. Laptop
  - a. Tab: Physical
    - i. Power: off
    - ii. Scoatem placa de rețea (drag&drop)
    - iii. Luăm placa WPC300N (drag&drop în locul celei vechi)
    - iv. Power: on
  - b. Tab: Desktop
    - i. PC Wireless
      - 1. Profiles
        - a. New
          - b. Setăm nume: **NUMEWi-Fi** (NUME e numele rețelei)
      - 2. Advanced Setup
        - a. Wireless Network Name: NUMEWi-Fi
        - b. Next -> DHCP activ
        - c. Next -> Wireless Security -> WPA2Personal
        - d. Next -> Completăm parola setată anterior
        - e. Next -> Save -> Connect
      - 3. Profiles
        - a. Verificăm să găsească rețeaua în range

# Configurare Server

- 1. End Devices > End Devices > Server (drag&drop si setam numele: **NUME**)
- 2. Server
  - a. Tab: Physical
    - i. Power: off
    - ii. Se scoate placa de retea
    - iii. PT-HOST-NM-1CFE: drag&drop
    - iv. Power: on
  - b. Tab: Desktop
    - 1. IP Configuration
      - a. Static
      - b. IP Address: IPA.IPA.IPA

- c. Subnet Mask: SNM.SNM.SNM.SNM
- d. Default Gateway: **DGW.DGW.DGW.DGW**
- e. DNS Server: **DNS.DNS.DNS.DNS**
- 2. Email
  - a. Your Name: NUME
  - b. Email Address: NUME@info.ro
  - c. Incoming Mail Server: DNS.DNS.DNS.DNS
  - d. Outgoing Mail Server: DNS.DNS.DNS.DNS

(La ambele avem DNS-ul de mai sus)

- e. User Name: NUME
- f. Password: 123456
- g. (Save)
- c. Tab: Services
  - 1. DNS
    - a. DNS Service: On
    - b. Name: info.ro
    - c. Address: DNS.DNS.DNS.DNS
    - d. (Add)

#### Din Server:

- 1. Tab: Command Prompt
  - a. ping

(către toate device-urile. Doar primul switch din stânga jos n-ar trebui să îmi răspundă)

b. ssh

(la fel ca la ping)

#### Din PC Host:

- 1. Browser
  - a. DNS (verific că merge)
  - b. Info.ro (verific că merge)