# Seguridad servidores de aplicaciones I

## Índice

1.	Seguridade nos servidores de aplicacións		3
	1.1	Introdución	3
	1.2	Configuración	3
	1.3	Autenticación e autorización	4
		Pasos a seguir	4

## Seguridade nos servidores de aplicacións

#### 1.1 Introdución

A autenticación é o proceso para verificar que alguén é quen realmente di ser, a autorización, pola súa parte, é o proceso polo que se lle permite facer a alguén autenticado o que solicita.

Para levar a cabo estas tarefas en Tomcat, empréganse os Realms. Un Realm é un arquivo, base de datos ou servizo de directorio que contén unha coleccións de usuarios e contrasinais e roles. Emprégase a clase org.apache.catalina.Realm e existen varios tipos de Realms, aínda que nos centraremos en MemoryRealm, no que se accede á información almacenada nun ficheiro (normalmente tomcat-users.xml).

A súa localización depende do ámbito do que queiramos que controle a autenticación e autorización:

- Engine. Todo o servidor. Debe estar definida en server.xml dentro do elemento <Engine>.
- Host. Toda o servidor virtual. Debe estar definida no arquivo de configuración server.xml dentro do elemento <host> que se corresponda co sitio virtual ao que queremos que se aplique.
- Context. Unha aplicación concreta. Debe estar definida no ficheiro context.xml (en WebContent/META-INF) da aplicación correspondente, dentro do elemento <Context>.

A información de usuarios e roles está almacenada nun ficheiro que se carga en memoria ao iniciar Tomcat, por defecto, tomcat-users.xml.

### 1.2 Configuración

- Definir o ficheiro (por defecto tomcat-users.xml) cos usuario e roles.
  - Definición de roles:

```
<role rolename="nomeDoRol"/>
```

Definición de usuarios pertencentes a un rol:

```
<user username="nomeUsuario" password="contrasinal" roles="rol1 rol2..."/>
```

Configurar o Realm no ámbito que se considere más adecuado:

```
<Context>
    <Realm className="org.apache.catalina.realm.MemoryRealm"/>
</Context>
```

Protexer o recurso (descritor de despregamento web.xml da aplicación).

```
<security-constraint>
```

Configurar o tipo de autenticación (no descritor de despregamento web.xml da aplicación).

#### 1.3 Autenticación e autorización

Nesta tarefa empregaremos a aplicación calculadora para permitir o acceso unicamente aos usuarios usuario1 e usuario2 que pertencen ao rol usuarioscalculadora.

#### Pasos a seguir

Crearemos os usuarios e rol en Tomcat, engadindo ao ficheiro tomcat-users.xml as seguintes liñas:

Reiniciamos o servidor Tomcat:

```
sudo service tomcat8 restart
```

Configuramos o Realm, para elo, dentro deste proxecto, creamos o ficheiro META-INF/context.xml, facendo clic dereito sobre Web Content/META-INF e escollendo New...→File e escribimos as seguintes liñas:

```
<Context>
  <Realm className="org.apache.catalina.realm.MemoryRealm"/>
</Context>
```

Protexemos a aplicación co MemoryRealm, empregando autenticación BASIC, para o que editaremos o descritor de despregamento da aplicación web (web.xml) engadindo os seguintes elementos como fillos do elemento raíz <web-app>.

- Eliminamos a aplicación do servidor Tomcat (se xa a despregaramos anteriormente), creamos o ficheiro WAR e volvemos despregala empregando o método que nos resulte máis cómodo (Tomcat Managero ou despregamento manual).
- Comprobamos que a configuración foi a adecuada, accedendo desde o navegador da máquina cliente a http://192.168.0.1:8080/Calculadora. Comprobamos que é preciso introducir o usuario e contrasinal para acceder á aplicación.