Configuración do servidor de transferencia de ficheiros

Índice

1.	Configuración de vsftpd		
	1.1	Opcións de conexión e control de acceso	3
		anonymous enable	3
		local_enable	
		ftpd_banner	3
		Control de acceso por usuarios	3
	1.2	Permisos de escritura	4
		write enable	4
		local_umask	
		anon_upload_enable	
		anon_mkdir_write_enable	4
	1.3	anon_root	
	1 4	Oncións chroot	5

1. Configuración de vsftpd

A configuración de vsftpd faise mediante a modificación do ficheiro /etc/vsftpd.conf ou /etc/vsftpd/vsftpd.conf, este ficheiro está composto de directivas, cada unha nunha liña co seguinte formato:

```
<directiva>=<valor>
```

Sen espazos entre a directiva, o signo igual e o valor.

1.1 Opcións de conexión e control de acceso

anonymous_enable

Utilízase para definir se se permitirán os accesos anónimos ao servidor. Establecerase o valor YES ou NO de acordo ao que se requira.

```
anonymous_enable=YES
```

local enable

Establece se se van a permitir os accesos autenticados dos usuarios locais do sistema. Establecerase o valor YES ou NO de acordo ao que se requira.

```
local_enable=YES
```

ftpd banner

Esta opción vén incluída na configuración predeterminada. Serve para establecer a mensaxe de benvida que será amosada cada vez que un usuario acceda ao servidor. Pode establecerse calquera frase breve, pero sen signos de puntuación.

```
ftpd_banner=Benvido ao servidor FTP da nosa empresa
```

Control de acceso por usuarios

Para indicar que un conxunto de usuarios poidan ou non acceder ao servidor FTP se empregan en conxunto as directivas userlist enable, userlist deny e userlist file.

- userlist_file indica o ficheiro no que se listan os usuarios aos que se lles vai permitir ou denegar o acceso.
- userlist_enable indica se a funcionalidade está ou non activada. Por defecto toma o valor No.
- userlist_deny indica se os usuarios que se listan no ficheiro van ser aceptados ou rexeitados, sempre que userlist_enable tome e valor YES. Se userlist_deny toma o valor YES, aos usuarios que aparecen no ficheiro se lles denegará o acceso (todos os de-

mais terán acceso); se toma o valor NO, a ditos usuarios se lles permitirá o acceso (a todos os demais lles será denegado o acceso).

Por exemplo:

```
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist file=/etc/usuarios ftp permitidos
```

Aos usuarios listados no arquivo /etc/usuarios_ftp_permitidos se lles permitirá o acceso, mentres que a todos os demais usuarios do sistema se lles denegará.

1.2 Permisos de escritura

write_enable

Establece se se permite a escritura no servidor, pode tomar os valores YES ou NON. Por defecto, a escritura no sistema está deshabilitada. Para habilitala incluímos a seguinte directiva. Para os usuarios locais, esta directiva habilita tanto a subida de ficheiros, coma a creación de directorios e o renomeado.

```
write enable=YES
```

local umask

Podemos outorgar permisos "chmod" de xeito automático ós arquivos subidos.

```
local umask=022
```

Iso outorgará permisos 755 (rwxr- xr-x) aos arquivos subidos de forma automática. É dicir, o propietario do ficheiro pode ler, escribir e executar o arquivo. Todos os demais usuarios só poden ler e executar o arquivo.

Por defecto, se non usamos esta opción os arquivos subidos obteñen permisos 664 (rw- rw-r--). É dicir, o propietario do ficheiro pode ler, escribir e executar o arquivo. Ningún usuario máis ten ningún dereito.

anon upload enable

Especifica se os usuarios anónimos teñen permitido subir contido ao servidor. Polo xeral non é unha función desexada, polo que é habitual que estea desactivada.

```
anon upload enable=NON
```

anon_mkdir_write_enable

Especifica se os usuarios anónimos terán permitido crear directorios no servidor. Do mesmo xeito que a anterior, polo xeral non é unha función desexada, polo que é habitual desactivala.

```
anon_mkdir_write_enable=NON
```

1.3 anon root

Especifica o directorio ao cal ten acceso o usuario anónimo.

```
anon root=/ftp
```

Por defecto, o directorio ao que acceden os usuarios anónimos é /srv/ftp

1.4 Opcións chroot

Un grave problema de seguridade dos servidores FTP é que os usuarios locais teñen acceso a toda a árbore de directorios do servidor (aínda que non teñan permiso de escritura). Para evitar iso se "engaiola" aos usuarios no seu directorio home a través de chroot.

chroot en Sistemas Operativos Unix é unha operación que cambia o directorio raíz por defecto para o programa que se está executando e todos os seus fillos. Un programa executado neste tipo de contorno non pode acceder a ficheiros externos a ese directorio.

As opcións son:

- chroot local user: Engaiola aos usuarios no seu directorio persoal.
- chroot list enable: Habilita a lista de usuarios que son excluídos de ser engaiolados.
- chroot_list_file: Indica o ficheiro coa lista de usuarios que son excluídos de ser engaiolados.

```
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot list file=/etc/vsftpd/chroot list
```

É necesario crear o ficheiro indicado en chroot_list_file para que funcione correctamente o servidor.

Podes consultar máis opcións de configuración na seguinte ligazón: http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/s1-ftp-vsftpd-conf.html